

RO Documentation

Oliver Rummeyer

Copyright © CopyrightÂ©1994 Oliver Rummeyer

COLLABORATORS

	<i>TITLE :</i> RO Documentation		
<i>ACTION</i>	<i>NAME</i>	<i>DATE</i>	<i>SIGNATURE</i>
WRITTEN BY	Oliver Rummeyer	March 28, 2025	

REVISION HISTORY

NUMBER	DATE	DESCRIPTION	NAME

Contents

1	RO Documentation	1
1.1	RO Bedienungsanleitung	1
1.2	Kurze Beschreibung	2
1.3	System Anforderungen	3
1.4	Unregistrierte Version	3
1.5	Installation	3
1.6	Hauptfenster	4
1.7	Register	4
1.8	Informations Textfeld	4
1.9	Listview	5
1.10	Pfad Gadget	6
1.11	Laufwerksknöpfe	6
1.12	Kommandoknöpfe	6
1.13	Status Leiste	8
1.14	Menüs	8
1.15	Konfiguration	10
1.16	Dateiart Einstellungen	10
1.17	Archiv Konfiguration	12
1.18	Allgemeine Konfiguration	13
1.19	Menü Konfiguration	19
1.20	Puffer Konfiguration	19
1.21	HotDir Konfiguration	20
1.22	Laufwerks Konfiguration	20
1.23	Knopf Konfiguration	21
1.24	about	24
1.25	action	24
1.26	addarc	24
1.27	all	25
1.28	assign	25
1.29	byname	25

1.30 bytes	25
1.31 change	26
1.32 command	26
1.33 copy	26
1.34 copydev	26
1.35 current	27
1.36 delete	27
1.37 disk	27
1.38 dup	27
1.39 execute	27
1.40 expand	28
1.41 fit	28
1.42 help	28
1.43 icon	28
1.44 info	28
1.45 active	29
1.46 lcopy	29
1.47 lswap	29
1.48 listarc	29
1.49 parent	29
1.50 reload	30
1.51 root	30
1.52 mkdir	30
1.53 move	30
1.54 none	31
1.55 note	31
1.56 protect	31
1.57 quit	31
1.58 reboot	32
1.59 relabel	32
1.60 rename	32
1.61 rexx	32
1.62 setdate	32
1.63 shrink	33
1.64 toggle	33
1.65 touch	33
1.66 unarc	33
1.67 update	33
1.68 Arexx Schnittstelle	34

1.69 Diskussion	34
1.70 Registration	35
1.71 Registrationsformular	36
1.72 Updates	37
1.73 Support	37
1.74 Geschichte	38
1.75 Zukünftige Erweiterungen	38
1.76 Danksagungen	38
1.77 Disclaimer	39
1.78 License	39
1.79 Installer	40
1.80 Magic User Interface	41
1.81 index	41

Chapter 1

RO Documentation

1.1 RO Bedienungsanleitung

RO --- Ein auf MUI basierender FileManager, Shareware

Version 0.83

Bedienungsanleitung

Copyright ©1994 by Oliver Rummeyer

1. Einführung

- 1.1 Kurze BeschreibungWas ist 'RO'?
- 1.2 SystemanforderungenWas man für RO benötigt
- 1.3 Unregistrierte VersionIst RO eingeschränkt?

2. Installation

- 2.1 Installation von ROWie wird RO installiert?

3. Wie benutzt man RO

- 3.1 HauptfensterWie wird RO bedient?
- 3.2 MenüsRO's Menüleiste
- 3.3 KonfigurationEinstellungen
- 3.4 ARexx SchnittstelleWie steuert man RO über ARexx
- 3.5 DiskussionFragen und Antworten. (F&A)

4. Registration

- 4.1 Wie registriert man ROWie man sich registriert
- 4.2 RegistrationsformularIch brauche Namen, Adresse...

5. Sonstiges

- 5.1 UpdatesWo es neue Versionen gibt
- 5.2 SupportWie man den Autor erreicht
- 5.3 DanksagungenDer Autor bedankt sich...

5.4	GeschichteRO's Entwicklung
5.5	ZukunftWenn man sich registriert...
6. Rechtliches		
6.1	GarantieGarantie? Welche Garantie?!
6.2	NutzungsbedingungenNutzungsbedingungen
6.3	InstallerÜber den Installer
6.4	Magic User InterfaceÜber Magic User Interface

1.2 Kurze Beschreibung

Kurze Beschreibung

RO ist ein neuer Intuition gesteuerter, völlig vom Benutzer konfigurierbarer Dateimanager für OS 2.04 oder höher. RO's mächtige Eigenschaften werden Ihnen zur Seite stehen und Ihnen bei Ihrer täglichen Arbeit am Amiga helfen. Mit RO ist es nun nicht mehr nötig irgendwelche unverständlichen Shell Kommandos zu lernen, weil man die gesamte Power seines Amigas in einer Hand hat.

Da MUI benutzt wird sind Sie in der Lage Look & Feel dieses Tools so einzustellen wie es Ihnen gefällt. MUI ist das Magic User Interface das von Stefan Stuntz entwickelt wurde und eigentlich auf jedem Amiga installiert sein sollte. Es handelt sich dabei um ein Objektorientiertes System zur Erstellung von graphischen Benutzer Oberflächen. Benutzer von Applikationen die MUI verwenden haben die Möglichkeit nahezu jeden Pixel einer Programm Oberfläche Ihrem persönlichen Geschmack entsprechend einzustellen.

Das RO Archiv sollte die folgenden Dateien enthalten:

```

RO/Binary/RO
RO/Binary/RO.prefs
RO/Docs/RO.guide,deutsch
RO/Docs/RO.guide,english
RO/Icons/4col/Drawer.info
RO/Icons/4col/RO.guide.info
RO/Icons/4col/RO.info
RO/Icons/8col/Drawer.info
RO/Icons/8col/RO.guide.info
RO/Icons/8col/RO.info
RO/Install.info
RO/Install/Installer
RO/Install/RO-Install
RO/Install/RO-Install.info
RO/LiesMichZuerst
RO/LiesMichZuerst.info
RO/Locale/Catalogs/Deutsch/ro.catalog
RO/Locale/Catalogs/Italiano/ro.catalog
RO/Locale/RO.cd
RO/Locale/RO.ct
RO/Previews/Preview1
RO/Previews/Preview1.info
RO/Previews/Preview2

```



```
RO/Previews/Preview2.info
RO/ReadMeFirst
RO/ReadMeFirst.info
RO.info
```

MUI wird nicht mitgeliefert, aber Sie sollten es in jeder Mailbox oder bei Ihrem lokalen AmiNet Mirror bekommen.

1.3 System Anforderungen

System Anforderungen

RO benötigt Version 2.04 des Amiga Betriebssystems oder eine Neuere. RO braucht auch die Version 2.2 (oder eine neuere) des "Magic User Interface" von Stefan Stuntz. Kickstart 1.3 wird nicht mehr unterstützt; Weder von "Magic User Interface" noch von RO; dieses Betriebssystem ist veraltet. Steigen Sie auf 2.04 um, oder am besten gleich auf die Version 3.1 des Amiga OS. RO braucht keinen schnelleren Prozessor, aber natürlich machen schnellere CPUs das Leben einfacher. Sehr viele Berechnungen müssen für das Management und Layout der einzelnen Objekte gemacht werden, deshalb könnte ein einfacher auf 68000 basierender Rechner langsam sein.

Wenn Sie möchten, daß RO ganz automatisch XPK & PowerPacker gepackte Dateien entpackt, müssen Sie die xpkmaster.library, powerpacker.library und mindestens eine XPK Pack Library installieren. Wenn Sie ausserdem noch möchten, daß RO Archive wie normale Verzeichnisse behandelt, werfen Sie einmal einen Blick auf ARCHandler.

XPK is Copyright © Urban Mueller, Bryan Ford & Christian Schneider.
PowerPacker is Copyright © Nico François.
ARCHandler is Copyright © Rafael D'Halleweyn.

1.4 Unregistrierte Version

Unregistrierte Version

Ich habe mich entschlossen RO als eingeschränkte Shareware zu veröffentlichen. RO funktioniert zwar vollständig, aber in der unregistrierten Version öffnet sich ab und zu ein Requester, der Sie daran erinnern soll die Shareware Gebühr zu bezahlen. RO war und ist eine zeitaufwendige Sache für mich. Wenn Ihnen diese Produkt gefällt sollten Sie mich mit der Sharewaregebühr unterstützen. Vielen Dank.

Wie registriert man RO

1.5 Installation

Installation

Zusammen mit RO wird ein Installationsskript geliefert das Ihnen hilft alle benötigten Dateien zu installieren. Wenn Sie aber ein 'Experte' sind könnte es sein, daß Sie die Installation lieber von Hand vornehmen möchten.

Nehmen Sie einfach das RO Piktogramm und lassen Sie es in das Verzeichnis fallen wo Sie RO installieren möchten. Vielleicht möchten Sie auch die Datei 'RO.prefs' in das selbe Verzeichnis oder nach 'S:' kopieren. Wenn Sie ein Keyfile haben, dann kopieren Sie es nach 'S:', 'L:' oder in das selbe Verzeichnis wie das ausführbare Programm. Sie können das auch durch setzen der Umgebungsvariable 'KEYPATH' auf ein Verzeichnis in dem sich Ihr Keyfile befindet lösen. Wenn Sie Workbench 2.1 oder höher verwenden dann können Sie die Datei 'ro.catalog' in Ihr 'LOCALE:Catalogs/<Sprache>' Verzeichnis kopieren.

1.6 Hauptfenster

Hauptfenster

Nachdem der Installationsvorgang beendet ist dürfen Sie RO starten, und das Hauptfenster sollte sich öffnen. Es enthält die folgenden Kontrollelemente...

Register	Ändert die Art des Listviews
Informations Textfeld	Zeigt Informationen über Verzeichnis an
Listview	Zeigt das Verzeichnis an
Pfad Gadget	Zum Manuellen Verzeichnis durchsuchen
Laufwerksknöpfe	Schneller Zugriff auf wichtige Geräte
Kommandoknöpfe	Aktionen auf angewählte Dateien ausführen
Status Zeile	Zeigt allgemeine Informationen an

1.7 Register

Register

Mit dem Register ganz oben im Fenster läßt sich die Art des Listviews darunter ändern. Man kann hier zwischen Verzeichnis, Puffer und Datenträger wählen. Je nach Ihren MUI Einstellungen sieht das Register wie ein Karteiregister oder wie ein normaler Cycle Knopf aus. Die drei verschiedenen Listview Typen sind in dem Abschnitt Listview beschrieben.

1.8 Informations Textfeld

Informations Textfeld

Es gibt ein Textfeld über jedem Verzeichnis in dem verschiedene Informationen dargestellt werden: Der freie Speicherplatz in Prozent und

KByte an der belegte Speicherplatz in KByte. Es sieht so ähnlich aus wie die Informationen die in der Titelzeile von einem Standard Workbench Fenster angezeigt werden, Sie sollten deshalb eigentlich damit zurecht kommen. Wenn gerade kein Verzeichnis geladen ist sehen Sie 'Kein Verzeichnis'. Der Informationstext ändert sich wenn Sie ein paar Einträge anwählen. Sie können dann ablesen wieviele Dateien, Verzeichnisse und Byte gerade ausgewählt sind. Wenn man alle Einträge deselektiert wird wieder die Speicherplatzanzeige aktiviert.

Das Textfeld wird auch benötigt um anzuzeigen welches Listview gerade aktiviert ist. Es ist sehr wichtig zu wissen welches Listview gerade aktiv ist, weil es als Quell-Listview angesehen wird welches von den Operationen die man über die Kommandoknöpfe oder das Benutzermenü startet betroffen ist. Wenn man eine Datei in einem Listview selektiert ändert sich die aktive Seite, aber man kann die aktive Seite auch ändern indem man '' (Die Taste über 'tab') drückt oder 'tab' die durch die Stringgadgets wechselt. Das Textfeld über dem aktiven Listview wird mit einem 'Fillback' Muster gefüllt, welches man auf der 'Pens' Seite der MUI-Prefs einstellen kann indem man die entsprechenden Stifte ändert.

Zu guter Letzt wird das Textfeld auch noch als versteckter 'Mutterverzeichnis' Knopf benutzt. Wenn Sie auf Ihn klicken wird das übergeordnete Verzeichnis des gerade geladenen Verzeichnisses eingelesen. Wenn es kein übergeordnetes Verzeichnis gibt liest RO das gerade geladene Verzeichnis nochmal ein.

1.9 Listview

Listview

RO ist mit drei verschiedene Listview Typen ausgestattet...

Das 'Verzeichnis' Listview ist RO's wichtigstes Listview. Es wird benötigt um das Verzeichnis anzuzeigen. Sie können darin Dateien und Verzeichnisse anwählen und auf Ihnen Doppel-klicken. Wenn Sie auf einem Verzeichnis Doppel-klicken, wird es unverzüglich eingelesen. Wenn Sie aber auf einer Datei Doppel-klicken versucht RO die Datei zu erkennen und startet ein passendes Kommando. Es werden ungefähr 50 Dateiarten erkannt, und zusätzlich wenn man AmigaOS 3.0 oder höher verwendet unterstützt RO 'Datatypes'. Für eine genauere Beschreibung wie man die Datei Aktionen einstellen kann lesen Sie am besten im Kapitel Konfiguration nach.

Das 'Puffer' Listview ist eine Art Geschichte in der RO sich eine bestimmte Anzahl von Pfaden merkt. Es können dort auch schon welche beim Start eingefügt werden, was in dem Kapitel Konfiguration erklärt wird. Das ist eine Art des schnellen Verzeichniszugriffs der von RO unterstützt wird.

Das 'Datenträger' Listview zeigt eine Liste aller verfügbaren AmigaDOS Geräte an. Sie können den Inhalt eines Datenträgers einlesen, indem Sie auf ihm Doppel-klicken.

1.10 Pfad Gadget

Pfad Gadget

Das Pfad Gadget befindet sich unterhalb der beiden Verzeichnis Listviews und enthält die Pfad Strings des gerade geladenen Verzeichnisses. Sie können hier jeden Pfad eingeben und das zugehörige Verzeichnis wird sofort eingelesen. RO erweitert alle Pfad Namen z.B. wenn man 'Libs:' eingibt bekommt man so etwas wie 'System:Libs/'. Die Pfad Gadgets sind eine andere Art des schnellen Verzeichnis Zugriffs, vor allen Dingen wegen der eingebauten Pfadvervollständigung. Wenn man 'SYS:Devs/DOS<RETURN>' eingibt bekommt man einen erweiterten Pfad Namen der etwa wie 'System:Devs/DOSDrivers' aussehen sollte. Man kann auch sehr viel komplexere Dinge eingeben wie 'System:Devs/DataTypes///L/File<RETURN>' und was man bekommt sieht dann wie 'System:L/FileSystem_Trans/' aus. Die automatische Pfadvervollständigung funktioniert aber nur auf den letzten Teil des Pfad Strings.

1.11 Laufwerksknöpfe

Laufwerksknöpfe

Unter den Pfad Gadgets hat RO normalerweise 16 Laufwerksknöpfe deren Anzahl bei Bedarf automatisch auf 32 erhöht wird. Im allgemeinen klickt man auf einen Laufwerksknopf und der angegebene Pfad Name wird in ein Listview eingelesen. In welches er eingelesen wird, das hängt davon ab in welchem Modus die Laufwerksknöpfe betrieben werden. Im Moment werden zwei Arten unterstützt: Der sogenannte 'Active' Modus und der 'Normal' Modus. Im 'Normal' Modus wird der Laufwerksknopf nur auf das Listview angewendet, welches sich direkt über ihm befindet. Im 'Active' Modus wird der Pfad in das aktive Listview geladen.

1.12 Kommandoknöpfe

Kommandoknöpfe

Unter den Laufwerksknöpfen befinden sich 3 x 8 Kommandoknöpfe. Diese Gadgets werden dazu benutzt um Aktionen für die angewählten Dateien und Verzeichnisse das aktive Listview auszulösen. 24 Knöpfe sind aber nicht genug für über 50 eingebaute Funktionen, deshalb wurde ein Knopf Bankumschalt Mechanismus eingebaut. Man kann zwischen den einzelnen Bänken umschalten indem man die Statusleiste anklickt, die sich unter den Kommandoknöpfen befindet. Es werden zur Zeit 5 Bänke unterstützt, was eine Gesamtzahl von 120 Knöpfen ergibt, aber das kann sich in Zukunft noch ändern. Die meisten Funktionen öffnen ein Fenster welches anzeigt wie weit die Funktion schon fortgeschritten ist. Wenn man dies schließt wird die Aktion abgebrochen, wenn man jedoch das Iconifizierungsgadget betätigt verrichtet RO seine Arbeit im Hintergrund weiter.

Zur Zeit werden folgende interne Funktionen unterstützt...

About	Zeigt die Programminformation.
Action	Führt eine Dateiaktion aus.
AddArc	Archivieren von Dateien mit 'Arc'.
AddArj	Archivieren von Dateien mit 'Arj'.
AddLhA	Archivieren von Dateien mit 'LhA'.
AddZip	Archivieren von Dateien mit 'Zip'.
AddZoo	Archivieren von Dateien mit 'Zoo'.
AddXArc	Archivieren von Dateien mit 'xArc'.
All	Selektieren aller Einträge eines Listviews.
Assign	Erstellt einen 'assign' für Verzeichnis.
ByName	Selektiert Einträge über ihren Namen.
Bytes	Zählt die Anzahl der selektierten Byte.
Change	Ändert die Sortierung des aktiven Listviews.
Command	Ein Kommando ausführen.
Copy	Kopiert Dateien und Verzeichnisse.
CopyAs	Kopiert Dateien und Verzeichnisse und ändert Namen.
CopyDev	Kopiert Dateien auf ein Gerät.
Current	Lädt das aktuelle Verzeichnis.
Delete	Löscht Dateien und Verzeichnisse.
Disk	Zeigt Informationen über den aktiven Datenträger.
Dup	Verdoppelt Einträge.
Execute	Führt eine Stapeldatei aus.
Expand	Erweitert einen Pfad auf seinen ARCHandler Pfad.
Fit	Überprüft ob Einträge auf das Ziel passen.
Help	Zeigt die Hilfe an.
Icon	Wählt die entsprechenden .info Dateien aus.
Info	Zeigt Informationen für die angewählten Einträge.
LActive	Aktiviert das linke Listview.
LCopy	Kopiert das aktive Listview.
LSwap	Vertauscht das aktive und inaktive Listview.
ListArc	Zeigt den Inhalt eines Archivs an.
LParent	Lädt das übergeordnete Verzeichnis.
LReload	Erneuert das linke Verzeichnis.
LRoot	Lädt das Wurzelverzeichnis der linken Seite.
MakeDir	Erstellt Verzeichnisse.
MDLoad	Erstellt Verzeichnisse und lädt sie.
Move	Verschiebt Dateien und Verzeichnisse.
MoveAs	Verschieben von Einträgen mit Ändern des Namens.
None	Alle Einträge deselektieren.
Note	Dateikommentare ändern.
Parent	Übergeordnetes Verzeichnis laden.
Protect	Attribute ändern.
Quit	'RO' beenden.
RActive	Das rechte Listview aktivieren.
Reboot	Einen System Warmstart ausführen.
Relabel	Datenträger umbenennen.
Reload	Das aktive Verzeichnis erneuern.
Rename	Einträge umbenennen.
Rexx	Ein Rexx Script ausführen.
Root	Das Wurzelverzeichnis laden.
RParent	Übergeordnetes Verzeichnis laden.
RReload	Das rechte Verzeichnis erneuern.
RRoot	Lädt das Wurzelverzeichnis der rechten Seite.
SetDate	Datum eines Eintrags ändern.
Shrink	Einen ARCHandler Pfad verkleinern.
Toggle	Alle Einträge anders selektieren.
Touch	Datum setzen oder Datei erstellen.

UnArc	Dateien aus Archiv entpacken.
Update	Dateien zum updaten selektieren.

...und Sie können natürlich jedes AmigaDOS Kommando aufrufen, aber lesen Sie dazu in dem Kapitel Konfiguration nach.

1.13 Status Leiste

Status Leiste

RO's Status Leiste ist das Textfeld am unteren Rand des Fensters, es wird dazu verwendet allgemeine Informationen darüber was gerade passiert oder warum eine bestimmte Aktion fehlgeschlagen ist anzuzeigen. Wie schon in dem Abschnitt Kommandoknöpfe beschrieben wurde, wird die Statusleiste auch dazu benötigt zwischen den einzelnen Knopfbänken umzuschalten. Man kann sich auch eine Uhr und/oder eine Speicheranzeige zeigen lassen, aber das läßt sich vom Benutzer alles einstellen. Ich rate Ihnen dringend an das Kapitel Konfiguration durchzulesen.

1.14 Menüs

Menüs

RO hat die folgenden Menüs:

- o Projekt

- Über...

Öffnet die 'Über' Meldung. Dies ist dieselbe Meldung wie die, die Sie daran erinnert sich registrieren zu lassen, wenn Sie es noch nicht getan haben.

- Verbergen

Iconifiziert RO und fügt ein 'AppIcon' zu der Workbench hinzu. Sie können es als Multifunktionsicon verwenden, denn für jede Datei die Sie darauf fallen lassen wird, je nach Datei Art, eine Datei Aktion gestartet. Wenn Sie RO starten können Sie ein iconifizierten Start erzwingen indem Sie das Argument oder Tooltype 'ICONIFY' angeben.

- Beenden

Beendet das Programm und entfernt RO aus dem Speicher.

- o Options

- Kopieren

- o Attribute

Damit kann man einstellen ob man die Attribute beim Kopieren einer Datei oder eines Verzeichnisses übernehmen möchte. Es hat die selbe Wirkung wie die Option COPYFLAGS in der Konfigurationsdatei.

- o Datum

Mit diesem Menüeintrag wird das Übernehmen des Erstellungsdatums und der Erstellungszeit beim Kopieren eingeschaltet oder nicht. Es hat dieselbe Wirkung wie die Option COPYDATE in der Konfigdatei.

- o Kommentar

Ändert die Einstellung ob man den Kommentar einer Datei oder eines Verzeichnisses beim Kopieren übernehmen möchte. Es hat dieselbe Wirkung wie die Option COPYNOTE in der Konfigurationsdatei.

- o Diskettenplatz überprüfen

Schalten Sie diese Option ein wenn Sie möchten, daß automatisch überprüft wird ob die angewählten Einträge auf den Ziel-Datenträger passen bevor Sie kopiert werden. Da 'RAM:' immer 100% gefüllt ist wird dieser Datenträger von der Überprüfung ausgeschlossen. Sie können diese Option auch in der Konfigurationsdatei mit dem Schlüsselwort CHECKFIT einstellen.

- Löschen

- o Fragen

Verändert die Einstellung der DELVERIFY Option. Dies bedeutet, daß wenn Sie diese Option einschalten Sie vor jedem Löschvorgang gewarnt werden.

- o Erzwingen

Wenn Sie diese Option einschalten löscht RO auch Dateien die gegen Löschen geschützt sind. Dies hat die selbe Wirkung wie das DELFORCE Schlüsselwort in der Konfigurationsdatei.

- Überschreiben

Hier können Sie zwischen den vier Einstellungen 'Always', 'Never', 'Older' und 'Verify' wählen. Sie haben die selbe Bedeutung wie die 'ALWAYS', 'NEVER', 'OLDER' und 'VERIFY' Werte bei dem OVERWRITE Schlüsselwort. Wie Sie vielleicht schon erraten haben schließen sich die Einstellung gegenseitig selbst aus.

- Piktogramme werfen

Mit diesem Menüeintrag können Sie einstellen wie sich RO verhalten soll wenn ein Piktogramm auf einem der Listviews fallengelassen wird. Man kann hier zwischen 'Einlesen' und 'Kopieren' wählen. Wenn Sie 'Einlesen' nehmen wird das zum Piktogramm gehörende Verzeichnis in das Listview eingelesen. Wenn man sich für 'Kopieren' entscheidet wird die Datei oder das Verzeichnis in das gerade in diesem Listview dargestellte Verzeichnis kopiert. Seien Sie also vorsichtig was Sie hier einstellen. Diese Option kann auch über das Schlüsselwort

APPWINDOW in der Konfigurationsdatei eingestellt werden.

1.15 Konfiguration

Konfiguration

RO wird über eine Textdatei konfiguriert, welche man nach 'S:' kopieren sollte. Sie darf sich aber auch im selben Verzeichnis wie das Hauptprogramm befinden, aber es muss 'RO.prefs' heissen. Wenn Sie das Installationsskript benutzen sind alle Dateien richtig installiert. Im aktuellen Stadium der Entwicklung müssen Sie einen Standard Texteditor benutzen um die Konfigurationsdatei zu verändern. RO unterstützt die folgenden Schlüsselwörter...

```
FILETYPE
ARCHIVE
VARIABLE
MENU
BUFFER
HOTDIR
DRIVE
BUTTON
```

Notiz: Fenstergröße und andere Sachen die mit dem Layout zu tun haben werden mit dem MUI-Prefs Programm eingestellt. Es ist also sehr ratsam sich einmal die Anleitung von MUI durchzulesen.

1.16 Dateiart Einstellungen

FILETYPE

SYNOPSIS

```
FILETYPE "ArtID" "Kommando"
```

BESCHREIBUNG

Mit diesem Schlüsselwort kann man die Kommandos einstellen die für eine bestimmte Dateiart ausgeführt werden sollen. Im Moment ist es noch nicht möglich eigene Dateiarten hinzuzufügen, aber RO's eingebaute Dateierkennung kennt schon 50 Dateiarten. Wenn die Dateierkennung fehlschlägt wird MultiView aufgerufen, und wenn auch MultiView fehlschlägt wird die Datei als Binär Datei behandelt. XPK & PP gepackte Dateien werden vor der Dateierkennung entpackt. ArtID muß einer der unten gelisteten Werte sein und Kommando ist ein CLI Kommando welches ein '%s' enthalten sollte an der Stelle an der Sie den Dateinamen einfügen wollen (Es werden automatisch Anführungszeichen hinzugefügt, also nicht noch einmal welche anfügen!). Die folgenden ArtIDs werden zur Zeit unterstützt:

ASCII	ASCII standard text file
BINARY	A not recognized binary file

BMP	Windows 3.x BitMap Picture
COMPRESS	Compressed file
DMS	DMS Disk Archive (.dms)
DVI	TeX DVI file
FLI	FLI animation file
FREEZE	Freezed file
GDM	GoldDisk movie file
GIF	GIF v87a & GIF v89a Picture (.gif)
GUIDE	AmigaGuide file
GZIP	GZipped file
HTML	Html file
ICON	Amiga Icon file
JPEG	JPEG Picture (Type 1 & Type 2, JFIF)
MOD	Noise- & Protracker, StarTrekker, MED, OctaMed, Octalyzer, FTM, FutureComposer 1.3&1.4, TFMX, ScreamTracker, SoundMon, S3M, JamCracker, PlaySID (OneFile) Modules
OBJ	Amiga linkable object file
PCX	PCX Picture
PS	PostScript file
SUN	Sun Raster Image RAS (.RAS)
TGA	Targa Image (.TGA)
TIFF	Tiff Picture Type 1 & 2 (.TIF)
24BI	Iff: 24bit picture
3DDD	Iff: 3D-Studio
8SVX	Iff: 8-bit sample voice
ANIM	Iff: Anim file
AVCF	Iff: AmigaVision
AVCO	Iff: AmigaVision
AVEV	Iff: AmigaVision
CDVR	Iff: Can Do Variable File
CPFM	Iff: Personal FontManager Charset/Font
DECK	Iff: Can Do Deck File
DEEP	Iff: True Color Image
DMCS	Iff: General Music Score (DeluxeMusicConKit)
DR2D	Iff: Vector Picture (ArtExpression)
EMOD	Iff: Extended Module
ENVL	Iff: Envelope (QuadraComposer)
FAX3	Iff: Fax File (GPfax)
FAXX	Iff: GPFax File
FTXT	Iff: Formatted Text
HEAD	Iff: Flow File
IAND	Iff: Imagine Animation
IANM	Iff: Imagine Anim Script
ILBM	Iff: Interleaved Bit Map (Picture)
ISTG	Iff: Imagine Staging
LWOB	Iff: Lightwave Object
MTRX	Iff: Matrix (Mathvision)
OFNT	Iff: ProVector Font
PENV	Iff: PenPal Document
PTCH	Iff: SAS Patchfile
REAL	Iff: Real 3D file
RGB8	Iff: 24 Bit Image
RGBN	Iff: 12 Bit Image
SC3D	Iff: Sculpt 3d
SMUS	Iff: Simple Music Score
SPAB	Iff: SpAB School Data File
SPLT	Iff: Split file

SSA	Iff: Clarissa Animation
SWRT	Iff: FinalCopy II / FinalWriter Document
TAKE	Iff: Sculpt Anim Take
TDDD	Iff: 3D Data Desc (Imagine)
TEXT	Iff: Plain unformatted Ascii Text
VDEO	Iff: Deluxe Video
WORD	Iff: Document (ProWrite)
WOWO	Iff: Word Worth Document

ARGUMENTE

"ArtID"	Dateiart Wert
"Kommando"	CLI Kommando das ausgeführt werden soll

DEFAULT

Das Kommando wird für alle Dateiarten auf "MultiView >NIL: %s" gesetzt.

BEISPIEL

```
FILETYPE GUIDE "MultiView >NIL: %s"
```

1.17 Archiv Konfiguration

ARCHIVE

SYNOPSIS

```
ARCHIVE "ArtID" "Kommando"
```

BESCHREIBUNG

Mit diesem Schlüsselwort kann man einstellen welche Kommandos abhängig von der Art des Archivs ausgeführt werden sollen. Es gibt drei Kommandos für jede Archivart: ein normales Archivierungskommando, ein Entpackkommando und ein Anzeigekommando. ArtID ist einer der Werte die unten aufgelistet sind und Kommando ist ein CLI Kommando welches ein '%s' enthalten sollte an der Stelle an der Sie den Dateinamen einfügen wollen und ein wenn nötig ein zweites '%s' entweder für den Archivnamen oder für das Zielverzeichnis. Zur Zeit werden folgende ArtID Werte unterstützt:

ARC	Arc archive addieren
ARJ	Arj archive addieren
LHA	LhA archive addieren
ZIP	Zip archive addieren
ZOO	Zoo archive addieren
XARC	Xpk archive addieren
LISTARC	Arc archive listen
LISTARJ	Arj archive listen
LISTLHA	LhA archive listen
LISTZIP	Zip archive listen
LISTZOO	Zoo archive listen
LISTXARC	Xpk archive listen
UNARC	Arc archive extrahieren

UNARJ	Arj archive extrahieren
UNLHA	LhA archive extrahieren
UNZIP	Zip archive extrahieren
UNZOO	Zoo archive extrahieren
UNXARC	Xpk archive extrahieren

ARGUMENTE

"ArtID"	Archiveart Wert
"Kommando"	CLI Kommando das ausgeführt werden soll

DEFAULT

ARCHIVE ARC	"Arc a %s %s"
ARCHIVE ARJ	"Arj a %s %s"
ARCHIVE LHA	"LhA -x -r a %s %s"
ARCHIVE ZIP	"Zip a %s %s"
ARCHIVE ZOO	"Zoo a %s %s"
ARCHIVE XARC	"xArc -m SQSH %s %s"
ARCHIVE UNARC	"Arc x %s"
ARCHIVE UNARJ	"Arj x %s"
ARCHIVE UNLHA	"LhA x %s"
ARCHIVE UNZIP	"Zip x %s"
ARCHIVE UNZOO	"Zoo x %s"
ARCHIVE UNXARC	"xArc -x %s"
ARCHIVE LISTARC	"Arc v %s"
ARCHIVE LISTARJ	"Arj v %s"
ARCHIVE LISTLHA	"LhA v %s"
ARCHIVE LISTZIP	"Zip v %s"
ARCHIVE LISTZOO	"Zoo v %s"
ARCHIVE LISTXARC	"xArc -l %s"

BEISPIEL

```
ARCHIVE LhA "LhA a %s %s"
```

1.18 Allgemeine Konfiguration

VARIABLE

SYNOPSIS

```
VARIABLE "VarID" "Wert"
```

BESCHREIBUNG

Mit diesem Schlüsselwort kann man ein paar wichtige Optionen einstellen. 'VarID' ist ein der Variablennamen die unten gelistet sind und 'Wert' ist ein der Parameter String für die Variable. Es werden die folgenden 'VerID's unterstützt:

Global:

- APPWINDOW

Hiermit kann man einstellen was passieren soll wenn man ein Piktogramm auf ein Listview fallen läßt. Wenn man die Variable auf 'LOAD' setzt wird das zu dem Piktogramm gehörende Verzeichnis eingelesen. Wenn man Sie auf 'COPY' stellt wird das zu dem Piktogramm gehörende Verzeichnis oder Datei in das im Listview angezeigte Verzeichnis kopiert.

Beispiel: VARIABLE APPWINDOW "LOAD"

- ARCHANDLER

Hiermit kann man einstellen ob RO den ARCHandler benutzen soll. Man kann hier zwischen ON und OFF waehlen. Wenn man ON benutzt wird beim doppel-klicken auf eine .lha Datei der entsprechende ARCHandler Pfad geladen.

Beispiel: VARIABLE ARCHANDLER "ON"

- COMPLETED

Hier kann man angeben was passieren soll wenn RO eine Operation beendet während es Iconifiziert ist. Man kann hier zwischen 'NOTHING', 'FLASH' oder 'POPUP' wählen was 'nichts', 'blitzen' oder 'deiconifizieren' entspricht.

Beispiel: VARIABLE COMPLETED "NOTHING"

- CHECKFIT

Hiermit kann man, durch angeben von ON oder OFF, einstellen ob man möchte daß vor dem kopieren der angewählten Einträge überprüft wird ob diese auf das Zielgerät passen. RO zählt die Bytes und überprüft wieviele Blöcke für die Organisation auf dem Datenträger benötigt werden.

Beispiel: VARIABLE CHECKFIT "ON"

- CREATEICONS

Wenn Sie möchten, daß RO ein Verzeichnis-Piktogramm erstellt wenn ein Verzeichnis erstellt wird oder ein Datei-Piktogramm erstellt wenn eine Datei erstellt wird, dann schalten Sie diese Option auf ON. Wenn nicht dann setzen Sie sie auf OFF.

Beispiel: VARIABLE CREATEICONS "OFF"

- DRIVEBUTTONS

Es gibt zwei Arten der Laufwerksknopfbehandlung. Zum einen gibt es einen sogenannten 'Normal' Modus, zum anderen gibt es den 'Active' Modus. Im 'Normal' Modus hat man acht Laufwerksknöpfe für jede Seite, wenn man also auf einen Knopf unter der linken Seite 'klickt' wird das Verzeichnis ins linke Verzeichnis geladen. Im 'Active' Modus kann man 16 Laufwerksknöpfe benutzen wobei diese auf die jeweils aktive Seite angewandt werden.

Beispiel: VARIABLE DRIVEBUTTONS "Active"

- FLUSHMEMORY

Wenn Sie möchten daß RO den Speicher beim Verlassen aufräumt schalten Sie diese Option mit 'ON' ein. Es wird dann versucht MUI aus dem Speicher zu entfernen, was aber nur funktioniert wenn kein anderes Programm MUI verwendet.

Beispiel: VARIABLE FLUSHMEMORY "ON"

- FOLLOWSCROLL

Mit diesem Schlüsselwort kann man einstellen ob bei jeder Operation mitgescrollt werden soll um immer den Eintrag zu sehen der gerade

bearbeitet wird.

Beispiel: VARIABLE FOLLOWSCROLL "OFF"

- HISTORY

Hier kann man die Anzahl der Puffer einstellen die behalten werden.

Beispiel: VARIABLE HISTORY "42"

- HOTDIRS

Diese Option funktioniert genau so wie DRIVEBUTTONS aber entsprechend fuer die HotDirs. Die Funktionstasten 1 bis 5 werden dann auf das linke Listview angewandt, die Tasten 6 - 10 auf das rechte, oder es werden alle auf das gerade aktive Listview angewendet.

Beispiel: VARIABLE HOTDIRS "Active"

- OUTPUT

Gibt an welches Gerat oder welche Datei benutzt wird um die Ausgaben der einzelnen Kommandos auszugeben.

Beispiel: VARIABLE OUTPUT "CON:0/0/640/400/Output/CLOSE/AUTO"

- OVERWRITE

Sie konnen hier angeben was passieren soll wenn auf eine Datei geschrieben wird die schon existiert, wenn man zum Beispiel eine Datei uber eine andere kopiert. Man kann hier zwischen 'ALWAYS', 'NEVER', 'OLDER' und 'VERIFY' wahlen. ALWAYS wird bewirken, da die Datei ohne eine Warnung auszugeben berschrieben wird, NEVER wird die Operation abbrechen, OLDER wird nur ltere Dateien berschreiben und VERIFY wird eine 'Wollen Sie wirklich...?' Meldung ausgeben.

Beispiel: VARIABLE OVERWRITE "ALWAYS"

- PATHEXPAND

Dieser Schalter kontrolliert die Pfad-Erweiterung. Wenn man ihn auf 'ON' setzt werden alle Pfade die man anwahlt erweitert. Zum Beispiel wird er bei Eingabe von LIBS: auf etwas wie "System:Libs/" erweitert. Ein paar ltere FileSysteme wie ParNet, SerNet oder MessyDOS konnen hier zu Schwierigkeiten fuhren. Wenn Sie eines davon benutzen dann sollten Sie den Schalter auf OFF setzen.

Beispiel: VARIABLE PATHEXPAND "OFF"

- QUITVERIFY

Schaltet die 'Wollen Sie RO wirklich verlassen?' Meldung an oder aus, wenn man die Option auf ON oder OFF setzt. In der Meldung kann man zwischen 'Beenden', 'Verbergen' und 'Abbrechen' wahlen wobei hier das Schlieen der Abfrage dem 'Abbrechen' Button entspricht.

Beispiel: VARIABLE QUITVERIFY "ON"

- TEMPDIR

Hier kann man ein Temporares Verzeichnis angeben welches fur einige spezielle Aktionen, wie zum Beispiel das Entpacken von Dateien oder das anzeigen von Archiven, benotigt wird.

Beispiel: VARIABLE TEMPDIR "TEMP:"

Kopieren:

- COPYBUF

Hiermit wird bestimmt wieviel Speicher (in Byte) bei einer Kopieraktion maximal angefordert wird.

Beispiel: VARIABLE COPYBUF "50000"

- COPYDATE

Hier kann man einstellen ob man beim kopieren das Datum der Datei beibehalten möchte (ON) oder ob es auf das aktuelle Datum gesetzt werden soll.

Beispiel: VARIABLE COPYDATE "OFF"

- COPYFLAGS

Wenn man diesen Parameter auf ON setzt werden bei einer Kopieraktion die Schutzbits der Datei übernommen, falls man ihn jedoch auf OFF setzt bewirkt das, daß die Schutzbits auf die Standard Einstellung (RWED) gesetzt werden.

Beispiel: VARIABLE COPYFLAGS "OFF"

- COPYNOTE

Mit diesem Schlüsselwort kann man durch ON den Dateikommentar beim kopieren übernehmen oder durch OFF den Dateikommentar nicht übernehmen bzw. löschen.

Beispiel: VARIABLE COPYNOTE "OFF"

- COPYSTAT

Hier kann man mit ON und OFF einstellen ob bei jeder Datei die kopiert wird eine entsprechende Meldung in der Statuszeile ausgegeben werden soll. Wenn man viele kleine Dateien kopiert ist es evtl. nützlich wenn man hier OFF benutzt um eine starke CPU-Belastung zu vermeiden.

Beispiel: VARIABLE COPYSTAT "OFF"

Löschen:

- DELDELAY

Hiermit kann man eine Verzögerung einstellen die RO wartet bevor es eine temporäre Datei löscht (z.B. beim Listen eines Archivs oder beim entpacken einer XPK Datei). Dies kann nützlich sein wenn man einen Textanzeiger hat, der sich vom CLI abkoppelt und nicht schnell genug ist die temporäre Datei zu laden bevor sie wieder gelöscht wird. Achtung: Es kann hier zu Problemen kommen wenn Ihr Textanzeiger die Datei lockt. Es ist also auf jeden Fall besser einen Textanzeiger zu benutzen der sich nicht abkoppelt.

Beispiel: VARIABLE DELDELAY "50"

- DELFORCE

Mit dieser Option stellt man ein was mit gegen Löschen geschützte Dateien passieren soll. Bei ON wird ein vorhandener Schutz gegen Löschen zuvor entfernt, bei OFF hingegen nicht. Von dieser Einstellung wird auch das Überschreiben von geschützten Dateien beeinflusst, wenn man ON benutzt werden die Dateien stillschweigend überschrieben.

Beispiel: VARIABLE DELFORCE "ON"

- DELSTAT

Hier kann man mit ON und OFF einstellen ob bei jeder Datei die gelöscht wird eine entsprechende Meldung in der Statuszeile ausgegeben werden soll. Dies ist aus den selben Gründen wie bei CopyStat nicht unbedingt nützlich.

Beispiel: VARIABLE DELSTAT "OFF"

- DELVERIFY

Schaltet die 'Sind Sie sicher, daß Sie die angewählten Einträge löschen möchten?' Meldung an (ON) oder aus (OFF).

Beispiel: VARIABLE DELVERIFY "OFF"

Listview:

- LOADLEFT/LOADRIGHT

Hier kann man einen Pfad angeben der automatisch ins linke oder rechte Listview geladen werden soll.

Beispiel: VARIABLE LOADRIGHT "RAM:"

- PAGELEFT/PAGERIGHT

Diese Variable setzt die Seite die sich im Vordergrund befinden soll wenn RO gestartet wird. Es gibt drei Seiten die man hier angeben kann: 'Directory', 'Buffers' und 'Volumes'.

Beispiel: VARIABLE PAGERIGHT "Volumes"

- FIRSTLEFT/FIRSTRIGHT

Gibt die Sortierung an in dem die verschiedenen Verzeichniseinträge dargestellt werden sollen. Mögliche Einstellungen sind: "Dirs", "Files" und "Mixed".

Beispiel: VARIABLE FIRSTLEFT "Mixed"

- SORTLEFT/SORTRIGHT

Gibt an welches Feld als sortier Kriterium benutzt werden soll. Man kann hier zwischen "Name", "Date" und "Size" wählen.

Beispiel: VARIABLE SORTRIGHT "Size"

Uhr:

- CLOCKPRI

Sie können die Priorität des 'RO Clock' Tasks hier angeben. Ich empfehle den Standardwert zu benutzen. Der Wert muß zwischen -128 und 127 liegen.

Beispiel: VARIABLE CLOCKPRI "0"

- CLOCKREFRESH

Hier kann man angeben wieviele Ticks (50 Ticks = 1 Sekunde) zwischen zwei Uhrerneuerungen liegen. Dieser Wert sollte gut überlegt gewählt werden, falls man nämlich einen zu kleinen Wert nimmt beginnt die Uhr auf langsamen Rechnern zu blitzen beginnt.

Beispiel: VARIABLE CLOCKREFRESH "50"

- SHOWDATE

Hiermit kann man einstellen ob man ein Datum in der Uhr sehen will oder nicht.

Beispiel: VARIABLE SHOWDATE "OFF"

- SHOWDAY

Hiermit kann man einstellen ob man einen Tag in der Uhr sehen will oder nicht.

Beispiel: VARIABLE SHOWDAY "ON"

- SHOWTIME
Schalten Sie diese Option auf 'ON' wenn Sie möchten, daß RO's Uhr die Zeit anzeigen soll, sonst OFF.
Beispiel: VARIABLE SHOWTIME "OFF"
- SHOWSECONDS
Legt fest ob RO's Uhr die Sekunden anzeigen soll. Diese Variable tritt natürlich nur in Kraft, wenn man SHOWTIME auf 'ON' gesetzt hat. Ich empfehle aber sie auf 'OFF' zu lassen weil es sonst zu einer starken CPU-Belastung kommen kann.
Beispiel: VARIABLE SHOWSECONDS "ON"
- SHOWMEMORY
Hiermit kann man die Speicheranzeige in Workbench-Manier an oder aus schalten indem man die Option auf 'ON' oder 'OFF' setzt.
Beispiel: VARIABLE SHOWMEMORY "ON"

DEFAULT

VARIABLE	TEMPDIR	"T:"
VARIABLE	OUTPUT	"CON:0/0/640/200/Output/CLOSE/AUTO"
VARIABLE	HISTORY	"50"
VARIABLE	COMPLETED	"Flash"
VARIABLE	DRIVEBUTTONS	"Normal"
VARIABLE	HOTDIRS	"Normal"
VARIABLE	ARCHANDLER	"OFF"
VARIABLE	CHECKFIT	"ON"
VARIABLE	QUITVERIFY	"ON"
VARIABLE	FLUSHMEMORY	"OFF"
VARIABLE	OVERWRITE	"VERIFY"
VARIABLE	APPWINDOW	"LOAD"
VARIABLE	CREATEICONS	"ON"
VARIABLE	FOLLOWSCROLL	"ON"
VARIABLE	PATHEXPAND	"ON"
VARIABLE	COPYBUF	"1048576"
VARIABLE	COPYDATE	"ON"
VARIABLE	COPYFLAGS	"ON"
VARIABLE	COPYNOTE	"ON"
VARIABLE	COPYSTAT	"ON"
VARIABLE	DELDELAY	"0"
VARIABLE	DELFORCE	"OFF"
VARIABLE	DELVERIFY	"ON"
VARIABLE	DELSTAT	"ON"
VARIABLE	LOADLEFT	" "
VARIABLE	LOADRIGHT	" "
VARIABLE	PAGELEFT	"Directory"
VARIABLE	PAGERIGHT	"Directory"
VARIABLE	FIRSTLEFT	"Dirs"
VARIABLE	FIRSTRIGHT	"Dirs"
VARIABLE	SORTLEFT	"Name"
VARIABLE	SORTRIGHT	"Name"
VARIABLE	CLOCKREFRESH	"500"


```
VARIABLE CLOCKPRI      "-10"  
VARIABLE SHOWDAY       "ON"  
VARIABLE SHOWDATE      "ON"  
VARIABLE SHOWTIME      "ON"  
VARIABLE SHOWSECONDS   "OFF"  
VARIABLE SHOWMEMORY    "ON"
```

1.19 Menü Konfiguration

MENU

SYNOPSIS

```
MENU "Menutext" "Kommando"
```

BESCHREIBUNG

Mit diesem Schlüsselwort können Sie sich ein Benutzermenü mit bis zu 20 Einträgen erstellen. Kommando sollte wie gehabt ein '%s' enthalten, aber nur wenn Sie möchten, daß ein Kommando nur gestartet wird wenn Einträge angewählt sind. Wenn Sie nur ein Standard Hilfsprogramm wie ein Disketten Kopierprogramm oder einen Taschenrechner starten wollen geben Sie am besten kein '%s' an dann wird kein angewählter Eintrag benötigt.

ARGUMENTE

```
"Menutext"    40 Zeichen als Menütext  
"Kommando"    CLI Kommando das ausgeführt werden soll
```

DEFAULT

```
MENU "" ""
```

BEISPIEL

```
MENU "Calculator" "SYS:Tools/Calculator"
```

1.20 Puffer Konfiguration

BUFFER

SYNOPSIS

```
BUFFER "Pfadname"
```

BESCHREIBUNG

Mit diesem Schlüsselwort ist es möglich die 'Puffer' Seite mit Verzeichnissen zu füllen die Sie oft benötigen. Die Anzahl der Puffer ist nur durch die Größe des freien Speicherplatzes begrenzt.

ARGUMENTE

"Pfadname" Verzeichnis das eingefügt werden soll

DEFAULT

BUFFER ""

BEISPIEL

BUFFER "DH1:Comm/Term/Uploads"

1.21 HotDir Konfiguration

HOTDIR

SYNOPSIS

HOTDIR "Nummer" "Pfadname"

BESCHREIBUNG

Hier können Sie bis zu zehn HotDirs angeben. Diese HotDirs können dann über die Funktionstasten F1-F10 erreicht werden. Nummer muss zwischen 1 und 10 liegen.

ARGUMENTE

"Nummer" Funktionstastennummer zwischen 1 und 10
"Pfadname" Verzeichnis das geladen werden soll

DEFAULT

HOTDIR 1 ""
HOTDIR 2 ""
HOTDIR 3 ""
HOTDIR 4 ""
HOTDIR 5 ""
HOTDIR 6 ""
HOTDIR 7 ""
HOTDIR 8 ""
HOTDIR 9 ""
HOTDIR 10 ""

BEISPIEL

HOTDIR 5 "DH1:Comm/Term/Uploads"

1.22 Laufwerks Konfiguration

DRIVE

SYNOPSIS

```
DRIVE "Nummer" "GadgetText" "Pfadname"
```

BESCHREIBUNG

Hier kann man bis zu 32 Laufwerksknöpfe angeben, wenn man 16 angibt bekommt man nur eine Reihe Knöpfe, wenn man mehr angibt wird automatisch eine zweite Reihe hinzugefügt. Der Gadget Text ist auf 10 Zeichen begrenzt, was eigentlich genügen sollte sonst wird nämlich eine wirklich hohe Bildschirmauflösung benötigt. Es kann auch passieren das RO schon bei fünf Zeichen nicht mehr auf den Bildschirm passt. Es ist am besten wenn man ein bisschen mit den Werten rumspielt aber ich empfehle drei Zeichen zu benutzen.

ARGUMENTE

```
"Nummer"      Nummer des Laufwerkknopfes zwischen 1 und 32
"GadgetText"  10 Zeichen als Gadget Text
"Pfadname"    Verzeichnis das geladen werden soll
```

DEFAULT

```
DRIVE 1 "DF0" "DF0:"
DRIVE 2 "DF1" "DF1:"
DRIVE 3 "DH0" "DH0:"
DRIVE 4 "DH1" "DH1:"
DRIVE 5 "DH2" "DH2:"
DRIVE 6 "DH3" "DH3:"
DRIVE 7 "CD0" "CD0:"
DRIVE 8 "RAM" "RAM:"
DRIVE 9 "DF0" "DF0:"
DRIVE 10 "DF1" "DF1:"
DRIVE 11 "DH0" "DH0:"
DRIVE 12 "DH1" "DH1:"
DRIVE 13 "DH2" "DH2:"
DRIVE 14 "DH3" "DH3:"
DRIVE 15 "CD0" "CD0:"
DRIVE 16 "RAM" "RAM:"
```

BEISPIEL

```
DRIVE 2 "INBOUND" "Work:News/Inbound/"
```

1.23 Knopf Konfiguration

BUTTON

SYNOPSIS

```
BUTTON "Nummer" "ButtonType" "GadgetText" "Kommando"
```

BESCHREIBUNG

Dies ist das wichtigste Schlüsselwort in der ganzen Konfiguration, hier

kann man angeben welcher Text auf welchem Knopf erscheinen soll und welches Kommando ausgeführt werden soll wenn man einen Knopf betätigt. Nach dem Schlüsselwort muss man eine Nummer angeben um den Knopf festzulegen. Die Nummer muß zwischen 1 und 120 liegen. RO unterstützt zwei Arten von Knöpfen: Einen Kommando Knopf und einen Funktionsknopf. Ein Kommandoknopf ist ein Knopf mit dem man ein Normales CLI Kommando ansprechen kann. Alles was man tun muß ist einen Kommando String angeben mit einem '%s' an der Stelle, an der der Dateiname eingefügt werden soll. Der Funktionsknopf ist ein Knopf mit dem man interne Funktionen ansprechen kann. Mann muß natürlich auch noch einen String, der nicht länger als 10 Zeichen sein darf, angeben der als Gadget Text verwendet wird. Im Moment werden die folgenden internen Funktionen unterstützt:

About	Zeigt die Programminformation.
Action	Führt eine Dateiaktion aus.
AddArc	Archivieren von Dateien mit 'Arc'.
AddArj	Archivieren von Dateien mit 'Arj'.
AddLhA	Archivieren von Dateien mit 'LhA'.
AddZip	Archivieren von Dateien mit 'Zip'.
AddZoo	Archivieren von Dateien mit 'Zoo'.
AddXArc	Archivieren von Dateien mit 'xArc'.
All	Selektieren aller Einträge eines Listviews.
Assign	Erstellt einen 'assign' für Verzeichnis.
ByName	Selektiert Einträge über ihren Namen.
Bytes	Zählt die Anzahl der selektierten Byte.
Change	Ändert die Sortierung des aktiven Listviews.
Command	Ein Kommando ausführen.
Copy	Kopiert Dateien und Verzeichnisse.
CopyAs	Kopiert Dateien und Verzeichnisse und ändert Namen.
CopyDev	Kopiert Dateien auf ein Gerät.
Current	Lädt das aktuelle Verzeichnis.
Delete	Löscht Dateien und Verzeichnisse.
Disk	Zeigt Informationen über den aktiven Datenträger.
Dup	Verdoppelt Einträge.
Execute	Führt eine Stapeldatei aus.
Expand	Erweitert einen Pfad auf seinen ARCHandler Pfad.
Fit	Überprüft ob Einträge auf das Ziel passen.
Help	Zeigt die Hilfe an.
Icon	Wählt die entsprechenden .info Dateien aus.
Info	Zeigt Informationen für die angewählten Einträge.
LActive	Aktiviert das linke Listview.
LCopy	Kopiert das aktive Listview.
LSwap	Vertauscht das aktive und inaktive Listview.
ListArc	Zeigt den Inhalt eines Archivs an.
LParent	Lädt das übergeordnete Verzeichnis.
LReload	Erneuert das linke Verzeichnis.
LRoot	Lädt das Wurzelverzeichnis der linken Seite.
MakeDir	Erstellt Verzeichnisse.
MDLoad	Erstellt Verzeichnisse und lädt sie.
Move	Verschiebt Dateien und Verzeichnisse.
MoveAs	Verschieben von Einträgen mit ändern des Namens.
None	Alle Einträge deselektieren.
Note	Dateikommentare ändern.
Parent	Übergeordnetes Verzeichnis laden.
Protect	Attribute ändern.
Quit	'RO' beenden.

RActive	Das rechte Listview aktivieren.
Reboot	Einen System Warmstart ausführen.
Relabel	Datenträger umbenennen.
Reload	Das aktive Verzeichnis erneuern.
Rename	Einträge umbenennen.
Rexx	Ein Rexx Script ausführen.
Root	Das Wurzelverzeichnis laden.
RParent	Übergeordnetes Verzeichnis laden.
RReload	Das rechte Verzeichnis erneuern.
RRoot	Lädt das Wurzelverzeichnis der rechten Seite.
SetDate	Datum eines Eintrags ändern.
Shrink	Einen ARCHandler Pfad verkleinern.
Toggle	Alle Einträge anders selektieren.
Touch	Datum setzen oder Datei erstellen.
UnArc	Dateien aus Archiv entpacken.
Update	Dateien zum updaten selektieren.

ARGUMENTE

"Nummer"	Nummer eines Kommandoknopfes zwischen 1 und 120
"ButtonType"	Kommando- oder Funktionsknopf
"GadgetText"	Bis zu 10 Zeichen als Gadget Text
"Command"	Kommando das ausgeführt werden soll

DEFAULT

BUTTON	1	COMMAND	"Read"	"Most >NIL: %s"
BUTTON	2	COMMAND	"Run"	"Run >NIL: %s"
BUTTON	3	FUNCTION	"_Delete"	DELETE
BUTTON	4	FUNCTION	"_Move"	MOVE
BUTTON	5	FUNCTION	"_Copy"	COPY
BUTTON	6	FUNCTION	"_Bytes"	BYTES
BUTTON	7	FUNCTION	"All"	ALL
BUTTON	8	FUNCTION	"Arc"	ADDLHA
BUTTON	9	COMMAND	"View"	"MultiView >NIL: %s"
BUTTON	10	COMMAND	"_Edit"	"Ed >NIL: %s"
BUTTON	11	FUNCTION	"Touch"	TOUCH
BUTTON	12	FUNCTION	"Move As"	MOVEAS
BUTTON	13	FUNCTION	"Copy As"	COPYAS
BUTTON	14	FUNCTION	"Fit"	FIT
BUTTON	15	FUNCTION	"None"	NONE
BUTTON	16	FUNCTION	"ListArc"	LISTARC
BUTTON	17	FUNCTION	"_Action"	ACTION
BUTTON	18	COMMAND	"XEdit"	"FileX >NIL: %s"
BUTTON	19	FUNCTION	"MakeDir"	MAKEDIR
BUTTON	20	FUNCTION	"_Rename"	RENAME
BUTTON	21	FUNCTION	"Dup"	DUP
BUTTON	22	FUNCTION	"Refresh"	RELOAD
BUTTON	23	FUNCTION	"_Pattern"	BYNAME
BUTTON	24	FUNCTION	"UnArc"	UNARC
BUTTON	25	COMMAND	"Music"	"DeliTracker >NIL: MODULE %s"
BUTTON	26	FUNCTION	"Assign"	ASSIGN
BUTTON	27	FUNCTION	"Command"	COMMAND

BUTTON	28	FUNCTION	"_Comment"	NOTE
BUTTON	29	FUNCTION	"Change"	CHANGE
BUTTON	30	FUNCTION	"Parent"	PARENT
BUTTON	31	FUNCTION	"Reverse"	TOGGLE
BUTTON	32	FUNCTION	"_Disk"	DISK
BUTTON	33	FUNCTION	"LSwap"	LSWAP
BUTTON	34	FUNCTION	"_Relabel"	RELABEL
BUTTON	35	FUNCTION	"Execute"	EXECUTE
BUTTON	36	FUNCTION	"_Protect"	PROTECT
BUTTON	37	FUNCTION	"_Expand"	EXPAND
BUTTON	38	FUNCTION	"Root"	ROOT
BUTTON	39	FUNCTION	"_Update"	UPDATE
BUTTON	40	FUNCTION	"_Info"	INFO
BUTTON	41	FUNCTION	"LCopy"	LCOPY
BUTTON	42	FUNCTION	"CopyDev"	COPYDEV
BUTTON	43	FUNCTION	"Rexx"	REXX
BUTTON	44	FUNCTION	"SetDate"	SETDATE
BUTTON	45	FUNCTION	"_Shrink"	SHRINK
BUTTON	46	FUNCTION	"Current"	CURRENT
BUTTON	47	FUNCTION	"Icon"	ICON
BUTTON	48	FUNCTION	"Help"	HELP

BEISPIEL

```
BUTTON 98 COMMAND "DirTree" "DirTree %s"
```

1.24 about

About

Diese Funktion öffnet die Meldung mit meiner Adresse und anderen Informationen wie man sich registrieren lassen kann.

1.25 action

Action

Diese Funktion führt ein Kommando für jede angewählte Datei aus, und zwar entsprechend ihrer Dateiart. Sie sollten für jede Dateiart ein Kommando angeben um diese Funktion voll nutzen zu können, ansonsten wird MultiView für jede Dateiart gestartet. Sie sollten sich dazu aber noch den FILETYPE Abschnitt im Konfigurations Kapitel durchlesen.

Diese Funktion lässt sich durch schliessen des 'Beschäftigt' Fensters beenden.

1.26 addarc

AddArc

Mit dieser Funktion werden alle angewählten Einträge zu einem Archiv hinzugefügt. Das Archiv wird auf dem Ziel-Laufwerk erstellt und es wird mit einer Abfrage nach einem Namen gefragt. Es gibt eine Funktion für jede Archivart, z.B. 'AddLhA' oder 'AddArj'.

Diese Funktion läßt sich durch schliessen des 'Beschäftigt' Fensters beenden.

1.27 all

All

Diese Funktion wählt alle Einträge des aktiven Verzeichnisses an.

1.28 assign

Assign

Diese Funktion erstellt einen Assign für den Pfad der gerade in dem aktiven Listview geladen ist. Eine Abfrage wird geöffnet und es wird nach einem Namen für das logische Gerät gefragt. Sie sollten hier etwas wie 'foobar:' eingeben, wobei man den Doppelpunkt nicht mit eingeben muß.

1.29 byname

ByName

Diese Funktion wählt alle Einträge des aktiven Listviews an, die auf ein bestimmtes Muster passen. Es wird eine Abfrage geöffnet und nach einem Muster gefragt. Man kann hier alle Standard AmigaDOS Platzhalter verwenden, wie z.B. '#?' oder '*'.

1.30 bytes

Bytes

Diese Funktion zählt die Byte der gerade angewählten Einträge und ihrer Unterverzeichnisse des aktiven Listviews. Danach wird eine Information in der Statuszeile ausgegeben welche wie folgt aussehen sollte: '64.728 Byte in 109 Dateien und 15 Verzeichnissen'.

Diese Funktion läßt sich durch schliessen des 'Beschäftigt' Fensters beenden.

1.31 change

Change

Mit dieser Funktion kann man die Sortierung des aktiven Listviews ändern. Dies funktioniert analog zu den SORTLEFT, SORTRIGHT und FIRSTLEFT, FIRSTRIGHT Schlüsselwörtern der Konfigurations Datei. Eine Auswahlmeldung öffnet sich, in der Sie die einzelnen Kriterien einstellen können.

1.32 command

Command

Mit dieser Funktion können Sie ein beliebiges CLI Kommando starten.

1.33 copy

Copy

Diese Funktion kopiert alle angewählten Dateien und/oder Verzeichnisse des Quell-Laufwerks ins Ziel-Laufwerk. Wenn Sie CopyAs benutzen öffnet sich eine Abfrage und Sie können den Namen ändern unter dem Sie es im Ziel-Laufwerk speichern möchten. Sie können die Operation beenden indem Sie den 'Abbrechen' Knopf drücken oder Sie überspringen eine Datei indem Sie 'Überspringen' benutzen.

Wenn man die entsprechenden Optionen in der Konfigurationsdatei einstellt oder man sie aus dem Menü auswählt, werden die Schutzbits, Kommentare oder Daten der kopierten Dateien übernommen. Schauen Sie aber am Besten in dem VARIABLE Abschnitt des Konfigurations Kapitels nach.

Diese Funktion läßt sich durch schliessen des 'Beschäftigt' Fensters beenden.

1.34 copydev

CopyDev

Diese Funktion kopiert alle angewählten Dateien des aktiven Listviews auf ein Gerät, daß angegeben werden kann. Eine Abfrage öffnet sich und man kann einen Gerätenamen eingeben. Dies ist nützlich, wenn man ein paar Text-Dateien hat, die man ausdrucken möchte. Alles was man tun muß ist die Dateien mit 'CopyDev' nach 'PRT:' kopieren.

1.35 current

Current

Diese Funktion lädt das aktuelle Verzeichnis von RO ins aktive Listview.

1.36 delete

Delete

Diese Funktion löscht alle angewählten Einträge des gerade aktivierten Listviews. Eine Sicherheitsabfrage wird geöffnet welche Sie fragt ob Sie sich ganz sicher sind, das hängt aber auch davon ab was Sie bei der DELVERIFY Option in der Konfigurationsdatei oder im Menü eingestellt haben.

Diese Funktion lässt sich durch schliessen des 'Beschäftigt' Fensters beenden.

1.37 disk

Disk

Diese Funktion öffnet eine Meldung welche alle Informationen über das gerade im aktiven Listview dargestellte Gerät an. Man kann hier Sachen erfahren wie die Anzahl der freien Byte oder die Block größe des Geräts. Um die Meldung zu schliessen klicken Sie einfach über Okay oder benutzen Sie das Schließgadget.

1.38 dup

Dup

Diese Funktion dupliziert alle angewählten Einträge des aktiven Listviews. Man wird hier bei jedem Eintrag gefragt wie die Kopie heissen soll. Sie können diese Funktion abbrechen indem Sie den 'Abbrechen' Knopf verwenden oder Sie können eine Datei überspringen in dem Sie den 'Überspringen' Knopf verwenden.

1.39 execute

Execute

Mit dieser Funktion können Sie eine Standard-Batch-Datei ausführen.

1.40 expand

Expand

Wenn Sie ARCHHandler verwenden, kann diese Funktion nützlich für Sie werden. Diese Funktion erweitert den Pfadnamen des gerade aktiven Listviews auf seinen ARCHHandler-Namen. z.B. wird System:Devs/ zu Archives:System/Devs/

1.41 fit

Fit

Diese Funktion überprüft die Anzahl der Byte der angewählten Einträge und ermittelt ob sie auf dem Zeilgerät genug Platz finden. RO berücksichtigt hier auch den Platz der benötigt wird um den Verzeichnisbaum zu organisieren. Danach wird eine Information in der Statuszeile angezeigt ob es klappt oder nicht.

Diese Funktion läßt sich durch schliessen des 'Beschäftigt' Fensters beenden.

1.42 help

Help

Diese Funktion öffnet die Hauptseite der 'Online' Hilfe. Man kann sie auch jederzeit aufrufen indem man die HELP Taste betätigt, allerdings wird hier eine dem Seite geöffnet die der Programmumgebung entsprechend sinnvoll ist, d.h. wenn man sich mit der Maus auf dem Verzeichnis Listview befinden wird eine entsprechende Hilfe hierzu ausgegeben. Die Anleitung muß sich im Amigaguide Suchpfad befinden, achten Sie also darauf, daß Sie die Umgebungsvariable 'ENV:AmigaGuide/Path' richtig gesetzt haben. Sie können die Anleitung aber auch im selben Verzeichnis wie das Hauptprogramm speichern, dann sollte es keine Probleme geben.

1.43 icon

Icon

Diese Funktion wählt die '.info' Dateien zu den gerade angewählten Einträgen im aktiven Listview an.

1.44 info

Info

Diese Funktion öffnet eine Meldung die einige Informationen über die angewählten Einträge des aktivierten Listviews anzeigt. Man kann hier Dinge wie die Dateiart oder den Dateikommentar erfahren. Um zur nächsten Datei zu gelangen klicken Sie einfach über 'Okay'. Abgebrochen werden kann die Aktion indem man den 'Abbrechen' Knopf benutzt.

1.45 active

Active

Diese Funktion läßt ein bestimmtes Listview aktiv werden. 'LACTIVE' das linke und 'RACTIVE' das rechte.

1.46 lcopy

LCopy

Diese Funktion kopiert das aktiven Listviewpfad auf das andere.

1.47 lswap

LSwap

Diese Funktion vertauscht den Inhalt der beiden Listviews.

1.48 listarc

ListArc

Diese Funktion zeigt den Inhalt der angewählten Archive an, indem es den passenden Archivierer und das Kommando zum Anzeigen von ASCII Dateien benutzt.

Diese Funktion läßt sich durch schliessen des 'Beschäftigt' Fensters beenden.

1.49 parent

Parent

Diese Funktion lädt das Mutterverzeichnis des Verzeichnisses das gerade im aktiven Listview dargestellt wird. Wenn man 'LPARENT' benutzt wird immer

das linke genommen, bei 'RPARENT' immer das rechte. Wenn RO kein übergeordnetes Verzeichnis finden kann wird einfach nur das Verzeichnis neu eingelesen.

1.50 reload

Reload

Die Funktion 'RELOAD', 'LRELOAD' und 'RRELOAD' lesen das aktive, linke oder rechte Verzeichnis neu ein.

1.51 root

Root

Diese Funktion lädt das Wurzelverzeichnis des aktiven Listviews. Wenn man 'LROOT' oder 'RROOT' verwendet wirkt die Aktion auf das linke oder rechte Listview.

1.52 mkdir

MakeDir

Wenn man diese Funktion verwendet wird eine Eingabeabfrage geöffnet, welche nach einem Namen für das zu erstellende Verzeichnis fragt. Wenn man die Funktion 'MAKEDIR' verwendet wird im aktiven Listview ein Verzeichnis erstellt. Wenn man jedoch 'MDLOAD' verwendet wird es auch noch eingelesen.

1.53 move

Move

Diese Funktion verschiebt alle angewählten Einträge des aktiven Verzeichnisses in das Ziel-Verzeichnis. Wenn man 'MOVEAS' verwendet wird eine Abfrage geöffnet, die nach einem neuen Namen für den gerade zu verschiebenden Eintrag fragt. Man kann die ganze Aktion abbrechen indem man den 'Abbrechen' Knopf verwendet oder eine Datei überspringen indem man 'Überspringen' benutzt. RO bemerkt natürlich wenn Sie Dateien auf ein und dem selben Gerät verschieben und benennt die Dateien dann nur um, was natürlich schneller geht.

Wenn man die entsprechenden Optionen in der Konfigurationsdatei einstellt oder man sie aus dem Menü auswählt, werden die Schutzbits, Kommentare oder Daten der kopierten Dateien übernommen. Schauen Sie aber am Besten in dem VARIABLE Abschnitt des Konfigurations Kapitels nach.

Diese Funktion läßt sich durch schliessen des 'Beschäftigt' Fensters beenden.

1.54 none

None

Diese Funktion deselektiert alle Einträge des aktiven Listviews.

1.55 note

Note

Diese Funktion ermöglicht Ihnen den Dateikommentar aller angewählten Einträge des aktiven Listviews zu ändern. Eine Abfrage öffnet sich die den alten Kommentar enthält den Sie dort ändern können. Die Operation kann über den 'Abbrechen' Knopf beendet werden oder Sie können eine Datei überspringen indem Sie den 'Überspringen' Knopf betätigen. Um fort zu fahren benutzt man 'Okay' oder drückt RETURN.

1.56 protect

Protect

Diese Funktion öffnet eine Abfrage in der man die Schutzbits der angewählten Einträge verändern kann. Für jedes Bit kann man zwischen 'Ignorieren', 'Setzen' und 'Löschen' wählen. Wobei 'Ignorieren' bedeutet, daß nichts geändert wird, 'Setzen' bedeutet daß das entsprechende Bit gesetzt wird und 'Löschen', daß es gelöscht wird. Man kann die Einstellungen für jede Datei vornehmen indem man immer 'Okay' betätigt oder man kann alle angewählten Einträge auf einen Schlag verändern indem man den 'Alle' Knopf benutzt. Abbrechen der Aktion und Überspringen einer Datei funktioniert wie gehabt.

Diese Funktion läßt sich durch schliessen des 'Beschäftigt' Fensters beenden.

1.57 quit

Quit

Beendet RO und entfernt es aus dem Speicher.

1.58 reboot

Reboot

Führt ohne jede Warnung einen Warmstart des Rechners durch. :)

1.59 relabel

Relabel

Mit dieser Funktion kann man den Namen des Gerätes ändern, welches gerade im aktiven Listview geladen ist. Eine Abfrage öffnet sich in der man den aktuellen Namen ändern kann. Um die Funktion abubrechen benutzt man den 'Abbrechen' Knopf.

1.60 rename

Rename

Diese Funktion wird zum umbenennen von Einträgen verwendet. Eine Abfrage öffnet sich für jeden Eintrag und man kann den aktuellen Namen ändern. Wenn Sie die Aktion abbrechen wollen benutzen Sie den 'Abbrechen' Knopf, wenn Sie aber nur einen Eintrag überspringen wollen dann verwenden Sie den 'Überspringen' Knopf. Zum fort fahren nehmen Sie entweder den 'Okay' Knopf oder drücken RETURN.

1.61 rexx

Rexx

Mit dieser Funktion können Sie ein Standard ARexx Skript starten.

1.62 setdate

SetDate

Diese Funktion ermöglicht es Ihnen das Datum und die Zeit eines Eintrags zu ändern. Eine Abfrage öffnet sich in der Sie das alte Datum und die alte Zeit sehen und ändern können. Die Eingabe muß im AmigaDOS Format erfolgen. Wenn Sie die Aktion abbrechen wollen benutzen Sie den 'Abbrechen' Knopf, wenn Sie aber nur einen Eintrag überspringen wollen dann verwenden Sie den 'Überspringen' Knopf. Zum fort fahren nehmen Sie entweder den 'Okay' Knopf oder drücken RETURN.

1.63 shrink

Shrink

Wenn Sie ARCHHandler verwenden, kann diese Funktion nützlich für Sie werden. Diese Funktion verkleinert den ARCHHandler-Namen des gerade aktiven Listviews auf seinen normalen Namen. z.B. wird Archives:System/Devs/ zu System:Devs/

1.64 toggle

Toggle

Diese Funktion selektiert alle nicht angewählten Einträge und deselektiert alle angewählten.

1.65 touch

Touch

Wenn Sie einen oder mehrere Einträge angewählt haben, dann wird mit dieser Funktion ihr Datum und ihre Zeit aktualisiert. Wenn Sie keine Dateien angewählt haben öffnet sich eine Abfrage in der Sie einen Dateinamen eingeben können. Diese Datei wird dann im gerade aktivierten Listview erstellt. Beim aktualisieren der Daten können Sie diese Funktion durch schliessen des 'Beschäftigt' Fensters beenden. Ansonsten benutzen Sie den 'Abbrechen' Knopf.

1.66 unarc

UnArc

Diese Funktion entpackt die angewählten Archive in das Ziel-Verzeichnis in dem es den der Dateiart entsprechenden Archivierer benutzt.

Diese Funktion lässt sich durch schliessen des 'Beschäftigt' Fensters beenden.

1.67 update

Update

Diese Funktion wählt Einträge des aktiven Listviews aus, die sich schon im Ziel-Listview befinden. Das ist sehr nützlich wenn man ein Software Paket auf den neusten Stand bringen möchte. Wenn Sie Einträge auswählen möchten die sich noch nicht im Ziel-Listview befinden, benutzen Sie einfach zuerst den 'Update' Knopf und dann den 'Reverse' Knopf.

1.68 Arexx Schnittstelle

Arexx Schnittstelle

RO hat eine eingebaute Arexx Schnittstelle, aber in der jetzigen version versteht RO nur die bei MUI Standardmässig eingebauten Arexx Befehle.

- QUIT

Beendet die Applikation.

- HIDE

Versteckt (verbirgt) die Applikation

- SHOW

Zeigt eine verborgene Applikation.

- INFO ITEM/A

Entsprechend dem angegebenen Parameter wird der Ergebnis String mit einer der folgenden Zeichenketten gefüllt:

- "title" Titel der Applikation
- "author" Autor der Applikation
- "copyright" Copyright Nachricht
- "description" Kurze Beschreibung
- "version" Versions String
- "base" Name der Arexx Schnittstelle
- "screen" Name des Public Screens

- HELP FILE/A

Eine Liste aller Arexx Kommandos die für die Applikation zur Verfügung stehen werden in die angegebene Datei geschrieben.

...dies ist ein kleiner Auszug aus der MUI Bedienungsanleitung und ich kann Ihnen nur empfehlen die entsprechenden Teile dort zu lesen um mehr Informationen zu bekommen.

1.69 Diskussion

F: Manchmal erkennt RO nicht das ein Eintrag angewählt ist. Warum?

A: Nein, das Problem ist ein anderes, und zwar ist es manchmal recht schwierig zu erkennen ob ein Eintrag angewählt ist oder nicht. Der Cursor, der normalerweise für die Tastatursteuerung benutzt wird hat fast die selbe Farbe wie ein selektiertes File mit dem Cursor darüber.

Man kann dieses Problem umgehen indem man das 'BG Listview Selected+Cursor' Bild auf eine andere Farbe stellt.

F: Wie kann ich die aktive Seite ändern ohne einen Eintrag anzuwählen?

A: Man kann das Listview wechseln indem man 'tab' oder '`' (die Taste über 'tab') betätigt um zwischen den String Gadgets zu wechseln.

F: Ich habe RO gestartet und nichts ist passiert. Wo liegt das Problem?

A: Die Auflösung des Bildschirms ist vielleicht zu niedrig, besonders die Bildschirmbreite könnte zu gering sein, daß RO auf den Schirm passt. Versuchen Sie es einmal mit einem kleinern System Font oder mit den Overscan Prefs um ein paar Pixel zu gewinnen. Das Minimum das RO benötigt ist 640 x 200 und topaz 8 Zeichensatz.

1.70 Registration

Registration

Wenn Sie sich registrieren lassen bekommen Sie eine Diskette zugeschickt auf der sich die neuste Version und Ihr Keyfile befindet. Mit diesem sogenannten Keyfile wird die eingeschränkte Version in einen vollständig funktionierenden und mächtigen Dateimanager verwandelt! Mit dem Keyfile können Sie auch alle weiteren Versionen voll verwenden.

Der Preis für eine Registration beträgt

20.- DM (D-Mark),
15.- US\$ (US Dollar)

oder eine US\$ 20.- (zwanzig!) entsprechende Summe in einer anderen Währung. "Zwanzig" weil ich meine Bank besuchen muß und Ihre ausländische Währung verkaufen muß, was in Deutschland irgendwie ein bisschen teuer ist. Wenn Sie aber denken, daß Ihre Bank billiger ist können Sie sich natürlich auch 15.- US\$ besorgen und sie mir schicken.

Der schnellste und billigste Weg sich registrieren zu lassen ist Geld zusammen mit dem ausgefüllten Registrationsformular in einen Umschlag zu stecken und an folgende Adresse zu schicken:

Oliver Rummeyer
Hochbergstraße 49/1
D-88213 Ravensburg
Germany/Europe

Euro Cheques (in DM) sind natürlich auch willkommen, aber bitte schicken Sie auf keinen Fall ausländische Cheques, weil die Bank vom Empfänger und vom Absender eine Gebühr verlangt. Wenn Sie wirklich denken Sie müssen unbedingt einen solche Cheque benutzen, dann schlagen Sie bitte \$10 für die Gebühren auf.

Sie können das Geld auch direkt auf mein Girokonto überweisen, aber vorsicht: internationale Überweisungen über Banken sind sehr teuer.

Kreissparkasse Ravensburg, BLZ 650 501 10, Konto 48-276999

Auf jeden Fall sollten Sie sicher stellen mir Ihren Namen, Adresse, Telefonnummer und e-mail Adresse zu geben. Sie können diese Informationen auch über e-mail an mich schicken wenn Sie möchten. Wenn es Ihnen nichts ausmacht werden diese Daten in elektronischer Form gespeichert. Sie können das Beispiel-Formular benutzen, daß in dieser Dokumentation auftaucht. (Registrationsformular)

Vielen Dank daß Sie das Sharewareprinzip unterstützen!

1.71 Registrationsformular

Oliver Rummeyer
Hochbergstraße 49/1
D-88213 Ravensburg

Germany/Europe

Lieber Oliver,

ich würde gerne ein registrierter Benutzer von "RO" werden. Bitte sende die Diskette mit der neuesten Version an

Name: _____

Adresse: _____

Land: _____

Telefon: _____

E-Mail: _____

Ich schicke den Shareware-Betrag als (bitte markieren/löschen)

- ☐ DM 20.- in bar (liegen diesem Brief bei).
 - ☐ SFr 20.- in bar (liegen diesem Brief bei).
 - ☐ US\$ 15.- in bar (liegen diesem Brief bei).
 - ☐ eurocheque in DM (liegt diesem Brief bei).
 - ☐ Auslands-Cheque in US\$ (liegt diesem Brief bei).
-

(plus US\$ 10.- für Gebühren).

- o Banküberweisung.

Ich habe die Lizenzbestimmungen gelesen und bin einverstanden.

(Datum)

(Unterschrift)

1.72 Updates

Updates

Sobald es eine neue Version von RO gibt, werde ich eine entsprechende Meldung in die passenden Gruppen der elektronischen Netze schicken. Das Archive wird dann bald auf vielen Mailboxen und auf allen 'aminet' FTP Servern zu bekommen sein.

Die RO Support Mailbox 'Uplink BBS' Sysop Alexander Abt bietet immer die neuste Version zum Fido-File-Request unter folgenden Node-Nummern an:

Node 1: +49-0751-96217 2:246/2320 USR 28.8 DS
Node 2: +49-0751-97522 2:246/2321 USR 16.8 DS
Node 3: +49-0751-97251 2:246/2322 USR 14.4 DS
Node 4: +49-0751-97261 2:246/2323 USR 14.4
Node 5: +49-0751-97376 2:246/2324 Zyx E+

Benutzen Sie den magischen Namen 'RO'. Alternativ können Sie sich auch mit einem Benutzernamen 'RO' und dem Passwort 'RO' einloggen.

Wie ich oben schon bemerkt habe, benötigen registrierte Benutzer nie wieder ein neues Keyfile oder eine spezielle auf Sie personalisierte Version. Sie können alle neuen Features sofort benutzen.

1.73 Support

Support

Wenn Sie Vorschläge, Fragen, Kritik oder Fehlerbeschreibungen haben oder mein Program einfach nur mögen, dann schreiben Sie am besten an:

SMail: Oliver Rummeyer
Hochbergstraße 49/1
D-88213 Ravensburg
Germany/Europe

EMail: Internet oliver@rumor.rv.sub.org
oliver.rummeyer@student.uni-ulm.de
Fidonet 2:246/2320.1@fidonet

1.74 Geschichte

Geschichte

- Version 0.80 (26.8.94)
Erste Veröffentlichung.
- Version 0.81 (7.9.94)
 - o Einige kleine Fehler behoben.
 - o Einen Konfigurations-Schalter hinzugefügt um die Pfad Erweiterung an oder aus zu schalten.
- Version 0.82 (11.10.94)
 - o Einige Fehler behoben.
 - o Es wird jetzt der Standard CLI Suchpfad auch beim WB Start benutzt.
 - o Einige Dateitypen hinzugefügt.
 - o Eine Kommandooption 'ICONIFY' hinzugefügt.
 - o Eine Konfigurationsvariable 'FLUSHMEMORY' hinzugefügt.
 - o Die Konfigurationsvariable 'HELPPFILE' entfernt.
 - o Komplett lokalisiert (Deutsche Catalog Datei mitgeliefert).
 - o Viele andere kleine Änderungen.
- Version 0.83 (5.12.94)
 - o Einige kleine Fehler behoben.
 - o Einige Dateitypen hinzugefügt.
 - o Neue interne Funktionen: 'UPDATE' & 'CURRENT'
 - o Es wird jetzt eine deutsche Anleitung mitgeliefert.
 - o Die Catalog Dateien haben sich leicht geändert.
 - o Es wird eine italienische Catalog Datei mitgeliefert.
 - o Der Programmcode wurde stark überarbeitet.
 - o Ein paar andere Kleinigkeiten wurden verbessert.

1.75 Zukünftige Erweiterungen

Zukünftige Erweiterungen

- o Verbesserter Kommando Interpreter
- o Eine bessere ARexx Schnittstelle
- o Vom Benutzer einstellbare Filetypen
- o Konfigurations Editor

1.76 Danksagungen

Danksagungen

Der Autor möchte sich bei seinen Beta-Testern bedanken...

- Alexander Abt

...für seine 'Recog' Dateiarten Erkennung.
 - Frank Schlichting
-

...daß er mein erster Beta-Tester war, für seine tollen Vorschläge und für die Überarbeitung der englischen Anleitung.

- Juergen Schubert

...für seine absolut geistreichen Vorschläge und für das Installer-Skript.

...und...

- Manuel Giorgini

...für die italienische Catalog-Datei.

- Martin "XEN" Hutteloher

...für sein MagicWB Paket und seine Erlaubnis ein paar Piktogramme zu benutzen.

- Stefan Stuntz

...für sein "Magic User Interface".

...und natürlich bei den registrierten Benutzern.

1.77 Disclaimer

Disclaimer

THERE IS NO WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDER AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE PROGRAM "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.

IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY REDISTRIBUTE THE PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY OTHER PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

1.78 License

License

- You may use RO for a period of up to 14 days of evaluation. After that you have to register.
- You may copy and distribute verbatim copies of the program's executable code and documentation as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish only the original, unmodified program, with all copyright notices and disclaimers of warranty intact and including all the accompanying documentation, example files and anything else that came with the original.
- Except when otherwise stated in this documentation, you may not copy and/or distribute this program without the accompanying documentation and other additional files that came with the original. You may not copy and/or distribute modified versions of this program.
- You may not copy, modify, sublicense, distribute or transfer the program except as expressly provided under this license. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense, distribute or transfer the program is void, and will automatically terminate your rights to use the program under this license. However, parties who have received copies, or rights to use copies, from you under this license will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.
- By copying, distributing and/or using the program you indicate your acceptance of this license to do so, and all its terms and conditions.
- Each time you redistribute the program, the recipient automatically receives a license from the original licensor to copy, distribute and/or use the program subject to these terms and conditions. You may not impose any further restrictions on the recipients' exercise of the rights granted herein.
- You may not disassemble, decompile, re-source or otherwise reverse engineer the program.
- You agree to cease distributing the program and data involved if requested to do so by the author.

1.79 Installer

Installer

RO wird zusammen mit dem 'Installer' von Commodore geliefert:

Der Installer und das Installer Project-Icon sind (c) Copyright 1991-93 Commodore-Amiga, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigt und verbreitet unter Lizenz von Commodore.

DIE INSTALLER-SOFTWARE WIRD ZUR VERFÜGUNG GESTELLT, WIE SIE IST UND KANN SICH JEDERZEIT ÄNDERN. ES WERDEN KEINERLEI GARANTIEEN GEGEBEN. JEGLICHE BENUTZUNG FINDET AUF IHR EIGENES RISIKO STATT. ES WIRD KEINERLEI HAFTUNG ODER GEWÄHRLEISTUNG ÜBERNOMMEN.

1.80 Magic User Interface

This application uses

MUI - MagicUserInterface

(c) Copyright 1993/94 by Stefan Stuntz

MUI is a system to generate and maintain graphical user interfaces. With the aid of a preferences program, the user of an application has the ability to customize the outfit according to his personal taste.

MUI is distributed as shareware. To obtain a complete package containing lots of examples and more information about registration please look for a file called "muiXXusr.lha" (XX means the latest version number) on your local bulletin boards or on public domain disks.

If you want to register directly, feel free to send

DM 30.- or US\$ 20.-

to

Stefan Stuntz
Eduard-Spranger-Straße 7
80935 München
GERMANY

1.81 index

About	Kurze Beschreibung
Action	LActive
AddArc	Laufwerksknöpfe
AddArj	LCopy
AddLhA	ListArc
AddXArc	Listview
AddZip	LParent
AddZoo	LReload
All	LRoot
APPWINDOW	LSwap
ARCHIVE	Magic User Interface
ARexx Schnittstelle	MakeDir
Assign	MDLoad
BUFFER	MENU
BUTTON	Menüs
ByName	Move
Bytes	MoveAs
Change	None
CHECKFIT	Note
Command	Nutzungsbedingungen

Copy	OVERWRITE
CopyAs	Parent
COPYDATE	Pfad Gadget
CopyDev	Protect
COPYFLAGS	Quit
COPYNOTE	RActive
Current	Reboot
Danksagungen	Register
Delete	Registrationsformular
DELFORCE	Relabel
DELVERIFY	Reload
Disk	Rename
Diskussion	Rexx
DRIVE	Root
Dup	RParent
Execute	RReload
Expand	RRoot
FILETYPE	SetDate
FIRSTLEFT	Shrink
FIRSTRIGHT	SORTLEFT
Fit	SORTRIGHT
Garantie	Status Zeile
Geschichte	Support
Hauptfenster	Systemanforderungen
Help	Toggle
HOTDIR	Touch
Icon	UnArc
Info	Unregistrierte Version
Informations Textfeld	Update
Installation von RO	Updates
Installer	VARIABLE
Kommandoknöpfe	Wie registriert man RO
Konfiguration	Zukunft