







## Aktuelle Seite mittels eines Makros ausdrucken

Bei gr?eren Textdokumenten ist es hilfreich, einzelne Seiten zur Kontrolle auszudrucken. MS-Word bietet im Druckdialog eine Option daf? an. In StarOffice fehlt diese M?glichkeit. Sie k?nnen die Funktion jedoch selbst erg?zen.

Ein Ausdruck der aktuellen Seite l?st sich zwar ?er den Druckdialog von StarOffice einstellen, allerdings m?sen Sie daf? die Nummer der Seite kennen. Bei l?geren Dokumenten mit Abschnitten und Kapiteln muss diese nicht mit der Seitenzahl des Dokuments ?ereinstimmen. Mit einem Makro l?st sich ein Befehl realisieren und anschlie?nd in das Men?von StarOffice integrieren. F?ren Sie den Befehl »Extras | Makro« aus und geben Sie einen Namen wie »Druck\_aktuelle\_Seite« ein. W?len Sie im Fensterbereich »Makro aus« auf der rechten Seite die Makrobibliothek »soffice | Standard« und klicken Sie auf die Schaltfl?he »Neu«. Kopieren Sie das Makro von der Heft-CD (hCHIP-Code Makrosun) oder geben Sie folgende Zeilen ein: Sub Druck\_aktuelle\_Seite Dim Druckseite% If activeModule.Name=  StarWriter  or activeModule. Name=  StarCalc  then Druckseite%=Selection. PageNumber ActiveWindow.Print(Druckseite%,Druckseite%,1) Else MsgBox(  Diese Funktion geht nur f? Text- und Tabellendokumente ) Endif End Sub So funktioniert das Listing: Das Makro pr?ft, ob die Module StarWriter oder StarCalc aktiv sind. Danach erh?t die Variable »Druckseite%« den Wert der aktuellen Seite zugewiesen. Es folgt der Druckbefehl, wobei die Anfangs- und Endseite jeweils die aktuelle Seite ist. Der dritte Parameter »1« legt die Anzahl der Kopien fest. Beenden Sie die Makroeingabe mit dem Befehl »Datei | Schlie?n«. F?ren Sie nun den Befehl »Extras | Makro« aus, markieren Sie den Namen des Makros und klicken Sie auf »Zuordnen«. Wechseln Sie in das Register »Men? Im linken Fensterteil »Bereich« klicken Sie auf das Pluszeichen vor dem Eintrag »Staroffice BASIC-Makros« und wechseln dann zum Untereintrag »Standard | Module1«. Rechts im Fensterteil »Funktion« markieren Sie das neue Makro und klicken auf die Schaltfl?he »Neu«. Das Makro erscheint nun auch im Fensterteil »Men? Beenden Sie den Dialog mit »OK«.