

## Sismolog 5.0

### PREPARATIFS

#### 1. Particularité préalable :

Logiciel sous l'environnement DOS

#### 2. Intervention initiale sur le serveur :

Partager le répertoire LOGICIEL qui contient les logiciels DOS

### INSTALLATION SUR LE SERVEUR

#### 1. A partir de la station :

Se connecter au réseau en qualité d'administrateur (on peut se connecter en lançant Altgest) et faire un lien logique L:\ à \\<Serveur>\LOGICIEL

Exécuter A:\Install.exe

Modifier le chemin d'installation pour installer dans L:\SISMOLOG

#### 2. Opérations spécifiques :

a) Sur le serveur, partager le répertoire SISMOLOG et vérifier que les droits Modifier (RXWD) sont attribués aux utilisateurs du domaine sur ce répertoire

b) Depuis la station d'administration, et faire un lien logique I:\ à \\<Serveur>\lr\_sys (ce lien existe déjà si la connexion a été réalisée avec Altgest)

c) Sur la disquette Navette, dans le répertoire I\_batch.srv, prendre un modèle de fichier .bat et le copier dans I:\Batch ou dans I:\Batch, éditer un des batch existant

Vérifier que les droits sur ce fichier sont ceux du répertoire I:\Batch : Lire (RX) pour les utilisateurs du domaine  
Modifier les lignes centrales du fichier :

```
.....
rem -----                partie spécifique au logiciel
%1:
echo          Sismolog
SISMOLOG.EXE
echo          Sismolog (fin)
rem -----                retour au tronc commun
.....
```

Enregistrer ce fichier sous SISMOLOG.BAT

Si le logiciel est lancé sous Windows 95, depuis le répertoire I\_batch.srv de la disquette Navette, copier un fichier Pif dans le répertoire I:\Batch

Avec le bouton droit de la souris, Renommer ce fichier : SISMOLOG

Avec le bouton droit de la souris, ouvrir les Propriétés de ce raccourci pour MS-DOS

Cliquer sur l'onglet Programme, modifier le premier champ en écrivant SISMOLOG puis modifier la ligne de commande : i:\batch\ SISMOLOG.bat

d) Vérifier les droits sur ces deux fichiers : Lire pour les utilisateurs du domaine

### ALTGEST Fiche complète.

Nom du logiciel :	SISMOLOG
Description :	Sismolog
Nom du partage :	\\<Serveur>\ SISMOLOG
Répertoire Racine :	L:\
Batch :	I:\BATCH\SISMOLOG.BAT
Type :	Dos sous Windows
Resp. Log. :	xxx