

Trouble

| |
|----------------------|
| COLLABORATORS |
|----------------------|

| | | |
|---------------|---------------------------|-------------------|
| | <i>TITLE :</i> Trouble | |
| <i>ACTION</i> | <i>NAME</i> | <i>DATE</i> |
| WRITTEN BY | | February 12, 2023 |
| | | <i>SIGNATURE</i> |

| |
|-------------------------|
| REVISION HISTORY |
|-------------------------|

| NUMBER | DATE | DESCRIPTION | NAME |
|--------|------|-------------|------|
| | | | |

Contents

| | | |
|----------|---|----------|
| 1 | Trouble | 1 |
| 1.1 | Soluzione dei Problemi | 1 |
| 1.2 | Problemi Generici | 1 |
| 1.3 | Problema Generico 1 | 3 |
| 1.4 | Problema Generico 2 | 3 |
| 1.5 | Problema Generico 3 | 4 |
| 1.6 | Problema Generico 4 | 4 |
| 1.7 | Problema Generico 5 | 5 |
| 1.8 | Problema Generico 6 | 5 |
| 1.9 | Problema Generico 7 | 6 |
| 1.10 | Problema Generico 8 | 6 |
| 1.11 | Problema Generico 9 | 7 |
| 1.12 | Problema Generico 10 | 7 |
| 1.13 | Problema Generico 11 | 7 |
| 1.14 | Problema Generico 12 | 8 |
| 1.15 | Problema Generico 13 | 8 |
| 1.16 | Problema Generico 14 | 8 |
| 1.17 | Problema Generico 15 | 9 |
| 1.18 | Problema Generico 16 | 9 |
| 1.19 | Problemi di Scrittura e Formato | 9 |
| 1.20 | Problema di Scrittura e Formato 1 | 10 |
| 1.21 | Problema di Scrittura e Formato 2 | 10 |
| 1.22 | Problema di Scrittura e Formato 4 | 11 |
| 1.23 | Problema di Scrittura e Formato 4 | 12 |
| 1.24 | Problema di Scrittura e Formato 5 | 13 |
| 1.25 | Problemi con le fonti | 13 |
| 1.26 | Problema con le fonti 1 | 14 |
| 1.27 | Problema con le fonti 2 | 14 |
| 1.28 | Problema con le fonti 3 | 14 |
| 1.29 | Problema con le fonti 4 | 14 |

| | |
|-------------------------------------|----|
| 1.30 Problemi di Stampa | 15 |
| 1.31 Problema di Stampa 1 | 16 |
| 1.32 Problema di Stampa 2 | 17 |
| 1.33 Problema di Stampa 3 | 17 |
| 1.34 Problema di Stampa 4 | 18 |
| 1.35 Problema di Stampa 5 | 18 |
| 1.36 Problema di Stampa 6 | 19 |
| 1.37 Problema di Stampa 7 | 19 |
| 1.38 Problema di Stampa 8 | 20 |
| 1.39 Problema di Stampa 9 | 20 |
| 1.40 Printing Problem 10 | 20 |

Chapter 1

Trouble

1.1 Soluzione dei Problemi

CONTENUTI

Questa sezione può aiutarti a trovare la soluzione a problemi che puoi risolvere da solo.

Questo argomento si compone di diverse sezioni, se non riesci a trovare quello che cerchi in una specifica sezione, guarda in Generico.

- Generico
- Scrittura e Formato
- Fonti
- Stampa

Se una soluzione al tuo problema non compare in nessuna sezione, contatta il Supporto Tecnico .

1.2 Problemi Generici

Problemi Generici

Problema 1

Quando esco da Wordworth la quantità di memoria disponibile sembra essere diminuita.

Problema 2

Ho un Amiga 1200 con 2 MB di memoria e un hard disk e Wordworth non mi consente di Caricare, Salvare o Stampare i miei documenti correttamente.

Problema 3

Quando cerco di Salvare il mio documento sul floppy disk, ottengo il messaggio 'Il disco Wordworth3 è pieno'. Io lavoro con i floppy disk.

Problema 4

Quando cerco di inserire una immagine in formato PCX (o anche IMG, GIF, TIF o BMP), lo schermo lampeggia e l'immagine non viene aperta.

Problema 5

Quando disegno un cerchio sullo schermo, esso appare ovale.

Problema 6

Ho disegnato un quadrato con DPaint e l'ho inserito nel mio documento, ma appare come un rettangolo.

Problema 7

Devo avere uno schermo in 256 colori per vedere e stampare l'immagine a 256 colori che ho inserito in un documento di Wordworth?

Problema 8

C'è un qualche sistema per ridurre la necessità di cambiare spesso il dischetto quando si utilizza Wordworth su un sistema basato su floppy disk?

Problema 9

Ho impostato il mio documento su pagine affiancate, ma posso vedere solo una pagina per volta sullo schermo.

Problema 10

Ho creato un documento disposto su Pagina Doppia, ed ho impostato 'Due Pagine in Larghezza' in Ingrandimento del menu Vista, ma non riesco a vedere la pagina.

Problema 11

Utilizzo Wordworth da floppy disk e non riesco a caricare un

documento che ho salvato con il mio PC sul lavoro. Continua a dirmi che non riconosce il file.

Problema 12

Quando apro un documento RTF salvato con il mio PC, Wordworth usa fonti sbagliate.

Problema 13

Perchè non posso usare i documenti creati con Wordworth 3.1 con la versione precedente, la 3.0b, dei miei amici.

Problema 14

Uso Wordworth da floppy disk e non riesco a inserire un'immagine PCX che ho comprato da una Collezione di Pubblico Dominio.

Problema 15

Il puntatore del mouse si blocca e non riesco a continuare ad usare Wordworth quando clicco su uno dei gadget a scorrimento.

Problema 16

Il mio script ARexx non funziona.

1.3 Problema Generico 1

Quando esco da Wordworth la quantità di memoria disponibile sembra essere diminuita.

Quando Wordworth termina, rilascia al sistema il massimo possibile di memoria.

Comunque, Wordworth usa molte librerie di sistema che sono mantenute in memoria fino a quando non è richiesta una maggiore quantità di memoria. Quando ciò si verifica, vengono rilasciate.

Puoi provocare manualmente il rilascio delle librerie, aprendo una Shell (cassetto Workbench System) ed inserendo il comando 'avail flush'.

1.4 Problema Generico 2

Ho un Amiga 1200 con 2 MB di memoria e un hard disk e Wordworth non mi consente di Caricare, Salvare o Stampare i miei documenti correttamente.

Purtroppo, non appena un hard disk viene installato sulla tua macchina, circa 500Kb di memoria scompare. Essa viene utilizzata per le cache del disco, variabili di sistema e dallo stesso hard disk.

Poichè 500Kb di memoria vanno via non appena il computer viene acceso, ti rimangono solo 1.5Mb di memoria per utilizzare Wordworth. Purtroppo, Wordworth necessita di 2Mb di memoria libera per funzionare.

I problemi che hai incontrato sembrano dovuti a questa mancanza di memoria e la sola vera soluzione potrebbe essere quella di comprare una scheda con RAM aggiuntiva, da montare nella trap door del computer.

Se sei intenzionato a comprare della memoria, ti suggeriamo di comprare Fast Ram a 32BIT poichè essa renderà il tuo computer circa 7-8 volte più veloce.

1.5 Problema Generico 3

Quando cerco di Salvare il mio documento sul floppy disk, ottengo il messaggio 'Il disco Wordworth3 è pieno'. Io lavoro con i floppy disk.

In genere Wordworth salva tutti i documenti in un cassetto chiamato Documents sul disco Wordworth3.

Quando compare questo messaggio, il disco è stato completamente riempito con i tuoi documenti e non c'è più spazio per salvarne altri.

Puoi comunque preparare un altro disco che può essere usato per salvare altri documenti.

Per maggiori informazioni, fai riferimento a:
Creare un altro disco per i miei documenti e
Salvare un documento su un altro disco

1.6 Problema Generico 4

Quando cerco di inserire una immagine in formato PCX (o anche IMG, GIF, TIF o BMP), lo schermo lampeggia e l'immagine non viene aperta.

Spesso questo accade quando il file grafico non è riconosciuto da Wordworth per uno o due motivi::

\textdegree{} Il file è in qualche modo corrotto, o per difetti del disco o per errori durante il salvataggio.

\textdegree{} Il filtro appropriato per il formato del file non è presente nel cassetto Picture (cassetto Filters, del disco Ww5Outlines).

I filtri sono utilizzati da Wordworth per riconoscere differenti formati di testo e immagini. Se il filtro appropriato non esiste, il file non può essere decifrato.

Se hai installato Wordworth su floppy disk, sono attivi solo i filtri IFF e CGM, tutti gli altri filtri sono inattivi e installati in un cassetto 'Storage'.

Per utilizzare questi altri tipi di immagini, devi attivarli, trasportando l'icona appropriata fuori del cassetto Storage (cassetto Filters/Picture' del disco Ww5Outlines).

1.7 Problema Generico 5

Quando disegno un cerchio sullo schermo, esso appare ovale.

Uno schermo 'PAL High Res' (utilizzato da TV e da monitor economici) ha una larghezza circa doppia dell'altezza.

Questo comporta che i pixels che formano lo schermo sono allungati verticalmente. I disegni tracciati su questo schermo appaiono, quindi, allungati, ma saranno stampati in modo corretto.

Lo strumento di disegno Cerchio è studiato per permetterti di ottenere un cerchio perfetto per la stampa, anche se l'aspetto sullo schermo non è perfetto.

L'utilizzo di un monitor MultiScan di buona qualità eliminerebbe questo problema, poichè sarebbero utilizzabili degli schermi che hanno lo stesso numero di pixel in altezza e larghezza.

1.8 Problema Generico 6

Ho disegnato un quadrato con Paint e l'ho inserito nel mio documento, ma appare come un rettangolo.

Uno schermo 'PAL High Res' (utilizzato da TV e da monitor economici) ha una larghezza circa doppia dell'altezza.

Questo comporta che i pixels che formano lo schermo sono allungati verticalmente. I disegni tracciati su questo schermo appaiono, quindi, allungati, ma saranno comunque stampati in modo corretto.

L'utilizzo di un monitor MultiScan di buona qualità eliminerebbe questo problema, poichè sarebbero utilizzabili degli schermi che hanno lo stesso numero di pixel in altezza e larghezza.

1.9 Problema Generico 7

Devo avere uno schermo in 256 colori per vedere e stampare l'immagine a 256 colori che ho inserito in un documento di Wordworth?

No. Quando Wordworth stampa le immagini, lo fa usando il numero di colori e le dimensioni originali.

Questo, quindi, ti permette di utilizzare qualsiasi tipo di schermo, con qualsiasi numero di colori e di avere sempre una stampa perfetta delle immagini.

NOTA: Ciò non è vero per le precedenti versioni di Wordworth, che stampano le immagini utilizzando le dimensioni e i colori usati sullo schermo.

Se vuoi vedere l'immagine in tutto il suo splendore sullo schermo, devi aumentare il numero di colori disponibili attraverso il pannello di richiesta "Preferenze Schermo" (comando "Cambia Preferenze", menu Preferenze). Ma così facendo la velocità delle operazioni del tuo Amiga può ridursi notevolmente.

1.10 Problema Generico 8

C'è un qualche sistema per ridurre la necessità di cambiare spesso il dischetto quando si utilizza Wordworth su un sistema basato su floppy disk?

Sì, comprare un hard disk. Gli hard disk sono dispositivi per la memorizzazione di massa che possono essere inseriti nel tuo computer e possono contenere

da 20 Mb a 1 Gb (1000 Mb). Paragonato al tuo floppy disk che può contenere circa 800 Kb, questa è una quantità enormemente maggiore.

Ora gli hard disk costano relativamente poco e possono essere installati facilmente. Se decidi di comprare un hard disk, rivolgiti per l'installazione a un centro autorizzato da Commodore.

In alternativa puoi comprare un altro floppy disk drive e questo potrà ridurre notevolmente la necessità di cambiare i dischi nel drive.

1.11 Problema Generico 9

Ho impostato il mio documento su pagine affiancate, ma posso vedere solo una pagina per volta sullo schermo.

Devi scegliere il comando Ingrandimento-Specifica (menu Vista) e selezionare 'Due Pagine in Larghezza' per vedere il tuo documento con le pagine affiancate.

1.12 Problema Generico 10

Ho creato un documento disposto su Pagina Doppia, ed ho impostato 'Due Pagine in Larghezza' in Ingrandimento del menu Vista, ma non riesco a vedere la pagina.

I documenti disposti su 'Pagina Doppia', come i documenti su Pagine Affiancate, partono sempre dalla pagina a destra o dispari.

Per questo motivo è necessario spostare lo slider orizzontale a destra per vedere la prima pagina. Le pagine successive si troveranno a sinistra e quindi a destra e così via.

1.13 Problema Generico 11

Utilizzo Wordworth da floppy disk e non riesco a caricare un documento che ho salvato con il mio PC sul lavoro. Continua a dirmi che non riconosce il file.

La configurazione standard prevede che tu possa caricare solo documenti in formato Wordworth, ASCII e RTF, poichè gli altri filtri per i file sono stati installati nel cassetto 'Storage' (per disabilitarli).

Per usare documenti in altri formati, trasporta fuori del cassetto Storage (cassetto 'Filters/Text', disco Ww5Outlines) i filtri appropriati, inseriscili nel cassetto 'Filters/Text' e lancia nuovamente il programma.

1.14 Problema Generico 12

Quando apro un documento RTF salvato con il mio PC, Wordworth usa fonti sbagliate.

Per far sì che Wordworth usi le fonti corrette, è necessario modificare il file di testo chiamato 'FontTranslations' che si trova nel cassetto 'WwFonts/UFST'.

Questo file informa Wordworth circa le fonti da usare per il documento, poichè le fonti sui differenti sistemi sono chiamate in maniera leggermente diversa.

1.15 Problema Generico 13

Perchè non posso usare i documenti creati con Wordworth 3.1 con la versione precedente, la 3.0b, dei miei amici.

Se vuoi salvare un documento in modo che esso possa essere usato dalle versioni precedenti di Wordworth, scegli "Salva come" (menu Progetto) e seleziona il formato 'Wordworth 3.0' dalla lista.

Wordworth 3.1 usa un formato file che viene caricato più rapidamente ed è per questo incompatibile con le versioni precedenti.

1.16 Problema Generico 14

Uso Wordworth da floppy disk e non riesco a inserire un'immagine PCX che ho comprato da una Collezione di Pubblico Dominio.

La configurazione standard prevede che si possano usare solo immagini IFF e CGM, poichè gli altri filtri per le immagini sono stati installati in un cassetto 'Storage' (per disabilitarli).

Per usare gli altri formati, è sufficiente spostare i filtri appropriati dal cassetto Storage (si trova nel cassetto 'Filters/Pictures',

disco Ww5Outlines) al cassetto 'Filters/Pictures' e rilanciare il programma.

1.17 Problema Generico 15

Il puntatore del mouse si blocca e non riesco a continuare ad usare Wordworth quando clicco su uno dei gadget a scorrimento.

Questo può dipendere da un programma di Pubblico Dominio chiamato 'Sleeping Pointers' (o da altri simili), che cambia l'aspetto del puntatore occupato in una clessidra animata. Programmi che interferiscono con il sistema operativo e fanno cose che non dovrebbero possono causare problemi con programmi come Wordworth.

Eliminando questo programma dal sistema, dovresti risolvere il problema.

1.18 Problema Generico 16

Il mio script ARexx non funziona.

Ciò è dovuto di solito ad errori nello script ARexx. ARexx è molto rigoroso, e ogni piccolo errore può causare il mancato funzionamento dello script.

Verifica con attenzione lo script per eventuali errori, e fai riferimento alle note presenti all'inizio della sezione Comandi ARexx per suggerimenti circa gli errori da evitare.

1.19 Problemi di Scrittura e Formato

Problemi di Scrittura e Formato

Problema 1

Quando spostato il cursore all'interno di una parola, le lettere a destra scompaiono quando scrivo.

Problema 2

Quando spostato il cursore nella testata o nel piè' di pagina e inserisco alcune lettere, lo schermo lampeggia e non appare nulla.

Problema 3

La funzione Parla non sembra funzionare. Ho un Amiga A4000/030.

Problema 4

Utilizzo Wordworth 5 su floppy disk, sul mio Amiga 2000, e i caratteri sembrano impiegare anni per apparire sullo schermo dopo la pressione dei tasti.

Problema 5

Ho evidenziato una porzione di testo e voglio usare 'Prendi e Sposta' per spostarlo in un altro paragrafo. Ma quando clicco sul blocco selezionato, il testo viene deselezionato.

1.20 Problema di Scrittura e Formato 1

Quando sposto il cursore all'interno di una parola, le lettere a destra scompaiono mentre scrivo.

Sei in modalità 'Sovrascrittura'. Premi il tasto 0 sul tastierino numerico in modo che la parola Sovrascrivi scompaia dal Pannello Informazioni.

1.21 Problema di Scrittura e Formato 2

Quando sposto il cursore nella testata o nel pie' di pagina e inserisco alcune lettere, lo schermo lampeggia e non appare nulla.

Non c'è abbastanza spazio nella testata o nel pie' di pagina per nessun carattere.

Assicurati che I Margini della Testata e del Pie' di Pagina (pannello di richiesta "Opzioni Documento", menu Formato) più l'altezza dei caratteri, siano minori del Margine Superiore o Inferiore (comando Documento, menu Formato).

Per esempio:

Se stai usando un corpo di 14pt (0.2 pollici in altezza) e il tuo margine della Testata è 0.2 pollici, il margine Superiore deve essere almeno 0.5 pollici.

1.22 Problema di Scrittura e Formato 4

La funzione Parla non sembra funzionare. Ho un Amiga A4000/030.

 Gli utenti del Workbench 3.0 e 2.1 purtroppo non possono usare la funzione Parla in Wordworth.

Questo perchè la Commodore non permette alle Software houses di distribuire Speech del Workbench con i loro prodotti, così come era stato permesso in precedenza.

L'unica soluzione potrebbe essere quella di contattare un distributore di programmi di Pubblico Dominio per vedere se ci sono programmi di terze parti che possono essere usati al posto di Speech.

Se hai accesso ad un vecchio disco Workbench 2.0 o inferiore, per esempio di un vecchio Amiga 500+, è possibile copiare i file necessari nel tuo sistema.

Utenti con Hard-disk

Accendere l'Amiga senza nessun floppy-disk inserito, in modo che il boot avvenga da hard-disk. Quando compare lo schermo del Workbench, cliccare due volte l'icona della partizione Workbench, cliccare due volte l'icona del cassetto System e cliccare due volte l'icona Shell, per aprire una finestra Shell.

Inserire il vecchio disco Workbench 1.2/1.3/2.0 nel drive interno, e scrivere le seguenti linee, premendo Return alla fine di ognuna.

```
Copy DF0:L/Speak-Handler To Sys:L
Copy DF0:Devs/Narrator.device To Sys:Devs
Copy DF0:Devs/Mountlist To Sys:Devs
Copy DF0:Libs/Translator.library To Sys:Libs
Copy DF0:C/Mount To Sys:C
```

Infine, aggiungere una linea alla Startup-Sequence del Workbench, scrivendo:

```
Ed S:Startup-Sequence
```

Questo comando caricherà la Startup-Sequence in un text editor. Scorrere giù il testo fino a quando non compaiono alcune righe che cominciano con la parola 'Mount' e aggiungere una nuova linea alla fine di queste:

```
Mount >NIL: Speak
```

Una volta fatto questo, scegliere Save (menu

Progetto), e quindi Quit (menu Project). Resettare l'Amiga premendo il tasto Ctrl e i due tasti Amiga, quindi caricare Wordworth: ora la funzione Parla dovrebbe funzionare perfettamente.

Utenti con floppy-disk

Accendere l'Amiga con il normale disco Workbench inserito nel drive interno. Quando compare lo schermo del Workbench, cliccare due volte l'icona della partizione Workbench, cliccare due volte l'icona del cassetto System e cliccare due volte l'icona Shell, per aprire una finestra Shell.

Inserire il vecchio disco Workbench 1.2/1.3/2.0 nel drive interno, e, se si possiede un drive esterno, inserirvi il disco Wordworth5. Scrivere le seguenti linee, premendo Return alla fine di ognuna.

```
Copy DF0:L/Speak-Handler To Wordworth5:L
Copy DF0:Devs/Narrator.device To Wordworth5:Devs
Copy DF0:Devs/Mountlist To Wordworth5:Devs
Copy DF0:Libs/Translator.library To Wordworth5:Libs
Copy DF0:C/Mount To Wordworth5:C
```

Infine, aggiungere una linea alla Startup-Sequence del Workbench, scrivendo:

```
Ed Wordworth5:S/Startup-Sequence
```

Questo comando caricherà la Startup-Sequence in un text editor. Scorrere giù il testo fino a quando non compaiono alcune righe che cominciano con la parola 'Mount' e aggiungere una nuova linea alla fine di queste:

```
Mount >NIL: Speak
```

Una volta fatto questo, scegliere Save (menu Progetto), e quindi Quit (menu Project). Inserire il disco Wordworth5 nel drive interno e resettare l'Amiga premendo il tasto Ctrl e i due tasti Amiga, quindi caricare Wordworth: ora la funzione Parla dovrebbe funzionare perfettamente.

1.23 Problema di Scrittura e Formato 4

Utilizzo Wordworth 5 su floppy disk, sul mio Amiga 2000, e i caratteri sembrano impiegare anni per apparire sullo schermo dopo la pressione dei tasti.

Sfortunatamente questo è un inconveniente dei floppy disk.

Quando si preme un carattere, la lettera è letta dal disco e conservata in memoria. Questo processo si ripete per ogni carattere inserito.

Comunque, una volta che una lettera è stata conservata in memoria, quando il tasto viene premuto nuovamente, essa appare sullo schermo quasi istantaneamente poichè non è necessario un ulteriore accesso al disco.

1.24 Problema di Scrittura e Formato 5

Ho evidenziato una porzione di testo e voglio usare 'Prendi e Sposta' per spostarlo in un altro paragrafo. Ma quando clicco sul blocco selezionato, il testo viene deselezionato.

Questo può accadere per due ragioni:

\textdegree{} Primo, probabilmente la funzione 'Prendi e Sposta' non è stata attivata nel pannello di richiesta Preferenze Testo (comando Cambia Preferenze, menu Preferenze).

\textdegree{} Secondo, l'intervallo doppio-click nelle preferenze Input del Workbench è settato troppo lungo. Riduci il valore di quest'intervallo per eliminare il problema.

1.25 Problemi con le fonti

Problemi con i font

Problema 1

Ho preso una fonte PostScript dal pubblico dominio, ma quando cerco di usarla non compare nulla mentre scrivo.

Problema 2

Non riesco ad installare le fonti che avevo con le precedenti versioni di Wordworth.

Problema 3

Le fonti TrueType non funzionano sul mio Amiga.

Problema 4
Non riesco a cancellare una fonte che
ho installato per Wordworth 5.

1.26 Problema con le fonti 1

Ho preso una fonte PostScript dal pubblico dominio,
ma quando cerco di usarla non compare nulla mentre
scrivo.

Questo può accadere se la fonte non usa l' 'Adobe
Standard Encoding', per cui Wordworth non può
individuare il carattere corretto quando viene premuto
un tasto.

Wordworth 3 sarà probabilmente aggiornato per essere
in grado, in futuro, di utilizzare queste fonti non
standard.

1.27 Problema con le fonti 2

Non riesco ad installare le fonti che avevo con le
precedenti versioni di Wordworth.

Per avere informazioni su come farlo, leggi
Installare Fonti Supplementari

1.28 Problema con le fonti 3

Le fonti TrueType non funzionano sul mio Amiga.

Il mio computer è un Amiga 2000 con 68000, hard
disk e 8MB di RAM.

Purtroppo, a causa di restrizioni insuperabili, le fonti
TrueType non sono utilizzabili sulle macchine basate
su processori pre-68020.

1.29 Problema con le fonti 4

Non riesco a cancellare una fonte che ho installato
per Wordworth 5.

E' necessario che tu segua questa procedura:

\textdegree{} Innanzitutto, cancella il file della fonte dal

cassetto appropriato (su hard-disk normalmente sarà il cassetto Intellifont, contenuto nel cassetto WwFonts di Wordworth).

\textdegree{} Fai un doppio click su 'InstallFonts' nel cassetto WwTools (gli utenti con floppy disk troveranno questo cassetto sul disco Ww5Extras.

\textdegree{} Quando ti sarà chiesto se vuoi integrare la vecchia fontlist o se vuoi sostituirla, clicca sul bottone 'Overwrite', quindi clicca su 'Install' quando ti sarà chiesto di selezionare il cassetto delle fonti.

1.30 Problemi di Stampa

Problemi di Stampa

Problema 1

Quando stampo il mio documento, alcuni elementi della pagina scompaiono. Ad esempio, qualche lettera nella testata, o il logo che ho costruito con lo strumento di Effetti Testo.

Problema 2

Quando stampo un documento, ci sono spazi bianchi tra la metà superiore e quella inferiore del testo.

Problema 3

Quando stampo un documento, un foglio di carta bianca viene espulso dalla stampante dopo ogni pagina stampata.

Problema 4

Quando stampo un documento, la qualità di stampa è molto cattiva, ed il testo appare estremamente "irregolare".

Problema 5

Quando stampo con la mia costosa stampante PostScript, il led busy lampeggia e quindi so che essa sta ricevendo i dati. Quindi Wordworth termina e mi mostra nuovamente il documento, ma nulla esce dalla stampante.

Problema 6

Cerco di usare l'opzione "Ruota di" dal pannello di richiesta "Preferenze PostScript" con la mia stampante PostScript ma ottengo una pagina bianca.

Problema 7

Ho diversi riquadri di testo nel mio documento e stampo usando il metodo 'Usa Fonte Stampante'. Perché il testo, nei riquadri si presenta con grandi spazi fra ogni linea?

Problema 8

Ho appena stampato un documento che avevo creato con Wordworth 3.0b e una pagina bianca viene espulsa dopo ogni pagina. Sto usando gli stessi "Margini di Stampa" di Wordworth v2 e v3.0b.

Problema 9

Ho creato un documento che contiene fonti Compugraphic, ed ho l'opzione "Invia le Fonti" (pannello Preferenze di Stampa) impostata su "Ogni Volta", ma quando stampo con la mia stampante HP LaserJet 5L, questa non carica le fonti.

Problema 10

Quando cerco di fare una stampa asincrona del mio documento, non ci riesco.

1.31 Problema di Stampa 1

Quando stampo il mio documento, alcuni elementi della pagina scompaiono. Ad esempio, qualche lettera nella testata, o il logo che ho costruito con lo strumento di Effetti Testo.

La causa più comune di questo problema è la carenza di memoria.

Per ottenere una stampa di elevata qualità è necessaria molta memoria perché tutto il testo e le immagini vengono ingrandite fino a cinque volte rispetto alle dimensioni dello schermo.

Puoi aumentare la quantità di memoria disponibile per la stampa seguendo le istruzioni presenti nel

Capitolo Nono dell' Instruction Book, 'Customising and Optimising Wordworth'.

In alternativa, la quantità di memoria necessaria per la stampa può essere ridotto abbassando il valore della Densità ("Preferenze di Stampa, menu Progetto). Otterrai una stampa di minore qualità, ma sarà necessaria meno memoria.

1.32 Problema di Stampa 2

Quando stampo un documento, ci sono spazi bianchi tra la metà superiore e quella inferiore del testo.

Questo problema potrebbe dipendere dal fatto che la stampante esegue automaticamente un line feed (salto di riga), dopo che il computer ha già inviato alla stampante il codice per avanzare di una linea. Ciò provoca la presenza di spazi bianchi fra le righe di stampa.

Sulla maggior parte delle stampanti esistono dei 'DIP Switches' che vengono utilizzati per regolare la stampante. Alcune stampanti più recenti hanno uno schermo LCD e un sistema di menu per lo stesso scopo.

C'è di solito un DIP Switch o una voce di menu 'Automatic Line Feed', 'CR causes Line Feed', 'Send CR/LF' o qualcosa di simile. Queste opzioni sono utilizzate per dire alla stampante cosa fare alla fine di ogni linea.

Devi impostare questa opzione su OFF o 'LF Only', per impedire che la stampante invii un'altro line feed eliminando così lo spazio bianco tra due passate di stampa.

1.33 Problema di Stampa 3

Quando stampo un documento, un foglio di carta bianca viene espulso dalla stampante dopo ogni pagina stampata.

Poichè alcune stampanti hanno quella che viene chiamata 'Area non stampabile' è necessario informare Wordworth che non può stampare in certe parti della pagina.

Questo può essere fatto inserendo gli appropriati valori nei campi "Margini di Stampa" ("Preferenze di Stampa, menu Progetto).

Se ci sono già dei valori nei campi, aumenta il "Bordo di Stampa" inferiore fino a che il problema scompare.

Se non ci sono già dei valori prova con i seguenti:

Sup - 0.25 in

Inf - 0.75 in

Sin - 0.25 in

Des - 0.25 in

1.34 Problema di Stampa 4

Quando stampo un documento, la qualità di stampa è molto cattiva, ed il testo appare estremamente "irregolare".

Il documento contiene probabilmente qualche fonte 'Amiga Bitmap'.

Le fonti Amiga sono chiamate 'bit-mapped' in quanto sono tracciate in dimensioni predefinite usando una matrice di punti.

Questo significa che la fonte non può essere scalata come una fonte Outline, per adattarla alla risoluzione della stampante e quindi la qualità di tutta la stampa è scadente.

Per evitare questo problema, scegli "Seleziona Tutto" (menu Modifica) e seleziona la fonte 'Shannon Book' dalla lista a scorrimento sul Pannello degli Strumenti.

Quindi, scegli "Cambia Preferenze" (menu Preferenze) e scegli Testo dalla lista. Disattiva l'opzione 'Font Bitmap' dal gruppo dei 'Fonte da Mostrare'.

In questo modo nel pannello di richiesta non verrà visualizzata nessuna fonte bitmap e quindi non potrai selezionare una di queste fonti inavvertitamente.

1.35 Problema di Stampa 5

Quando stampo con la mia costosa stampante PostScript, il led busy lampeggia e quindi so che essa sta ricevendo i dati. Quindi Wordworth termina e mi mostra nuovamente il documento, ma nulla esce dalla stampante.

Possono esserci diversi motivi:

\textdegree{} La stampante richiede che l'opzione "Invia Carattere di Fine File" sia attivata nel pannello di richiesta "Preferenze Postscript".

\textdegree{} La stampante non è impostata correttamente per ricevere dati dall'Amiga.

\textdegree{} Se la stampante PostScript usa la porta Seriale, può essere necessario regolare le Preferenze Seriale dal cassetto Preferenze del Workbench.

Verifica che le impostazioni siano corrette per la tua stampante, facendo riferimento al Manuale d'uso della stessa.

\textdegree{} Il cavo della stampante è difettoso. Prova un altro cavo da un tuo amico o cambialo dal tuo rivenditore locale di computer.

1.36 Problema di Stampa 6

Cerco di usare l'opzione "Ruota di" dal pannello di richiesta "Preferenze PostScript" con la mia stampante PostScript ma ottengo una pagina bianca.

Quando utilizzi l'operazione 'Ruota di' ricorda che la rotazione è effettuata in senso anti orario intorno all'angolo inferiore sinistro della pagina.

Ciò significa che la pagina del documento è fuori dall'area di stampa. E' necessario quindi modificare correttamente gli Offset in modo che la pagina possa essere stampata.

Per esempio:

Se ruoti una pagina A4 di 90\textdegree{} devi definire l'Offset Orizzontale su '11.713 pollici'.

1.37 Problema di Stampa 7

Ho diversi riquadri di testo nel mio documento e stampo usando il metodo 'Usa Fonte Stampante'. Perché il testo, nei riquadri si presenta con grandi spazi fra ogni linea?

In modalità di stampa 'Normale' devi usare solo un'interlinea di 6 lpi o 8 lpi.

Infatti non possono essere inviati alla stampante valori diversi da quelli e quindi l'interlinea Automatica non può essere usata.

NOTA: Non è neanche possibile usare 'Spaziatura Prima' o Spaziatura Dopo', nelle impostazioni Paragrafo (menu

Formato).

1.38 Problema di Stampa 8

Ho appena stampato un documento che avevo creato con Wordworth 3.0b e una pagina bianca viene espulsa dopo ogni pagina. Uso gli stessi "Bordi di Stampa" di Wordworth v2 e v3.0b.

Ciò è dovuto ad un miglioramento della tecnologia di stampa. Su alcune stampanti i "Margini di Stampa" devono essere modificati per evitare che si verifichi questo problema.

1.39 Problema di Stampa 9

Ho creato un documento che contiene fonti Compugraphic, ed ho l'opzione "Invia le Fonti" (pannello Preferenze di Stampa) impostata su "Ogni Volta", ma quando stampo con la mia stampante HP LaserJet 5L, questa non carica le fonti.

Questa opzione non funziona con tutti i tipi di fonti Compugraphic, ma solo con le vere fonti Agfa Compugraphic. Noi forniamo diversi pacchetti di fonti Agfa, vedi la sezione Extra di Wordworth per maggiori informazioni.

Inoltre la pagina sarà stampata nel normale modo grafico se contiene qualsiasi altro elemento diverso dal testo, vedi la sezione Stampare con HP LaserJet per maggiori dettagli.

1.40 Printing Problem 10

Quando cerco di fare una stampa asincrona del mio documento, non ci riesco.

Ciò è dovuto probabilmente a carenza di memoria. Wordworth ha bisogno di fare un'altra copia del documento in memoria prima di poterlo stampare in modo asincrono, e se non c'è memoria sufficiente per farlo, la stampa asincrona è impossibile.