

Šťouráme se v registrech...

V nové "dávce" tipů a triků se opět zaměříme na Windows 2000 a XP. Tentokrát si vezmeme na mušku jejich multimediální schopnosti a také trochu upravíme průzkumníka.

Přiřazení zvuků k událostem

Windows XP se chlubí svou "multimediálností" a přesvědčují nás o tom při každém "klepnutí". Ovšem spousta možností je skryta i před zraky zkušených uživatelů. V okně Zvuky/vlastnosti (Ovládací panel/Zvuky) je možné nastavit různé zvuky k událostem systému a obecně k událostem všech programů (například ke spuštění nebo ukončení systému/programů, chybě systému/programů atd.), nikoli však jenom ke konkrétnímu programu (vyjma pár programů, jako je Netmeeting nebo Přehrávač záznamů). Pokud tedy například chcete nastavit, aby zazněla určitá "fanfára" při spuštění konkrétního programu, je to možné. Je však nutný zásah do registru, kde musíme aplikaci nejdříve nadefinovat, abychom pak k jejím "událostem" mohli přiřadit zvuky (již standardně v okně Zvuky/vlastnosti).

Postup je následující:

1. V registru najdete pomocí editoru registru (Start/Spustit/regedit) větev HKEY_CURRENT_USER\AppEvents\Schemes\Apps.
2. V této větvi vytvořte nový podklíč se jménem spustitelného souboru konkrétní aplikace bez uvedení přípony či cesty. Pro náš příklad kalkulačky (calc.exe) tedy vytvoříme klíč calc.
3. V daném klíči změňte údaj předvolené hodnoty na libovolný popis aplikace, pro náš příklad tedy na kalkulačka.
4. Nadále jsme ve větvi HKEY_CURRENT_USER\AppEvents\Schemes\Apps\x, kde x je jméno spustitelného souboru. Teď je třeba definovat události v aplikaci, ke kterým pak bude možno přiřadit zvuky. Seznam běžných událostí najdete v tabulce.

Pro každou událost vytvoříme v dané větvi nový podklíč a pojmenujeme jej jménem události. Pro náš příklad kalkulačky můžeme například definovat dvě nejběžnější události - open a close, tedy spuštění a ukončení aplikace. Definování aplikace a její události je za námi, zbývá už jenom k požadovaným událostem přiřadit zvuky v okně Zvuky/vlastnosti. Změny se projeví ihned.

Změna nabídky

"Otevřít čím pro určitý typ souboru" Windows 2000/XP si u každého typu souboru pamatují, kterými aplikacemi jste jej otvírali. Klepnete-li pravým tlačítkem na soubor, objeví se menu "Otevřít v programu". Pokud zvolíte program pro otevření souboru (je jedno, jestli se pomocí dané aplikace soubor skutečně otevře, nebo ne), budou tuto aplikaci Windows zobrazovat v daném menu. Jestliže z něj chcete nějakou aplikaci odstranit, nepůjde to jinak než editací registru.

1. V registru najdete větev HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FileExts.
2. V této větvi se nachází podklíče se jmény podle přípony. Vyberte odpovídající klíč a v něm klíč s názvem OpenWithList.
3. V tomto klíči smažte všechny hodnoty, jejichž údaje obsahují názvy aplikací, které chcete odstranit z menu Otevřít čím.
4. Můžete ještě odstranit odkazy na smazané hodnoty v bodu 3 v takzvaném MRU seznamu, který je zapsán ve stejné větvi v hodnotě s názvem MRUList, a to tak, že z údaje této hodnoty odstraníte písmena názvů odstraněných hodnot v bodě 3 (pokud jste tedy například odstranili hodnoty c, d a údaj hodnoty MRUList byl acefdb, změňte ho na aefb). Není to ale nutné, protože Windows budou neplatný odkaz ignorovat.

Změna rychlosti blikání kurzoru

Textový kurzor, zobrazující se v každém textovém poli, standardně bliká dvakrát za sekundu. Chcete-li rychlost blikání změnit, najdete v registru větev: HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop. V ní vytvořte novou textovou hodnotu s názvem CursorBlinkRate a údajem od 1 do 65535. Pokud zadáte údaj 1, bude kurzor blikat nejvyšší možnou rychlostí (16krát za sekundu); při vyšších hodnotách se bude rychlost snižovat a při hodnotě 65535 nebude kurzor zdánlivě blikat vůbec.

Standardní hodnota je 530 (dvakrát za sekundu). Změny v rychlosti blikání kurzoru se projeví po restartu počítače.

Máte myš s kolečkem?

Abyste si oddechli od editace registru, nabídneme vám teď jeden krátký a jednoduchý, nicméně užitečný tip pro všechny majitele myši s kolečkem. Kolečko totiž nemusí sloužit jenom na rolování vertikální, nýbrž i na rolování horizontální. Stačí při rolování přidržet klávesu Shift. Chcete-li kolečkem aktivovat zoom (zvětšení nebo zmenšení textu, obrázku a podobně), přidržte klávesu Ctrl. Zoom ale samozřejmě musí příslušná aplikace podporovat.

Možnosti hledání ve Windows XP

Pokud vám při vyhledávání souborů a složek ve Windows XP nevyhovují přednastavené možnosti hledání (jako například prohledávání i podsložek nebo nerozlišování malých a velkých písmen), nemusíte je pokaždé pracně měnit v několika dialogových oknech. Stačí je "povýšit" na předvolené možnosti. Toho lze docílit jenom editací registru.

Postup je následující:

1. Nejprve najdete větev HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer.
2. V této větvi vytvořte vždy novou hodnotu typu DWORD s názvem podle tabulky 2 a údajem podle potřeby: při 1 bude nastavení standardně aktivováno a při 0 deaktivováno.

Heslo spořiče obrazovky

Pokud ve Windows NT/2000/XP nastavíte ochranu spořiče obrazovky heslem, použije se heslo totožné s heslem přihlašovacím. Naproti tomu ve Windows 95/98/ME musíte zadat heslo zvlášť. To má hned několik nevýhod - nejenže si musíte pamatovat dvě hesla, ale heslo spořiče se navíc ukládá do registru v takové podobě, že ho lze během několika minut rozluštit (postup najdete na www.regedit.sk/tipy_win_bezp.html). Chceteli radši používat heslo totožné s heslem přihlašovacím, upravte registr podle následujícího postupu:

1. Najděte tuto větev: HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\PwdProvider\SCRSave.
2. V ní vytvořte novou hodnotu typu DWORD s názvem UseMasterKey a údajem 1. Jestliže budete později chtít používat zase odlišná hesla, stačí tuto vytvořenou hodnotu smazat.
3. Doporučuji ještě smazat původní heslo spořiče, a to tak, že ve větvi HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop smažete hodnotu s názvem ScreenSave_Data.

Nastavení se projeví ihned a platí pro všechny uživatele!

Spořič obrazovky podruhé

A ještě jeden tip k tématu spořič obrazovky. Po aktivování heslem chráněného spořiče obrazovky máte 5 sekund na jeho deaktivování bez zadání hesla, až potom bude heslo vyžadováno. Chcete-li tento časový limit prodloužit, nebo naopak tuto možnost z bezpečnostních důvodů úplně zakázat, najdete v registru větvi HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\Winlogon.

V ní vytvořte novou textovou hodnotu s názvem ScreenSaverGracePeriod. Jako údaj této hodnoty zadejte počet sekund, během kterých je možno deaktivovat spořič bez zadání hesla. Jestliže zadáte 0, nebude to možné vůbec. Změna se projeví okamžitě. Toto nastavení platí jenom pro Windows NT/2000/XP. Windows 95/98/ME možnost zrušení spořiče bez hesla vůbec neobsahují.

Filip Hanker, www.regedit.sk, autor@chip.cz

Tip

MRU seznam obsahuje pořadí, v jakém se budou aplikace v menu "Otevřít v programu" zobrazovat. Například řetězec acb znamená, že na prvním místě v seznamu bude aplikace definovaná v hodnotě a, na druhém aplikace definovaná v hodnotě c a na posledním aplikace definovaná v hodnotě b. Tento seznam můžete upravit podle potřeby. Při nejbližším vybrání aplikace z menu "Otevřít v programu" se ale tento seznam změní - na první místo se dostane vybraná aplikace a ostatní se posunou o jednu pozici dozadu.

Název události	Popis události
Close	zavření aplikace

Maximize	maximalizace okna
MenuCommand	vybrání příkazu nabídky
MenuPopup	vyvolání nabídky
Minimize	minimalizace okna
Open	spuštění aplikace
RestoreDown	zmenšení okna (z maximalizované podoby na standardní)
RestoreUp	obnovení okna (z minimalizované podoby na standardní)
SystemAsterisk	informační dialog
SystemExclamation	chybový dialog (žlutý vykřičník)
SystemQuestion	dotazovací dialog

Název hodnoty	Možnost
CaseSensitive	rozlišovat malá a velká písmena
IncludeSubFolders	prohledat i podsložky
SearchHidden	hledat i skryté soubory či složky
SearchSystemDirs	prohledat i systémové složky
SearchSlowFiles	hledat i pomalé soubory (soubory umístěné na pomalých vyjímatelných médiích)