

SmartSuite Lotus Millenium Edition (Installation réseau)

PREPARATIFS

1. Particularités préalables :

Ne fonctionne que sur des stations Windows 95 ou 98

On peut exécuter l'installation à partir de l'Autorun du CD

L'installation présente deux options : soit une installation des programmes exécutables sur le serveur et une installation minimale sur les stations, soit une installation des fichiers compressés sur le serveur et une installation des programmes exécutables sur les stations. La deuxième option nécessite un disque dur plus important mais permet un démarrage plus rapide des applications.

La procédure décrite ci dessous concerne la première option.

Si la deuxième procédure est choisie, on peut installer les logiciels locaux dans Altgest en les déclarant comme logiciels réseau : au nom de partage, on laisse \\<SERVEUR>\WINAPPLI et on change seulement la racine de l'exécutable : J: devient C: . Les logiciels apparaissent bien sûr dans le menu Logiciels de l'interface Altair sur toute machine connectée au réseau

INSTALLATION SUR LE SERVEUR

1. A partir de la station :

1. Se connecter au réseau en qualité d'administrateur avec lien J: à \\<SERVEUR>\WINAPPLI

(on peut obtenir ce résultat en lançant Altgest)

2. Mettre le CD dans le lecteur de la station et exécuter l'installation à partir de l'autorun du CD ou bien

Démarrer, Exécuter, Parcourir, <CD>:\INSTALL.EXE

3. Dans la fenêtre Programme d'installation,

Compléter les cases Votre nom : et Nom de la société :

puis cocher la case Installer sur serveur de fichiers

4. Dans la fenêtre Installation sur serveur de fichiers,

Conserver l'option Installation sur serveur de fichiers

5. Dans la fenêtre Spécifier le dossier Lotus,

Choisir J: comme Unité et conserver \lotus\ comme Dossier

6. Dans la fenêtre Dossier des outils partagés,

Choisir J: comme Unité et conserver \lotus\compnent\ comme Dossier

7. Dans la fenêtre Sélectionner le applications à installer, valider l'installation de toutes les applications sur le serveur et prendre Installation complète comme Option d'installation

8. Dans la fenêtre Sélection du dossier de programmes, conserver Lotus SmartSuite

9. Mener l'installation à son terme.

INSTALLATION LOCALE SUR LES STATIONS

1. Sur la station d'installation :

Supprimer le groupe Lotus SmartSuite dans le menu Programmes

2. Finaliser l'installation locale :

1. Se connecter au réseau avec lien J: à \\<SERVEUR>\WINAPPLI

2. Démarrer, Exécuter, Parcourir

J:\LOTUS\INSTALL.EXE

3. Dans la fenêtre Spécifier le dossier Lotus,

Choisir C: comme Unité et conserver \lotus\smartctr comme Dossier

Cliquer sur Supprimer le dossier afin de ne pas créer de groupe dans le menu Programmes

4. Dans la fenêtre Modules installés sur le poste de travail, sélectionner les modules que vous désirez installer sur les stations.

5. Poursuivre l'installation

6. Dans le groupe Démarrage du menu Programmes, supprimer les 5 entrées qui font appel au réseau au démarrage de l'ordinateur et induisent des messages d'erreur :

Enregistrement Lotus, Organizer, Quick Start, SmartCenter et SuiteStart

ALTGEST Fiche complète.

Nom du logiciel : 123
Description : Tableur Lotus 123
Nom du partage : \\<SERVEUR>WINAPPLI
Répertoire Racine : P:\
Batch : J:\LOTUS\123\123W.EXE /LFR
Type : Windows 32 bits seulement
Resp. Log. : Xxxxx
Suffixe : 123

Nom du logiciel : Approach
Description : Base de données Lotus
Nom du partage : \\<SERVEUR>WINAPPLI
Répertoire Racine : P:\
Batch : J:\LOTUS\APPROACH\APPROACH.EXE
Type : Windows 32 bits seulement
Resp. Log. : Xxxxx
Suffixe : apr

Nom du logiciel : FASTSITE
Description : Publication sur le Web
Nom du partage : \\<SERVEUR>WINAPPLI
Répertoire Racine : P:\
Batch : J:\LOTUS\FASTSITE\FASTSITE.EXE
Type : Windows 32 bits seulement
Resp. Log. : Xxxxx
Suffixe : htm

Nom du logiciel : FLG
Description : Outil de présentation Lotus
Nom du partage : \\<SERVEUR>WINAPPLI
Répertoire Racine : P:\
Batch : J:\LOTUS\FLG\F32MAIN.EXE
Type : Windows 32 bits seulement
Resp. Log. : Xxxxx
Suffixe : prz

Note importante : A ma connaissance l'organiseur ne tourne pas sous Altaïr (Erreur N° 7 : Mémoire épuisée)

Nom du logiciel : ~~ORGANIZ~~
Description : ~~Organiseur Lotus~~
Nom du partage : \\<SERVEUR>WINAPPLI
Répertoire Racine : P:\
Batch : ~~J:\LOTUS\ORGANIZE\ORG32.EXE /LFR~~
Type : ~~Windows 32 bits seulement~~
Resp. Log. : ~~Xxxxx~~
Suffixe : ~~Or4~~

Nom du logiciel : SCRNCAM
Description : Présentation et Animation Lotus
Nom du partage : \\<SERVEUR>WINAPPLI
Répertoire Racine : P:\
Batch : J:\LOTUS\SCRNCAM\SCRNCAM.EXE /LFR
Type : Windows 32 bits seulement
Resp. Log. : Xxxxx
Suffixe : scm

Nom du logiciel : CENTER
Description : Barre des tâches Lotus
Nom du partage : \\<SERVEUR>WINAPPLI
Répertoire Racine : P:\
Batch : J:\LOTUS\SMARTCTR\SMARTCTR.EXE /LFR
Type : Windows 32 bits seulement
Resp. Log. : Xxxxx
Suffixe

Nom du logiciel : WORDPRO
Description : Traitement de texte Lotus
Nom du partage : \\<SERVEUR>WINAPPLI
Répertoire Racine : P:\
Batch : J:\LOTUS\WORDPRO\WORDPRO.EXE /LFR
Type : Windows 32 bits seulement
Resp. Log. : Xxxxx
Suffixe mwp

PARTICULARITES FINALES

1. Accessoires Lotus:

Freelance Graphics 9 Team Animation permet de partager des présentations avec un site distant. Lancé par :

J:\LOTUS\FLG\PLAYER\LTMSDN11.EXE -SSUI:RSS

Le lecteur Sreencam, lancé par J:\LOTUS\SCRNCAM\SCPLAYER.EXE /LFR

Lotus Organizer EasyClip place une icône dans la barre des tâches pour lancer l'organiseur. Lancé par :

J:\LOTUS\ORGANIZE\EASYCLIP.EXE /LFR

2. Personnalisation de l'espace de travail ::

a. Approach :

Fichier, Personnalisation, Paramètres par défaut

Dans l'onglet Général, cliquer sur Dossier par défaut

Compléter Dossier de travail par P:\

b. Fastsite :

Fichier, Personnalisation

Dans l'onglet Emplacement des fichiers, compléter Dossier intermédiaire par P:\

c. Freelance :

Fichier, Personnalisation, Paramètres par défaut

Cliquer sur Répertoires

Compléter Présentations par P:\

d. 1-2-3:

Fichier, Personnalisation, Paramètres par défaut

Dans l'onglet Emplacement fichiers, compléter Fichiers classeur par P:\

e. Wordpro :

Fichier, Personnalisation, Paramètres par défaut

Dans l'onglet Emplacements, compléter Documents par P:\

f. Organiseur :

Fichier, Personnalisation, Paramètres par défaut

Dans l'onglet Dossiers, compléter Fichiers organisateur par P:\