

Ecosystème de la mare (Chrysis)

PREPARATIFS

1. Particularité préalable :

Logiciel sous l'environnement DOS

2. Intervention initiale sur le serveur :

Partager le répertoire LOGICIEL qui contient les logiciels DOS

INSTALLATION SUR LE SERVEUR

1. A partir de la station :

Se connecter au réseau en qualité d'administrateur (on peut se connecter en lançant Altgest) et faire un lien logique L:\ à \\<Serveur>\LOGICIEL

Exécuter A:\Install.exe

Modifier le chemin d'installation pour installer dans L:\MARE

2. Opérations spécifiques :

a) Sur le serveur, partager le répertoire MARE et vérifier que les droits Modifier (RXWD) sont attribués aux utilisateurs du domaine sur ce répertoire

b) Depuis la station d'administration, et faire un lien logique I:\ à \\<Serveur>\lr_sys (ce lien existe déjà si la connexion a été réalisée avec Altgest)

c) Sur la disquette Navette, dans le répertoire I_batch.srv, prendre un modèle de fichier .bat et le copier dans I:\Batch, ou bien, dans I:\Batch, éditer un des batch existant

Vérifier que les droits sur ce fichier sont ceux du répertoire I:\Batch : Lire (RX) pour les utilisateurs du domaine
Modifier les lignes centrales du fichier :

```
.....
rem -----          partie spécifique au logiciel
%1:
echo      Ecosystème de la mare
MARE.EXE
echo      Ecosystème de la mare (fin)
rem -----          retour au tronc commun
.....
```

Enregistrer ce fichier sous MARE.BAT

Si le logiciel est lancé sous Windows 95, depuis le répertoire I_batch.srv de la disquette Navette, copier un fichier Pif dans le répertoire I:\Batch

Avec le bouton droit de la souris, Renommer ce fichier : MARE

Avec le bouton droit de la souris, ouvrir les Propriétés de ce raccourci pour MS-DOS

Cliquer sur l'onglet Programme, modifier le premier champ en écrivant MARE puis modifier la ligne de commande : i:\batch\MARE.bat

d) Vérifier les droits sur ces deux fichiers : Lire pour les utilisateurs du domaine

ALTGEST Fiche complète.

Nom du logiciel :	MARE
Description :	Ecosystème de la mare
Nom du partage :	\\<Serveur>\MARE
Répertoire Racine :	L:\
Batch :	I:\BATCH\MARE.BAT
Type :	Dos sous Windows
Resp. Log. :	xxx