

TPP

COLLABORATORS

	<i>TITLE :</i>		
	TPP		
<i>ACTION</i>	<i>NAME</i>	<i>DATE</i>	<i>SIGNATURE</i>
WRITTEN BY		February 6, 2023	

REVISION HISTORY

NUMBER	DATE	DESCRIPTION	NAME

Contents

1	TPP	1
1.1	TPP Help	1
1.2	TPP/Vorwort	1
1.3	TPP/Copyright	2
1.4	TPP/Danksagung	3
1.5	TPP/Installation	4
1.6	TPP/Menüs	4
1.7	TPP/Menüs/Dokument	5
1.8	TPP/Menüs/Dokument/Laden	5
1.9	TPP/Menüs/Dokument/Text anhängen	6
1.10	TPP/Menüs/Dokument/Neues Fenster	6
1.11	TPP/Menüs/Dokument/Laden & Neues Fenster	6
1.12	TPP/Menüs/Dokument/Lade Configuration	6
1.13	TPP/Menüs/Dokument/Text löschen	7
1.14	TPP/Menüs/Dokument/Speichern	7
1.15	TPP/Menüs/Dokument/Speichern als	7
1.16	TPP/Menüs/Dokument/Speichern & Beenden	7
1.17	TPP/Menüs/Dokument/Speicher Configuration	7
1.18	TPP/Menüs/Dokument/Compilieren	7
1.19	TPP/Menüs/Dokument/Vorschau	8
1.20	TPP/Menüs/Dokument/Drucken	8
1.21	TPP/Menüs/Dokument/Iconify	13
1.22	TPP/Menüs/Dokument/Hilfe	13
1.23	TPP/Menüs/Dokument/Über	13
1.24	TPP/Menüs/Dokument/Ende	13
1.25	TPP/Menüs/Block	13
1.26	TPP/Menüs/Block/Markieren	14
1.27	TPP/Menüs/Block/Kopieren	14
1.28	TPP/Menüs/Block/Verschieben	14
1.29	TPP/Menüs/Block/Kleben	14

1.30	TPP/Menüs/Block/Loeschen	14
1.31	TPP/Menüs/Block/Laden	15
1.32	TPP/Menüs/Block/Speichern	15
1.33	TPP/Menüs/Block/MarkierungLoeschen	15
1.34	TPP/Menüs/Block/Kopieren in Tmp-Datei	15
1.35	TPP/Menüs/Block/Klemmbrett	15
1.36	TPP/Menüs/Einstellungen	15
1.37	TPP/Menüs/Einstellungen/Einstellungen	16
1.38	TPP/Menüs/Einstellungen/Screen	19
1.39	TPP/Menüs/Einstellungen/Farben	19
1.40	TPP/Menüs/Einstellungen/Zeichensatz	19
1.41	TPP/Menüs/Einstellungen/Tastaturbelegung	19
1.42	TPP/Menüs/Einstellungen/Menüs	19
1.43	TPP/Menüs/Einstellungen/Makros	19
1.44	TPP/Menüs/Einstellungen/TeX-Pfade	20
1.45	TPP/Menüs/Einstellungen/Rechter Rand	20
1.46	TPP/Menüs/Einstellungen/Linker Rand	20
1.47	TPP/Menüs/Einstellungen/Block einrücken	20
1.48	TPP/Menüs/Einstellungen/Seitenlänge	20
1.49	TPP/Menüs/Einstellungen/Auto-Save	21
1.50	TPP/Menüs/Schrift	21
1.51	TPP/Menüs/Schrift/Stil	21
1.52	TPP/Menüs/Schrift/Ausrichtung	21
1.53	TPP/Menüs/Schrift/Farbe	21
1.54	TPP/Menüs/Suchen	22
1.55	TPP/Menüs/Suchen/Suchen	22
1.56	TPP/Menüs/Suchen/Ersetzen	22
1.57	TPP/Menüs/TeX	22
1.58	TPP/Menüs/TeX/Brief	23
1.59	TPP/Menüs/TeX/Buch	24
1.60	TPP/Menüs/TeX/Global	26
1.61	TPP/Menüs/TeX/LaTeX	27
1.62	TPP/Menüs/TeX/Benutzer	30
1.63	TPP/Menüs/TeX/Serienbrief	30
1.64	TPP/Menüs/TeX/S-Markierung	32
1.65	TPP/Menüs/TeX/Tabelle	32
1.66	TPP/Menüs/TeX/Grafik	33
1.67	TPP/Menüs/Extras	34
1.68	TPP/Menüs/Extras/Dateien	34

1.69	TPP/Menüs/Extras/Undo	34
1.70	TPP/Menüs/Extras/Datum	34
1.71	TPP/Menüs/Extras/Setze Lesezeichen	34
1.72	TPP/Menüs/Extras/Gehe zu Lesezeichen	35
1.73	TPP/Menüs/Extras/Gehe zu	35
1.74	TPP/Menüs/Extras/Gehe zur x. Zeile	35
1.75	TPP/Menüs/Extern	35
1.76	TPP/Das Erstellen von Dokumenten	35
1.77	TPP/ARexx-Port	36
1.78	TPP/ARexx-Port/Der ARexx-Port von TPP	36
1.79	TPP/ARexx-Port/ARexx-Returncodes	37
1.80	TPP/ARexx-Port/ARexx-Befehle	37
1.81	TPP/ARexx-Port/ARexx-Befehle/Activate	42
1.82	TPP/ARexx-Port/ARexx-Befehle/Append	42
1.83	TPP/ARexx-Port/ARexx-Befehle/AutoDivMode	42
1.84	TPP/ARexx-Port/ARexx-Befehle/AutoSave	43
1.85	TPP/ARexx-Port/ARexx-Befehle/BackTab	43
1.86	TPP/ARexx-Port/ARexx-Befehle/BackUpMode	43
1.87	TPP/ARexx-Port/ARexx-Befehle/BBottom	44
1.88	TPP/ARexx-Port/ARexx-Befehle/BCopy	44
1.89	TPP/ARexx-Port/ARexx-Befehle/BCopyTmp	44
1.90	TPP/ARexx-Port/ARexx-Befehle/BDelBackTab	45
1.91	TPP/ARexx-Port/ARexx-Befehle/BDelete	45
1.92	TPP/ARexx-Port/ARexx-Befehle/BIndent	46
1.93	TPP/ARexx-Port/ARexx-Befehle/BInsTab	46
1.94	TPP/ARexx-Port/ARexx-Befehle/BLeft	46
1.95	TPP/ARexx-Port/ARexx-Befehle/BLoad	47
1.96	TPP/ARexx-Port/ARexx-Befehle/Block	47
1.97	TPP/ARexx-Port/ARexx-Befehle/BMode	48
1.98	TPP/ARexx-Port/ARexx-Befehle/BMove	48
1.99	TPP/ARexx-Port/ARexx-Befehle/Bottom	48
1.100	TPP/ARexx-Port/ARexx-Befehle/BPaste	49
1.101	TPP/ARexx-Port/ARexx-Befehle/BRight	49
1.102	TPP/ARexx-Port/ARexx-Befehle/BS	50
1.103	TPP/ARexx-Port/ARexx-Befehle/BSave	50
1.104	TPP/ARexx-Port/ARexx-Befehle/BTop	50
1.105	TPP/ARexx-Port/ARexx-Befehle/CallMacro	51
1.106	TPP/ARexx-Port/ARexx-Befehle/Casesensitive	51
1.107	TPP/ARexx-Port/ARexx-Befehle/ChFilename	51

1.108	TPP/ARexx-Port/ARexx-Befehle/Clear	52
1.109	TPP/ARexx-Port/ARexx-Befehle/ClearTab	52
1.110	TPP/ARexx-Port/ARexx-Befehle/ClearTabs	52
1.111	TPP/ARexx-Port/ARexx-Befehle/ClipCopy	52
1.112	TPP/ARexx-Port/ARexx-Befehle/ClipCut	53
1.113	TPP/ARexx-Port/ARexx-Befehle/ClipPaste	53
1.114	TPP/ARexx-Port/ARexx-Befehle/Clock	53
1.115	TPP/ARexx-Port/ARexx-Befehle/Color	54
1.116	TPP/ARexx-Port/ARexx-Befehle/Continuous	54
1.117	TPP/ARexx-Port/ARexx-Befehle/CR	55
1.118	TPP/ARexx-Port/ARexx-Befehle/DelBackTab	55
1.119	TPP/ARexx-Port/ARexx-Befehle/Del	55
1.120	TPP/ARexx-Port/ARexx-Befehle/DelLeft	56
1.121	TPP/ARexx-Port/ARexx-Befehle/DelLine	56
1.122	TPP/ARexx-Port/ARexx-Befehle/DelRight	56
1.123	TPP/ARexx-Port/ARexx-Befehle/DelSpace	56
1.124	TPP/ARexx-Port/ARexx-Befehle/Display	57
1.125	TPP/ARexx-Port/ARexx-Befehle/Down	57
1.126	TPP/ARexx-Port/ARexx-Befehle/Execute	57
1.127	TPP/ARexx-Port/ARexx-Befehle/Find	58
1.128	TPP/ARexx-Port/ARexx-Befehle/First	58
1.129	TPP/ARexx-Port/ARexx-Befehle/GetChar	59
1.130	TPP/ARexx-Port/ARexx-Befehle/GetColumn	59
1.131	TPP/ARexx-Port/ARexx-Befehle/GetFontHeight	59
1.132	TPP/ARexx-Port/ARexx-Befehle/GetLine	60
1.133	TPP/ARexx-Port/ARexx-Befehle/GetName	60
1.134	TPP/ARexx-Port/ARexx-Befehle/GetScreenLeftEdge	60
1.135	TPP/ARexx-Port/ARexx-Befehle/GetScreenTopEdge	61
1.136	TPP/ARexx-Port/ARexx-Befehle/GetScreenWidth	61
1.137	TPP/ARexx-Port/ARexx-Befehle/GetScreenHeight	61
1.138	TPP/ARexx-Port/ARexx-Befehle/GetScreenName	62
1.139	TPP/ARexx-Port/ARexx-Befehle/GetString	62
1.140	TPP/ARexx-Port/ARexx-Befehle/GetWindowLeftEdge	62
1.141	TPP/ARexx-Port/ARexx-Befehle/GetWindowTopEdge	63
1.142	TPP/ARexx-Port/ARexx-Befehle/GetWindowWidth	63
1.143	TPP/ARexx-Port/ARexx-Befehle/GetWindowHeight	63
1.144	TPP/ARexx-Port/ARexx-Befehle/GetWord}	64
1.145	TPP/ARexx-Port/ARexx-Befehle/GoTo	64
1.146	TPP/ARexx-Port/ARexx-Befehle/GoToLine	64

1.147TPP/ARExx-Port/ARExx-Befehle/GoToMark	65
1.148TPP/ARExx-Port/ARExx-Befehle/Iconify	65
1.149TPP/ARExx-Port/ARExx-Befehle/InsertDate	65
1.150TPP/ARExx-Port/ARExx-Befehle/InsertMode	66
1.151TPP/ARExx-Port/ARExx-Befehle/InsTab	66
1.152TPP/ARExx-Port/ARExx-Befehle/IsWord	67
1.153TPP/ARExx-Port/ARExx-Befehle/Justify	67
1.154TPP/ARExx-Port/ARExx-Befehle/Last	67
1.155TPP/ARExx-Port/ARExx-Befehle/Left	68
1.156TPP/ARExx-Port/ARExx-Befehle/LeftEdge	68
1.157TPP/ARExx-Port/ARExx-Befehle/LetterMode	68
1.158TPP/ARExx-Port/ARExx-Befehle/Load	69
1.159TPP/ARExx-Port/ARExx-Befehle/MoveWindow	69
1.160TPP/ARExx-Port/ARExx-Befehle/NewWindow	70
1.161TPP/ARExx-Port/ARExx-Befehle/Next	70
1.162TPP/ARExx-Port/ARExx-Befehle/NextR	70
1.163TPP/ARExx-Port/ARExx-Befehle/PageDown	71
1.164TPP/ARExx-Port/ARExx-Befehle/PageLength	71
1.165TPP/ARExx-Port/ARExx-Befehle/PageUp	72
1.166TPP/ARExx-Port/ARExx-Befehle/Prev	72
1.167TPP/ARExx-Port/ARExx-Befehle/PrevR	73
1.168TPP/ARExx-Port/ARExx-Befehle/Replace	73
1.169TPP/ARExx-Port/ARExx-Befehle/Quit	74
1.170TPP/ARExx-Port/ARExx-Befehle/RequestInt	74
1.171TPP/ARExx-Port/ARExx-Befehle/RequestString	75
1.172TPP/ARExx-Port/ARExx-Befehle/Right	75
1.173TPP/ARExx-Port/ARExx-Befehle/RightEdge	76
1.174TPP/ARExx-Port/ARExx-Befehle/RX	76
1.175TPP/ARExx-Port/ARExx-Befehle/Save	77
1.176TPP/ARExx-Port/ARExx-Befehle/SaveAndQuit	77
1.177TPP/ARExx-Port/ARExx-Befehle/ScreenBottom	77
1.178TPP/ARExx-Port/ARExx-Befehle/ScreenDown	78
1.179TPP/ARExx-Port/ARExx-Befehle/ScreenToBack	78
1.180TPP/ARExx-Port/ARExx-Befehle/ScreenToFront	78
1.181TPP/ARExx-Port/ARExx-Befehle/ScreenTop	79
1.182TPP/ARExx-Port/ARExx-Befehle/ScreenUp}	79
1.183TPP/ARExx-Port/ARExx-Befehle/SetColors	80
1.184TPP/ARExx-Port/ARExx-Befehle/SetFont	80
1.185TPP/ARExx-Port/ARExx-Befehle/SetMark	80

1.186TPP/ARexx-Port/ARexx-Befehle/SetTab	80
1.187TPP/ARexx-Port/ARexx-Befehle/SizeWindow	81
1.188TPP/ARexx-Port/ARexx-Befehle/Style	81
1.189TPP/ARexx-Port/ARexx-Befehle/Tab	81
1.190TPP/ARexx-Port/ARexx-Befehle/Top	82
1.191TPP/ARexx-Port/ARexx-Befehle/ToMouse	82
1.192TPP/ARexx-Port/ARexx-Befehle/Type	83
1.193TPP/ARexx-Port/ARexx-Befehle/UnBlock	83
1.194TPP/ARexx-Port/ARexx-Befehle/Undo	83
1.195TPP/ARexx-Port/ARexx-Befehle/UndoDelLine	83
1.196TPP/ARexx-Port/ARexx-Befehle/Up	84
1.197TPP/ARexx-Port/ARexx-Befehle/WDelLeft	84
1.198TPP/ARexx-Port/ARexx-Befehle/WDelRight	84
1.199TPP/ARexx-Port/ARexx-Befehle/WindowToBack	84
1.200TPP/ARexx-Port/ARexx-Befehle/WindowToFront	85
1.201TPP/ARexx-Port/ARexx-Befehle/WLeft	85
1.202TPP/ARexx-Port/ARexx-Befehle/WRight	86
1.203TPP/Tastaturbelegung	86
1.204TPP/Befehlssequenzen des printer.device	87
1.205TPP/Literaturhinweise	89

Chapter 1

TPP

1.1 TPP Help

TeXt Plus Professional V5.00

Vorwort

Copyright

Danksagung

Installation

Menüs

Das Erstellen von Dokumenten

ARexx-Port

Tastaturbelegung

Befehlssequenzen des printer.device

Literaturhinweise

1.2 TPP/Vorwort

TeXt Plus Professional
V5.00
© 1988-1994
Martin Steppler

TPP ist eine TeX-Frontend-Textverarbeitung, d. h. mit TPP kann man TeX-Dokumente erstellen, ohne sich mit TeX auseinandersetzen zu müssen. Das professionelle Satzprogramm TeX ist von Donald E. Knuth, Professor an der Stanford University in den USA, in mehr als zehnjähriger Arbeit erstellt

worden.

Wo liegen die Stärken bzw. Schwächen von TeX?

Möchte man Werbebroschüren oder allgemein Texte erstellen, die durch flippiges Design unter Verwendung von auffälligen Grafiken ins Auge stechen, ist man sicherlich mit einem DTP Programm besser beraten. Sollen aber strukturierte Sachtexte, formschöne Briefe, wissenschaftliche Publikationen oder Bücher erstellt werden, so geht an TeX kein Weg vorbei.

Ein großer Nachteil hat die weite Verbreitung von TeX bisher verhindert: Es ist äußerst kompliziert. Man muß Texte eher programmieren als schreiben.

Genau an diesem Punkt setzt TPP an. Die Erstellung eines Dokumentes erfolgt jetzt folgendermaßen:

- Man lädt zu Beginn ein Formblatt (z.B. für einen Brief). In diesem Formblatt befinden sich mehrere Schlüsselwörter, die die Struktur des Dokumentes bestimmen. Auf WYSIWYG (What You See Is What You Get) wird fast vollends verzichtet, da man sich nur noch um den Inhalt kümmern muß, die richtige Form wird automatisch erstellt.
- Nachdem das Formblatt ausgefüllt worden ist, wird der Text kompiliert. Zuerst erzeugt TPP aus dem Formblatt eine TeX-Datei, danach kompiliert TeX diese Datei.
- Das Endprodukt dieser zwei Kompilationsvorgänge ist eine DVI-Datei (DeVice Independant), die man sich mit einem Vorschau-Programm (Previewer) anschauen oder gleich ausdrucken kann.

Somit ist das große Manko von TeX hoffentlich auf ein Mindestmaß reduziert worden.

Aachen, im Januar 1994

Martin Steppler

1.3 TPP/Copyright

TeX Plus Professional und die dazugehörige Dokumentation unterliegen dem Copyright © 1988-1994 von Martin Steppler. Weder das Programm noch die Dokumentation dürfen in irgendeiner Form reproduziert, in eine andere Sprache übersetzt, in ein Netzwerk gepostet oder vertrieben werden ohne die ausdrückliche schriftliche Genehmigung des Autors.

Es wird keine Garantie in jeglicher Hinsicht übernommen, weder für die korrekte Funktionsweise des Programms noch für durch das Programm entstandene Schäden.

TeX Plus Professional wurde auf einem Amiga 3000 mit 10 MB RAM, einer 240 MB Festplatte und einem HP LaserJet 4L unter Verwendung von Matt Dillons C-Compilers DICE entwickelt.

TeX Plus Professional V5.00 ist Shareware. Dies bedeutet, daß es beliebig kopierbar ist, aber alle Rechte beim Autor bleiben und der Anwender bei

Gefallen und häufiger Benutzung des Programms dem Autor einen bestimmten Geldbetrag (Share) - in diesem Fall DM 50 - zusendet.

Wer mir die Share-Gebühr zusendet, erhält die aktuellste Version und ein Keyfile zur Unterbindung des Nerv-Requester. Wer über E-Mail verfügt, kann mir seinen PGP-Key schicken, damit ich das Keyfile ihm verschlüsselt zusenden kann. PGP kann vom Aminet bezogen werden. Die aktuellste Version von TPP befindet sich auch auf dem Aminet. Updates von V2.xx auf V4.00 kosten DM 30, von V3.xx auf V5.00 DM 10. Updates von V4.xx auf V5.00 sind kostenlos.

Der Nerv-Requester wurde eingebaut, um die Entscheidung zu erleichtern, ob man die Share zahlen sollte oder nicht. Vernünftiges Arbeiten mit Nerv-Requester ist meiner Meinung nach nicht möglich.

An alle PD-Händler:

TPP mit Nerv-Requester darf von jedem vertrieben werden. Mit Keyfile darf niemand TPP vertreiben.

Die Share, Bug-Reports und sonstiges können an folgende Adressen gesendet werden:

Adresse Martin Steppler
 Roermonder Str. 112a/69
 D-52072 Aachen
 BR Deutschland

Netzadressen InterNet: steppler@pool.informatik.rwth-aachen.de
 FidoNet: Martin Steppler @ 2:242/7.12

Bankverbindung Dresdner Bank Fulda
 Kto-Nr. 08 095 309 00
 BLZ 530 800 30

Aus gegebenem Anlaß weise ich darauf hin, daß man es möglichst vermeiden sollte, Bargeld oder Schecks per Post zu versenden, da die Zuverlässigkeit der Post in letzter Zeit öfters zu wünschen übrig ließ. Der sicherste Weg ist die Direktüberweisung auf mein Konto. In diesem Fall beschleunigen ein kurzer Brief und eine Kopie des Einzahlungsbelegs die Bearbeitung erheblich. Wer mir aus dem Ausland schreibt, ist mit einer internationalen Postanweisung oder doch einem Scheck oder Bargeld besser beraten.

1.4 TPP/Danksagung

Neben Donald Knuth und Leslie Lamport möchte ich insbesondere Georg Hessmann (PasTeX), Nico François (reqtools.library, powerpacker.library), Christian Rank (NICETeX), Rainer Sengerling (dinbrief.sty) und meinen β -Testern Jens Aperdanner, Markus Baumeister, Stephan Kohler, Dirk Ludwig, Gregor Mauer, Johannes Maybaum, Karl Skibinski und Martin Ziemer danken.

Abschließend möchte ich noch Konrad Neuwirth, dem Distributor von AmigaTeX für den deutschsprachigen Raum, für die freundliche Überlassung einer Kopie von AmigaTeX und Markus Erlmeier, dem Amiga Site Coordinator von DANTE, für die Herstellung des Kontaktes zu Herrn Neuwirth danken.

1.5 TPP/Installation

Für einen korrekten Ablauf von TPP in Zusammenarbeit mit PasTeX oder AmigaTeX werden benötigt:

- AmigaOS 2.04 (V37 oder höher)
- mindestens 2 MB RAM
- mindestens 10 MB Platz auf der Festplatte
- PasTeX V1.3 oder höher incl. NICETeX. Das Makropaket NICETeX ist im Lieferumfang von PasTeX enthalten. Oder AmigaTeX von Radical Eye Software.
- LaTeX vom 25. März 1992. Die von TPP benötigten Dateien liegen dem TPP-Paket bei.

Durch einen Doppelklick auf das Icon des Installationsscriptes wird die Installation gestartet. PasTeX oder AmigaTeX müssen vor der Installation von TPP installiert worden sein, wenn man TPP mit TeX benutzen möchte.

Sie können jetzt sofort beginnen, mit TPP zu arbeiten.

TPP können Sie entweder von der Workbench durch einen Doppelklick auf das entsprechende Icon oder vom CLI aus starten.

Beim Aufruf vom CLI ist folgende Syntax möglich:

```
TPP I=ICONIFY/S,C=CONFIG/K,M=MENUS/K,K=KEYS/K,MACROS/K,FILES/M
```

Parameter	Beschreibung
ICONIFY	TPP iconifiziert öffnen
CONFIG <file>	Name der Konfigurationsdatei
MENUS <file>	Menükonfigurationsdatei
KEYS <file>	Tastaturbelegungskonfigurationsdatei
MACROS <file>	Makrokonfigurationsdatei
FILES	Zu ladende Dateien

Es können bis zu zehn Dateinamen angegeben werden. Die Parameter können auch als Tooltypes eines Icons spezifiziert werden. Beim Start von TPP sollte man möglichst immer den kleinen Lader TPP:TPP verwenden, der sich dann automatisch beim Server TPP:TeXtPlusProfessional als Client anmeldet oder ihn startet, falls er noch nicht läuft.

1.6 TPP/Menüs

Dokument

Block

Einstellungen

Schrift

Suchen

TeX
Extras
Extern

1.7 TPP/Menüs/Dokument

Laden
Text anhängen
Neues Fenster
Laden & Neues Fenster
Lade Configuration
Text löschen
Speichern
Speichern als
Speichern & Beenden
Speicher Configuration
Compilieren
Vorschau
Drucken
Iconify
Hilfe
Über
Ende

1.8 TPP/Menüs/Dokument/Laden

Nach der Anwahl dieses Menüpunktes erscheint der FileRequester, dessen augenblickliche Funktion – hier 'Text Laden' – als Fenstername erscheint.

Der FileRequester verhält sich völlig dynamisch und asynchron; man kann also Directories oder Files anklicken, durch die File-Liste scrollen etc., während der Requester ein Directory einliest.

Nachdem ein Filename ausgewählt wurde, lädt TPP dieses File. Es wird automatisch erkannt, ob das File gepackt (PowerPacker) ist, im Briefformat vorliegt oder ein reines ASCII-File ist. Briefdateien (Suffix '.txp') alter TextPlus-Versionen können weiterhin geladen werden. Selektiert man mehr als eine Datei, werden entsprechend der Anzahl der ausgewählten Dateien ikonifizierte Fenster auf dem TPP-Screen geöffnet.

Besteht die Gefahr, daß ein bestehendes File überschrieben wird, dann erfolgt vor dem Laden eine Sicherheitsabfrage. Der dann auftauchende Requester kann mit Klick auf OKAY oder STOP verlassen werden. Bei allen TPP-Requestern kann man auch die Return-Taste für OKAY und Esc für STOP drücken, um den Requester zu verlassen.

1.9 TPP/Menüs/Dokument/Text anhängen

Nachdem die Datei wie bei 'Laden' ausgewählt wurde, wird sie an ←
das Ende
des sich schon im Speicher befindlichen Textes angehängt. Will man einen Text an der Cursorposition einfügen, muß man einen Block laden
(vgl.

```
BlockLaden
).
```

1.10 TPP/Menüs/Dokument/Neues Fenster

Falls genügend Speicher vorhanden ist, wird ein neues Fenster geöffnet. Die Tabulator-Stops, Textbreite usw. des alten Fensters werden mitübernommen. Es können maximal zehn Fenster gleichzeitig von TextPlus verwaltet werden.

1.11 TPP/Menüs/Dokument/Laden & Neues Fenster

Hier werden die Punkte 'Laden' (vgl.
Laden
) und 'Neues
Fenster' (vgl.
NeuesFenster
) mit einem Mal
durchgeführt.

1.12 TPP/Menüs/Dokument/Lade Configuration

Möchte man die Einstellungen des Fensters auf die Werte, die in der Configurations-Datei abgespeichert sind, zurücksetzen, braucht man nur diesen Menüpunkt anzuwählen.

1.13 TPP/Menüs/Dokument/Text löschen

Der gesamte Textspeicher wird gelöscht.

1.14 TPP/Menüs/Dokument/Speichern

Der Text wird unter dem aktuellen Namen abgespeichert. Der Brief-Modus bestimmt die Form des Abspeicherns. Wenn er auf ASCII eingestellt ist, wird der bloße Text ohne jeglichen Steuercode abgespeichert; im ANSi-Modus werden zusätzlich die SteuerCodes für Farb- und Stilveränderungen nach dem ANSi-Standard abgespeichert. Solche Files können von jedem ANSi-kompatiblen Editor oder Textanzeigeprogramm, wie z.B. 'Muchmore', verarbeitet werden - ASCII-Files natürlich auch. Im Brief-Modus werden zusätzlich noch die Einstellungen des Fensters wie z.B. die Tab-Stops, die Textbreite usw. mit abgespeichert. Beim Laden werden die Einstellungen des Fensters auf diese Werte gesetzt. Brief-Files können nur von TPP richtig verarbeitet werden. Beim Speichern wird diesen Files das Suffix '.tpp' angehängt.

1.15 TPP/Menüs/Dokument/Speichern als

Nach der Eingabe des erwünschten Namens im FileRequester, wird ↔
das File
wie unter
Speichern
abgespeichert.

1.16 TPP/Menüs/Dokument/Speichern & Beenden

Zusammenfassung der Punkte
Speichern
und
Ende
.

1.17 TPP/Menüs/Dokument/Speicher Configuration

Die globalen Einstellungen von TPP werden in einer Configurations-Datei, deren Namen man selber angeben kann, abgespeichert.

1.18 TPP/Menüs/Dokument/Compilieren

Es erscheint ein Fenster, dessen Schalter folgende Bedeutung haben ↔
:

Wurde 'Übersetzen' angewählt, so bedeutet dies, daß der TPP-interne Compiler den Text des aktuellen Fensters übersetzen soll. Danach, oder wenn 'Übersetzen' nicht gesetzt ist, wird der TeX-Compiler entsprechend der Definition der

TeX-Pfade

aufgerufen. Wenn der TPP-interne

Compiler aufgerufen wird, erkennt er automatisch anhand des Schlüsselwortes zu Beginn des Textes, ob es sich bei dem Dokument um einen Brief, einen Artikel oder um ein Buch handelt. Ferner kann noch die Höhe des zu verwendenden Zeichensatzes bestimmt werden. Im anderen Fall muß das Format explizit durch das Cycle-Gadget 'Format' angegeben werden. Durch Betätigung von Ctrl-C im Log-Fenster kann die Compilation abgebrochen werden. Wird kein Log-Fenster geöffnet, muß das Ende der Compilation abgewartet werden. Ist der Schalter 'Serienbrief' angewählt, werden bei der Compilation aus einer

Serienbrief

-Datei Daten in den zu kompilierenden Text

eingefügt.

1.19 TPP/Menüs/Dokument/Vorschau

Ist beim Menüpunkt Einstellungen als TeX-Implementation PasTeX ↔
ausgewählt

worden, wird Georg Hessmanns Previewer 'ShowDVI' aufgerufen. Wenn man möchte, kann man auch eine

Compilation

vor dem Aufruf von

ShowDVI durchführen lassen. Die zusätzlich zur Verfügung stehenden Schalter haben die selbe Bedeutung wie für den Menüpunkt

Drucken

.

Das ARexx-Script 'TPP:rexx/UpdateShowDVI.tpl' wird aufgerufen, falls sich ShowDVI schon im Hintergrund befindet.

Wurde als TeX-Implementation AmigaTeX ausgewählt, wird der Previewer von Radical Eye Software gestartet. Das ARexx-Script 'TPP:rexx/UpdatePreview.tpl' wird aufgerufen, falls sich Preview schon im Hintergrund befindet.

1.20 TPP/Menüs/Dokument/Drucken

Die verschiedenen Gadgets haben folgende Bedeutung:

Von, Bis Seite Von und bis zu welcher Seite soll gedruckt werden?

Kopien Der Druckvorgang soll wie häufig wiederholt werden?

(Nur für PasTeX)

Typ	Sollen nur Seiten mit gerader oder ungerader Seitennummer gedruckt werden, oder soll keine Unterscheidung vorgenommen werden? (Nur für PasTeX)
HOffset, VOffset	Soll der Ausdruck horizontal bzw. vertikal versetzt erfolgen? (Nur für PasTeX)
Ausgabe	Soll der Text sofort ausgedruckt werden oder soll die Ausgabe in eine Datei umgeleitet werden? Ferner kann die Ausgabe auch in eine IFF- oder eine Postscript-Datei erfolgen. Zur Ausgabe im Postscript-Format wird das DVIPS-Paket zusätzlich zu PasTeX benötigt.
Rückwärts	Druckt die Seiten in umgekehrter Reihenfolge aus.
Async	Neu seit 4.10. Mit diesem Schalter kann man einstellen, ob der Ausdruck asynchron, d.h. im Hintergrund, erfolgen soll oder nicht. Bei synchronem Ausdruck kann man mit TPP erst nach Beendigung des Druckvorgangs weiter arbeiten. Die Stellung des Async-Schalters wird beim Ausdruck von Serienbriefen oder mehreren Kopien (Anzahl der Kopien ≥ 2) nicht beachtet. Bei asynchronem Ausdruck kann der Druckvorgang von TPP aus nicht mehr abgebrochen werden.
Datum	Neu seit 4.10. Wenn Sie die Funktionsweise des Unix-Utilities 'Make' kennen, haben Sie die Bedeutung dieses Gadgets bereits begriffen. Die Motivation dieses Gadget zu benutzen ist folgende: Normalerweise druckt man einen Text erst aus, nachdem man ihn mit dem Previewer Korrektur gelesen hat. Wenn man die Einstellungen des Drucken-Fensters nach der Vorschau nicht verändert, wird der gesamte Text vor dem Ausdruck noch einmal von TPP übersetzt und von TeX kompiliert. Bei längeren Dokumenten kann dies unnötige Wartezeiten verursachen. Um dies zu verhindern, könnte man die Schalter Compilieren und Übersetzen abschalten, die nach der nächsten Veränderung am Text aber wieder gesetzt werden müssten. Eine elegantere Methode bezieht das Datum der betroffenen Dateien in den Compilations-Ausdruck/Vorschau-Vorgang mitein: Ist der Text im aktiven Fenster verändert worden (es erscheint '(verändert)' im Fenstertitel), wird der Text vor der Compilation abgespeichert. Danach wird anhand des Datumeintrags auf dem Speichermedium getestet, ob die auf '.tpp' endende Datei jünger ist als die auf '.tex' endende. Ist dies der Fall oder die '.tex'-Datei existiert noch gar nicht, wird die '.tpp'-Datei von TPP in eine '.tex'-Datei übersetzt. Danach wird geprüft, ob die '.tex'-Datei jünger ist als die '.dvi'-Datei. Ist dies der Fall oder die '.dvi'-Datei existiert noch nicht, erzeugt der TeX-Compiler aus der '.tex'-Datei eine '.dvi'-Datei. Danach beginnt dann entweder der Ausdruck oder die Vorschau. Ist die '.dvi'-Datei jünger als die '.tpp'- und die '.tex'-Datei, werden so Übersetzen und Compilieren übersprungen

und es wird sofort mit dem Ausdruck oder der Vorschau begonnen. Das hier beschriebene Verhalten zeigt TPP bei eingeschaltetem 'Datum'-Gadget.

Optionen Seit V4.10 kann man auch einen Text direkt an das printer.device senden, um ihn auf dem mit dem zuständigen Prefsprogramm eingestellten Drucker auszudrucken. PasTeX wird hierzu natürlich nicht benötigt.

Abhängig von der Einstellung des Gadgets 'Ausgabe' erscheint ein Fenster, das bei jeder von 'PRT:' verschiedenen Einstellung folgende Gadgets beinhaltet:
(Nur für PasTeX)

Drucker	Es wird die Configurations-Datei 'TeX:config/DVIprint.printers' eingeladen. Danach werden die verfügbaren Druckertreiber angezeigt. Möchte man den Preferences-Druckertreiber benutzen, muß man den Treiber 'generic' auswählen.
FontMem	Welche Größe soll der Zeichensatzspeicher von ShowDVI/DVIPrint haben?
Dichte	Wenn über den Preferences-Treiber ausgedruckt wird, so wird die Druckqualität normalerweise in den Preferences bestimmt. Mit dieser Option kann man die Preference-Einstellung (Density) überschreiben.
FontDir	Gibt ein zusätzliches Verzeichnis an, in dem nach Fontlibraries oder pk-Fonts gesucht werden soll.
Auflösung	Setzt die Auflösung, mit der die Bitmap der Seite bei Ausgabe in eine IFF-Datei erstellt wird. Als Auflösung kann entweder eine Zahl oder eine Zahl - Strich - Zahl angegeben werden. Im ersten Fall wird sowohl die horizontale als auch die vertikale Auflösung auf die angegebene Zahl gesetzt. Im zweiten Fall wird die erste Zahl als horizontale und die zweite als vertikale Zahl interpretiert, z.B. 120/72.
ShowDVI-Log	Soll ShowDVI ein LogFile anlegen und wie soll es heißen?
DVIprint-Log	Soll DVIprint ein LogFile anlegen und wie soll es heißen?
Optimieren	Soll die Druckausgabe optimiert werden? Eine
Schnell	Setzt im printer.device ein Flag, durch das die Ausgabe über die parallele Schnittstelle erheblich beschleunigt wird. Wird nicht über das printer.device ausgedruckt, ist dieser Schalter uninteressant.
Draft	Mit welcher Qualität soll ausgedruckt werden. Für schnelle Vorabdrucke, bei denen die Qualität eine untergeordnete Rolle spielt, ist dieser Schalter von Nutzen.

- Unidirect. Soll unidirectional oder bidirectional ausgedruckt werden? Bidirectional ist zwar schneller, verschlechtert aber auch häufig die Qualität des Ausdrucks.
- Landscape Der Ausdruck erfolgt im Landscape-Modus, d.h. die Ausgabe erfolgt um 90 Grad gedreht.
- Physikalisch Neu seit 5.00. Es wird beim Ausdruck die physikalische Ordnung des DVI-Files beachtet.
- Kein FormFeed Soll am Ende der letzten Seite die Ausgabe des Form-Feeds unterdrückt werden?
- Preload Sollen alle Zeichensätze des Dokuments schon zu Beginn und nicht erst dann, wenn sie wirklich gebraucht werden, eingeladen werden?
- Statistik Erzeugt ein ausführlicheres Logfile.
- Debug Neu seit 5.00. Das Logfile wird nach jedem Schreibzugriff geschlossen.
- Markieren Neu seit 5.00. Es werden alle verwendeten Zeichensätze markiert.
- SpecialHost Soll SpecialHost vor dem Ausdruck gestartet werden? Wenn der zu druckende Text eine IFF-Grafik enthält, muß dieser Schalter angewählt werden. SpecialHost rechnet dann für DVIPrint die
Grafik
auf die gewünschten
Maße um.
- Wenn das Gadget 'Ausgabe' auf 'PRT:' eingestellt ist, wird der Text des aktiven Fensters über das printer.device ausgedruckt. Folgende Gadgets des Optionsfensters steuern hierbei den Ablauf des Ausdrucks:
- Schriftart Es kann eine von vier Schriftarten ausgewählt werden. Die aufgeführten Schriftarten sollten nur als Vorgabe verstanden werden. Die Steuersequenzen, die den Drucker in den entsprechenden Schriftmodus versetzen, können jederzeit geändert. Die Bezeichnungen NLQ, Normal, Elite und Schmal dienen nur als Gedächtnisstützen für die Bedeutung der Steuersequenzen und dürfen natürlich auch verändert werden.
- Es muß hierbei darauf hingewiesen werden, daß man nur diejenigen Steuersequenzen verwenden darf, die vom printer.device auch verstanden werden. Diese sind nicht notwendigerweise mit den in Ihrem Druckerhandbuch erwähnten Steuersequenzen identisch. Die Befehlssequenzen, die vom printer.device verstanden werden, sind im Anhang aufgeführt. Das printer.device unterstützt leider nicht alle Möglichkeiten, die von vielen Druckern angeboten werden.

Was muß also getan werden, damit man über das printer.device Schriftarten anwählen kann, die das printer.device nicht direkt unterstützt?

Glücklicherweise kann man über das printer.device Daten roh, d.h. ohne daß sie vom printer.device verarbeitet werden, an den Drucker senden. Dies geschieht mit der Befehlssequenz '27/91/n/34/114'. Steht in Ihrem Druckerhandbuch z. B., daß die Sequenz '27/40/115/50/48/72/27/40/115/52/49/48/49/84' ihren Drucker in Courier mit 20 cpi druckTeX\–Endeken läßt, so muß aufgrund der Anzahl von 14 rohen Daten n '49/52' lauten (Die 1 hat den ASCII-Code 49, die 4 die 52.). Die gesamte Sequenz lautet dann:

```
'27/91/49/52/34/114/27/40/115/50/48/72/27/40/115/
52/49/48/49/84'
```

Die Beispielsequenz ist dem Handbuch des HP DeskJet 500 entnommen.

Eingangssequenz	Möchte man vor Beginn des Ausdrucks bestimmte Steuerdaten an den Drucker senden, so kann man sie hier angeben.
Linker/Rechter Rand	Die Ränder werden entsprechend den Angaben gesetzt.
Seitennumerierung	Die Seiten werden beim Ausdruck automatisch durchnumeriert.
Zeilennumerierung	Die einzelnen Zeilen werden beim Ausdruck automatisch durchnumeriert.
Proportional	Der Text wird mit einem proportionalen Zeichensatz ausgedruckt.
FormFeed	Soll nach dem Ausdruck der letzten zu druckenden Seite ein Seitenvorschub erfolgen oder nicht?
Farbe 1-4 An/Aus	TPP ist keine WYSIWYG (What You See Is What You Get) Textverarbeitung. Beabsichtigt man, in seinem Text andere Zeichensätze, doppelte Höhe oder ähnliches zu verwenden, muß man diese Textstellen farblich mit einer der vier zur Verfügung stehenden Farben markieren. Wenn TPP beim Ausdruck dem Beginn oder dem Ende einer so markierten Textstelle begegnet, wird entweder die An-oder Aus-Sequenz der entsprechenden Farbe gesendet. Hierbei gelten dieselben Einschränkungen, wie sie im Unterpunkt 'Schriftart' erwähnt wurden.

Auch hier kann der Druckvorgang abgebrochen werden, indem Ctrl-C im Log-Fenster gedrückt wird.

1.21 TPP/Menüs/Dokument/Iconify

Wenn sich mehrere Fenster auf dem TPP-Screen befinden und mindestens ein weiteres nicht iconifiziert ist, dann wird das zu iconifizierende Fenster auf dem TPP-Screen dargestellt. Ansonsten werden alle Fenster und der Screen geschlossen und auf der Workbench iconifiziert wieder geöffnet. Diese Funktion ist für speicherhungrige Multitasker interessant, denn man spart durch das Schließen des Bildschirms erheblich an Speicher. Durch ein Klick auf die rechte Maustaste im iconifizierten Fenster wird das normale Fenster wieder geöffnet. Befindet man sich auf der Workbench, kann man auch durch Betätigen einer Tastenkombination, das zuletzt iconifizierte Fenster wieder öffnen. Normalerweise geschieht das mit Left + Right Amiga und Y. Wurde das letzte Fenster iconifiziert, wird auf der Workbench ein AppIcon angelegt. Durch einen Doppelklick gelangt man wieder zu TPP.

1.22 TPP/Menüs/Dokument/Hilfe

Falls AmigaGuide installiert und sich die Dokumentation zu TPP im Pfad von AmigaGuide befindet, steht Online-Dokumentation zu TPP im Hypertextformat auf Tastendruck zur Verfügung. Ansonsten wird die Tastaturbelegung von TPP eingeblendet.

1.23 TPP/Menüs/Dokument/Über

Informationen über den Programmautor.

1.24 TPP/Menüs/Dokument/Ende

Das aktuelle Fenster wird ohne Abspeichern des aktuellen Textes verlassen. Wenn der aktuelle Text in irgendeiner Form verändert wurde, wird eine Sicherheitsabfrage davorgesaltet. Ein Abbruch aus Versehen und damit der Verlust des Textes ist also nicht möglich. War das Fenster das einzige noch offene, wird TPP verlassen.

1.25 TPP/Menüs/Block

Markieren

Kopieren

Verschieben

Kleben

Löschen

Laden

Speichern
Markierung löschen
Kopieren von/in Tmp-Datei
Klemmbrett

1.26 TPP/Menüs/Block/Markieren

Abhängig vom Markierungsmodus kann man einen Block zeilenweise, wortweise oder blockweise markieren. Der Block wird während des Markierens farblich gekennzeichnet. Befindet man sich im Blockmodus, der durch den Aufruf von 'Markierung löschen' oder 'Block löschen' verlassen werden kann, wird dies durch den eingedrückten Schalter 'BLO' in der Titelzeile angezeigt. Mit der Maus kann man einen Block markieren, indem man bei gedrückter linker Maustaste die Maus bewegt.

1.27 TPP/Menüs/Block/Kopieren

Im Blockmodus kann man an der aktuellen Cursorposition den Block in den Text einfügen, jedoch nur außerhalb des markierten Blocks selbst. Man kann einen Block auch durch einen Doppelclick mit der linken Maustaste kopieren.

1.28 TPP/Menüs/Block/Verschieben

Der Block wird an die Cursorposition verschoben. Dies kann auch mit Control-Doppelclick erreicht werden.

1.29 TPP/Menüs/Block/Kleben

Der Block wird an die Cursorposition geklebt. Eventuell vorhandene Textteile werden überklebt.

1.30 TPP/Menüs/Block/Loeschen

Der Block wird gelöscht (Shift-Doppelclick).

1.31 TPP/Menüs/Block/Laden

Ein normaler Text wird an der Position des Cursors abhängig vom ↔
Blockmodus
in den Text eingefügt, dessen Name vorher wie bei
Laden
eingegeben wurde.

1.32 TPP/Menüs/Block/Speichern

Der markierte Block wird nach dessen Namenseingabe gespeichert.

1.33 TPP/Menüs/Block/MarkierungLoeschen

Der Blockmodus wird verlassen. (Alt-Doppelclick)

1.34 TPP/Menüs/Block/Kopieren in Tmp-Datei

Im Blockmodus wird der Block unter dem in Einstellungen/Einstellungen definierten Namen gespeichert. Wenn man sich nicht im Blockmodus befindet, wird 'TP.tmp' geladen und abhängig vom Markierungsmodus an der Cursorposition in den Text eingefügt. Auf diese Weise kann man leicht einen Block in einem Fenster markieren und abspeichern und in einem anderen Fenster in den Text einfügen.

1.35 TPP/Menüs/Block/Klembrett

Kopieren Unter Benutzung des clipboard.device wird der
aktuelle Block als IFF-Datei im Klemmbrett
abgelegt.

Ausschneiden Wie bei Kopieren wird der aktuelle Block im
Klemmbrett abgelegt und anschließend gelöscht.

Einsetzen Falls sich verwertbare Daten im Klemmbrett
befinden, werden Sie als Block an die aktuelle
Cursor-Position geladen.

1.36 TPP/Menüs/Einstellungen

Einstellungen
 Screen
 Farben
 Zeichensatz
 Tastaturbelegung
 Menüs
 Makros
 TeX-Pfade
 Rechter Rand
 Linker Rand
 Block einrücken
 Seitenlänge
 Auto-Save

1.37 TPP/Menüs/Einstellungen/Einstellungen

Die Gadgets haben folgende Bedeutung:

Schreiben	Der Einfügen-Modus wird nach Anwahl dieses Gadgets entweder an- bzw. ausgeschaltet. Gleiches ist über den Schalter 'EIN' über dem Lineal zu erreichen.
Format	Umschalten zwischen BRIef-, ANSi- und ASCii-Modus. Der Briefmodus ist nur beim Speichern von Bedeutung.
Markierung	Man kann zwischen WORT-, ZEilen- oder BLOckweiser Markierung auswählen. Der Markierungsmodus bestimmt die Art und Weise der Blockmarkierung. (vgl. Markieren).
TeX	Hier können Sie die Amiga-Implementation von TeX, mit der Sie arbeiten möchten, auswählen.
Auto-Trenn-Modus	Die automatische Trennfunktion wird hiermit an- bzw. ausgeschaltet. Wenn ein Block markiert worden ist und dieser neu links- oder rechtsbündig, zentriert oder im Blocksatz ausgerichtet wird, werden bei

eingeschaltetem Auto-Trenn-Modus zu lange Wörter nach den Regeln der deutschen Silbentrennung getrennt, um das Entstehen von zu großen Löchern zu vermeiden. Die Trenn-Routine ist nicht perfekt, deswegen sollte ein Korrekturlesen nie unterbleiben. Wörter, die von TPP getrennt worden sind, sind mit einem doppeltem Trennstrich ' ' (ASCII 173) gekennzeichnet und nur dieser wird bei etwaigen Umformatierungen von TPP als Trennstrich akzeptiert.

Seit V3.0 ist auch ein Trennen direkt beim Eintippen möglich. Wenn ein Wort beim Tippen in die nächste Zeile gezogen wird und man dann nach Beendigung des Wortes die Space-Taste drückt, wird dieses Wort getrennt und in die obere Zeile gebracht. Wenn man in der ersten Spalte die Backspacetaste drückt, dann wird, wenn die ganze Zeile nicht in die obere hineinpaßt, der größtmögliche Teil nach oben gebracht und unter Umständen das letzte Wort getrennt.

Der Auto-Trenn-Modus hat nur auf die auf dem Bildschirm dargestellten Zeichen Einfluß. Da TeX ebenfalls automatisch trennt, ist diese Funktion nur für Texte interessant, die nicht in TeX verwendet werden sollen.

Backup	Ist der Backup-Modus eingeschaltet, wird bei jedem Schreibzugriff geprüft, ob auf der Disk schon ein File mit dem selben Namen existiert, den wir angegeben haben. Wenn ja, wird dieser nicht überschrieben, sondern er erhält das Suffix '.bak'.
Speicher Icon	Soll die abzuspeichernde Datei beim Abspeichern ein Icon erhalten?
Speicher Tabs	Sollen beim Abspeichern acht Spaces zu einem Tab zusammengefaßt werden? Man kann somit die Größe einer Datei drastisch verringern.
Smart <CR>	Soll der Cursor nach der Betätigung der Return-Taste in die erste Spalte (aus) oder an den Beginn der vorgehenden Zeile befördert werden (an)?
Tmp-File	Filename der temporären Datei, die bei Blockoperationen benötigt wird. (vgl. KopierenInTmpDatei).
FReq-Pfad	Welchen Pfad soll der File-Requester nach dem Start von TPP haben? Ein Punkt ('.') bedeutet, daß das aktuelle Verzeichnis des aufrufenden Prozeßes genommen werden soll.
FReq-Muster	Welches Muster soll als Filter im File-Requester benutzt

werden?

Hotkey

Mit welcher Tastenkombination sollen iconifizierte Fenster wieder geöffnet werden können?

(vgl.

Iconify

)

Die Syntax eines Hotkeys lautet folgendermaßen:

[<qualifier> [<qualifier>...]] <key>

Qualifiers

alt	beide Alt-Tasten
ralt	rechte Alt-Taste
lalt	linke Alt-Taste
shift	beide Shift-Tasten
rshift	rechte Shift-Taste
lshift	linke Shift-Taste
capslock	Caps Lock Taste
rcommand	rechte Amiga-Taste
lcommand	linke Amiga-Taste
control	Control-Taste
numericpad	erlaubt die Benutzung des Zahlenblocks.

Keys

a .. z, 0 .. 9, etc.	Normale Tasten
f1 .. f10	Funktionstasten
up, down, left, right	Cursor-Tasten
help	Help-Taste
del	Delete-Taste
return	Return-Taste
enter	Enter-Taste (muß mit 'numericpad' kombiniert werden!)
backspace	Backspace-Taste
esc	Escape-Taste
space	Space-Taste
comma	Comma-Taste
upstroke	Hochkomma-Taste
LEnde	

Beispiele

lcommand rcommand y

lalt ralt enter

alt x

Uhr

Die Uhr wird an bzw. ausgeschaltet. Die Schalter 'Zeit', 'Datum', 'Speicher' und 'Rückwärts' bestimmen zusätzlich das Erscheinungsbild der Uhr.

1.38 TPP/Menüs/Einstellungen/Screen

Hier kann man den Monitortyp und die gewünschte Auflösung des Bildschirms auswählen. Ferner können Sie angeben, ob TPP auf der Workbench oder auf einem beliebigen anderen Public Screen laufen soll.

1.39 TPP/Menüs/Einstellungen/Farben

Welche Farbeinstellungen soll der Bildschirm haben?

1.40 TPP/Menüs/Einstellungen/Zeichensatz

Hier wird der Zeichensatz des Text-Feldes eingestellt. Dieser Zeichensatz hat keine Auswirkung auf den Ausdruck.

1.41 TPP/Menüs/Einstellungen/Tastaturbelegung

Neu seit 5.00. Jeder Tastenkombination, Taste plus Qualifier (Ctrl, Shift und/oder Alt), kann entweder ein interner Befehl, ein internes Makro, ein ARexx-Befehl von TPP oder ein ARexx-Makro zugewiesen werden. Die Eingabe der zu belegenden Tastenkombination erfolgt nach der Anwahl des Gadgets 'Aufnahme'. TPP sucht defaultmäßig beim Start nach der Konfigurationsdatei TPP:Config/sprache/TPP.keys.

1.42 TPP/Menüs/Einstellungen/Menüs

Neu seit 5.00. Es kann eine Menüstruktur mit Menüs, Menüpunkten und Untermenüpunkten völlig frei erstellt werden, wobei wiederum jedem Menüpunkt entweder ein interner Befehl, ein internes Makro, ein ARexx-Befehl von TPP oder ein ARexx-Makro zugewiesen werden kann. TPP sucht defaultmäßig beim Start nach der Konfigurationsdatei TPP:Config/sprache/TPP.menu.

1.43 TPP/Menüs/Einstellungen/Makros

Neu seit 5.00. Möchte man einen bestimmten Ablauf automatisieren, aber nicht den Zeitaufwand zur Erstellung eines ARexx-Makros in Kauf nehmen, bietet sich diese Funktion an. Wurde das Gadget 'Aufnahme' betätigt, protokolliert TPP von nun an alle Tastendrücke und Menüaufrufe bis der Menüpunkt Makros ein weiteres Mal aufgerufen wird. Die Gesamtheit aller Tastendrücke und Menüaufrufe wird zu einem Makro zusammengefaßt, dem man nun noch einen Namen geben kann. Dieses Makro kann man jetzt einer Taste oder einem Menüpunkt zuweisen und somit aufrufen. TPP sucht defaultmäßig beim Start nach der Konfigurationsdatei TPP:Config/TPP.macros.

1.44 TPP/Menüs/Einstellungen/TeX-Pfade

Wo befinden sich die benötigten TeX-Programme? Falls PasTeX bzw. AmigaTeX korrekt installiert wurde, muß hier nichts verändert werden. Für jede Art von Dokument gibt es zwei Alternativen für den Compileraufruf; so kann man z. B. leicht zwischen deutscher und amerikanischer L^AT_EX-Version beim Kompilieren von Briefen auswählen. Wird ein Dokument vom TPP-internen Compiler übersetzt, geht TPP wie folgt vor:

Zuerst wird die ausgewählte Sonderzeichentabelle eingeladen. Jedes Zeichen eines Dokumentes wird daraufhin geprüft, ob es in der Tabelle enthalten ist, also ob es in TeX-spezifische Syntax übersetzt werden muß. Ferner wird vor dem Übersetzen eine `' .parse '`-Datei eingelesen. Die Angaben in dieser Datei stellen das Rahmengerüst der von TPP erzeugten `' .tex '`-Datei dar. Die `' .parse '`-Datei kann nach Belieben geändert werden unter Beachtung der vorgegebenen Regeln, die in der Datei selbst genauer definiert sind. Die mitgelieferten Makros und TeX-Styles sind demnach nicht unveränderbar vorgegeben, sondern sind eine Aufforderung seine Dokumente selbst mit eigenen Makros zu gestalten. Um sich an die Veränderung der `' .parse '`-Dateien heranzutrauen, sollte man aber ein TeXperte sein, für den zumindest das TeXbook [1] kein Buch mit sieben Siegeln ist. Den Normalanwender sollten die mitgelieferten Makros sicherlich vollends zufrieden stellen.

1.45 TPP/Menüs/Einstellungen/Rechter Rand

Es können Werte zwischen 10 und 255 eingegeben werden. Wenn ein Block vorher markiert worden ist, wird dieser nach der neuen Textbreite formatiert. Der Markierungsmodus muß hierbei aber `' zeilenweise '` sein.

1.46 TPP/Menüs/Einstellungen/Linker Rand

Es können Werte zwischen 1 und 245 eingegeben werden. Ein Block wird dem neuen linken Rand entsprechend verschoben, wenn der Markierungsmodus `' zeilenweise '` lautet.

1.47 TPP/Menüs/Einstellungen/Block einrücken

Hier kann bestimmt werden, ob und um wieviel die erste Zeile eines Blocks beim Formatieren eingerückt wird. Es können Werte zwischen 0 und der halben Textbreite eingegeben werden.

1.48 TPP/Menüs/Einstellungen/Seitenlänge

Es können Werte zwischen 10 und 255 eingegeben werden.

1.49 TPP/Menüs/Einstellungen/Auto-Save

Nach der Eingabe eines bestimmten Zeitintervalls (0 bis 60 Minuten, 0 = AUS) wird der Text jedesmal nach Verstreichung des Zeitintervalls automatisch unter dem aktuellen Namen abgespeichert.

Der eingedrückte Schalter 'ASA' oberhalb des Lineals, zeigt an, daß Auto-Save aktiv ist. Auto-Save kann für jedes Fenster und für verschiedene Zeitintervalle angeschaltet werden. Für das erste Fenster kann Auto-Save auch in der Configurationsdatei eingeschaltet werden. Sowohl Auto-Save als auch die Uhr benötigen den TextPlus-Handler, um korrekt funktionieren zu können.

1.50 TPP/Menüs/Schrift

Stil

Ausrichtung

Farbe

1.51 TPP/Menüs/Schrift/Stil

Nach der Anwahl eines der Punkte normal, unterstrichen, fett oder kursiv wird der aktuelle Schreibmodus verändert. Neu eingegebene Zeichen werden in der neuen Schriftart dargestellt. Ist ein Block markiert worden, wird der ganze Block in der neuen Schriftart dargestellt.

1.52 TPP/Menüs/Schrift/Ausrichtung

Es wird auf die neue Ausrichtung (links- oder rechtsbündig, zentriert oder Blocksatz) umgeschaltet. Die Zeile, in der der Cursor sich befindet wird umformatiert. Wenn ein Block definiert wurde, wird dieser umformatiert. Hierzu muß der Markierungsmodus auf 'zeilenweise' gestellt sein. Diese Formatierungsanweisungen wirken sich nur auf die Darstellung auf dem Bildschirm aus.

1.53 TPP/Menüs/Schrift/Farbe

Es wird auf die neue Farbe 1, 2, 3 oder 4 oder auf normal geschaltet. Neu eingegebene Zeichen werden in der neuen Farbe dargestellt. Ist ein Block markiert worden, wird der ganze Block in der neuen Farbe dargestellt.

Besondere Bedeutung kommt den Farben 1, 2 und 3 zu:

Während die Farbe 1 für die Darstellung der Schlüsselwörter reserviert ist, werden die mit Farbe 2 markierten Textteile beim Ausdruck in

Schreibmaschinenschrift ausgegeben. Mit Farbe 3 markierte Wörter werden gekippt (slanted) ausgedruckt.

1.54 TPP/Menüs/Suchen

Suchen

Ersetzen

1.55 TPP/Menüs/Suchen/Suchen

Nach der Eingabe des zu suchenden Strings, beginnt TPP ab der Position des Cursors mit der Suche. Wurde die Zeichenkette gefunden, zeigt TPP sie in der Mitte des Fensters an und setzt den Cursor an den Anfang des Wortes. Wenn der Schalter 'Unterscheidung Groß/Klein' angeschaltet wurde, dann werden die im zu suchenden String groß- bzw. kleingeschriebenen Buchstaben im Text nur gefunden, wenn diese ebenfalls groß- bzw. kleingeschrieben sind; z.B. Suchkriterium: 'Beispielwort' -> 'Beispielwort' wird gefunden, aber nicht 'beispielwort'. Mit vorwärts und rückwärts kann im Text ohne Eingabe eines neuen Suchstrings vorwärts bzw. rückwärts gesucht werden.

1.56 TPP/Menüs/Suchen/Ersetzen

Nachdem sowohl der Suchstring als auch der Ersatzstring eingegeben worden sind, erscheint bei erfolgreicher Suche die Sicherheitsabfrage, ob der angezeigte String wirklich ersetzt werden soll. Der Schalter 'Unterscheidung Groß/Klein' und die Menüpunkte vorwärts und rückwärts haben dieselbe Bedeutung wie bei Suchen. Wurde der Schalter 'Ununterbrochen' angeschaltet erfolgt keine Sicherheitsabfrage und es wird jedesmal, wenn der Suchstring gefunden wurde, ersetzt.

1.57 TPP/Menüs/TeX

Brief

Buch

Global

LaTeX

Benutzer

Serienbrief

S-Markierung

Tabelle

Grafik

1.58 TPP/Menüs/TeX/Brief

Man kann Schlüsselwörter auf zwei verschiedene Weisen eingeben: Man schreibt ein Schlüsselwort, während die Farbe 1 aktiv ist, oder man selektiert eines der in den nach der Auswahl eines der Menüpunkte 'Brief', 'Buch' oder 'Global' erscheinenden Fenstern dargestellten Schlüsselwörter. Häufig werden nicht nur ein sondern gleich mehrere Schlüsselwörter, die sich im logischen Zusammenhang zueinander befinden, auf einmal in den Text eingefügt (z.B. TeX und Ende). Schlüsselwörter müssen, wenn nicht durch einen Stern (*) gekennzeichnet, grundsätzlich in der ersten Spalte beginnen, um beim Übersetzen erkannt zu werden.

Es folgen die Schlüsselwörter, die nur in einem Brief verwendet werden dürfen:

Brief	Das zu übersetzende Dokument ist ein Brief. Dieses Schlüsselwort muß ganz zu Anfang erscheinen.
Geschäftsbrief	Das Dokument ist ein Geschäftsbrief.
Absender	Der Absender des Briefes darf neben dem Namen noch fünf weitere Zeilen enthalten.
DINAbsender	Dies ist die etwas schmucklose Alternative zum normalen Absender, die jedoch der Norm DIN 5008 entspricht.
Retouradresse	Bei Angabe dieses Schlüsselwortes werden die Absenderadresse für Fensterbriefe und zwei Faltmarken gesetzt.
Adresse	An wen soll der Brief gesendet werden.
IhrZeichen	Nur im Geschäftsbrief erlaubt: Eintrag in der Formatzeile.
MeinZeichen	Nur im Geschäftsbrief erlaubt: Eintrag in der Formatzeile.
Durchwahl	Nur im Geschäftsbrief erlaubt: Die Durchwahl oder Vorwahlnummer der Telefonanlage.
Telefon	Nur im Geschäftsbrief erlaubt: Telefonendnummer.
Ort	Nur im Geschäftsbrief erlaubt: Wo wurde der Brief geschrieben? Das Datum wird automatisch im Format xx.xx.xxxx eingefügt.
Betreff	Wie lautet der Grund des Schreibens?
Anrede	Es wird eine Zeile für die Begrüßungsformel reserviert.

Schluss	Es wird eine Zeile für die Schlußformel reserviert.
Unterschrift	Hier kann man seine Unterschrift angeben.
Anlagen	Welche Anlagen sind dem Brief begefügt worden?
Verteiler	Wem wird der Brief ebenfalls zur Einsichtnahme gesendet?
PS	Das Postscriptum darf auch Absätze enthalten.
Liste	Mit Liste wird eine zweispaltige, gestaffelte Liste begonnen, wie z.B. die Liste in der sich dieser Text befindet. Hinter dem Schlüsselwort Liste muß der längste Eintrag der linken Spalte angegeben werden, damit TeX weiß, wie breit die linke Spalte sein soll. Normalerweise benutzt man gestaffelte Listen, um bestimmte Punkte aufzuzählen und sie zu erklären. Dies kann man durch die miteinander korrespondierenden Schlüsselwörter Punkt (*) und Eintrag (*) erreichen. Während nach Punkt immer nur ein Wort oder wenige kurze Wörter folgen, erfolgt nach Eintrag die Erklärung des bei Punkt angegebenen Begriffes. Diese Erklärung darf auch länger sein und Absätze enthalten.
NListe	Eine besondere Liste ist die numerierte Liste. Die Breitenangabe wie bei Liste und die Angabe von Punkt entfallen, da die Breite bekannt ist. Es wird von 1 beginnend durchnummeriert. Listen dürfen bis zu einer Tiefe von 6 geschachtelt werden. Werden numerierte Listen geschachtelt, wird die nächsttiefere Liste automatisch mit 'a' beginnend numeriert. Auf jeder neuen Listenebene wird die Art der Zählung gewechselt (z.B. 1. (a) i.A.).
LEnde	Eine gestaffelte Liste muß mit einem LEnde beendet werden.
Einrückung	Der folgende Text, der auch Absätze enthalten darf, wird etwas eingerückt. Die Einrückung muß mit Ende abgeschlossen werden.

1.59 TPP/Menüs/TeX/Buch

Folgende Schlüsselwörter dürfen nur in einem Buch verwendet werden ↔
:

Buch	Das zu übersetzende Dokument ist ein Buch. Dieses Schlüsselwort muß ganz zu Anfang erscheinen.
Titelseite	Mit den Schlüsselwörtern TitelSeite, Version, Autor und Abstract wird das Erscheinungsbild der Titleseite bestimmt. Mit TitelSeite wird die einzeilige große Überschrift definiert. Mit Version kann man eine zusätzliche Kurzinformation auf der Titelseite unterbringen. Sie wird im Fettdruck als zentrierte Zeile gesetzt; sie darf also nicht länger als eine Zeile sein. Autor dient zur Angabe des oder der Autoren des Dokuments und

darf sich über mehrere Zeilen erstrecken. Abschließend besitzt man noch die Möglichkeit, eine kurze Inhaltsangabe des Dokuments als Abstract in der unteren Hälfte der Titelseite darstellen zu lassen.

Titelzeile	Möchte man nicht eine ganze Seite für den Titel verschwenden, kann man hier ein oder mehrere Titelzeilen angeben, die auch Absätze enthalten dürfen.
Abschnitt	Mit den Schlüsselwörtern Abschnitt, UnterAbschnitt und UnterUnterAbschnitt gliedert man seinen Text. Die Abschnitte werden automatisch durchnumeriert. Hinter dem Schlüsselwort kann man noch eine Überschrift für den jeweiligen Abschnitt angeben.
Inhaltsverzeichnis	Durch dieses Schlüsselwort wird TeX veranlaßt, automatisch ein Inhaltsverzeichnis aller Abschnitte anzufertigen. Während der Übersetzung werden die Titel aller Abschnitte und deren Seitennummern in eine '.toc'-Datei (table of contents) geschrieben. Dies führt dazu, daß Sie Ihren Text zweimal hintereinander übersetzen müssen, wenn Sie garantiert ein richtiges Inhaltsverzeichnis haben wollen. Dies wird jedoch im allgemeinen nur bei der endgültigen Fertigstellung des Textes erforderlich sein. Wichtig ist, daß Sie sich wirklich sonst um nichts bezüglich des Inhalts des Inhaltsverzeichnisses kümmern müssen.
Anhang	Ab sofort werden alle Abschnitte mit Großbuchstaben durchnumeriert.
Rahmen	Der folgende Text, der mit einem Ende abgeschlossen werden muß und Absätze enthalten darf, wird eingerahmt.
Marke (*)	In längeren Texten kommt man ohne Verweise auf zwar im gleichen Text, aber an anderer Stelle behandelter Themen nicht aus. Eine Stelle, auf die man von anderswo im Text verweisen möchte, wird mit 'Marke Name der Marke Ende' markiert. Üblicherweise verweist man entweder auf die Seitennummer ('SRef (*) Name der Marke Ende') oder auf die Nummer des betreffenden Abschnitts ('ARef (*) Name der Marke Ende'). Dies von Hand zu verwalten, wäre begreiflicherweise ein Problem, denn während der Entwicklung eines Textes sind die Abschnitts-, noch mehr aber die Seitennummern einer ständigen Veränderung unterworfen. Wie unter 'Inhaltsverzeichnis' beschrieben, sind auch hier zwei Übersetzungsvorgänge für eine korrekte Dereferenzierung aller Querverweise nötig.

BRef (*)	Mit BRef verweist man auf ein Bild (vgl. Grafik) und mit
TRef (*)	TRef auf eine Tabelle (vgl. Tabelle).
Liste	(vgl. Brief)
NListe	(vgl. Brief) . Hier muß aber auch noch die Breite der linken Spalte angegeben werden. Dies geschieht mittels Angabe der zu reservierenden Stellenzahl ('1' für maximal 9, '2' für maximal 99 und '3' für maximal 999 Einträge).
AListe	Es wird eine Liste mit alphanumerischer Numerierung (a), b), c) etc.) erzeugt. Breitenangaben entfallen.
RListe	Die Numerierung erfolgt mit kleinen römischen Ziffern. Auch hier ist keine Breitenangabe erforderlich.

1.60 TPP/Menüs/TeX/Global

Folgende Schlüsselwörter dürfen in allen fünf Dokumentarten (Brief, Artikel, Buch, LBuch und LArtikel) verwendet werden:

Artikel	Das zu übersetzende Dokument ist ein Artikel. Dieses Schlüsselwort muß ganz zu Anfang erscheinen und darf natürlich nur in einem Artikel verwendet werden.
Beginn	Hiermit wird der Beginn des Texthauptteils des Dokumentes eingeleitet. Beginn muß bei jedem Dokument erscheinen und mit einem korrespondierenden Ende abgeschlossen werden.
TeX (*)	Sollen bestimmte Anweisungen an TeX unverändert in die '.tex'-Datei übernommen werden, kann man dies mit der Befehlsfolge 'TeX Anweisungen etc. Ende' erreichen.
Datum (*)	Gibt das aktuelle Datum mit ausgeschriebenem Monatsnamen aus.
Heute (*)	Gibt das aktuelle Datum in Kurzschreibweise aus (TT.MM.JJ)

Linksbündig	Normalerweise wird der gesamte Text im Blocksatz gesetzt. Möchte man jedoch ganze Textpassagen, die auch Absätze enthalten dürfen, linksbündig setzen, kann man dies mit Linksbündig und anschließendem Ende erreichen. Soll nur eine einzige Zeile linksbündig gesetzt werden, dann benutzt man Links. Für rechtsbündige und zentrierte Ausrichtung gelten analog die Schlüsselwörter Rechtsbündig und Rechts, Zentriert und ZentrierZeile.
Kopfzeile	Hiermit kann man festlegen, welche Definition am Kopf jeder Seite erscheinen soll. Fußzeile gilt analog für den Fuß jeder Seite.
Fußnote (*)	Wenn man ein Wort oder einen Begriff durch eine Fußnote näher erläutern möchte, fügt man in den fortlaufenden Text die Befehlsfolge 'Fußnote Erläuterung Ende' ein. Beim Compilieren werden die Fußnoten automatisch durchnummeriert und am Fuße der jeweiligen Seite in etwas kleinerer Schrifthöhe gesetzt. Für den Endanwender ist einzig und allein wichtig zu wissen, daß er keine Sorge für die korrekte Plazierung oder Numerierung der Fußnoten zu tragen hat, sondern daß seine gesamte Arbeit mit dem Einfügen der Fußnote in den fortlaufenden Text getan ist.
NeueSeite	Nach diesem Schlüsselwort wird der folgende Text an den Beginn einer neuen Seite gesetzt.

1.61 TPP/Menüs/TeX/LaTeX

Seit 4.10 wird Leslie Lamports Makro-Paket LaTeX von TPP voll ↔
unterstützt.

Es können die Dokumenttypen Buch (LBuch) und Artikel (LArtikel) mit TPP erstellt werden.

Wenn Schlüsselwörter ausschließlich in der Umgebung LBuch oder LArtikel Verwendung finden, wird dies an gegebener Stelle erwähnt. Es stehen folgende Schlüsselwörter zur Verfügung:

LBuch	Das zu erstellende Dokument ist ein LaTeX-Buch. Dieses Schlüsselwort muß zu Anfang erscheinen.
LArtikel	Das zu erstellende Dokument ist ein LaTeX-Artikel. Dieses Schlüsselwort muß zu Anfang erscheinen.
TitelSeite	Mit den Schlüsselwörtern TitelSeite, Autor und Datum wird das Erscheinungsbild der Titelseite bestimmt. Mit TitelSeite wird die große Überschrift definiert. Autor dient zur Angabe des oder der Autoren des Dokuments und darf sich über mehrere Zeilen erstrecken. Mit Datum kann man das Erstellungsdatum des Textes auf der Titelseite plazieren. Abschließend besitzt man noch die Möglichkeit,

eine kurze Zusammenfassung des Inhalts des Dokuments als Abstract auf der Titelseite darzustellen. Ein Abstract kann nur in der Umgebung LArtikel und nicht in LBuch verwendet werden.

RohtTitelSeite Anstelle der Vorgabe von LaTeX, kann man nach diesem Schlüsselwort die Titelseite nach eigenen Vorstellungen gestalten.

Inhaltsverzeichnis (vgl.
Buch
)

Kapitel Ein LaTeX-Buch kann mit den sechs folgenden, in ihrer Priorität aufgezählten Schlüsselwörtern gegliedert werden: Kapitel, Abschnitt, UnterAbschnitt, UnterUnterAbschnitt, Absatz und UnterAbsatz. In der Regel wird unmittelbar nach dem Schlüsselwort der Titel des Kapitels, Abschnitts oder Absatzes angegeben. Alle Gliederungsbefehle erzeugen eine fortlaufende Numerierung, die dem jeweiligen Titel vorangestellt wird. Vom Kapitel bis zum Unterunterabschnitt werden sowohl Nummer als auch Titel mit in das Inhaltsverzeichnis übernommen. Bei einem LaTeX-Artikel entfällt der Gliederungsbefehl Kapitel.

Anhang Von nun an werden alle Kapitel (LBuch) bzw. Abschnitte (LArtikel) mit Großbuchstaben durchnummeriert. Im Gegensatz zur Umgebung Buch muß hier der Anhang mit dem Schlüsselwort Ende beendet werden.

Marke (vgl.
Buch
)
Im Gegensatz zur Umgebung Buch werden hier die Schlüsselwörter für Querverweise auf Abschnitte, Tabellen und Abbildungen durch das einzige Schlüsselwort Ref ersetzt. Die Querverweise werden in eine Hilfsdatei geschrieben ('.aux' = auxiliary).

Liste (vgl.
Brief
)

NListe (vgl.
Brief
)

Rahmen (vgl.
Buch
)

SNumArabisch Von nun an werden alle Seite mit arabischen Ziffern durchnummeriert.

SNumrömisch schaltet auf kleine römische Ziffern, SNumrömisch auf große römische Ziffern, SNumalpha auf

kleine Buchstaben und SNumAlpha auf große Buchstaben.

LitVerzeichnis

Mit diesem Schlüsselwort beginnt die Definition des Literaturverzeichnisses, das mit LitEnde abgeschlossen wird. Wissenschaftliche Veröffentlichungen enthalten häufig ein Literaturverzeichnis auf dessen verschiedene Eintragungen im Text verwiesen wird, z. B. durch eine fortlaufende Numerierung im Literaturverzeichnis und Verweis auf die entsprechende Nummer im Text. Oft steht das Literaturverzeichnis noch nicht endgültig fest, wenn mit dem Text der Veröffentlichung begonnen wird.

Es wäre mühsam, wenn bei jeder Änderung im Literaturverzeichnis der gesamte Text daraufhin zu durchmustern wäre, um die entsprechenden Verweise anzupassen. TPP unterstützt die Funktion von LaTeX, das Literaturverzeichnis geeignet zu formatieren, als auch Änderungen oder Ergänzungen bei den Bezügen im Text automatisch anzupassen.

Ein Eintrag in das Literaturverzeichnis erfolgt mit LitEintrag und dem sich unmittelbar daran anschließenden Bezugswort. In den folgenden Zeilen befindet sich dann die Beschreibung des Buches selbst (normalerweise Autor, Titel, Verlag, Erscheinungsjahr), die man frei gestalten kann. Der Eintrag endet beim Beginn des nächsten Eintrages (LitEintrag) oder beim Ende des Literaturverzeichnisses (LitEnde). Jeder Eintrag wird automatisch mit ganzen, fortlaufenden, bei 1 beginnenden und von eckigen Klammern eingeschlossenen Zahlen durchnummeriert.

Mit der Befehlsfolge 'Zitat Bezugswort Ende' kann man im Text auf einen Eintrag Bezug nehmen. Im fortlaufenden Text erscheint dann eine von eckigen Klammern eingeschlossene Zahl, die der Zahl im Literaturverzeichnis entspricht.

Für korrekte Querverweise sind auch hier zwei Compilationsvorgänge vonnöten.

Index

Wie beim Inhaltsverzeichnis kann man auch ein Indexregister (Stichwortverzeichnis) erstellen lassen. Die Befehlsfolge 'Index Eintrag Ende' erzeugt einen Indexeintrag in der auf '.idx' endenden Datei. Diese so erzeugten Einträge werden mit Hilfe des Programms MakeIndex alphabetisch sortiert und in eine auf '.ind' endende Datei geschrieben. Durch den Befehl ZeigeIndex wird das sortierte Indexregister in den Text eingefügt, was normalerweise am Ende eines Textes geschieht. Auch beim Erstellen eines Indexregisters sind wieder zwei Compilationsdurchgänge vonnöten.

Mit dem Text eines Eintrags kann man die Gestaltung des Indexregisters steuern, was anhand des folgenden Beispiels verdeutlicht werden soll:

Seite Befehlsfolge

```

iv      Index Serienbrief Ende
3       Index ARexx!ToMouse Ende
7       Index ARexx!WDelLeft Ende
15      Index Installation|( Ende
17      Index Installation|) Ende
20      Index Block@Beliebiger Text Ende

```

erzeugt folgendes Indexregister:

```

ARexx,
  ToMouse, 3
  WDelLeft, 7
Beliebiger Text, 20
Installation, 15-17
Serienbrief, iv

```

Das Ausrufezeichen initiiert eine weitere Untergliederung. Es dürfen Untergliederungen bis zu einer Tiefe von drei verwendet werden, d.h. es gibt keine Unterunteruntergliederungen. Jede Gliederung wird unabhängig von den anderen alphabetisch sortiert. Eine Von-Bis-Seitenangabe erhält man durch Anhängen der Zeichen '|(' (von) und '|)' (bis). Durch den Klammeraffen (@) wird MakeIndex mitgeteilt, welcher Text im Indexregister anstelle desjenigen Textes erscheinen soll, der die alphabetische Position im Register bestimmt hat. Abhängig von der verwendeten Sonderzeichentabelle (z. B. TPP:parse/specchars1.parse), muß das Zeichen '|' eventuell durch die Befehlsfolge 'TeX|Ende' ersetzt werden. Weitere Informationen zu MakeIndex liegen in einem separaten DVI-file vor, das dieser Distribution beiliegt.

1.62 TPP/Menüs/TeX/Benutzer

Neu seit V4.10. Ab sofort können vom Benutzer selbst definierte Schlüsselwörter im Text verwendet werden. Diese Schlüsselwörter dürfen natürlich nicht mit bereits existierenden identisch sein. Die Definition eines Schlüsselwortes wird an die jeweilige Parse-Datei angehängt. Wie ein Eintrag in der Parse-Datei auszusehen hat, ist an gegebener Stelle in den Parse-Dateien beschrieben. Abhängig davon, ob die Definition des Schlüsselwortes eine Eingabe erwartet (<insert>), muß das Schlüsselwort bei Verwendung im Text mit Ende abgeschlossen werden oder nicht. Es können beliebig viele Schlüsselwörter definiert werden, wobei jedoch nur die ersten 24 per Maus ausgewählt werden können. In der Datei TPP:parse/glbook.parse befinden sich einige Beispiele zu selbstdefinierten Schlüsselwörtern.

1.63 TPP/Menüs/TeX/Serienbrief

Sollen Briefe erstellt werden, die sich z. B. nur durch die Adresse und ↔

die Anrede unterscheiden, bietet sich die Verwendung der Serienbrieffunktion an. Es stehen bis zu 10 Serienbrief-Platzhalter zur Verfügung, die beliebig oft im Text benutzt werden dürfen (vgl.

S-Markierung

). Beim Ausdruck eines

Serienbriefs werden an die Stellen der Platzhalter die Daten einer separaten Serienbriefdatei eingefügt. Da viele Dateiverwaltungsprogramme unterschiedliche Formate für ihre Daten benutzen, kann man den Aufbau der Serienbriefdatei selber definieren. Dies geschieht mittels des Schalters 'Trennzeichen'. 'Backslash' bedeutet, daß jeder Datensatz eine Zeile lang ist und jedes Datum vom nächsten durch ein 'Backslash'-Zeichen ('\') getrennt.

Auszug aus einer Serienbriefdatei:

```
Anker\Jens\Friedensstr. 18\8504 Stein
Bauer\Peter\Am Sülzhof 11\6822 Altlussheim
Hummel\Jörn\Josef-Horstmann-Weg 7\2267 Weesby
Jäger\Uwe\Im Fuhlenbrock 88\5300 Bonn
Jürgensen\Volker\Erlenweg 8\5190 Stolberg
Meyer\Walter\Semmelweisstr. 5\4192 Kalkar
```

etc.

Bei 'Komma' ist das Trennzeichen ein Komma (','). Falls in der Serienbriefdatei ein anderes Trennzeichen als die beiden vorgegebenen benutzt wird, kann man es auch selber definieren. Das Trennzeichen darf auch eine Sequenz von Zeichen sein. Wenn 'Return' angewählt wurde, enthält jede Zeile ein Datum. Jeder Datensatz ist unweigerlich 10 Zeilen lang. Die frei definierbaren Memo-Strings dienen nur als Gedächtnisstütze für die Bedeutung jedes Datums innerhalb eines Datensatzes. Mit den Muster-Strings gibt man an, nach welchen Kriterien die Datensätze innerhalb einer Serienbriefdatei ausgewählt werden sollen. Ein Datensatz wird erst dann nicht ausgefiltert, wenn alle Daten vor den Auswahlkriterien Bestand haben.

Folgende Wildcards sind in den Muster-Strings erlaubt:

```
? Platzhalter für ein beliebiges Zeichen.
# Erfüllt den folgenden Ausdruck 0 mal oder öfters.
(ab|cd) Es wird einer der beiden Ausdrücke, die durch '|' getrennt sind,
ausgewählt.
~ Negiert den folgenden Ausdruck.
[abc] Es wird eines der sich in den Klammern befindenden Zeichen
ausgewählt.
[~abc] Es wird eines der sich nicht in den Klammern befindenden Zeichen
ausgewählt.
[a-z] Bereichsangabe. Es wird eines der Zeichen zwischen 'a' und 'z'
ausgewählt.
% Es wird kein Zeichen ausgewählt. Nützlich z.B. in '(foo|bar|%)'.
* Synonym für '#?'.
```

Mit dem Ausdruck 'J*' im ersten Muster-String wären aus obiger Serienbriefdatei nur die Datensätze 'Jäger\...' und 'Jürgensen\...' nicht ausgefiltert worden.

Im Datenfile-String gibt man das zu benutzende Serienbrief-Datenfile an. Vor der Compilation oder dem Ausdruck wird ein Fenster geöffnet, und dieses Datenfile wird geladen. Das Fenster wird nur geöffnet, wenn kein Fenster mit

dem Namen des Datenfiles bereits existiert. Anschließend werden die ausgewählten Datensätze angezeigt und man kann entscheiden, ob man einen Serienbrief mit diesem Datensatz ausdrucken möchte, ob man ihn vielleicht noch verändern oder überspringen möchte oder ob man auch alle nachfolgenden Datensätze ohne weitere Abfragen ausdrucken lassen möchte.

1.64 TPP/Menüs/TeX/S-Markierung

Es wird einer der zehn Serienbrief-Platzhalter (Ser0 ... Ser9) in den Text eingefügt.

1.65 TPP/Menüs/TeX/Tabelle

Mit TPP ist es möglich, auf einfache Weise auch komplexere Tabellen in TeX zu setzen. Eine mit TPP erstellte Tabelle setzt sich normalerweise aus einem Titel, mehreren Spalten, den Namen dieser Spalten, den Einträgen der Tabelle und schließlich noch aus einem Untertitel zusammen.

Bei der Erstellung einer neuen Tabelle sind zunächst alle Felder des Tabellen-Fensters leer. Befindet sich beim Aufruf des Tabellenfensters der Cursor innerhalb einer bereits bestehenden Tabellendefinition, dann werden die Felder entsprechend der im Text gespeicherten Informationen ausgefüllt. Es können bis zu 20 Spalten definiert werden. Für jede Spalte wird eine Ausrichtung definiert: Neben links- und rechtsbündiger und zentrierter Ausrichtung sind auch noch Punkt- und Komma-Ausrichtung erlaubt, d.h. in diesen Spalten werden die Einträge nach einem Komma oder Punkt ausgerichtet (nützlich in Zahlenkolonnen). Die Einträge einer Zeile werden durch das 'Backslash'-Trennzeichen ('\') von einander getrennt.

Folgende Schlüsselwörter dürfen sich innerhalb einer Tabellendefinition befinden:

Tabelle	Hierdurch wird der Beginn der Tabelle definiert. Die Tabelle muß mit einem Ende abgeschlossen werden.
Titel	Wie soll der Titel der Tabelle lauten.
Untertitel	Unter die Tabelle wird eine Erklärung plaziert. Wenn Tabellen in einem Buch-Dokument verwendet werden, werden sie automatisch durchnummeriert. Wenn zusätzlich 'TMarke Name der Marke' innerhalb der Tabellendefinition erscheint, kann man mit TRef auf die jeweilige Tabelle verweisen.
Breite	Es wird nur die Breite der gesamten Tabellen angegeben. Die Breite der einzelnen Spalten wird von TeX automatisch bestimmt.
Horizontal	Sollen die einzelnen Zeilen der Tabelle durch horizontale Linien getrennt werden? Analog Vertikal.
Rahmen	Es wird ein Rahmen um die Tabelle gezeichnet.

NurNamen	Nur die Namen der Spalten werden von den anderen Zeilen durch eine horizontale Linie abgehoben. (Horizontal muß hierzu abgeschaltet sein.)
Spalten	Ab hier beginnt die Definition der Namen der Spalten. Zuerst folgt die Ausrichtung der Spalte (TabLinks, TabRechts, TabZentriert, TabKomma, TabPunkt), danach jeweils der Name der Spalte.
Einträge	Die Einträge der Spalten werden durch ein Backslash-Zeichen ('\') getrennt.

All diese Schlüsselwörter muß man nicht von Hand einfügen, da TPP diese automatisch nach Verlassen des Tabellenfensters in den Text einfügt.

1.66 TPP/Menüs/TeX/Grafik

Soll der Text durch eine IFF-Grafik verziert werden, fügt man \leftrightarrow einfach eine Grafikdefinition in den Text ein. Diese Grafik wird dann beim Ausdruck oder im Previewer nachgeladen. Hierzu muß 'SpecialHost' als Prozeß im Hintergrund laufen. Im Text wird an der entsprechenden Stelle Platz gelassen.

Ein Umfließen der Grafik mit Text ist z.Z. noch nicht möglich. Folgende Schlüsselwörter stehen zur Verfügung, die aber wie bei der Definition von

Tabellen
nicht von Hand eingegeben werden müssen:

Grafik	Hiermit beginnt die Definition einer Grafik, die durch Ende abgeschlossen werden muß.
IFFFile	Name des darzustellenden IFF-Files.
Untertitel	Unter die Grafik wird eine Erklärung plaziert. Wenn Grafiken in einem Buch-Dokument verwendet werden, werden sie automatisch durchnumeriert. Wenn zusätzlich 'BMarke Name der Marke Ende' innerhalb der Grafikdefinition erscheint, kann man mit BRef auf die jeweilige Grafik verweisen.
Breite	Auf welche Breite soll die Grafik umgerechnet werden? Analog: Höhe.
DefFarben	Sollen die Default Farbeinstellungen der Grafik übernommen werden? Wenn nein, dann kann man mit Rot, Grün, Blau und Hell die Farb- und Helligkeit der Grafik verändern. Die Werte sollten jeweils zwischen 0 und 15 liegen.
Modus	Soll die Grafik als schwarz/weiß (SW), farbiges (Farbig) oder HAM-Bild ausgedruckt werden?
Position	Soll die Grafik linksbündig (PosLinks), rechtsbündig (PosRechts) oder zentriert (PosMitte) ausgedruckt werden?

Es sei jedoch darauf hingewiesen, daß durch die Einbindung einer Grafik

in ein Dokument die Portabilität des '.dvi'-Files dieses Dokumentes verloren geht.

1.67 TPP/Menüs/Extras

- Dateien
- Undo
- Datum
- Setze Lesezeichen
- Gehe zu Lesezeichen
- Gehe zu ...
- Gehe zur x. Zeile

1.68 TPP/Menüs/Extras/Dateien

Es erscheint ein Filerequester und alle angewählten Dateien könne je nach Menüpunkt gelöscht oder umbenannt werden. Wie beim Laden wird auch hier Multiselect unterstützt. Ferner besteht die Möglichkeit neue Verzeichnisse anzulegen. 'Namen ändern' bezieht sich auf den Namen des aktuellen Fensters.

1.69 TPP/Menüs/Extras/Undo

Wurden in einer Zeile Veränderungen vorgenommen und man möchte diese Veränderungen wieder rückgängig machen, braucht man nur diesen Menüpunkt anzuwählen. Der Cursor muß sich beim Aufruf von Undo in der zu verändernden Zeile befinden. Man kann Undo immer nur auf die zuletzt veränderte Zeile anwenden.

1.70 TPP/Menüs/Extras/Datum

Es wird das aktuelle Datum an der Cursorposition eingefügt.

1.71 TPP/Menüs/Extras/Setze Lesezeichen

Eins der zehn möglichen Lesezeichen wird initialisiert. Hierbei merkt sich TPP die Spalte und Zeile der aktuellen Cursorposition.

1.72 TPP/Menüs/Extras/Gehe zu Lesezeichen

```
Falls das Lesezeichen zuvor gesetzt worden ist (vgl.  
Setze Lesezeichen  
) , springt
```

TPP an die gespeicherte Stelle. Somit ist es möglich, sich auch in größeren Dokumenten zurecht zu finden.

1.73 TPP/Menüs/Extras/Gehe zu ...

Nach der Eingabe des zu suchenden Strings, sucht TPP am linken Textrand jeder Zeile nach dem jeweiligen String und findet diesen nur, wenn er sich am linken Rand befindet. Diese Routine ist beim Programmieren in C recht nützlich, weil man so schnell bestimmte Module in längeren Sourcecodes anspringen kann (z.B. Gehe zu ... main() { }).

1.74 TPP/Menüs/Extras/Gehe zur x. Zeile

Es wird zur eingegebenen Zeile im Text gesprungen. Auch diese Routine ist dem Programmierer von Nutzen, denn Fehlermeldungen eines Compilers geben auch die Zeile an, in der der Fehler auftritt und die man somit direkt anspringen kann.

1.75 TPP/Menüs/Extern

Hierbei handelt es sich um ein Menü, das für den Aufruf der mitgelieferten ARexx-Makros angelegt wurde. Exemplarisch sei hier auf das Makro 'SDVI to Front' bzw. 'Preview to Front' hingewiesen, mit dem man den Previewer in den Vordergrund schaltet, falls er sich schon im Speicher befand. Wenn man in ShowDVI bzw. Preview analog die Taste 'F10' bzw. '1' mit dem im TPP-Paket enthaltenen Makro 'TPPToFront.sd' bzw. '1.preview' belegt, kann man auf effektive Weise in der Entstehung befindliche Texte Korrektur lesen und anschließend sofort korrigieren, ohne die Maus betätigen zu müssen.

1.76 TPP/Das Erstellen von Dokumenten

Zur Erstellung eines Dokumentes lädt man zu Anfang normalerweise ein Formblatt, das man nur noch an den entsprechenden Stellen auszufüllen und zu erweitern hat. Da man am meisten durch Beispiele lernt, befinden sich im TPP-Paket zu jedem Dokumententyp hinreichend viele davon.

Einen neuen Absatz beginnt man durch Einfügen einer Leerzeile.

Der Aufbau eines Briefes setzt sich im allgemeinen aus Absender, Adresse, Betreff, Anrede und Schlußformel zusammen. Unter Umständen werden noch ein Postscriptum und Bemerkungen über Anlagen und Verteiler hinzugefügt. Große

Verständnisprobleme sollten bei der Erstellung eines Briefes also nicht auftauchen.

Das Gesamtlayout eines Sachtextes (Buches) ist meistens ähnlich dem folgenden:

- Titelseite mit Autor- und Titelangabe sowie weiteren Kurzangaben. Eventuell enthält die Titelseite noch eine Kurzzusammenfassung des Inhaltes.
- Inhaltsverzeichnis, in das die Überschriften der Abschnitte (und eventuell auch weiterer Untergliederungen) aufgenommen werden.
- Abschnitte, die mit einem durchnumerierten Titel überschrieben werden. Jeder Abschnitt kann auch noch weiter in Unterabschnitte und weiter in Unterunterabschnitte untergliedert sein.
- Anhang, z.B. ein Literaturverzeichnis. Besteht der Anhang aus mehreren Abschnitten, so sind diese mit einem durchbuchstabierten Titel versehen.
- Jede Seite (außer die erste) enthält Kopf- und Fußzeilen, in die Informationen über die Seitennummer und den Titel des auf der Seite beginnenden oder fortgesetzten Abschnitts aufgenommen werden können.

Artikel sind die loseste Dokumentenform, die mit TPP erstellt werden können, und unterliegen keiner vorgegebenen Struktur. Auf Artikel greift man zurück, wenn man weder Briefe noch Sachtexte zu schreiben beabsichtigt.

Seit V4.10 kann man auch LaTeX-Bücher und -Artikel mit TPP erzeugen, deren Aufbau im großen und ganzen der obigen Beschreibung folgt. Jedoch im Gegensatz dazu, kann man bei LaTeX-Dokumenten neben einem Literaturverzeichnis noch ein Indexregister automatisch erstellen lassen (unter Verwendung von `MakeIndex`). Beim Dokumenttyp `LBuch` kann der Text zusätzlich noch in Kapitel unterteilt werden.

1.77 TPP/ARexx-Port

Der ARexx-Port von TPP

ARexx-Returncodes

ARexx-Befehle

1.78 TPP/ARexx-Port/Der ARexx-Port von TPP

ARexx ist die Umsetzung der Programmiersprache Rexx (Restructured EXtended eXecutor) auf den Amiga. Rexx wurde von Michael F. Cowlishaw auf dem IBM VM/SP unter VM/CMS entwickelt. Die Umsetzung auf den Amiga geschah durch William S. Hawes. Rexx zeichnet sich vor allem durch seine Fähigkeit zur

Interprozeßkommunikation aus, d. h. mit Hilfe von ARexx können verschiedene Prozesse miteinander kommunizieren und sich gegenseitig durch den Austausch von Botschaften (Messages) im Programmablauf beeinflussen.

Seit V3.0 besitzt TPP einen ARexx-Port und versteht über 100 Befehle. Der Hostname von TPP ist 'TextPlus'.

Mit der Taste 'Esc' gelangt man in den Befehlszeilenmodus. Nach der Eingabe eines Befehls prüft TPP zuerst, ob es sich um einen internen Befehl handelt. Wenn ja, wird dieser ausgeführt, wenn nein, wird versucht ein Macro mit dem angegebenen Namen zu starten. Dieses Macro muß sich entweder im aktuellen oder im REXX:-Directory befinden. Den Befehlszeilenmodus kann man durch eine weitere Betätigung der Escape-Taste unter Umgehung der Ausführung des Befehls verlassen. Befehle, die an TPP von außen gesendet werden, werden automatisch erkannt. Damit man sofort erkennt, daß es sich bei einem Macro, um ein TPP-Macro handelt, sollte man ihm das Suffix '.tpl' anhängen.

1.79 TPP/ARexx-Port/ARexx-Returncodes

ErrorCode	Severity	Bedeutung
0	10	Es steht kein Fenster für die Ausführung des gesendeten Befehls zur Verfügung.
1	4	Fehler beim Laden
2	4	Fehler beim Drucken
3	4	Konnte Fenster nicht öffnen.
4	4	Fehler beim Speichern
5	4	Konnte Fenster nicht finden.
6	4	Fehler bei der Ausführung von 'Execute'
7	1	Blockoperation blieb erfolglos
8	1	Suchen/Ersetzen blieb erfolglos
9	1	Veränderung einer Einstellung blieb erfolglos
10	1	Fensteroperation nicht möglich.

1.80 TPP/ARexx-Port/ARexx-Befehle

Activate

Append

AutoDivMode

AutoSave

BackTab

BackUpMode

BBottom

BCopy

BCopyTmp

BDelBackTab

BDelete

BIndent

BInsTab

BLeft

BLoad

Block

BMode

BMove

Bottom

BPaste

BRight

BS

BSave

BTOP

CallMacro

Casesensitive

ChFilename

Clear

ClearTab

ClearTabs

Clock

ClipCopy

ClipCut

ClipPaste

Color

Continuous

CR
DelBackTab
Del
DelLeft
DelLine
DelRight
DelSpace
Display
Down
Execute
Find
First
GetChar
GetColumn
GetFontHeight
GetLine
GetName
GetScreenLeftEdge
GetScreenTopEdge
GetScreenWidth
GetScreenHeight
GetScreenName
GetString
GetWindowLeftEdge
GetWindowTopEdge
GetWindowWidth
GetWindowHeight
GetWord
GoTo

GoToLine

GoToMark

Iconify

InsertDate

InsertMode

InsTab

IsWord

Justify

Last

Left

LeftEdge

LetterMode

Load

MoveWindow

NewWindow

Next

NextR

PageDown

PageLength

PageUp

Prev

PrevR

Replace

RequestInt

RequestString

Right

RightEdge

RX

Quit
Save
SaveAndQuit
ScreenBottom
ScreenDown
ScreenToBack
ScreenToFront
ScreenTop
ScreenUp
SetColor
SetFont
SetMark
SetTab
SizeWindow
Style
Tab
Top
ToMouse
Type
UnBlock
Undo
UndoDelLine
Up
WDelLeft
WDelRight
WindowToBack
WindowToFront
WLeft
WRight

1.81 TPP/ARexx-Port/ARexx-Befehle/Activate

NAME Activate Filename

FUNKTION Aktiviert das Fenster mit dem Namen Filename.

BEISPIEL Activate MAN:TP-ARexx.doc

RETURN Bei einem Fehler: ErrorCode 5 Severity 4

SIEHE AUCH

1.82 TPP/ARexx-Port/ARexx-Befehle/Append

NAME Append Filename

FUNKTION Hängt das File mit dem Namen Filename an das Ende
des aktuellen Textes.

BEISPIEL Append RAM:TP.tmp

RETURN Bei einem Fehler: ErrorCode 4 Severity 1

SIEHE AUCH

 BLoad

1.83 TPP/ARexx-Port/ARexx-Befehle/AutoDivMode

NAME AutoDivMode switch

FUNKTION Schaltet den Auto-Trenn-Modus an oder aus.

BEISPIEL AutoDivMode on
AutoDivMode off

RETURN

SIEHE AUCH

 BackUpMode
 ,
 BMode
 ,
 InsertMode
 ,
 LetterMode

1.84 TPP/ARexx-Port/ARexx-Befehle/AutoSave

NAME AutoSave n

FUNKTION Speichert das aktuelle File alle n Minuten.

BEISPIEL AutoSave 10
 AutoSave 0 (schaltet AutoSave aus)

RETURN

SIEHE AUCH

1.85 TPP/ARexx-Port/ARexx-Befehle/BackTab

 NAME BackTab

FUNKTION Springt zum vorhergehenden Tabulator.

BEISPIEL BackTab

RETURN

SIEHE AUCH

 Tab
 ,
 BInsTab
 ,
 BDelBackTab
 ,
 InsTab
 ,
 DelBackTab
 ,
 BLeft
 ,
 BRight

1.86 TPP/ARexx-Port/ARexx-Befehle/BackUpMode

 NAME BackUpMode switch

FUNKTION Schaltet den BackUp-Modus an oder aus.

BEISPIEL BackUpMode on
 BackUpMode off

RETURN

SIEHE AUCH

```
AutoDivMode
,
BMode
,
InsertMode
,
LetterMode
```

1.87 TPP/ARexx-Port/ARexx-Befehle/BBottom

```
NAME          BBottom
```

FUNKTION Springt in die letzte Zeile des aktuellen Blocks.

BEISPIEL BBottom

RETURN

SIEHE AUCH

```
BTop
```

1.88 TPP/ARexx-Port/ARexx-Befehle/BCopy

```
NAME          BCopy
```

FUNKTION Kopiert den aktuellen Block an die aktuelle Cursorposition.

BEISPIEL BCopy

RETURN

SIEHE AUCH

```
BMove
,
BPaste
,
BDelete
```

1.89 TPP/ARexx-Port/ARexx-Befehle/BCopyTmp

```
NAME          BCopyTmp
```

FUNKTION Wenn ein Block definiert ist, wird dieser unter dem Namen TP.tmp abgespeichert. Ansonsten wird TP.tmp an die Cursorposition geladen.

BEISPIEL BCopyTmp

RETURN

SIEHE AUCH

BLoad
,
BSave

1.90 TPP/ARexx-Port/ARexx-Befehle/BDelBackTab

NAME BDelBackTab

FUNKTION Verschiebt den aktuellen Block zum vorhergehenden Tabulator.

BEISPIEL BDelBackTab

RETURN

SIEHE AUCH

Tab
,
BInsTab
,
BackTab
,
InsTab
,
DelBackTab
,
BLeft
,
BRight

1.91 TPP/ARexx-Port/ARexx-Befehle/BDelete

NAME BDelete

FUNKTION Löscht den aktuellen Block.

BEISPIEL BDelete

RETURN

SIEHE AUCH

BCopy
,
BMove
,
BPaste

,
UnBlock

1.92 TPP/ARexx-Port/ARexx-Befehle/BIndent

NAME BIndent n

FUNKTION Die erste Zeile eines Blocks wird bei einer Neuformatierung um n Spalten eingerückt.

BEISPIEL BIndent 3
 BIndent 0

RETURN Bei einem Fehler: ErrorCode 9 Severity 1

SIEHE AUCH

1.93 TPP/ARexx-Port/ARexx-Befehle/BInsTab

NAME BInsTab

FUNKTION Verschiebt den aktuellen Block zum nächsten Tabulator.

BEISPIEL BInsTab

RETURN

SIEHE AUCH

 Tab
 ,
 BackTab
 ,
 BDelBackTab
 ,
 InsTab
 ,
 DelBackTab
 ,
 BLeft
 ,
 BRight

1.94 TPP/ARexx-Port/ARexx-Befehle/BLeft

NAME BLeft

FUNKTION Verschiebt den aktuellen Block um eine Spalte nach links.

BEISPIEL BLeft

RETURN

SIEHE AUCH

```

    Tab
    ,
    BackTab
    ,

    BDelBackTab
    ,
    InsTab
    ,

    DelBackTab
    ,
    BInsTab
    ,

    BRight

```

1.95 TPP/ARexx-Port/ARexx-Befehle/BLoad

NAME BLoad Filename

FUNKTION Lädt Filename an die aktuelle Cursorposition.

BEISPIEL BLoad MAN:TP-ARexx.doc

RETURN Bei einem Fehler: ErrorCode 1 Severity 4
 oder ErrorCode 7 Severity 1

SIEHE AUCH

```

    BSave
    ,
    BCopyTmp

```

1.96 TPP/ARexx-Port/ARexx-Befehle/Block

NAME Block

FUNKTION Markiert Anfang und Ende eines Blocks

BEISPIEL Block (Anfang markiert)
 Block (Ende markiert)
 Block (Neuer Anfang markiert)

RETURN

SIEHE AUCH

```

    Unblock

```

1.97 TPP/ARexx-Port/ARexx-Befehle/BMode

	NAME	BMode mode
FUNKTION		Schaltet den Markierungsmodus auf mode.
BEISPIEL		BMode word BMode line BMode block
RETURN		
SIEHE AUCH		InsertMode , LetterMode BackUpMode , AutoDivMode

1.98 TPP/ARexx-Port/ARexx-Befehle/BMove

	NAME	BMove
FUNKTION		Verschiebt den aktuellen Block an die Cursorposition.
BEISPIEL		BMove
RETURN		
SIEHE AUCH		BCopy , BPaste , BDelete , UnBlock

1.99 TPP/ARexx-Port/ARexx-Befehle/Bottom

	NAME	Bottom
FUNKTION		Springt in die letzte Zeile des aktuellen Textes.
BEISPIEL		Bottom
RETURN		
SIEHE AUCH		Top

```
,  
ScreenBottom  
,  
ScreenTop
```

1.100 TPP/ARexx-Port/ARexx-Befehle/BPaste

```
NAME          BPaste
```

FUNKTION Klebt den aktuellen Block an die Cursorposition.

BEISPIEL BPaste

RETURN

SIEHE AUCH

```
BCopy  
,  
BMove  
,  
BDelete  
,  
UnBlock
```

1.101 TPP/ARexx-Port/ARexx-Befehle/BRight

```
NAME          BRight
```

FUNKTION Verschiebt den aktuellen Block eine Spalte nach rechts.

BEISPIEL BRight

RETURN

SIEHE AUCH

```
Tab  
,  
BInsTab  
,  
BDelBackTab  
,  
InsTab  
,  
DelBackTab  
,  
BLeft  
,
```

BackTab

1.102 TPP/ARexx-Port/ARexx-Befehle/BS

	NAME	BS
FUNKTION	Backspace	(löscht das Zeichen links des Cursors)
BEISPIEL	BS	
RETURN		
SIEHE AUCH	Del	

1.103 TPP/ARexx-Port/ARexx-Befehle/BSave

	NAME	BSave Filename
FUNKTION	Speichert den aktuellen Block unter	Filename ab.
BEISPIEL	BSave RAM:Block	
RETURN	Bei einem Fehler:	ErrorCode 4 Severity 4 oder ErrorCode 7 Severity 1
SIEHE AUCH	BLoad , Load , Save	

1.104 TPP/ARexx-Port/ARexx-Befehle/BTop

	NAME	BTop
FUNKTION	Springt in die erste Zeile des aktuellen Blocks.	
BEISPIEL	BTop	
RETURN		
SIEHE AUCH	BBottom	

1.105 TPP/ARexx-Port/ARexx-Befehle/CallMacro

NAME CallMacro macro_name

FUNKTION Das interne Macro macro_name wird aufgerufen.

BEISPIEL CallMacro ein_macro_name

RETURN

SIEHE AUCH

1.106 TPP/ARexx-Port/ARexx-Befehle/Casesensitive

NAME Casesensitive switch

FUNKTION Der Schalter 'Unterscheidung Groß/Klein' wird auf switch gestellt.

BEISPIEL Casesensitive on
Casesensitive off

RETURN

SIEHE AUCH

- Find
- ,
- Replace
- ,
- Next
- ,
- NextR
- ,
- Prev
- ,
- PrevR
- ,
- Continuous

1.107 TPP/ARexx-Port/ARexx-Befehle/ChFilename

NAME ChFilename Filename

FUNKTION Setzt den aktuellen Filenamen auf 'Filename'.

BEISPIEL ChFilename MAN:TP-ARexx.doc

RETURN

SIEHE AUCH GetName

1.108 TPP/ARexx-Port/ARexx-Befehle/Clear

NAME Clear

FUNKTION Löscht den aktuellen Text.

BEISPIEL Clear

RETURN

SIEHE AUCH

1.109 TPP/ARexx-Port/ARexx-Befehle/ClearTab

NAME ClearTab n

FUNKTION Löscht den Tabulator der Spalte n.

BEISPIEL ClearTab 7

RETURN

SIEHE AUCH

SetTab
,
ClearTabs

1.110 TPP/ARexx-Port/ARexx-Befehle/ClearTabs

NAME ClearTabs

FUNKTION Löscht alle Tabulatoren.

BEISPIEL ClearTabs

RETURN

SIEHE AUCH

SetTab
,
ClearTab

1.111 TPP/ARexx-Port/ARexx-Befehle/ClipCopy

NAME ClipCopy

FUNKTION Kopiert den aktuellen Block als IFF-Datei in das Klemmbrett.

BEISPIEL ClipCopy

RETURN

SIEHE AUCH

ClipCut
,
ClipPaste

1.112 TPP/ARexx-Port/ARexx-Befehle/ClipCut

NAME ClipCut

FUNKTION Kopiert den aktuellen Block als IFF-Datei in das Klemmbrett und löscht den Block anschließend.

BEISPIEL ClipCut

RETURN

SIEHE AUCH

ClipCopy
,
ClipPaste

1.113 TPP/ARexx-Port/ARexx-Befehle/ClipPaste

NAME ClipPaste

FUNKTION Kopiert, wenn vorhanden, IFF-Daten aus dem Klemmbrett an die aktuelle Cursor-Position und markiert diese Daten als Block.

BEISPIEL ClipPaste

RETURN

SIEHE AUCH

ClipCopy
,
ClipCut

1.114 TPP/ARexx-Port/ARexx-Befehle/Clock

NAME Clock switches

FUNKTION Beeinflusst die Funktion der Uhr.

BEISPIEL Clock on (schaltet die Uhr an)
Clock off (schaltet die Uhr aus)
Clock on time date (schaltet Zeit u. Datum-Anzeige an)

Clock off memory (schaltet Speicheranzeige aus)
 Clock on time date off reverse (schaltet Zeit u. Datum-Anzeige
 an und Rückwärts-Anzeige aus)

RETURN

SIEHE AUCH

1.115 TPP/ARexx-Port/ARexx-Befehle/Color

NAME Color n

FUNKTION Schaltet auf aktuelle Zeichenfarbe n.

BEISPIEL Color 1
 Color 2
 Color 3
 Color 4

RETURN

SIEHE AUCH

Style
 ,
 Justify

1.116 TPP/ARexx-Port/ARexx-Befehle/Continuous

NAME Continuous switch

FUNKTION Setzt 'Ununterbrochen-Modus' für 'Ersetzen'.

BEISPIEL Continuous on
 Continuous off

RETURN

SIEHE AUCH

Find
 ,
 Replace
 ,
 Next
 ,
 NextR
 ,
 Prev
 ,
 PrevR
 ,
 Casesensitive

1.117 TPP/ARexx-Port/ARexx-Befehle/CR

NAME CR

FUNKTION Führt ein Carriage-Return an der aktuellen Cursorposition aus.

BEISPIEL CR

RETURN

SIEHE AUCH

1.118 TPP/ARexx-Port/ARexx-Befehle/DelBackTab

NAME DelBackTab

FUNKTION Löscht die Zeile bis zum vorhergehenden Tabulator.

BEISPIEL DelBackTab

RETURN

SIEHE AUCH

Tab
,
BInsTab
,
BDelBackTab
,
InsTab
,
BackTab
,
BLeft
,
BRight

1.119 TPP/ARexx-Port/ARexx-Befehle/Del

NAME Del

FUNKTION Löscht das Zeichen unter dem Cursor.

BEISPIEL Del

RETURN

SIEHE AUCH
BS

1.120 TPP/ARexx-Port/ARexx-Befehle/DelLeft

NAME DelLeft

FUNKTION Löscht alle Zeichen der Zeile links vom Cursor.

BEISPIEL DelLeft

RETURN

SIEHE AUCH

DelRight

,

DelSpace

1.121 TPP/ARexx-Port/ARexx-Befehle/DelLine

NAME DelLine

FUNKTION Löscht die aktuelle Zeile.

BEISPIEL DelLine

RETURN

SIEHE AUCH

UndoDelLine

1.122 TPP/ARexx-Port/ARexx-Befehle/DelRight

NAME DelRight

FUNKTION Löscht alle Zeichen der Zeile rechts des Cursors.

BEISPIEL DelRight

RETURN

SIEHE AUCH

DelLeft

,

DelSpace

1.123 TPP/ARexx-Port/ARexx-Befehle/DelSpace

NAME DelSpace

FUNKTION Löscht alle Spaces rechts des Cursors.

BEISPIEL DelSpace

RETURN

SIEHE AUCH

DelLeft
,
DelRight

1.124 TPP/ARexx-Port/ARexx-Befehle/Display

NAME Display string

FUNKTION Zeigt 'string' über der Titelzeile des aktuellen Fensters an.

BEISPIEL Display 'Hallo, Welt!'

RETURN

SIEHE AUCH

1.125 TPP/ARexx-Port/ARexx-Befehle/Down

NAME Down

FUNKTION Bewegt den Cursor eine Zeile nach unten.

BEISPIEL Down

RETURN rc = 1 (Severity), ErrorCode 11, wenn man sich
bereits in letzten Zeile befindet
rc = 0 sonst

SIEHE AUCH

Up
,
Left
,
Right
,
First
,
Last

1.126 TPP/ARexx-Port/ARexx-Befehle/Execute

NAME Execute command

FUNKTION Führt 'command' als CLI-Befehl aus.

BEISPIEL Execute C:NewShell "CON:////TPPSHell/AUTO/WAIT/SCREEN TextPlus"
RETURN Bei einem Fehler: ErrorCode 6 Severity 4
SIEHE AUCH

1.127 TPP/ARexx-Port/ARexx-Befehle/Find

NAME Find findstring

FUNKTION Sucht ab der Cursorposition nach 'findstring' und setzt den
Cursor an den Beginn des gefundenen Wortes oder sendet
Fehlercode zurück.

BEISPIEL Find TextPlus

RETURN Bei einem Fehler: ErrorCode 8 Severity 1
SIEHE AUCH

- Casesensitive
- ,
- Replace
-
- Next
- ,
- NextR
- ,
- Prev
- ,
- PrevR
- ,
- Continuous

1.128 TPP/ARexx-Port/ARexx-Befehle/First

NAME First

FUNKTION Springt in die erste Spalte.

BEISPIEL First

RETURN

SIEHE AUCH

- Up
- ,
- Left
- ,
- Right
- ,

```

Down
,
Last
,
WLeft
WRight

```

1.129 TPP/ARexx-Port/ARexx-Befehle/GetChar

```
NAME          GetChar
```

FUNKTION Liest das Zeichen unter dem Cursor in den Return-String 'result' ein. Befindet sich der Cursor über keinem Zeichen wird 0 zurückgegeben.

```
BEISPIEL      GetChar
               Say result
```

RETURN

SIEHE AUCH

```

GetString
,
GetWord

```

1.130 TPP/ARexx-Port/ARexx-Befehle/GetColumn

```
NAME          GetColumn
```

FUNKTION Gibt die aktuelle Spalte aus.

```
BEISPIEL      GetColumn
               say result
```

RETURN

SIEHE AUCH

1.131 TPP/ARexx-Port/ARexx-Befehle/GetFontHeight

```
NAME          GetFontHeight
```

FUNKTION Liefert die Höhe Screen-Zeichensatzes zurück.

```
BEISPIEL      GetFontHeight
               say 'Die Screen-Zeichensatzhöhe beträgt' result 'Pixel'
```

RETURN

SIEHE AUCH

1.132 TPP/ARexx-Port/ARexx-Befehle/GetLine

NAME GetLine

FUNKTION Liefert die aktuelle Zeilennummer, in der sich der Cursor befindet zurueck.

BEISPIEL GetLine
say 'Der Cursor befindet sich in Zeile' result

RETURN

SIEHE AUCH
GetColumn

1.133 TPP/ARexx-Port/ARexx-Befehle/GetName

NAME GetName

FUNKTION Liest den Namen des aktuellen Fensters in den Return-String ein.

BEISPIEL GetName
Say result

RETURN

SIEHE AUCH
ChFilename

1.134 TPP/ARexx-Port/ARexx-Befehle/GetScreenLeftEdge

NAME GetScreenLeftEdge

FUNKTION Gibt den linken Rand des TPP-Screens aus.

BEISPIEL GetScreenLeftEdge
say result

RETURN

SIEHE AUCH
GetScreenTopEdge
,
GetScreenWidth
,
GetScreenHeight

1.135 TPP/ARexx-Port/ARexx-Befehle/GetScreenTopEdge

NAME GetScreenTopEdge

FUNKTION Gibt den oberen Rand des TPP-Screens aus.

BEISPIEL GetScreenTopEdge
say result

RETURN

SIEHE AUCH

GetScreenLeftEdge

,

GetScreenWidth

,

GetScreenHeight

1.136 TPP/ARexx-Port/ARexx-Befehle/GetScreenWidth

NAME GetScreenWidth

FUNKTION Gibt die Breite des TextPlus-Screens aus.

BEISPIEL GetScreenWidth
say result

RETURN

SIEHE AUCH

GetScreenHeight

GetScreenLeftEdge

,

GetScreenTopEdge

1.137 TPP/ARexx-Port/ARexx-Befehle/GetScreenHeight

NAME GetScreenHeight

FUNKTION Gibt die Hoehe des TPP-Screens aus.

BEISPIEL GetScreenHeight
say result

RETURN

SIEHE AUCH

GetScreenWidth

```
GetScreenLeftEdge
',
GetScreenTopEdge
```

1.138 TPP/ARexx-Port/ARexx-Befehle/GetScreenName

NAME GetScreenName

FUNKTION Gibt den Public-Screen-Namen des TPP-Screens aus.

BEISPIEL GetScreenName
 say result

RETURN

SIEHE AUCH

1.139 TPP/ARexx-Port/ARexx-Befehle/GetString

NAME GetString

FUNKTION Liest den String der aktuellen Zeile in den Return-String ein.

BEISPIEL GetString
 Say result

RETURN

SIEHE AUCH

```
GetChar
',
GetWord
```

1.140 TPP/ARexx-Port/ARexx-Befehle/GetWindowLeftEdge

NAME GetWindowLeftEdge

FUNKTION Gibt den linken Rand des größten TextPlus-Fensters aus.

BEISPIEL GetWindowLeftEdge
 say result

RETURN

SIEHE AUCH

```
GetWindowTopEdge

GetWindowWidth
```

,
GetWindowHeight

1.141 TPP/ARexx-Port/ARexx-Befehle/GetWindowTopEdge

NAME GetWindowTopEdge

FUNKTION Gibt den oberen Rand des größten TextPlus-Fensters aus.

BEISPIEL GetWindowTopEdge
say result

RETURN

SIEHE AUCH
GetWindowLeftEdge
GetWindowWidth
,
GetWindowHeight

1.142 TPP/ARexx-Port/ARexx-Befehle/GetWindowWidth

NAME GetWindowWidth

FUNKTION Gibt die Breite des größten TextPlus-Fensters aus.

BEISPIEL GetWindowWidth
say result

RETURN

SIEHE AUCH
GetWindowLeftEdge
GetWindowTopEdge
,
GetWindowHeight

1.143 TPP/ARexx-Port/ARexx-Befehle/GetWindowHeight

NAME GetWindowHeight

FUNKTION Gibt die Höhe des größten TextPlus-Fensters aus.

BEISPIEL GetWindowHeight
say result

RETURN

SIEHE AUCH

GetWindowLeftEdge

GetWindowTopEdge

,

GetWindowWidth

1.144 TPP/ARexx-Port/ARexx-Befehle/GetWord}

NAME GetWord

FUNKTION Liest das Word unter dem Cursor in den Return-String 'result' ein. Befindet sich der Cursor über keinem Zeichen wird 0 zurückgegeben.

BEISPIEL GetWord
Say result

RETURN

SIEHE AUCH

GetString

,

GetChar

,

IsWord

1.145 TPP/ARexx-Port/ARexx-Befehle/GoTo

NAME GoTo string

FUNKTION Geht zur ersten Zeile, die mit 'string' beginnt.

BEISPIEL GoTo main()

RETURN Bei einem Fehler: ErrorCode 8 Severity 1

SIEHE AUCH

GoToLine

,

Find

1.146 TPP/ARexx-Port/ARexx-Befehle/GoToLine

NAME GoToLine n

FUNKTION Springt in die n. Zeile.

BEISPIEL GoToLine 35

RETURN Bei einem Fehler: ErrorCode 8 Severity 1

SIEHE AUCH

 GoTo

 '

 Find

1.147 TPP/ARexx-Port/ARexx-Befehle/GoToMark

NAME GoToMark n

FUNKTION GoToMark springt zum Lesezeichen Nr.<n> (n aus [1,10]).
Das Lesezeichen muß zuvor mit SetMark gesetzt worden sein.

BEISPIEL GoToMark 4

RETURN

SIEHE AUCH

 SetMark

1.148 TPP/ARexx-Port/ARexx-Befehle/Iconify

NAME Iconify

FUNKTION Iconifiziert das aktuelle Fenster. Uniconify wird automatisch
bei Empfang eines neuen Befehls durchgeführt.

BEISPIEL Iconify

RETURN

SIEHE AUCH

1.149 TPP/ARexx-Port/ARexx-Befehle/InsertDate

NAME InsertDate

FUNKTION Fügt das aktuelle Datum in den Text ein.

BEISPIEL InsertDate

RETURN

SIEHE AUCH

1.150 TPP/ARexx-Port/ARexx-Befehle/InsertMode

NAME InsertMode switch

FUNKTION Schaltet den Einfügen-Modus an oder aus.

BEISPIEL InsertMode on
InsertMode off

RETURN

SIEHE AUCH

BackUpMode
,
LetterMode

BMode
,
AutoDivMode

1.151 TPP/ARexx-Port/ARexx-Befehle/InsTab

NAME InsTab

FUNKTION Fügt Spaces bis zum nächsten Tab ein.

BEISPIEL InsTab

RETURN

SIEHE AUCH

Tab
,
BInsTab
,

BDelBackTab
,
BackTab
,

DelBackTab
,
BLeft
,

BRight

1.152 TPP/ARexx-Port/ARexx-Befehle/IsWord

NAME IsWord

FUNKTION Testet, ob sich der Cursor am Anfang eines Wortes befindet.

BEISPIEL IsWord

RETURN rc = 1 (Severity), ErrorCode 11, falls sich der Cursor nicht am
Anfang eines Wortes befindet.
rc = 0 sonst

SIEHE AUCH
GetWord

1.153 TPP/ARexx-Port/ARexx-Befehle/Justify

NAME Justify alignment

FUNKTION Richtet die aktuelle Zeile/Block nach 'alignment' aus.

BEISPIEL Justify left
Justify right
Justify center
Justify block

RETURN

SIEHE AUCH
Style
,
Color

1.154 TPP/ARexx-Port/ARexx-Befehle/Last

NAME Last

FUNKTION Springt in die Spalte hinter dem Ende der aktuellen Zeile.

BEISPIEL Last

RETURN

SIEHE AUCH
Up
,
Left
,
Right
,
Down
,

```

    First
    ,
    WLeft
                                WRight

```

1.155 TPP/ARexx-Port/ARexx-Befehle/Left

```

                                NAME                Left
FUNKTION      Bewegt Cursor eine Spalte nach links.
BEISPIEL      Left
RETURN        rc = 1      (Severity), ErrorCode 11, wenn man sich bereits in
                Spalte 1 Zeile 1 befindet
                rc = 0      sonst
SIEHE AUCH
                Up
                ,
                Last
                ,
                Right
                ,
                Down
                ,
                First
                ,
                WLeft
                                WRight

```

SIEHE AUCH

1.156 TPP/ARexx-Port/ARexx-Befehle/LeftEdge

```

                                NAME                LeftEdge n
FUNKTION      Setzt den linken Rand im Textfenster auf n.
BEISPIEL      LeftEdge 10
RETURN        Bei einem Fehler: ErrorCode 9 Severity 1
SIEHE AUCH
                RightEdge

```

1.157 TPP/ARexx-Port/ARexx-Befehle/LetterMode

NAME LetterMode mode

FUNKTION Schaltet Brief-Modus auf mode.

BEISPIEL LetterMode letter
LetterMode ansi
LetterMode ascii

RETURN

SIEHE AUCH BackUpMode
,
InsertMode

BMode
,
AutoDivMode

1.158 TPP/ARexx-Port/ARexx-Befehle/Load

NAME Load filename

FUNKTION Lädt die Datei 'filename'.

BEISPIEL Load T:TP.tmp

RETURN Bei einem Fehler: ErrorCode 4 Severity 1

SIEHE AUCH BLoad
,
Append

1.159 TPP/ARexx-Port/ARexx-Befehle/MoveWindow

NAME MoveWindow dx dy

FUNKTION Verschiebt das aktuelle Fenster.

BEISPIEL MoveWindow -10 10
MoveWindow 5 -20

RETURN Bei einem Fehler: ErrorCode 10 Severity 1

SIEHE AUCH SizeWindow
,
NewWindow

1.160 TPP/ARexx-Port/ARexx-Befehle/NewWindow

NAME NewWindow (filename) (x y dx dy)

FUNKTION Öffnet ein neues Fenster.

BEISPIEL
NewWindow
NewWindow Name_des_neuen_Fensters
NewWindow 0 11 640 245
NewWindow Name_des_neuen_Fensters 0 11 640 245

RETURN Bei einem Fehler: ErrorCode 3 Severity 4

SIEHE AUCH
MoveWindow
,
SizeWindow

1.161 TPP/ARexx-Port/ARexx-Befehle/Next

NAME Next

FUNKTION Sucht vorwärts im Text nach dem nächsten Vorkommen des findstrings des Befehls 'Find' und setzt den Cursor an den Anfang des gefundenen Wortes oder sendet Fehlermeldung zurück.

BEISPIEL Next

RETURN Bei einem Fehler: ErrorCode 8 Severity 1

SIEHE AUCH
Find
,
Replace
,
Casesensitive
,
NextR
,
Prev
,
PrevR
,
Continuous

1.162 TPP/ARexx-Port/ARexx-Befehle/NextR

	NAME	NextR
FUNKTION	Ersetzt den nächsten findstring durch replacestring oder alle restlichen (Continuous)
BEISPIEL	NextR	
RETURN	Bei einem Fehler: ErrorCode 8 Severity 1	
SIEHE AUCH	Find , Replace , Casesensitive , Next , Prev , PrevR , Continuous	

1.163 TPP/ARexx-Port/ARexx-Befehle/PageDown

	NAME	PageDown
FUNKTION	Springt eine Seite nach unten.	
BEISPIEL	PageDown	
RETURN	rc = 1 (Severity), ErrorCode 11, wenn man die letzte Zeile erreicht hat rc = 0 sonst	
SIEHE AUCH	PageUp , ScreenUp , ScreenDown	

1.164 TPP/ARexx-Port/ARexx-Befehle/PageLength

NAME PageLength n

FUNKTION Setzt die Seitenlänge auf n Zeilen.

BEISPIEL PageLength 60

RETURN Bei einem Fehler: ErrorCode 9 Severity 1

SIEHE AUCH

1.165 TPP/ARexx-Port/ARexx-Befehle/PageUp

NAME PageUp

FUNKTION Springt eine Seite nach oben

BEISPIEL PageUp

RETURN rc = 1 (Severity), ErrorCode 11, wenn man die erste Zeile erreicht hat
rc = 0 sonst

SIEHE AUCH

- PageDown
- ,
- ScreenUp
- ,
- ScreenDown

1.166 TPP/ARexx-Port/ARexx-Befehle/Prev

NAME Prev

FUNKTION Sucht rückwärts im Text nach dem nächsten Vorkommen des findstrings des Befehls 'Find' und setzt den Cursor an den Anfang des gefundenen Wortes oder sendet Fehlermeldung zurück.

BEISPIEL Prev

RETURN Bei einem Fehler: ErrorCode 8 Severity 1

SIEHE AUCH

- Find
- ,
- Replace
- ,
- Next
- ,

```

NextR
,
Casesensitive
,
PrevR
,
Continuous
SIEHE AUCH

```

1.167 TPP/ARexx-Port/ARexx-Befehle/PrevR

	NAME	PrevR
FUNKTION	Ersetzt den vorhergehenden findstring durch replacestring oder alle vorhergehenden (Continuous).	
BEISPIEL	PrevR	
RETURN	Bei einem Fehler: ErrorCode 8 Severity 1	
SIEHE AUCH	Find , Replace , Next , NextR , Casesensitive , Prev , Continuous	

1.168 TPP/ARexx-Port/ARexx-Befehle/Replace

	NAME	Replace findstring replacestring
FUNKTION	Sucht ab der Cursorpostion nach 'findstring' und ersetzt 'findstring', wenn gefunden, durch 'replacestring'. Andernfalls wird ein Fehlercode zurückgegeben (rc = 1).	
BEISPIEL	Replace TextMinus TextPlus if rc = 1 then	

```
Display 'TextMinus wurde nicht gefunden'
```

```
RETURN Bei einem Fehler: ErrorCode 8 Severity 1
```

```
SIEHE AUCH
```

```
Find
,
PrevR
,
Next
,
NextR
,
Casesensitive
,
Prev
,
Continuous
```

1.169 TPP/ARexx-Port/ARexx-Befehle/Quit

```
NAME Quit
```

```
FUNKTION Schließt das aktive Fenster. Falls dieses Fenster das einzige
offene war, wird TPP verlassen.
```

```
BEISPIEL Quit
```

```
RETURN
```

```
SIEHE AUCH
```

```
SaveAndQuit
```

1.170 TPP/ARexx-Port/ARexx-Befehle/RequestInt

```
NAME RequestInt hailstring'\definteger
```

```
FUNKTION Es erscheint ein Requester, der vom Benutzer interaktiv
die Eingabe einer Integerzahl erfragt.
Die Zahl kann im Bereich [-9999,99999] liegen.
Es können sowohl eine Titelzeile als auch eine Defaultzahl,
die in der Eingabezeile erscheint, angegeben werden.
Beide Strings werden durch ein '\ ' von einander getrennt.
```

```
BEISPIEL 1) hailstring = 'Bitte gib Dein Alter an!'
definteger = '22'
RequestInt hailstring'\definteger
if result ~= "" then
    'Display' 'Du bist' result 'Jahre alt!'
```

```

        else
            'Display' 'Abbruch: Es wurde STOP gedrückt'

2) /* Aufrufe mit einem oder keinem Parameter sind auch
   * möglich
   */

RequestInt 'Dies ist die Titelzeile'

3) RequestInt

RETURN      result enthält die eingegebene Zahl.
            result ist leer, wenn die Eingabe abgebrochen wurde.

SIEHE AUCH RequestString
    
```

1.171 TPP/ARexx-Port/ARexx-Befehle/RequestString

```

NAME      RequestString hailstring'\defstring

FUNKTION  Es erscheint ein Requester, der vom Benutzer interaktiv
            die Eingabe eines Strings erfragt.
            Es können sowohl eine Titelzeile als auch ein Defaultstring,
            der in der Eingabezeile erscheint, angegeben werden.
            Beide Strings werden durch ein '\' von einander getrennt,
            so daß man auch Spaces in den einzelnen Strings verwenden kann.

BEISPIEL  1) hailstring = 'Bitte Name des Config-Files eingeben!'
            defstring  = 'S:TxP.Config'
            RequestString hailstring'\defstring
            if result ~= "" then
                'Display' 'Eingegebener String:' result
            else
                'Display' 'Abbruch: Es wurde STOP gedrückt'

2) /* Aufrufe mit einem oder keinem Parameter sind auch
   * möglich
   */

RequestString 'Dies ist die Titelzeile'

3) RequestString

RETURN      result enthält den eingegebenen String.
            result ist leer, wenn die Eingabe abgebrochen wurde.

SIEHE AUCH RequestInt
    
```

1.172 TPP/ARexx-Port/ARexx-Befehle/Right

NAME Right

FUNKTION Bewegt Cursor eine Spalte nach rechts.

BEISPIEL Right

RETURN rc = 1 (Severity), ErrorCode 11, wenn man die letzte Zeile und die letzte Spalte erreicht hat
rc = 0 sonst

SIEHE AUCH Up
,
Left
,
First
,
Down
,
Last
,
WLeft
WRight

SIEHE AUCH

1.173 TPP/ARexx-Port/ARexx-Befehle/RightEdge

NAME RightEdge n

FUNKTION Setzt den rechten Rand im Textfenster auf n.

BEISPIEL RightEdge 10

RETURN Bei einem Fehler: ErrorCode 9 Severity 1

SIEHE AUCH LeftEdge

1.174 TPP/ARexx-Port/ARexx-Befehle/RX

NAME RX macro args

FUNKTION Ruft das Macro 'macro' auf und übergibt das/die Argumente 'args'.

BEISPIEL RX mein_erstes_macro.tpl ein zwei drei_argumente

RETURN

SIEHE AUCH

1.175 TPP/ARexx-Port/ARexx-Befehle/Save

NAME Save (filename)

FUNKTION Speichert das aktuelle File unter dem Namen 'filename' oder unter dem aktuellen Fensternamen.

BEISPIEL Save
Save DF0:Ein_Filename

RETURN Bei einem Fehler: ErrorCode 4 Severity 4

SIEHE AUCH

- BSave
- ,
- BCopyTmp
- ,
- SaveAndQuit

1.176 TPP/ARexx-Port/ARexx-Befehle/SaveAndQuit

NAME SaveAndQuit

FUNKTION Speichert das aktuelle File unter dem aktuellen Fensternamen ab und schließt anschließend das aktuelle Fenster. Falls das letzte geöffnete Fenster geschlossen wurde, wird TPP verlassen.

BEISPIEL SaveAndQuit

RETURN Bei einem Fehler: ErrorCode 4 Severity 4

SIEHE AUCH

- BSave
- ,
- BCopyTmp
- ,
- Save
- ,
- Quit

1.177 TPP/ARexx-Port/ARexx-Befehle/ScreenBottom

NAME ScreenBottom

FUNKTION Springt in die letzte Zeile des Bildschirms des aktuellen Fensters.

BEISPIEL ScreenBottom

RETURN

SIEHE AUCH

- ScreenTop
- ,
- Bottom
- ,
- Top

1.178 TPP/ARexx-Port/ARexx-Befehle/ScreenDown

NAME ScreenDown

FUNKTION Springt eine Bildschirmseite nach unten.

BEISPIEL ScreenDown

RETURN rc = 1 (Severity), ErrorCode 11, wenn man die letzte Zeile erreicht hat
rc = 0 sonst

SIEHE AUCH

- PageUp
- ,
- PageDown
- ,
- ScreenUp

1.179 TPP/ARexx-Port/ARexx-Befehle/ScreenToBack

NAME ScreenToBack

FUNKTION Schaltet den TPP-Screen in den Hintergrund.

BEISPIEL ScreenToBack

RETURN

SIEHE AUCH

- ScreenToFront
- ,
- WindowToFront
- ,
- WindowToBack

1.180 TPP/ARexx-Port/ARexx-Befehle/ScreenToFront

NAME ScreenToFront

FUNKTION Schaltet den TPP-Screen in den Vordergrund.

BEISPIEL ScreenToFront

RETURN

SIEHE AUCH

ScreenToBack

,

WindowToFront

,

WindowToBack

1.181 TPP/ARexx-Port/ARexx-Befehle/ScreenTop

NAME ScreenTop

FUNKTION

BEISPIEL ScreenTop

RETURN Springt in die erste Bildschirmzeile des aktuellen Fensters.

SIEHE AUCH

ScreenBottom

,

Top

,

Bottom

1.182 TPP/ARexx-Port/ARexx-Befehle/ScreenUp}

NAME ScreenUp

FUNKTION Springt eine Bildschirmseite nach oben.

BEISPIEL ScreenUp

RETURN rc = 1 (Severity), ErrorCode 11, wenn man die letzte Zeile erreicht hat
rc = 0 sonst

SIEHE AUCH

PageDown

,

PageUp

,
ScreenDown

1.183 TPP/ARexx-Port/ARexx-Befehle/SetColors

NAME SetColors
FUNKTION Setzt die Farben des Bildschirms.
BEISPIEL SetColors AAA 000 FFF 57B
RETURN
SIEHE AUCH

1.184 TPP/ARexx-Port/ARexx-Befehle/SetFont

NAME SetFont fontname fontsize
FUNKTION Schaltet für das aktuelle Fenster auf den Font
 'fontname' mit der Höhe 'fontsize' um.
 Achtung: Keine Proportional-Fonts benutzen!
BEISPIEL SetFont topaz.font 11
RETURN Bei einem Fehler: ErrorCode 9 Severity 1
SIEHE AUCH

1.185 TPP/ARexx-Port/ARexx-Befehle/SetMark

NAME SetMark n
FUNKTION SetMark setzt das Lesezeichen Nr.<n> (n aus [1,10]).
 Es werden sowohl Zeile als auch Spalte gespeichert.
BEISPIEL SetMark 4
RETURN
SIEHE AUCH GoToMark

1.186 TPP/ARexx-Port/ARexx-Befehle/SetTab

NAME SetTab

FUNKTION Setzt einen Tabulator in der Spalte n.

BEISPIEL SetTab 17

RETURN Bei einem Fehler: ErrorCode 9 Severity 1

SIEHE AUCH ClearTab, ClearTabs

1.187 TPP/ARexx-Port/ARexx-Befehle/SizeWindow

NAME SizeWindow dx dy

FUNKTION Verändert die Größe des aktuellen Fensters.

BEISPIEL SizeWindow 0 -100
SizeWindow -300 20

RETURN Bei einem Fehler: ErrorCode 10 Severity 1

SIEHE AUCH ClearTab, ClearTabs

1.188 TPP/ARexx-Port/ARexx-Befehle/Style

NAME Style what

FUNKTION Schaltet aktuelle Schriftart auf what.

BEISPIEL Style normal
Style underlined
Style bold
Style italic

RETURN

SIEHE AUCH

Justify
,
Color

1.189 TPP/ARexx-Port/ARexx-Befehle/Tab

NAME Tab

FUNKTION Springt zum nächsten Tabulator.

BEISPIEL Tab

RETURN

SIEHE AUCH

```
BackTab
,
BInsTab
,
BDelBackTab
,
InsTab
,
DelBackTab
,
BLeft
,
BRight
```

1.190 TPP/ARexx-Port/ARexx-Befehle/Top

NAME Top

FUNKTION Springt in die erste Zeile des Files.

BEISPIEL Top

RETURN

SIEHE AUCH

```
Bottom
,
ScreenTop
,
ScreenBottom
```

1.191 TPP/ARexx-Port/ARexx-Befehle/ToMouse

NAME ToMouse

FUNKTION Setzt den Cursor an die Position des Mouse-Pointers.

BEISPIEL ToMouse

RETURN

SIEHE AUCH

1.192 TPP/ARexx-Port/ARexx-Befehle/Type

NAME Type string

FUNKTION Fügt 'string' an der aktuellen Cursorposition, als wäre es getippt, ein.

BEISPIEL Type 'Hallo, Welt!'

RETURN

SIEHE AUCH

1.193 TPP/ARexx-Port/ARexx-Befehle/UnBlock

NAME UnBlock

FUNKTION Verläßt den Blockmodus.

BEISPIEL UnBlock

RETURN

SIEHE AUCH Block

1.194 TPP/ARexx-Port/ARexx-Befehle/Undo

NAME Undo

FUNKTION Macht die letzten Veränderungen in der aktuellen Zeile rückgängig.

BEISPIEL Undo

RETURN

SIEHE AUCH

1.195 TPP/ARexx-Port/ARexx-Befehle/UndoDelLine

NAME UndoDelLine

FUNKTION Fügt die zuletzt gelöschte Zeile an der aktuellen Cursorposition ein.

BEISPIEL UndoDelLine

RETURN

SIEHE AUCH
DelLine

1.196 TPP/ARexx-Port/ARexx-Befehle/Up

NAME Up

FUNKTION Bewegt den Cursor eine Zeile nach oben.

BEISPIEL Up

RETURN rc = 1 (Severity), ErrorCode 11, wenn man bereits die erste Zeile erreicht hat
rc = 0 sonst

SIEHE AUCH
Down

1.197 TPP/ARexx-Port/ARexx-Befehle/WDelLeft

NAME WDelLeft

FUNKTION Löscht das Wort links des Cursors. Wenn sich der Cursor nicht am Anfang eines Wortes befindet, wird das Wort, in dem er sich befindet, gelöscht.

BEISPIEL WDelLeft

RETURN

SIEHE AUCH WDelRight

1.198 TPP/ARexx-Port/ARexx-Befehle/WDelRight

NAME WDelRight

FUNKTION Löscht das Wort rechts des Cursors. Wenn sich der Cursor in einem Wort befindet, wird dieses gelöscht.

BEISPIEL WDelRight

RETURN

SIEHE AUCH WDelLeft

1.199 TPP/ARexx-Port/ARexx-Befehle/WindowToBack

NAME WindowToBack

FUNKTION Legt das aktuelle Fenster in den Hintergrund.

BEISPIEL WindowToBack

RETURN

SIEHE AUCH

ScreenToBack
,
ScreenToFront
,
WindowToFront

1.200 TPP/ARexx-Port/ARexx-Befehle/WindowToFront

NAME WindowToFront

FUNKTION Legt das aktuelle Fenster in den Vordergrund.

BEISPIEL WindowToFront

RETURN

SIEHE AUCH

ScreenToBack
,
ScreenToFront
,
WindowToBack

1.201 TPP/ARexx-Port/ARexx-Befehle/WLeft

NAME WLeft

FUNKTION Springt an den Anfang des Wortes links des Cursors. Wenn der Cursor sich in einem Wort befindet, dann wird an den Anfang dieses Wortes gesprungen.

BEISPIEL WLeft

RETURN rc = 1 (Severity), ErrorCode 11, wenn man bereits den Beginn des ersten Wortes der ersten Zeile erreicht hat
rc = 0 sonst

SIEHE AUCH

WRight

1.202 TPP/ARexx-Port/ARexx-Befehle/WRight

	NAME	WRight
FUNKTION		Springt an den Anfang des Wortes rechts des Cursors.
BEISPIEL		WRight
RETURN		rc = 1 (Severity), ErrorCode 11, wenn man bereits das Ende des letzten Wortes der letzten Zeile erreicht hat rc = 0 sonst
SIEHE AUCH		WLeft

1.203 TPP/Tastaturbelegung

Die Tastaturbelegung von TPP

Ctrl-b	Blockanfang/-ende markieren
Ctrl-l	markierung Löschen
Ctrl-w	markierungsmodus verändern
Ctrl-c/k/m/x	block Copieren/Kleben/verschieben/löschen
Ctrl-j	block in temporäre datei kopieren
Ctrl-a/e/p	Auto-trenn/Einfügen/backuP-modus an/aus
Ctrl-r	brief-modus verändern
Ctrl-o	erste zeile eines block einrücken
Ctrl-g	Gehe zu ...
Ctrl-z	gehe zu Zeile x
Ctrl-y	linken rand verändern
Ctrl-s	Seitenlänge einstellen
Ctrl-t	Textlänge und Textende anzeigen
Ctrl-u	Undo
Ctrl-d	Datum einfügen
Ctrl-v	auto-saVe
Ctrl-q	text abspeichern und fenster schließen
Ctrl-f	neues Fenster
Ctrl-n	text laden & Neues fenster
Ctrl-f[1-10]	setze lesezeichen
Alt-f[1-10]	gehe zu lesezeichen
Ctrl-1/2/3/5/6	brief/buch/global/tabelle/grafik
Shift-Del	zeile löschen
Shift-CR	die zuletzt gelöschte zeile einfügen
Ctrl-Bs/Del	alles links/rechts des cursors löschen
Alt-Bs/Del	wort links/rechts des cursors löschen
Shift-Bs	space rechts des cursors löschen
Alt-Tab	space bis zum nächsten tab-stop einfügen bzw. block zum nächsten tab-stop verschieben
Ctrl-Tab	zeile bis zum vorhergehenden tab-stop löschen bzw. block zum vorhergehenden tab-stop verschieben
Esc	befehlszeilenmodus an/aus
Shift-Alt-Crsr-Up/Dwn	gehe zum anfang/ende des markierten blocks
Shift-Crsr-Up/Dwn	eine bildschirmseite zurück-/vorspringen

Alt-Crsr-Up/Dwn	crsr an den textanfang/das textende
Ctrl-Crsr-Up/Dwn	zum anfang der nächsten/vorhergehenden textseite
Shift-Alt-Crsr-Lft/Rght	crsr an den anfang bzw. ans ende der zeile
Shift-Crsr-Lft/Rght	dasselbe, nur keine Bildschirmseitensprünge
Alt-Crsr-Lft/Rght	zum anfang des vorhergehenden/nächsten wortes
Ctrl-Crsr-Lft/Rght	block nach links/rechts verschieben
Rght-Amiga-i/a/c	text laden/Anhängen/löschen
Rght-Amiga-w/o	speichern/speichern als ...
Rght-Amiga-x	speichern & beenden
Rght-Amiga-c	Compilieren
Rght-Amiga-v	Vorschau
Rght-Amiga-d	Drucken
Rght-Amiga-y	iconify
Rght-Amiga-q	ende
Rght-Amiga-g/m	block laden/speichern
Rght-Amiga-t	rechter rand
Rght-Amiga-`	serienbrief
Rght-Amiga-5	serienbrief-markierung einfügen
Rght-Amiga-n/u/f/k	stil: Normal/Unterstreichen/Fett/Kursiv
Rght-Amiga-l/r/z/b	Links-/Rechtsbündig/Zentriert/Blocksatz
Rght-Amiga-0/9/8/7/6	farbe: normal/eins/zwei/drei/vier
Rght-Amiga-s/1/2	Suchen/vorwärts/rückwärts
Rght-Amiga-e/3/4	Ersetzen/vorwärts/rückwärts
Rght-Amiga-j	namen ändern

1.204 TPP/Befehlssequenzen des printer.device

27/99	Reset
27/35/49	Initialisieren
27/68	Linefeed
27/69	Carriage Return, Linefeed
27/77	Reverse Linefeed
27/91/48/109	Normaler Zeichensatz
27/91/51/109	Kursiv an
27/91/50/51/109	Kursiv aus
27/91/52/109	Unterstreichen an
27/91/50/52/109	Unterstreichen aus
27/91/49/109	Fett an
27/91/50/50/109	Fett aus
27/91/48/87	Normale Zeichenbreite
27/91/50/87	Elite an
27/91/49/87	Elite aus
27/91/52/87	Schmal an
27/91/51/87	Schmal aus
27/91/54/87	Breit an
27/91/53/87	Breit aus
27/91/54/34/122	Schattendruck an
27/91/53/34/122	Schattendruck aus
27/91/52/34/122	Doppeldruck an
27/91/51/34/122	Doppeldruck aus
27/91/50/34/122	NLQ an

27/91/49/34/122	NLQ aus
27/91/50/118	Hochgestellt an
27/91/49/118	Hochgestellt aus
27/91/52/118	Tiefgestellt an
27/91/51/118	Tiefgestellt aus
27/91/48/118	schaltet auf normale Zeile zurück
27/76	stellt auf obere Zeilenhälfte
27/75	stellt auf untere Zeilenhälfte
27/40/66	US Zeichensatz
27/40/82	Französischer Zeichensatz
27/40/75	Deutscher Zeichensatz
27/40/65	Englischer Zeichensatz
27/40/69	Dänischer Zeichensatz I
27/40/72	Schwedischer Zeichensatz
27/40/89	Italienischer Zeichensatz
27/40/90	Spanischer Zeichensatz
27/40/74	Japanischer Zeichensatz
27/40/54	Norwegischer Zeichensatz
27/40/67	Dänischer Zeichensatz II
27/91/50/112	Proportionalschrift an
27/91/49/112	Proportionalschrift aus
27/91/n/32/69	Setzt den Abstand für Proportionalschrift
27/91/53/32/70	Automatische Justierung linksbündig
27/91/55/32/70	Automatische Justierung rechtsbündig
27/91/54/32/70	Automatische Justierung zentriert
27/91/48/32/70	Ausschalten der automatischen Justierung
27/91/51/32/70	Zeichenabstand für Justierung
27/91/49/32/70	Wort füllen (automatische Zentrierung)
27/91/48/122	1/8 Zoll Zeilenabstand
27/91/49/122	1/6 Zoll Zeilenabstand
27/91/n/116	Papierlänge n Zeilen
27/91/n/81	Perforationssprung wirksam
27/91/0/81	Perforationssprung unwirksam
27/35/57	Linken Rand setzen
27/35/48	Rechten Rand setzen
27/35/56	Oberen Rand setzen
27/35/50	Unteren Rand setzen
27/91/xx/59/yy/114	Oberen und unteren Rand setzen
27/91/xx/59/yy/115	Linken und rechten Rand setzen
27/35/51	Ränder löschen
27/72	Horizontalen Tabulator setzen
27/74	Vertikalen Tabulator setzen
27/91/48/103	Horizontalen Tabulator löschen
27/91/51/103	Alle horizontalen Tabulatoren löschen
27/91/49/103	Vertikalen Tabulator setzen
27/91/52/103	Alle vertikalen Tabulatoren löschen
27/35/52	Alle Tabulatoren löschen
27/35/53	Setzen voreingestellter Tabulatoren

27/91/n/34/114

Die nächsten n Zeichen sind roh

1.205 TPP/Literaturhinweise

- [1] Donald E. Knuth. The TeXbook. Addison-Wesley Co., Inc., Reading, MA, 1990. ISBN 0-201-13448-9.

[1] bietet die umfassende Beschreibung von TeX, genial und schwer verdaulich, [4] dagegen eine knappe und übersichtliche Einführung auf deutsch.

- [2] Leslie Lamport. LaTeX - A Document Preparation System. Addison-Wesley Co., Inc., Reading, MA, 1985.

[2] ist das maßgebliche Benutzerhandbuch für LaTeX.

- [3] Helmut Kopka. LaTeX- Eine Einführung. Addison-Wesley (Deutschland) GmbH, 1992. ISBN 3-89319-434-7.

Das Standardwerk zum Verständnis von LaTeX auf deutsch.

- [4] Helmut Kopka. LaTeX - Erweiterungsmöglichkeiten. Addison-Wesley (Deutschland) GmbH, 1991.

- [5] Reinhard Wonneberger: LaTeX-Kompaktführer. Addison-Wesley (Deutschland) GmbH, 1988. ISBN 3-89319-152-6.

[5] gibt einen knappen Überblick über die Funktionen von LaTeX.

- [6] Norber Schwarz: Einführung in TeX. Addison-Wesley (Deutschland) GmbH, 1987.

- [7] Michael F. Cowlishaw: The REXX Language. A Practical Approach to Programming. Prentice-Hall 1985.

Umfassende Einführung und Beschreibung der REXX-Programmiersprache vom Autor selbst.

- [8] Michael F. Cowlishaw: Die REXX Programmiersprache. Carl-Hanser-Verlag 1988. ISBN 3-446-15195-8.

[8] auf deutsch.

- [9] Commodore-Amiga, Inc. Amiga Programmer's Guide to ARexx. Commodore-Amiga, Inc., West Chester, Pennsylvania, 1991.

[9] beschreibt die Implementation der Sprache REXX auf dem Amiga umfassend.
