

# IronWare<sup>®</sup> Security Suite - Servers 7.2

Příručka uživatele

Všechna jména produktů, zmiňovaná v tomto dokumentu, jsou obchodní značky nebo registrované obchodní značky svých vlastníků. Společnost AEC, spol s r.o. nemá žádné vlastnické zájmy na těchto značkách a jménech. Ačkoliv společnost AEC, spol. s r.o. vynaloží veškeré úsilí k zajištění přesnosti informací uvedených v tomto dokumentu, není zodpovědná za jakékoliv chyby nebo opomenutí faktů zde uvedených. Společnost AEC, spol s r.o. si rezervuje právo modifikovat specifikace citované v tomto dokumentu bez předchozího upozornění.

Společnosti, jména a data použitá jako příklady v tomto dokumentu, jsou fiktivní, není-li uvedeno jinak. Žádná část tohoto dokumentu nesmí být reprodukována ani přenášena v jakékoliv formě nebo jakýmikoliv prostředky, elektronickými nebo mechanickými, za jakýmkoliv účelem, bez předchozího výslovného písemného povolení společnosti AEC, spol s r.o.

Copyright © 1997-1999 AEC spol s r.o. Všechna práva vyhrazena. Technická podpora: +420 (0)5 4123 5468 Váš lokální kontakt: support@aec.cz srpen 2000

# • Obsah

- Obach	2
ODSdll     Základní charakteristika	. 3
	. ວ
	. 6
IronWare® Management Server	.8
Instalace IW Management Serveru	.8
Odinstalace IW Management Serveru	12
<ul> <li>Konfigurace IW Management Serveru</li></ul>	13
<ul> <li>Změna TCP portu IW Management Serveru</li></ul>	13
Použití licenčních klíčů	14
IW FTP Server	15
Instalace a odinstalace	15
Administrační konzola FTP serveru	18
K čemu je určena	18
<ul> <li>Ponis menu Administrační konzoly</li> </ul>	19
	10
<ul> <li>Nastavaní</li> </ul>	20
	20 24
Zdlužka Filavili	<u> イ</u> コ
Zdlužka Služky a Suubuly	23
Zdiužka Firowali	24
	20
	21
Napoveda	28
Nastaveni serveru (leve okno)	30
Virtuální servery	30
Nastavení virtuálních FTP serverů	31
Hlavní nastavení	32
Sekce FTP server	33
Sekce Hlášení při vstupu do složky	33
Sekce Přihlašování	34
Sekce Vyrovnávací paměť pro FTP pakety	34
Ovládací panel	34
Systémové informace serveru	35
Zabezpečení	35
Hlášení	35
Nastavení uživatelů	36
Nastavení uživatele	36
Sekce Nastavení složek uživatele	40
Nastavení IP adresv účtu uživatele	40
Nastavení virtuální složky účtu uživatele	41

Nastavení IP adres uživatele	
Provoz serveru jako NT služba nebo NT aplikace	
Logování	43
Použití šifrovaného tunelu a autentizace	45
Použití šifrovaného tunelu pro administraci	
IronWare <sup>®</sup> Certificate Server	47
Instalace IW Certificate Serveru	47
Odinstalace IW Certificate Serveru	
Administrační konzola Certifikačního serveru	
IronWare <sup>®</sup> LDAP Server	51
Instalace IW LDAP Server	51
Konfigurace IW LDAP Serveru	51
Replikace databáze LDAP Serveru	53
Technická podpora	

# • Základní charakteristika

**IronWare<sup>®</sup> Management Server** je databázový server, který zpřístupňuje databázi PKI po síti, k níž se připojuje pomocí bezpečného ODBC ovladače. Je naprogramován tak, aby byl maximálně stabilní a co nejlépe odolával případným útokům ze sítě. Zpřístupňuje také obsah IW Audit Logu na serveru.

Dále IW Management Server kontroluje všechny prováděné akce a oprávnění uživatelů k těmto činnostem. Kontroluje také licenční klíč, který obsahuje informaci o počtu instalací, a pomocí údajů které z tohoto klíče získá kontroluje maximální počet přihlášených uživatelů a uživatelů v databázi. Licenční klíč pro registraci všech uživatelů v síti také administrátor importuje pouze jedenkrát a to do serverového PKI a Server zabezpečuje jeho distribuci po sítí při přihlášení uživatele.

**IronWare<sup>®</sup> FTP Server** je klasický FTP server rozšířený o zabezpečovací funkce včetně šifrování přenášených dat, vybudování bezpečného tunelu a jednoznačné autentizace klienta pomocí soukromého/veřejného klíče. Ve spojení s IW FTP Clientem je schopen vytvořit virtuální privátní síť (VPN).

Umožňuje správu uživatelských účtů, důkladné a individuální nastavování přístupových práv pro jednotlivé uživatele, zpětnou kontrolu přes DNS LookUp, povolení přístupu podle IP adres (ze kterých internetových adres se uživatelé mohou a ze kterých naopak nemohou připojit), šifrovanou autentizaci založenou na dvojici certifikát (obsahuje mimo jiné veřejný klíč) a soukromý klíč, šifrovaný tunel s FTP klientem IW FTP Client, protokolování vlastního chodu a mnoho dalších užitečných funkcí.

IW FTP Server je jednou ze součástí balíku IronWare<sup>®</sup> Security Suite. Je vhodným doplňkem subsystému IW FTP Client.

Pokud se k IW FTP Serveru připojuje IW FTP Client, mohou před začátkem přenosu provést oboustrannou autentizaci (tj. ověřit, zda se jedná skutečně o odpovídající server a klient, nikoliv o narušitele) a teprve potom navázat spojení tzv. bezpečným kanálem. V oblasti kryptografie je tato technologie považována za špičkovou.

- program je určen pro systémy Windows 95/98 a Windows NT
- podporuje všechny běžné FTP příkazy a všechny obvyklé funkce FTP serverů
- umožňuje tvorbu virtuálních FTP serverů
- na systému Windows NT umožňuje spouštění v režimu NT služby (services)
- obsahuje modul pro vzdálenou správu serveru z libovolné stanice
- monitorování činnosti uživatelů (ovládací panel a podrobné log soubory)
- monitorování zatížení a činnosti serveru pomocí Windows NT Performance Monitor
- server podporuje automatické navázání přerušeného přenosu
- server podporuje klasické i pasivní sockety
- bezpečná autentizace uživatele na základě veřejného a soukromého klíče
- možnost autentizace uživatele pomocí Windows NT účtů
- možnost kombinace vlastních přístupových práv s Windows NT NTFS právy
- kontrola uživatele pomocí DNS LookUp
- kontrola uživatele pomocí IP adresy
- možnost vytváření virtuálních složek jednotlivě pro každého uživatele IW FTP Serveru
- individuální nastavování přístupových práv pro všechny uživatele
- při spojení s IW FTP Client umožňuje vytvořit šifrovaný tunel

**IronWare** Certificate Server slouží jako server pro vytvoření Certifikační autority. Slouží ke správě, generování, odvolávání i dalším operacím s certifikáty veřejných klíčů. Jde o velmi důležitou součást PKI, která umožňuje především velkým společnostem vytvořit skutečně propracovanou a bezpečnou klíčovou infrastrukturu s centrálním managementem. Nemusí však být vždy instalován, pokud si to uživatel nepřeje. Je navržen tak, aby byl schopen pracovat samostatně a podporovat práci s certifikáty veřejných klíčů libovolných aplikací, které dodržují mezinárodně uznávané standardy pro práci s certifikáty. Sám o sobě nemá Certifikační server uživatelské rozhraní, a ovládání se provádí prostřednictvím Administrační konzoly.

**IronWare® LDAP Server** slouží pro přístup k certifikátům vydaných IW Certificate Serverem (certifikační autoritou) pomocí standardu LDAP. Nedílnou součástí IW LDAP Serveru je i replikační plánovač, který ve stanovených intervalech aktualizuje LDAP databázi certifikátů. IW LDAP Server zde uchovává záznamy o uživatelích a jejich certifikátech.

# Minimální konfigurace

Jednotlivé produkty vyžadují ke své činnosti minimálně tuto hardwarovou konfiguraci:

## IronWare<sup>®</sup> Management Server

16 MB RAM pro instalaci do Windows 95
32 MB RAM pro instalaci do Windows NT
15 MB diskového prostoru + volný prostor pro databázi uživatelů a klíčů
procesor Pentium a vyšší

#### IronWare<sup>®</sup> FTP Server

16 MB RAM pro instalaci do Windows 95
32 MB RAM pro instalaci do Windows NT
15 MB diskového prostoru + volný prostor pro FTP Root procesor Pentium a vyšší

#### IronWare® Certificate Server

Operační systém Windows NT Workstation nebo NT Server + Service Pack 3 a vyšší

32 MB RAM pro instalaci do Windows NT 15 MB diskového prostoru + volný prostor pro databázi procesor Pentium a vyšší

## IronWare<sup>®</sup> LDAP Server

Operační systém Windows NT Workstation nebo NT Server + Service Pack 3 a vyšší

32 MB RAM 15 MB diskového prostoru + volný prostor pro databázi procesor Pentium a vyšší

# IronWare<sup>®</sup> Management Server

🐓 IW Manageme	nt Server		
<u>Server N</u> ápověda			
Uživatel	Připojen z	Číslo spojení	Počet zpráv
Admin Guest Dudek Vesely	admin.intra (192.168.0.30) novak.intra (192.168.0.35) dudek.intra (192.168.0.33) vesely.intra (192.168.0.5)	1 4 3 2	15 112 5 212

Obr.1. IW Management Server - hlavní okno programu

Jelikož v systému Windows NT je IW Management Server spouštěn jako NT služba, nemá v tomto operačním systému žádné uživatelské rozhraní. O tom, že je IW Management Server korektně spuštěn, se může uživatel přesvědčit v pravé části hlavního panelu, kde je zobrazena jeho ikona. Ponecháním kurzoru myši na této ikoně se zobrazí počet připojených uživatelů.

# • Instalace IW Management Serveru

Instalace i odinstalace se provádí formou standardního instalačního průvodce. Je vhodné před instalací zavřít všechny aplikace, neboť instalace vyžaduje restart systému.

Instalace má několik fází, které proběhnou podle potřeby. Nejdříve instalátor znázorní průběh přípravy k instalaci. Poté se spustí vlastní instalační proces, který v prvních krocích upozorní na zákonnou ochranu produktu a vyžádá si souhlas s licenčními podmínkami. Dále je třeba zadat jméno a název firmy uživatele.

Zprávy pro uživatele			×
	Prosím, vlo	ožte své jméno a název Vaší firmy.	
	Jméno: ₽odnik:	Vladimír Novák AEC, spol. s r.o.	
		< <u>∠</u> pět <u>Další &gt;</u> Storno	_

Obr. 2. Instalace IW Management Server – zadání informací o uživateli

Poté se instalátor dotáže na cílovou složku. V tomto dotazu je nastavena implicitní cesta, kam se má IW Management Server nainstalovat. V případě, že přednastavená cesta z nějakého důvodu nevyhovuje, je možné zadat jinou pomocí tlačítka "*Procházet*".

Zvolte cílové umístění	×
	Instalátor bude instalovat IronWare® Management Server do cílového adresáře.
	Klikněte na 'Další' k instalaci do tohoto adresáře.
	Klikněte na 'Procházet' chcete-li vybrat jiný adresář, do kterého se bude program instalovat.
	– Cílový adresář
	C:\\IronWare Management Server Procházet
	< <u>Z</u> pět <u>Další</u> > Storno

Obr.3. Instalace IW Management Server - zadání cesty pro instalaci

Průvodce instalací provede sběr náhodných čísel. Dále je nutné zadat připojovací port (implicitně 4359). Na tento port se budou připojovat všechny klientské aplikace. Zobrazí se unikátní identifikace (Security ID) instalovaného IW Management Serveru vytvořená z těchto nasbíraných náhodných čísel.

Konfigurace serveru		? ×
	Konfigurace IW M TCP <u>P</u> ort: Security ID: Prosím zapište si Sr Budete požádáni o instalace klienta.	Management Serveru 4359 R2/ip40y ecurity ID. potvrzení Security ID během
	< <u>Z</u> pět	Další > Storno

Obr. 4. Instalace IW Management Server - vyplnění čísla portu a zobrazení Security ID

Následuje dotaz na název položky, která po instalaci přibude v nabídce *Start/Programy*.

Po potvrzení, že všechna předchozí nastavení jsou správná, se spustí proces kopírování souborů. Instalátor znázorňuje jeho průběh a část podsystému, která je právě instalována.

Po dokončení kopírování se spustí instalační průvodce, ve kterém bude možné provést nastavení IW Management Serveru. Je třeba vytvořit administrátora PKI a volitelně tři privilegované uživatele zaškrtnutím volby *Umožnit systém obnovy hesel*. Zadání uživatelských jmen a hesel privilegovaných uživatelů se provede v okně vyvolaném příslušným tlačítkem *"Změnit"*.



Obr. 5. Instalace IW Management Serveru - zadání privilegovaných uživatelů

	_ KeyManager Administrator
	Jméno uživatele: Administrator
11?0,	Heslo:
? <i>0//</i>	Napište heslo znovu: xxxxxxxxxxxx
10,200	Držte heslo v tajnosti, prosím!

Obr. 6. Instalace IW Management Server - vytvoření administrátora lokálního PKI

Průvodce instalací na závěr oznámí úspěšné dokončení instalace a po restartu systému je IW Management Server připraven k použití. Bude se spouštět automaticky při startu Windows.

Vzhledem k možnostem systému obnovy hesel z bezpečnostních důvodů doporučujeme privilegovaným uživatelům, aby svá hesla zadali ihned při instalaci IW Management Serveru.

## • Odinstalace IW Management Serveru

Spustí se část instalačního průvodce zajišťující odinstalaci. Vyžádá si potvrzení provedení odinstalace. Před odinstalací je nutné činnost IW Management Serveru ukončit, jinak není možné odinstalaci provést. Průvodce tuto skutečnost oznámí.

Varová	ní ! Nalezena aktivní část produktu.	×
⚠	Pro správnou funkci odinstalace je nezbytné uzavřít níže vypsané aplikace. Poté co to uděláte, spusťte odinstalaci znovu.	OK
IronW	are® Management Server	_

Obr. 7. Odinstalace IW Management Server - upozornění na běžící IW Management Server při odinstalaci

Je–li instalován produkt IW Security Suite Client a IW Management Server na stejném počítači, je nutné nejdříve odinstalovat Client a teprve potom IW Management Server. Průvodce odinstalací tuto skutečnost rozpozná a upozorní uživatele.

ronWare« vypsanýci pokračova	I Management Server je nezbytný pro správnou funkci níže produktů instalovaných na vášem počítači. Jestliže zvolíte it, nemusí tyto produkty nadále správně pracovat.
Jestliže ch odinstalov	cete odinstalovat IronWare® Management Server, doporučujeme at nejprve všechny závislé produkty a teprve pak pokračovat.
Závislé pr	idukty :
Iron	√are® Security Suite - Client
Přejete si	přesto pokračovat v odinstalaci IronWare® Management Server ší odinstalace závislých produktů?

Obr. 8. Odinstalace IW Management Server - varování před odinstalací serveru na počítači, kde je současně nainstalován klient

Poté je zahájeno odstraňování souborů. Protože některé z nich mohou být sdílené i pro jiné aplikace, bude pro jejich smazání vyžádáno zvláštní potvrzení.

Při volbě "Ano všem" se instalátor ještě jednou ujistí, že volba byla provedena úmyslně, neboť smazání některých souborů by mohlo způsobit problémy jiným aplikacím.

Po odstranění všech příslušných komponent informuje o ukončení odinstalace (lze si nechat zobrazit i detailní seznam všeho, co bylo odstraněno) a vyžádá si restart Windows.

#### Konfigurace IW Management Serveru

#### • Změna TCP portu IW Management Serveru

Vzhledem ke skutečnosti, že IronWare<sup>®</sup> Management Server nemá v protokolu TCP/IP vyhrazeno standardní číslo TCP portu, je implicitně zvoleno číslo portu 4359 ze skupiny čísel určených k použití pro software bez čísla portu definovaného normou. Může však nastat případ, kdy některý produkt jiné firmy bude požadovat pro svůj software právě toto číslo portu.

Aby se zabránilo případným problémům, umožňuje Management Server výběr jiného čísla TCP portu.



Obr. 9. IW Management Server - změna čísla TCP portu

Číslo portu je možné nastavit z intervalu 1024 – 32767. V případě výběru nepovoleného čísla portu bude uživatel informován, že jím zadané číslo nelze použít.

#### Použití licenčních klíčů

Registrace proběhne importem licenčního klíče. Registrační soubor však může být ručně zkopírován do podsložky ...\Server\ ve složce, kam byl IW Management Server nainstalován.

Pokud uživatel provede registraci IW Management Server, není nutné zaregistrovávat jednotlivé klienty, jelikož je implementován mechanismus distribuce licenčního klíče. Po instalaci IW Security Suite Client a prvním přihlášení k IW Management Serveru proběhne registrace klienta automaticky.

Komunikace mezi IW Management Serverem a klientem probíhá šifrovaně a je digitálně podepsána. Klient a IW Managenet Server jsou při spojení vzájemně autentizování podle normy X509.v3

# **IW FTP Server**

# • Instalace a odinstalace

Instalace i odinstalace se provádí formou standardního instalačního wizardu. Je vhodné před instalací zavřít všechny aplikace, neboť instalace vyžaduje ve většině případů restart systému.

Nejprve instalátor znázorní průběh přípravy k instalaci. Poté se spustí vlastní instalační proces, který v prvních krocích upozorní na zákonnou ochranu produktu a vyžádá si souhlas s licenčními podmínkami. Dále je třeba zadat jméno a firmu uživatele:

Zprávy pro uživatele		×
	Prosím, vlo	vžte své jméno a název Vaší firmy.
	<u>J</u> méno:	Vladimír Novák
	<u>P</u> odnik:	AEC, spol. s r.o.
<b>20</b>		
		< Zpět Delší > Storno

Obr. 10. IW FTP Server - instalace - informace o uživateli

Poté se instalátor dotáže na cílovou složku. V tomto dotazu je nastavena implicitní cestu, kam se má IW FTP Server nainstalovat. V případě, že přednastavená cesta z nějakého důvodu nevyhovuje, je možné zadat jinou, a to buď přímo nebo pomocí tlačítka *Procházet*.



Obr. 11. IW FTP Server - výběr instalační složky

Následuje dotaz na název položky, která po instalaci přibude v nabídce *Start/Programy,* a dotaz na cestu ke kořeni FTP Serveru (složka, která se uživatelům přihlášeným z IW FTP Client zobrazí jako kořenová).

Po potvrzení, že všechna předchozí nastavení jsou správná, se spustí proces kopírování souborů. Instalátor znázorňuje jeho průběh.

V následujícím kroku je nutné zadat heslo administrátora FTP Serveru. Jeho uživatelské jméno není možné měnit!

	FTP server administra	ator
70	Decement:	Administrator
5701°	Betupe password	*****
	Keep the password	secret, please!
	4 Poole	Nout Canad

Obr. 12. IW FTP Server - nastavení hesla administrátora IW FTP Serveru

Tím je vlastní instalace ukončena, je však nutné vygenerovat soukromý klíč a certifikát pro administrátora PKI. Přednastavené jméno klíče je FTPServerKey a jméno certikátu doporučujeme FTPServerCert. Certifikát může být Self-signed nebo může být vygenerována žádost pro certifikační autoritu a poslána k certifikaci do Certifikační Autority. Certifikát obdržený od Certifikační Autority pak administrátor PKI importuje do PKI.

Následuje vygenerování soukromého klíče a certifikátu pro Administrační konzolu FTP Serveru. Přednastavené jméno klíče je RemoteAdminKey a jméno certfikátu doporučujeme RemoteAdminCert. Certifikát může být Self-signed nebo může být vygenerována žádost pro certifikační autoritu a poslána k certifikaci do Certifikační Autority. Certifikát obdržený od Certifikační Autority pak administrátor PKI importuje do PKI.

Po restartu Windows je IW FTP Server připraven k použití.

Před instalací subsystému IW FTP Server zkontrolujte, že máte nainstalovaný TCP/IP protokol a nakonfigurovaný FTP protokol.

Jestliže chcete program IW FTP Server spouštět jako systémovou službu NT, je nutno v *Ovládacích panelech - Služby* nastavit položku IW FTP Server *Service Při startu* na *Automaticky*.

Program můžete odinstalovat pomocí volby *Přidat nebo ubrat programy* v *Ovládacích panelech* nebo opětovným spuštěním instalačního průvodce a vybráním si volby *Odinstalovat program*. Pokud stále ještě existuje složka, kde byl program instalován, vymažte ji.

IW FTP Servei

Volitelně můžete smazat FTP Root, pokud jej již nebudete nadále potřebovat.

# • Administrační konzola FTP serveru

## • K čemu je určena

Administrační konzola je určena k lokální nebo vzdálené správě FTP Serveru. V rámci každého produktu (zde IW FTP Serveru) lze spravovat libovolné množství jeho instalovaných kopií.

Administrační konzola používá ke spojení s administrovanou aplikací speciální protokol založený na TCP/IP. Jako výchozí je používán port 721, který však lze změnit (viz pravé tlačítko na Aplikaci - Vlastnosti, položka Port). Pokud chcete změnit číslo portu pro administraci, nesmíte zapomenout toto číslo portu změnit také na spravované aplikaci.

Pro zvýšení bezpečnosti administrace je možno zapnout používání šifrovaného tunelu mezi Administrační konzolou a spravovanou aplikací. Zvolte aplikace, ke které se chcete připojit. V panelu nástrojů administrační konzoly klikněte na tlačítko *Připojit* nebo použijte pravé tlačítko na dané aplikaci a zvolte položku *Připojit* nebo použijte dvojklik na dané aplikaci.

Poté vyčkejte na připojení Administrační konzoly k dané aplikaci. Po připojení k aplikaci se "rozbalí" strom s jednotlivými položkami správy aplikace.

Průběh připojování a příkazy pro vlastní správu lze monitorovat v protokolovacím okně.

Zvolte aplikace, od které se chcete odpojit. V panelu nástrojů administrační konzoly klikněte na tlačítko *Odpojit* nebo použijte pravé tlačítko na dané aplikaci a zvolte položku *Odpojit*.

Poté vyčkejte na odpojení Administrační konzoly od dané aplikaci. Po odpojení od aplikaci "zmizí" strom s jednotlivými položkami správy aplikace. Průběh odpojování lze monitorovat v protokolovacím okně.

🍫 IW Administrační konzola		
Hlavní <u>N</u> astavení Ná <u>p</u> ověda		
🗸 💿 🔕 💹 🕺 🙄 🖆 🧞		
B - IW FTP Server B - IW FTP Server 1 - (localhost)	Konfigurace	
Dprávněný uživatel: Evaluation User, None Licenční číslo programu: 00000011 Inicializace Plugh modulů Detekované moduly: PKI WINSOLK.DLL: Microsoft Windows Sockets Versii Status: Running on Windows 95.	on 1.1.	4
Připraven	Rozpojeno 00:00:00 Připrav	/en 08:29:38 //

Obr. 13. IW FTP Server - Administrační konzola

## Popis menu Administrační konzoly

#### Hlavní

Nabídka *Hlavní* nabízí uživateli programu IW FTP zobrazit log protokol, odskoky na asociované programy a vlastní ukončení programu.

Zobrazit protokol o činnosti - příkaz provede otevření log souboru ve zvláštním okně. Jedná se o textový soubor (jméno a prohlížeč log souboru lze změnit), ve kterém jsou zaznamenány všechny důležité události v systému, především informace o úspěšném přihlášení se, spojení s FTP serverem, o přenosu dat apod. Každá položka v tomto souboru je opatřena časovým razítkem. Povolení zapisování do *log souboru* najdete v menu Nastavení - Možnosti - záložka Log. Umístění log souboru lze nastavit v menu Nastavení - Možnosti - záložka Složky a soubory.

Zobrazit protokol o zabezpečení - příkaz provede otevření log souboru ve zvláštním okně. Jedná se o textový soubor (jméno a prohlížeč log souboru lze změnit), ve kterém jsou zaznamenány všechny důležité události týkající se zabezpečení systému. Každá položka v tomto souboru je opatřena časovým razítkem. Povolení zapisování do *log souboru* najdete v menu *Nastavení - Možnosti - z*áložka *Zabezpečení*. Umístění log souboru lze nastavit v menu *Nastavení - Možnosti - z*áložka *Složky a soubory*.

WWW Browser - příkaz spustí asociovaný program WWW prohlížeče (např. *Microsoft Internet Explorer*), který máte nastavený v menu Nastavení - Možnosti - záložka Složky a Soubory.

Konec - kliknutím ukončíte program IW FTP.

#### • Nastavení

Nabídka Nastavení vám umožní snadno a přesně nakonfigurovat celý systém programu IW FTP.

Panely nástrojů - definování vzhledu panelu nástrojů na základě přání a potřeb uživatele.

astavení		
Panely nástrojů Panely: ♥ Menu bar ♥ Admin ♥ Application	✓ Zobrazovat popis ✓ Vzhled "⊆ool" ✓ Vel <u>k</u> é tlačítka	<u>N</u> ový <u>V</u> ýchozí
Název panelu:		
Menu bar	Storno P <u>o</u> užít	Nápověda

Obr. 14. IW Administrační konzola – nastavení panelů nástrojů

n <b>stavení</b> Panelu nástroiů	Příkazy )			-
Kategorie: Application RAdmin Menu	Tlačítka-	69 6	( ) ■ 11	<b>* *</b>
Vyberte kategor tlačítko přesuňt Popis	i, potom klepnět e do vybraného p	e na tlačítko a vanelu nástroji	uvidíte jeho po à.	opis. Toto
	OK	Storno	P <u>o</u> užít	Nápověda

Obr. 15. IW Administrační konzola – změna tlačítek v panelech nástrojů

*Příkazy* - definování vzhledu jednotlivých příkazů z panelů nástrojů na základě přání a potřeb uživatele.

Můžete zde vybrat kategorii tlačítek (danou kategorii panelu nástrojů liší se nainstalovanými zásuvnými moduly) a následně některé z tlačítek pomocí myši přidat (přetáhnout) do Vámi nadefinované tlačítkové lišty. Samozřejmě, že opačný postup (odejmutí požadovaného tlačítka z lišty) je také možný. Po klepnutí myši na některé tlačítko v tomto okně se Vám zobrazí jeho popis v sekci *Popis*.

#### Záložka Hlavní

Záložka Hlavní nabízí základní konfigurace Administrační konzoly.

Hlavní Složky a soubory TCP/IP protokol	Firewall	Log	T	PKI Zabezpečení
Zobrazovat Hlavní okno ✓ Postupnou <u>v</u> ýplň ✓ Stavový řádek ✓ Protokolovací okno ✓ Ikony v menu	Hlavní	Složky a soub	ory	TCP/IP protokol
	Zobrazovat V Postupnou <u>vá</u> V Stavový řáde V Protokolovac V Ikonu v menu	iplň k í okno	- Hlavní © Ulc © Zo	okno ožit při ukončení brazit s def. parametry
	iv Itony v mene			

Obr. 16. IW Administrační konzola – záložka Hlavní v Nastavení

*Postupná výplň* - je-li zatrhnuto, záhlaví okna bude vyplněno barevným přechodem z černé do modré.

Stavový řádek - po zatrhnutí bude ve spodní části okna Administrační konzoly zobrazen vodorovný pruh - stavový řádek. Jsou v něm uvedeny informace o aktuálním stavu a aktuální čas. Je-li políčko nezatrhnuto, stavový řádek se nebude zobrazovat vůbec.

*Protokolovací okno* - je-li zatrhnuto, značí zobrazení okna Log souboru ve spodní části Administrační konzoly.

Ikony v menu - v menu Administrační konzoly zobrazují malé ikony.

Sekce *Hlavní okno* umožňuje pomocí dvojice přepínacích tlačítek zvolit nastavení velikosti a umístění hlavního okna Administrační konzoly.

Uložit při ukončení - jestliže je tato volba zatrhnuta, znamená to uložení velikosti a umístění okna na obrazovce při správném ukončení Administrační konzoly. Při příštím otevření Administrační konzoly se jeho hlavní okno otevře v takové velikosti a na tom místě, kde ho uživatel před ukončením programu zanechal.

Zobrazit s def. parametry - zatrhnutá položka znamená to, že okno se vždy zobrazí v předdefinované velikosti a místě dle aktuálního rozlišení, nezávisle na tom, v jakém stavu uživatel před tím aplikaci ukončil. Tato varianta se nastaví automaticky vždy při přenastavení rozlišení vlastností monitoru v systému počítače.

#### Záložka Složky a soubory

V záložce *Složky a soubory* nastavujeme úplnou cestu ke složkám (adresářům), nebo k jednotlivým souborům a doplňkovým aplikacím, které je možné spouštět přímo z okna programu IW FTP. K jednoduššímu zadání cesty k souboru využijte tlačítko "…" na konci každého vstupního pole.

Nastavení	×
Firewall Log PKI Zabezpeče Hlavní Složky a soubory TCP/IP prot	ení okol
*	
Log prohlížeč	
Viewer.dll	
Protokol o spojení	
C:\PROGRAM FILES\IRONWARE FTP SERVER\REMO	
Protokol o zabezpečení	
VAVA/ Browser	
C:\Progra~1\Intern~1\iexplore.exe	
FTP Mailer	
C:\Progra~1\Intern~1\iexplore.exe	
OK Storno Ná	pověda

Obr. 17. IW Administrační konzola – záložka Složky a soubory v Nastavení

Popis jednotlivých položek:

Log prohlížeč - uživatel definuje aplikaci, ve které se zobrazují jednotlivé log soubory. Standardně je nastaven zabudovaný prohlížeč, který je součástí programu IW FTP.

Protokol o spojení - uživatel definuje soubor, do kterého se zapisuje detailní protokol o spojení, ukončení spojení, o přihlášení na vyrovnávací FTP server, o přenosu souborů, o spuštění, přerušení a ukončení událostí, atd.

*Protokol o zabezpečení* - uživatel definuje soubor, do kterého se zapisuje detailní protokol o zabezpečení, např. zřízení šifrovaného tunelu.

WWW Browser definuje cestu k jakémukoli WWW prohlížeči, který máte nainstalován, a který je potom možné spouštět přímo z okna aplikace FTP Client. Zadáním této cesty se stane funkční ikona v panelu nástrojů znázorňující WWW Browser. (např. *Microsoft Internet Explorer*)

#### Záložka TCP/IP protokol

Záložka TCP/IP protokol umožňuje předdefinovat obecné vlastnosti FTP protokolu.

statem				
Firewall Hlavní	) Slo	Log Í žky a soubory	PKI Za TCF	bezpečení VIP protokol
¥				
<u>E</u> mailová adre	sa	email@domain.c	:om	
<u>A</u> nonymní kor	nto	anonymous		
Default TCP p	ort	721		
<u>D</u> ata socket ti	meout	65 <u>C</u> ont	rol socket tim	eout 65
Typ přenosu C ASCII C Binární	ı——	Velikost Pro příj	bloku em 409	6

Obr. 18. Záložka s nastavením TCP/IP protokolu

*Emailová adresa* - do této položky uživatel zapíše svou e-mail adresu, která bude použita jako heslo v případě použití anonymního přístupu k FTP serveru, vzdálenému počítači.

Anonymní konto - položka pro uživatelské jméno v případě anonymního přístupu k FTP serveru (implicitně anonymous).

Default TCP port - číslo FTP portu, na kterém pracuje FTP server (implicitně **21**).

Data Socket Timeout - jde o čas v sekundách potřebný k úspěšnému provedení datových FTP příkazů. Po uplynutí této doby je datový FTP příkaz považován za neúspěšný a program stornuje probíhající krok FTP klienta.

Control Socket Timeout - jde o čas v sekundách potřebný k úspěšnému provedení kontrolních FTP příkazů. Po uplynutí této doby je kontrolních FTP příkaz považován za neúspěšný a program stornuje probíhající krok FTP klienta.

V sekci *Typ přenosu* uživatel definuje pomocí přepínacího tlačítka, jaký typ přenosu souborů zvolit:

- ASCII - lze použít pouze pro textové soubory

 binární - pro všechny soubory kromě textových souborů uložených pod operačním systémem UNIX

- automatický - program rozhodne podle přípony souboru.

V sekci Velikost bloku stanoví uživatel velikost bloku v bytech pro příjem a poslání souborů – při spojení pomocí sítě LAN je možno tuto velikost zvětšit, a tím zrychlit přenos souborů. Doporučená velikost by však neměla přesáhnout 16384 bytů.

Při přenosu dat použít "passive mode" - zatrhnutím této volby bude pro všechny datové přenosy použit pasivní mód spojení. V tomto módu vyšle klient serveru příkaz PASV (RFC967) a provede přímé připojení k serveru na jím zaslaný port. Oproti tomu v případě standardního navazování spojení čeká klient na listen portu na spojení, které zahájí server. Passive mod se používá zejména pro připojení přes firewally, které neumožňují zpětné spojení od serveru ke klientovi, nebo pro rychlejší spojení s FTP servery. IW FTP má implementovánu automatickou detekci serverů, které pasivní mód nepodporují a při spojení s takovým serverem a při zatrhnuté volbě *Passive* mode dojde k automatickému dočasnému vypnutí pasivního módu.

#### Záložka Firewall

Záložka *Firewall* slouží k připojení IW FTP klienta k Internetu přes Proxy Server nebo Firewall a nastavení jeho příslušných parametrů.

Firewall L	a soubory og	PKI Za	P/IP protokol abezpečení
Přihlášení	wall		
Adresa firewallu	<u>H</u> eslo		
Typ Firewallu	Port 2	21	
<ul> <li>USER po přihlášení</li> <li>USER bez přihlášení</li> <li>Proxv OPEN</li> </ul>	ſ		
through an and			

Obr. 19. IW Administrační konzola – záložka Firewall v Nastavení

*Používat Firewall* - uživatel zatrhne v případě pokud chce přistupovat k Internetu přes Proxy Server nebo Firewall.

V poli *Přihlášení* stanoví uživatel v kolonce Adresa firewallu jméno stanice, na které běží Proxy server. K dispozici je také kolonka pro definování přihlašovacího jména uživatele a uživatelského hesla.

Do položky *Port* je třeba zadat číslo portu, na kterém pracuje příslušný Proxy server (implicitně **21**).

V sekci *Typ Firewallu* nalezne uživatel čtyři přepínací tlačítka s jednotlivými předvolenými typy Proxy serverů a metod, které používají pro připojení na Internet :

SITE adresa - Proxy server žádá uživatelské jméno a heslo. Nejdříve se uživatel přihlásí na Proxy server a pak teprve je spojení navázáno se vzdáleným počítačem s použitím SITE adresy.

USER po přihlášení - Proxy server žádá jméno uživatele a jeho heslo. Uživatel je přihlášen na Proxy server a spojení se vzdáleným počítačem je navázáno s použitím příkazu USER

UserNameOnRemote@RemoteHost.

USER bez přihlášení - Jméno uživatele a jeho heslo se ignorují. USER UsernameOnRemote@RemoteAddress se posílá na Proxy server po úvodním spojení.

*Proxy OPEN* - žádosti Proxy serveru o uživatelské jméno a heslo jsou ignorovány. OPEN remote\_host se posílá Proxy serveru po úvodním spojení.

Příklad:

Například pro proxy server Wingate nebo WinProxy nastavte:

Používat Firewall - zatrhnuto.

Adresa firewallu - vepište IP stanice, na které je spuštěn Wingate.

V sekci Typ Firewallu si vyberte položku USER.

Záložka Log

Okno nastavení vlastností Log souboru zobrazí všechny možnosti vzhledu Log souboru.

Nastavení				×		
Hlavní Firewall	Složky a sou Log	bory	TCP/IP pro PKI Zabezpeč	itokol		
Po Ma Ma	<ul> <li>Povolit zápis do Log souboru</li> <li>Mazat Log okno před novým spojením</li> <li>Automaticky zkracovat velikost Log souboru</li> </ul>					
Max. velikost: 3	000000	Zkrátit na:	2500000	bajtů		
Zobr. paměť: 50		řádků				
Typ zápisu	Typ zápisu Barvy					
C Zjednoduše	ný	Písmo				
Podrobný		Podklad				
O Debug		Odezvy	•			
Pismo	Pismo					
Umístění: 0	Umístění: C:\PROGRAM FILES\IRONWARE FTP					
Velikost: 1	Velikost: 1800 bajtů					
	OK	S	itorno Na	ápověda		

Zatrhnutím položky *Povolit zápis do Log souboru* se povoluje nebo zakazuje ukládání informací o průběhu jednotlivých událostí do log souboru. Název a cestu k tomuto log souboru definujeme v záložce Složky a soubory.

Pokud je zatrhnuta *Mazat Log okno před novým spojením* pak dojde před spuštěním jakékoliv události vymazáno Log okno.

Jestliže zvolíte *Automaticky zkracovat velikost Log souboru* pak lze definovat velikost (v bytech) Log souboru.

*Max. velikost* určuje největší možnou velikost Log souboru. V případě, že je velikost překročena, je soubor automaticky redukován na velikost souboru, která je definována v kolonce *Zkrátit na.* 

V sekci *Typ zápisu* je k dispozici volba formy zápisu Log souboru z hlediska podrobnosti zápisu, k dispozici *Zjednodušený, Podrobný* a *Debug*. Jako výchozí hodnota je přednastavena *Podrobný*, který plně vyhovuje standardnímu výpisu funkcí programu IW FTP a vystačuje svým výpisem administrátorům programu IW FTP.

Nevyhovují-li vám barvy okna Log souboru, máte možnost nadefinovat svůj vlastní barevný vzhled okna Log souboru v sekci *Barvy* u položek jako je písmo, podklad a čas zápisu události.

Písmo - možnost změny fontu písma v Log okně.

Ve spodní části okna vlastností Log souboru jsou k dispozici informace o umístění a velikosti Log souboru.

#### • Nápověda

Nabídka Nápověda slouží k vyvolání kontextové nápovědy (popis a vysvětlení pojmů k Vámi vybranému místu programu) a k získání informací o programu IW FTP.

Obsah - příkaz, který Vám zobrazí Nápovědu na své úvodní stránce.

Jak používat nápovědu- po stisknutí této nabídky se zobrazí okno sloužící k seznámení se s používáním Nápovědy.

*Tipy pro práci s programem* - po stisknutí této nabídky se zobrazí okno, kde je zobrazen tip dne, který informuje uživatele o možnostech systému IW FTP. Další tip zobrazíte kliknutím na tlačítko "*Další tip*".

Aktuální informace z WWW - podmenu obsahující nabídku On-line podpora a WWW Server AEC. Dovíte se aktuální informace o současných produktech firmy AEC spol. s r.o.. Podívejte se na naše WWW stránky a věříme, že na nich najdete informace a data právě pro vás. Technická podpora - EMail - kliknutím spustíte svého předvoleného poštovního klienta. Automaticky vepsaná e-mail adresa Vám umožní se okamžitě dotázat na vše, co se týká programu IW FTP. Než nám napíšete, prostudujte prosím velmi pečlivě tuto nápovědu.

*O aplikaci* - po kliknutí se otevře okno, které Vás bude informovat kromě informací o systému také o verzi programu IW FTP, o autorech, o identifikačním čísle, o Vás jako o oprávněném uživateli produktu IW FTP, o nainstalovaných zásuvných modulech (poklepáním na tlačítko *Plug-in* máte možnost zjistit verze zásuvných modulů),

Informace o aplikad	i	×	
	dministrační konzola utor: Ing. Martin Dol	a v. 7.01.418 hnal. Petr Kalup	
	opyright © 1998 AE	C s.r.o.	
	dentifikační číslo : O	00000011	
C C	Oprávněný uživatel: Evaluation User		
4	lone		
	Klíč platí 60 dnů. Zb	ývá 60	
Microsoft Windows 95	4.0.1111		
Systémová paměť:	65008 KB	Elug-in	
Systémové zdroje:	80%	OK	

Obr. 21. IW Administrační konzola - informace o aplikaci

Plug-In modul	Verze
➢AEC PKI Security Plug-In	7.01.418
AEC PKI Authentication & Tunneling Plug-In	7.01.418
IW FTP Server - Remote Plug-In	1.10.110

Obr. 22. IW Administrační konzola - informace o instalovaných zásuvných modulech



Je nutné znát identifikační číslo programu IW FTP a jednotlivé verze zásuvných modulů (plug-in) při kontaktování

firmy AEC spol. s r.o. se servisními požadavky ohledně tohoto programu.

## Nastavení serveru (levé okno)

#### • Virtuální servery

Virtuální servery jsou u IW FTP Serveru dvojího druhu. Každá instalace obsahuje jeden administrační server pro vzdálenou správu pomocí Administrační konzoly a libovolný počet virtuálních FTP serverů (toto množství je limitováno pouze hardwarovými nároky). Administrační server může být jen jeden a nemůže být odstraněn.

Každý virtuální FTP server je vždy jednoznačně určen dvojicí - *IP adresa* a *TCP Port*. Pokud zadáte IP adresu jako 0.0.0.0 znamená to, že pro daný virtuální FTP server budou použity všechny dostupné IP adresy na daném počítači (například pokud má počítač 3 síťové karty, bude daný FTP server přístupný přes všechny 3 IP adresy)

Nelze kombinovat IP 0.0.0.0 pro jeden virtuální FTP server s dalšími IP adresami pro další virtuální FTP servery! Pokud požadujete spustit více virtuálních FTP serverů musí každý obsahovat konkrétní IP adresu, případně mohou mít tyto servery i stejnou IP adresu, musí se však lišit číslem portu.

K virtuálním serverům se vážou následující příkazy dostupné, jak z panelu nástrojů, tak na po kliknutí pravým tlačítkem myši na příslušných virtuálních serverech:

*Přidat virtuální server* - vybráním této položky umožníte přidat další virtuální FTP server. Podrobný popis nastavení nového nebo již používaného virtuálního FTP serveru naleznete zde.

*Vymazat virtuální server* - pokud kliknete, dojde k vymazání vybraného virtuálního FTP serveru

Start - kliknutím spustíte vybraný virtuální FTP server.

Stop - kliknutím zastavíte vybraný virtuální FTP server.

Pauza - kliknutím pozastavíte přihlašování nových uživatelů na vybraný virtuální FTP server. Již přihlášení uživatelé zůstanou přihlášeni i nadále.

**\*** 

#### Nastavení virtuálních FTP serverů

*FTP Root* - cesta ke složce, která slouží jako výchozí FTP root pro daný virtuální FTP server.

*IP Adresa* - obsahuje konkrétní IP adresu síťového rozhraní, případně univerzální IP adresu 0.0.0.0 pro provoz na všech dostupných IP adresách.

*Port* - číslo TCP portu pro daný virtuální FTP server (implicitně 21). Toto číslo portu musí být shodné s číslem TCP portu v nastavení FTP klienta u koncového uživatele.

Popis - libovolný text, popis virtuálního FTP serveru.

Standardní přístupová práva - tyto přístupová práva platí implicitně pro všechny uživatele daného virtuálního FTP serveru. Tyto práva platí pro FTP root a všechny jeho podsložky.

Tyto standardní přístupová práva mají nižší prioritu než přístupová práva definovaná pro konkrétního uživatele a jeho virtuální složky!

Standardní přístupová práva mají ovšem vyšší prioritu než případná přístupová práva definovaná na NTFS partition.

U přístupových práv se nejdříve kontrolují práva jednotlivých uživatelů k jejich virtuálním složkám, poté se kontrolují standardní přístupová práva pro daný virtuální FTP server a nakonec práva na NTFS partition.

Standardní práva pro soubory:

- R: čtení právo otevřít soubor pro čtení
- W: zápis právo otevřít soubor pro zápis
- D: výmaz právo vymazat soubor
- E: spuštění právo spustit soubor

H: zobrazit "hidden" - právo zobrazit soubor s atributem hidden (skrytý)

#### Standardní práva pro složky:

- L: výpis složky právo zobrazit seznam souborů ve složce
- C: vytvoření složky právo vytvořit novou složku
- X: výmaz složky právo vymazat složku

Maximální počet současných připojení - maximální počet uživatelů, kteří mohou být současně připojeni na daný virtuální FTP server

*Maximální počet anonymních připojení* - maximální počet anonymních uživatelů, kteří mohou být současně připojeni na daný virtuální FTP server.

Nezapomeňte, že maximální počet současně připojených uživatelů na všechny virtuální FTP servery lze nastavit v Hlavním nastavení a má větší prioritu než nastavení maximálního počtu současně připojených uživatelů na jednotlivých virtuálních FTP serverech! Dále je také možno nastavit maximální počet současně připojených uživatelů na dané uživatelské konto viz. Nastavení uživatelů.

Povolit anonymní uživatele - zatrhnutím této položky povolíte přístup k virtuálnímu FTP serveru na uživatelská konta, která mají zatrženou volbu Anonymní uživatel viz Nastavení uživatelů (tyto konta nevyžadují zadávání hesla)

Povolit pouze anonymní uživatele - zatrhnutím této položky povolíte přístup k virtuálnímu FTP serveru pouze na uživatelská konta, která mají zatrženou volbu Anonymní uživatel.

#### Hlavní nastavení

V okně *Hlavní nastavení* uživatel IW FTP Serveru specifikuje vlastnosti všech vytvořených virtuálních FTP serverů.

Hlavní nastavení	×
ETP Server Maximální počet současných připojení: 5 Čas pro vypršení FTP příkazu: 900 secs.	Vyrovnávací paměť pro FTP pakety Velikost bloku pro příjem: 4096 Velikost bloku pro odeslání: 4096
C:\FTP Root	Kontrola volného místa na disku
Hlášeni při vstupu do složky Odeslat obsah souboru při vstupu do složky Jméno souboru: Tindex.txt	příjmem souboru (MB):
Přihlašování	Download z CD ROM disku
C Odpojit uživatele po <u>3</u> chybných pokusech Maximální doba pro přihlášení <u>120</u> sekund	Kopirovat soubory před odesláním do     složky: C:\WINDOWS\TEMP\
	OK Storno

Obr. 23. IW Administrační konzola - okno Hlavní nastavení

#### Sekce FTP server

IW FTP Server

*Maximální počet současných připojení* - maximální počet uživatelů, kteří mohou být současně připojeni na všechny virtuální FTP servery.

Čas pro vypršení FTP příkazu - doba v sekundách, po kterou zůstane uživatel připojen k FTP serveru, jestliže nepošle žádný FTP příkaz nebo nepřenáší žádná data.

Složka pro default FTP root - cesta ke složce, která slouží jako default FTP root pro všechny virtuální FTP servery. Větší prioritu má ovšem nastavení na konkrétním virtuálním FTP serveru a nejvyšší prioritu případné nastavení FTP rootu u virtuální složky uživatelského konta.

#### Sekce Hlášení při vstupu do složky

Odeslat obsah souboru při vstupu do složky - zatrhnutím této volby umožníte zobrazování obsahu Vámi definovaného textového souboru na FTP konzole koncového uživatele při vstupu do dané složky.

*Jméno souboru* - jméno textového souboru, který se zobrazí na FTP konzole koncového uživatele při vstupu do dané složky. Doporučujeme tomuto souboru nastavit atribut hidden (skrytý).

#### Sekce Přihlašování

Odpojit uživatele po X chybných pokusech - tato volba umožňuje odpojit uživatele v procesu přihlašování pokud zadá N krát po sobě chybné heslo.

Maximální doba pro přihlášení X sekund - tato položka určuje dobu v sekundách, v rámci které se musí uživatel korektně přihlásit. Po uplynutí této doby bude uživatel odpojen z procesu přihlašování na FTP server.

#### Sekce Vyrovnávací paměť pro FTP pakety

Velikost bloku pro příjem - velikost vyrovnávacího bufferu pro příjem dat (implicitně 4096 bytů).

*Velikost bloku pro odeslání* - velikost vyrovnávacího bufferu pro odesílání dat (implicitně 4096 bytů).

Minimální volné místo před příjmem souboru [MB] - Tato položka umožňuje nastavit minimální množství volného místa na disku v MB, které je nutné pro poslání dat na FTP server. Pokud toto místo není k dispozici, bude zaslání dat od klienta FTP serverem odmítnuto.

Task Priority - v této položce je možno vybrat prioritu pro jednotlivé thready FTP serveru. Implicitně je nastavena priorita Normal. Pro běžný provoz doporučujeme tuto položku neměnit.

Download z CD-ROM disku - tato sekce umožňuje nastavit speciální možnost kopírování dat z pomalých CD-ROM disků do rychlé vyrovnávací paměti na disku.

*Disková jednotka CD-ROM* - písmeno CD-ROM disku následované dvojtečkou a zpětným lomítkem.

Kopírovat soubory před odesláním do složky - cesta ke složce na disku, která slouží jako vyrovnávací buffer pro data.

#### Ovládací panel

Okno Ovládací panel slouží k přehledu připojených uživatelů na všech nebo na jednotlivých virtuálních FTP serverech, k odpojování uživatelů nebo monitorování jejich činnosti.

Virtuální server - filtr pro výběr zobrazení uživatelů z konkrétního virtuálního FTP serveru.

Odpojit uživatele - odpojení vybraného uživatele.

Odpojit všechny - odpojení všech uživatelů.

Obnovit - opětovné načtení aktuálního stavu připojených uživatelů.

*Monitor příkazů uživatele* - zobrazí okno pro monitorování příkazů uživatele. Pokud je tato volba nevysvícena, tak tato verze administračního plug-inu monitorování uživatelů nepodporuje.

#### • Systémové informace serveru

Okno Systémové informace serveru informuje o aktuálním stavu IW FTP serveru, počtech připojených uživatelů, statistikách, atd.

Většinu těchto veličin lze také monitorovat pomocí Windows NT Performance Monitoru!

Obnovit- znovunačtení aktuálních informací

#### Zabezpečení

Záložka Zabezpečení slouží k nastavení soukromého klíče IW FTP serveru. Tento klíč bude použit k bezpečné autentizaci administrátora při připojení k spravované aplikaci, případně k vybudování šifrovaného tunelu pro uživatele serveru.

#### Hlášení

llášení	×
Uvítací hlášení	
Welcome to the world of IronWare :-)	<u> </u>
	-
j Hlášení při dosažení max. připojení	
Too many connection. Try it later please.	4
Hlášení při loučení	
Thank you for using IronWare services Feel free to come again.	×
	OK Storno

Obr. 24. IW Administrační konzola - hlášení

Okno *Hlášení* slouží k nadefinování potřebných hlášení pro FTP klienta.

Uvítací hlášení - toto hlášení se zobrazí klientovi po přihlášení na FTP server

Hlášení při dosažení max. připojení - toto hlášení se zobrazí klientovi při překročení maximálního počtu připojení na FTP server.

Hlášení při loučení - toto hlášení se zobrazí klientovi při odpojení od FTP serveru.

#### • Nastavení uživatelů

K uživatelským účtům se vážou následující příkazy dostupné, jak z panelu nástrojů, tak na po kliknutí pravým tlačítkem myši na stromu Administrační konzoly programu IW FTP Server:

*Přidat uživatele* - vybráním této položky umožníte přidat další uživatelský účet IW FTP Serveru. Podrobný popis nastavení nového nebo již používaného uživatelského účtu naleznete zde.

Vymazat uživatele - pokud kliknete, dojde k vymazání vybraného uživatelského účtu.

Kopírovat uživatele - kliknutím na tuto volbu dojde k vytvoření kopie u vybraného uživatelského účtu včetně všech jeho nastavení, stačí jen zadat jméno nového uživatelského účtu.

*Přejmenovat uživatele* - kliknutím jste vyzváni k přejmenování vybraného uživatelského účtu.

Nastavení uživatele

slouží k nadefinování parametrů uživatelského účtu.

Nastavení uživa	itele				×
Účet uživatele:	Administrator				<b>6</b>
Heslo:	*****				12
ID Certifikátu:					
Plné jméno	Zabudovaný	účet	správce		
Správce FTP     Anonymní uži     Účet vyžaduj     Účet je uzam     Nastavení složek     Složka Alias	serveru ivatel e autentifikaci čen uživatele Přístup		K přihlášer Použít NTF Vyžadovat Kontrolova K. souběžný	í použít N1 S práva pr šifrované H t DNS rch připojer	f účet ro NT účet néslo (S/Key) ní: 1 Přidat Opravit Vymazat
Nastavení IP adr	es uživatele				_ Přidat
					Opravit Vymazat
🏳 Platí do: 🛛	21. 4 .1998 💌		OK		Storno

Obr. 25. IW Administrační konzola – nastavení uživatelského účtu administrátora

Nastavení uživatele	×
Účet uživatele: Anonymou	IS 🧖
Heslo:	
ID Certifikátu:	<b>T</b>
Plné jméno Zabudova	ný účet anonymního uživatele
Správce FTP serveru     Anonymní uživatel     Účet vyžaduje autentifika     Účet je uzamčen     Nastavení složek uživatele	K přihlášení použít NT účet     Použít NTFS práva pro NT účet     Vyžadovat šítrované heslo (6/Key)     Kontrolovat DNS     Max. souběžných připojení: 1000
Složka Alias Přístup	Přidat
	Opravit
	Vymazat
Nastavení IP adres uživatele	Přidat
	Opravit Vymazat
☐ Platí do: 21. 4.1998	▼ OK Storno

Obr. 26. IW Administrační konzola - nastavení uživatelského účtu anonymního uživatele

Nastavení uživatele 🗙 🗙
Účet uživatele: Ftp 🦛
Heslo:
ID Certifikátu:
Plné jméno Anonymní uživatel
□       Správce FTP serveru       □       K přihlášení použít NT účet         □       Anonymní uživatel       □       Použít NTFS práva pro NT účet         □       Účet vyžaduje autentifikaci       □       Vyžadovat šírované heslo (S/Key)         □       Účet je uzamčen       □       Kontrolovat DNS         Nastavení složek uživatele       ■       ■         Složka       Alias       Přístup       ■         □       Upravit       □         ∨ymazat       □       □
Nastavení IP adres uživatele
Opravit Vymazat
□ Platí do: 21. 4 .1998 ▼ □ □ OK Storno

Obr. 27. IW Administrační konzola - nastavení anonymních uživatelských ůčtů

Účet uživatele - název pro přihlašovací účet uživatele

*Heslo* - heslo pro přihlášení uživatele. Pokud je zatržena volba Anonymní uživatel není toto heslo vyžadováno. Místo hesla je nutno zadat email adresu.

ID Certifikátu - certifikát uživatele, který bude použit pro bezpečnou autentizaci.

Plné jméno - libovolný text upřesňující daného uživatele.

Zatrhnutím u následujících položek se nastaví požadované vlastnosti uživatele:

Správce FTP serveru - je-li zatrhnuta tato volba bude daný účet uživatele umožňovat správu FTP serveru pomocí Administrační konzoly.

Anonymní uživatel - je-li zatrhnuta tato volba nebude vyžadováno heslo uživatele k tomuto účtu. Místo hesla je nutno zadat e-mail adresu.

Účet vyžadující autetntifikaci - je-li zatrhnuta tato volba účet umožňuje přihlášení pouze uživatelům používající software podporující bezpečnou autentizaci, kteří mají správně zadané klíče a příslušná nastavení viz. Bezpečná autentizace.

Účet je uzamčen - je-li zatrhnuta tato volba nelze se na tento účet přihlásit.

*K přihlášení použít NT účet* - je-li zatrhnuta tato volba bude k přihlášení uživatele použit vybraný NT účet včetně všech jeho nastavení a příslušného hesla (lze například využít časové omezení NT účtu, přihlašování v povolených hodinách, atd.).

Použít NTFS práva pro NT účet - je-li zatrhnuta tato volba je nutno také použít volbu K přihlášení použít NT účet! Jestliže použijeme NTFS práva pro přístup k souborům a složkám je nutné mít na zřeteli, že se nejdříve kontrolují přístupová práva k virtuálním složkám, poté standardní přístupová práva pro virtuální FTP server a nakonec NTFS práva.

Vyžadovat šifrované heslo (S/Key) - je-li zatrhnuta tato volba bude vyžadováno po klientovi při každém přihlášení heslo vygenerované algoritmem S/Key. Pokud je tato volba nevysvícena, tak stávající verze tuto volbu nepodporuje.

Kontrolovat DNS - je-li zatrhnuta tato volba, bude kontrolován pro IP adresu přihlašujícího se uživatele platný zápis v reverzní DNS doméně.

Max. souběžných připojení - maximální počet souběžně připojených uživatelů na tento uživatelský účet.

#### Sekce Nastavení složek uživatele

Přidat - umožní přidat/nastavit virtuální složku pro daného uživatele.

Upravit - umožní nastavit/opravit parametry pro virtuální složky.

Vymazat - umožní vymazat virtuální složku.

#### Nastavení IP adresy účtu uživatele

*Přidat* - umožní přidat/nastavit IP adresy ze kterých má daný uživatel povoleno/zakázáno přihlášení k danému účtu.

Upravit - umožní nastavit/opravit příslušné IP adresy.

Vymazat - umožní vymazat zvolené IP adresy.

*Platí do* - tato položka určuje dobu platnosti uživatelského účtu. Pokud je tato volba aktivní a vyprší doba platnosti, nebude umožněno další přihlašování na tento účet.

#### Nastavení virtuální složky účtu uživatele

Nastavení složky		×
Cesta ke složce:		] 🙀
Alias:		1
Složka je FTP roc	ot uživatele	
<u>Přístupová práva</u>	u ve vypisu roor slozky	
□ <u>R</u> : čtení	🔲 L: výpis složky	
D: výmaz	I L: vytvoření složky X: výmaz složky	
<u>E</u> : spuštění	☐ <u>H</u> : zobrazit "hidden"	
		Storno

Obr. 28. IW Administrační konzola - nastavení virtuální složky účtu uživatele

*Cesta ke složce* - zde je nutno zadat absolutní cestu k dané složce ve tvaru DISK:\CESTA (např. D:\Data\Test]

Alias - zde zadáte název virtuální složky ve tvaru /ALIAS (např. /Data)

*Složka je FTP Root uživatele* - je-li tato volba zatrhnuta, bude příslušná virtuální složka FTP rootem uživatele.

Zobrazovat složku ve výpisu složky - je-li tato volba zatrhnuta bude virtuální složka přimapována na FTP root uživatele a tomuto uživateli bude zobrazována. Pokud tato volba zatrhnuta není, uživatel složku nevidí a musí o její existenci vědět (Může zvýšit stupeň bezpečnosti).

Souborová přístupová práva:

R: čtení - právo otevřít soubor pro čtení

W: zápis - právo otevřít soubor pro zápis

D: výmaz - právo vymazat soubor

E: spuštění - právo spustit soubor

H: zobrazit 'hidden' - právo zobrazit soubor s atributem hidden (skrytý)

Standardní práva pro složky:

L: výpis složky - právo zobrazit seznam souborů ve složce

- C: vytvoření složky právo vytvořit novou složku
- X: výmaz složky právo vymazat složku



U přístupových práv se nejdříve kontrolují práva jednotlivých uživatelů k jejich virtuálním složkám, poté se kontrolují standardní přístupová práva pro daný virtuální FTP server a nakonec práva na NTFS partition.

Nastavení IP adres uživatele

·	
IP adresa:	
Přístup z IP adr	esy
Povolen	0
Zakázán	۲

Obr. 29. IW Administrační konzola - přidání adresy účtu uživatele

*IP adresa* - položka pro zadání IP adresy. Je možno použít i masku pro hromadný přístup z více IP adres.

Např. 192.0.2.\* znamená 255 adres ze sítě 192.0.2.0

V sekci *Přístup z IP adresy* je možno povolit/zakázat přístup z dané IP adresy nebo množiny adres.

#### Provoz serveru jako NT služba nebo NT aplikace

IW FTP Server lze provozovat jako běžný 32-bitový program nebo jako systémovou službu Windows NT.

Spouštění IW FTP Serveru jako NT služba je výhodnější z hlediska automatického spuštění FTP serveru ihned po nastartování systému ještě před nalogováním jakéhokoliv uživatele.

Při spouštění IW FTP Serveru je nutné nejdříve zkontrolovat, jestli neběží na daném počítači již nějaký jiný FTP server (obvykle Microsoft IIS FTP Server). Provoz více FTP serverů na jednom počítači je možný, je však nutno pro každý FTP server nastavit jedinečnou adresaci (IP a Port).

Jestliže chcete provozovat IW FTP Server s možností přihlašování uživatele přes jeho NT účet je nutno (pouze v případě, že IW FTP Server není spuštěn jako systémová služba) nastavit speciální práva pro uživatele, který spouští aplikaci IW FTP Server. Jak nastavit tyto práva je uvedeno v následujícím odstavci pro jednotlivé operační systémy Windows:

#### A. Windows NT 4.0

- otevřete "User Manager"
- vyberte v menu "Policies" "User Rights"
- v otevřeném okně zatrhněte volbu "Show Advanced Users Rights"
- v nabídce "Right" vyberte vlastnost "Act as part of operating system"
- pomocí tlačítka "Add" přidejte uživatele pod jehož účtem budete spouštět IW FTP Server
- přelogujte se, případně restartujte počítač

#### B. Windows 2000

- otevřete "Local Security Policy"
- vyberte složku "User Rights Assigment" v "Local Policies"
- vyberte vlastnost "Act as part of operating system"
- pomocí tlačítka "Add" přidejte uživatele pod jehož účtem budete spouštět IW FTP Server

přelogujte se, případně restartujte počítač

#### Logování

Okno nastavení vlastností Log souboru zobrazí všechny možnosti vzhledu Log Souboru.

Zatrhnutím kolonky *Povolit zápis do Log souboru* se povoluje nebo zakazuje ukládání informací o průběhu jednotlivých událostí do log souboru. Název a cestu k tomuto log souboru definujeme ve složce "Složky a soubory".

Pokud je zatrhnuta položka *Mazat Log soubor před novým spojením*, pak dojde před spuštěním jakékoliv události vymazáno Log okno.

Jestliže zatrhnete položku *Automaticky zkracovat velikost Log souboru*, pak lze definovat:

*Max. velikost* - velikost (v bytech) Log souboru. určující největší možnou velikost Log souboru.

Zkrátit na - v případě, že je definovaná maximální velikost překročena, je soubor automaticky redukován na velikost souboru, která je zadávána v této kolonce.

*Zobr. paměť X řádků* - v protokolovacím okně - Log okně (spodní část Administrační konzoly) se zobrazuje takový počet posledních řádků z Log souboru, který je definován v kolonce.

V sekci *Typ zápisu* je k dispozici volba formy zápisu Log souboru z hlediska podrobnosti zápisu, k dispozici jsou *Zjednodušený, Podrobný* a *Debug.* Jako výchozí hodnota je přednastavena "Podrobný", který plně vyhovuje standardnímu výpisu funkcí Administrační konzoly a vystačuje svým výpisem administrátorům systému.

Nevyhovují-li Vám barvy okna Log souboru, máte možnost nadefinovat svůj vlastní barevný vzhled okna Log souboru v sekci *Barvy* u položek jako je písmo, podklad a čas zápisu události.

Písmo - možnost změny fontu písma v Log okně.

Ve spodní části okna vlastností Log souboru jsou k dispozici informace o umístění a velikosti Log souboru.

## • Použití šifrovaného tunelu a autentizace

Pro zajištění bezpečnosti při přihlašování uživatele na FTP server je možno použít autentizace pomocí certifikátu/soukromého klíče.

**A.** K bezpečné autentizaci uživatele pomocí certfikátu/soukromého klíče je nutno vykonat následující kroky pro nastavení klientské aplikace.



**€**<sup>∦</sup>

Jako klientskou aplikaci je nutno použít IW FTP Client.

#### A.1. Nastavení programu IW FTP Client

1. Pomocí IW KeyManageru vygenerujte soukromý klíč uživatele.

 Vyexportujte certifikát uživatele z vygenerovaného soukromého klíče. Tento certifikát předejte administrátorovi serveru nebo pokud jste administrátor, naimportujte jej do PKI IW FTP Serveru.

3. Naimportujte do Vašeho PKI certifikát serveru, který získáte od administrátora IW FTP Serveru.

4. V menu Akce - Připojit - záložka Stanice vyberte "Certifikát serveru pro autentizaci" a "Soukromý klíč pro autentizaci"

**B.** K bezpečné autentizaci uživatele je nutno také vykonat následující kroky pro nastavení IW FTP Serveru:

## Níže uvedené kroky musí provést administrátor IW FTP Serveru z Administrační konzoly, která je nainstalována na stejném počítači jako IW FTP Server.

1. Připojte se pomocí Administrační konzoly k IW FTP Serveru.

2. Naimportujte certifikát uživatele (tento certifikát musíte od uživatele získat).

6. Nastavte soukromý klíč serveru pro autentizaci.

7. V Nastavení uživatelů vyberte požadovaný uživatelský účet a v jeho vlastnostech zatrhněte položku "Účet vyžaduje autentizaci".

8. Do položky ID certifikátu zadejte název certifikátu uživatele.

## • Použití šifrovaného tunelu pro administraci

Pro zvýšení bezpečnosti vzdálené administrace je možno použít autentizace pomocí veřejného/soukromého klíče a případně šifrovaného tunelu.

K bezpečné autentizaci administrátora pomocí veřejného/soukromého klíče je nutno vykonat následující kroky pro nastavení administrované aplikace:



# Níže uvedené kroky je nutno provést z Administrační konzoly, která je nainstalována na stejném počítači jako spravovaná aplikace.

1. Připojit se pomocí IW Administrační konzoly k spravované aplikaci (nyní ještě bez bezpečné autentizace a šifrovaného tunelu).

2. Ve stromu správy aplikace vyberte položku "Zabezpečení" a zadejte soukromý klíč serveru.

3. V účtu Administrátora zadejte "*Používat autentizaci*" a zvolte v položce *ID Certifikátu* jméno certifikátu Administrátora.

K bezpečné autentizaci administrátora pomocí certifikátu/soukromého klíče je nutno vykonat následující kroky pro nastavení Administrační konzoly:

1. Stiskněte pravé tlačítko na spravované aplikaci a vyberte položku Vlastnosti. Po zobrazení dialogového okna Vlastnosti vyberte záložku Autentizace.

2. Nastavte soukromý klíč administrátora pro a certifikát administrovaného produktu

3. Pokud chcete používat šifrovaný tunel, zatrhněte odpovídající položku.

# IronWare<sup>®</sup> Certificate Server

#### Instalace IW Certificate Serveru

Instalace i odinstalace se provádí formou standardního instalačního wizardu. Je vhodné před instalací zavřít všechny aplikace, neboť instalace vyžaduje restart systému.

Minimální požadavky na systém jsou Windows NT, Service Pack v.4 a Option Pack v.4. Nezbytný pro instalaci a běh IW Certificate Serveru je běžící a funkční Internet Information Server od firmy Microsoft a Internet Explorer v. 5. Obě tyto komponenty jsou součástí Option Packu v.4.

Nejdříve instalátor znázorní průběh přípravy k instalaci. Poté se spustí vlastní instalační proces, který v prvních krocích upozorní na zákonnou ochranu produktu a vyžádá si souhlas s licenčními podmínkami. Dále je třeba zadat jméno a firmu uživatele.

Vzhledem k vyšším nárokům na hardware a software se vypíše minimální konfigurace potřebná pro běh IW Certificate Serveru.

Poté se instalátor dotáže na cílovou složku. V tomto dotazu je nastavena implicitní cesta, kam se má IW Certificate Server nainstalovat. V případě, že přednastavená cesta z nějakého důvodu nevyhovuje, je možné zadat jinou pomocí tlačítka *Procházet*.

Následuje dotaz na název položky, která po instalaci přibude v nabídce *Start/Programy*.

Po potvrzení, že všechna předchozí nastavení jsou správná, se spustí proces kopírování souborů. Instalátor znázorňuje jeho průběh a část podsystému, která je právě instalována.

Po dokončení kopírování se spustí instalační průvodce, ve kterém bude možné provést nastavení IW Certificate Serveru. Je třeba vytvořit administrátora PKI a pod jeho jménem pak speciální soukromý klíč Certifikační autority. Tento klíč má speciální název *CaKey* a nelze jej pojmenovat jinak. V průběhu instalace se také vytváří certifikát k soukromému klíči IW Certificate Serveru. Pro lepší orientaci jej doporučujeme pojmenovat *CaCert*. Certifikát může být podepsán sám sebou (Self Signed) nebo může být vytvořena žádost pro certifikační autoritu a ta poslána k certifikační autorita zapojena do řetězce certifikačních autorit. V případě, že je při instalaci vyroben Self Signed certifikát, je vzniklá certifikační autorita kořenovou (Root) certifikační autoritou.

Instalační průvodce oznámí úspěšné ukončení instalace a po restartu Windows je IW Certification Server připraven k použití.

# Odinstalace IW Certificate Serveru

Spustí se část instalačního průvodce zajišťující odinstalaci. Vyžádá si potvrzení provedení odinstalace a spustí se odstraňování souborů. Některé z nich jsou označeny jako sdílené i pro jiné aplikace. Z tohoto důvodu je u nich vyžádáno potvrzení pro definitivní odstranění ze systému.

Při volbě Ano všem se instalátor ještě jednou ujistí, že volba byla provedena úmyslně, neboť smazání některých souborů by mohlo způsobit problémy jiným aplikacím.

Po odstranění všech příslušných komponent informuje o ukončení odinstalace (lze si nechat vypsat i detailní seznam všeho, co bylo odstraněno) a vyžádá si restart Windows.

# • Administrační konzola Certifikačního serveru

Administrační konzola obstarává uživatelské rozhraní pro IW Certificate Server. Je realizována produktem Microsoft Management Console ve formě snap-in modulu.

Microsoft Management Console -	[Iwcert - Console Root	VIW Certificate Serv	ver\localhost\Query]	
Akce   Zobrazit				<u></u>
Console Root	• 📑 IW C	Certification Se	rver	<u> </u>
	Cer	tificates	browsing (Query)	
		Serial number		
		E-mail address		
		Company name		
		Department		
		Country	Any 💌	
		Address		
		Phone		
		Туре	C ∨alid C Expired C Revoked	
			C Expire during the week C Renewed I All	_
		Submit	1	

Obr.30. IW Certificate Server – Administrační konzola – dotaz na vyhledání certifikátů

V levé části okna je možné se přepínat mezi jednotlivými funkcemi Administrační konzoly:

- Seznam vydaných certifikátů (Issued Certificates)
- Seznam žádostí o certifikát (Request Log)
- Vyřízení žádostí o certifikát, revokaci a obnovení (Send Request)
- Dotaz na vyhledání certifikátu(ů) (Query)
- Seznam odvolaných certifikátů a certifikátů, kterým vypršela platnost (*Revocation List*)

V pravé části okna se objevují formuláře příslušející jednotlivým položkám.

Do kořenové složky konzoly lze přidávat či odebírat další certifikační servery a některé standardní moduly Windows, a to pomocí volby *Přidat či odebrat modul snap-in…* v nabídce *Konzola*.

Přidat či odebrat n	nodul snap-in	? ×
Samostatný Rozši	íření	
Na této stránce m odebrat.	ůžete přidat samostatný modul snap-in nebo jej z konzo	yly
Moduly <u>s</u> nap-in přidané do:	🔄 Console Root 📃	
🐝 IW Certificate	Server	
Paris		
Popis		
Přidat	Odebrat O modulu	
	OK Sta	orno

Obr. 31. IW Certificate Server - přidat či odebrat modul snap-in

Přidat samostatný modul snap-in		? ×
Dostupné samostatné moduly snap-in:		
<ul> <li>W Certificate Server</li> <li>Microsoft Transaction Server</li> <li>Decný ovládací prvek</li> <li>Odkaz na adresu v síti WWW</li> <li>Sledovací ovládací prvek</li> <li>Sledovací ovládací prvek</li> </ul>		
Popis IW Certificate Server - MMC Snap-In Author: Ing. Martin Dohnal Copyright (c) 1998 AEC Ltd.		
	OK Storn	10

Obr. 32. IW Certificate Server - standardní nabídka snap-in modulů

Menu obsahuje ještě standardní nabídky Windows aplikací Okno a Nápověda.

# IronWare<sup>®</sup> LDAP Server

#### Instalace IW LDAP Server

Instalace i odinstalace se provádí formou standardního instalačního průvodce. Je vhodné před instalací zavřít všechny aplikace, neboť instalace vyžaduje restart systému.

Instalace má několik fází. Nejdříve instalátor znázorní průběh přípravy k instalaci. Poté se spustí vlastní instalační proces, který v prvních krocích upozorní na zákonnou ochranu produktu a vyžádá si souhlas s licenčními podmínkami. Dále je třeba zadat jméno a název firmy uživatele.

Poté se instalátor dotáže na cílovou složku. V tomto dotazu je nastavena implicitní cesta, kam se má IW LDAP Server nainstalovat. V případě, že přednastavená cesta z nějakého důvodu nevyhovuje, je možné zadat jinou pomocí tlačítka *"Procházet"*.

Následuje dotaz na název položky, která po instalaci přibude v nabídce *Start/Programy*.

Po potvrzení, že všechna předchozí nastavení jsou správná, se spustí proces kopírování souborů. Instalátor znázorňuje jeho průběh a část podsystému, která je právě instalována.

Po dokončení kopírování se spustí instalační průvodce, ve kterém bude možné provést nastavení IW LDAP Serveru.

#### Konfigurace IW LDAP Serveru

Konfigurace IW LDAP Serveru se spustí pomocí zástupce Konfigurace *IronWare LDAP Server.* V průběhu instalace je konfigurace spuštěna automaticky.



Obr.33. IW LDAP Server – průvodce konfigurací

🗞 IW LDAP Server - Configuration	6	×
Specifies the directory where the l associated index live.	LDBM files containing the database and	
U:\Program Files\IronWare LDAF	'Server\DBFiles	
Specifies the DN suffix of queries	that will be passed to backend database	
organization	Coutry	
AEC	Czech Republic (CZ)	
Specifies the maximum number of 3600	seconds will spend answering a search request.	
Specifies the maximum number of	entries to return from search operation.	
	< <u>Z</u> pět <u>D</u> alší > Storn	•

Obr. 34. IW LDAP Server - nastavení databáze

**IW LDAP Server** 

V okně pro nastavení databáze LDAP Serveru je třeba určit jméno adresáře, ve kterém budou databázové soubory uloženy, přičemž daná cesta musí existovat. Dále určit pojmenování databáze – položky Organization a Country (určuje se tzv. suffix). Je možné modifikovat nastavení maximálního časového intervalu prohledávání databáze (Specifes the maximum number of seconds will spend answering a search result) a maximální počet vrácených záznamů (Specifes the maximum number of entries to return from search operation).

restrictions for operations on LDBM.  CommonName Organization Country Administrator Password Retyped Password	C gonpare C gonpare C gonpare C gearch C gread C write Specifies DN of an entry	Default access specifies the requesters not matched by a access level implies all lesse	e default access to grant any other access. Note that an er access levels.
Password Retyped Password	estrictions for operation CommonName Administrator	s on LDBM. Organization AEC	Country Czech Republic (CZ)
хних	Password ****	Retyped Password	

Obr.35. IW LDAP Server - nastavení přístupvých práv uživatelů a účtu administrátora

Posledním krokem konfigurace je nastavení omezení přístupových práv pro neautentifikovaného uživatele (*Default access*). Je nutné též provést definování uživatelského jména a hesla administrátora. Části *Organization* a *Country* je doporučeno volit shodné se jménem databáze. Po zadání hesla a jeho potvrzení je možné dokončit konfiguraci stisknutím tlačítka *Dokončit*.

#### Replikace databáze LDAP Serveru

Replikační plánovač v nastavených intervalech replikuje nové záznamy z Certifikační autority do přednastaveného LDAP serveru. Aby byla minimalizována náročnost replikace, provádí se vymazání neplatných certifikátů ručně. IW LDAP Server

Time Event Process pe	Scheduler ríod: 00:00:59	Action Replication certificates
I✓ Adding I✓ Deletin	newest certificates g revocation certificates	Deleting revocation cert
LDAP Serve	r connection	Replication Status
Server: Base:	o=AEC, c=CZ	Last : Fri Oct 01 13:18:14 1999
Login:	cn=Administrator, o=AEC, c=CZ	Process: Idling
Password:	******	

Obr.36. IW LDAP Server - nastavení vlastností replikátoru

Spuštěním zástupce LDAP Replication Scheduler je možné nastavit či přímo provést replikaci certifikátů do databáze LDAP Serveru.

V zobrazeném okně je nutné nastavit ve skupině LDAP Server connection DNS jméno serveru nebo IP adresu – položka Server, jméno databáze (suffix) – položka *Base*, přihlašovací jméno (v notaci dn dle X.500) – položka Login a heslo přihlašovaného uživatele.

Dále se nastaví požadované akce – přidání certifikátů (Adding newest certificates), případně i vymazání odvolaných certifikátů (Deleting revoked certificates). Je možné též změnit časovou periodu provádění těchto akcí.

V okně Replication Scheduleru je možné provést stiskem tlačítka Replication certificates replikaci všech certifikátů do databáze IW LDAP Serveru, a nebo stiskem tlačítka Deleting revocation cert. replikaci všech revokovaných certifikátů.

Stiskem tlačítka "Exit" je možné okno uzavřít.

Jako LDAP Server lze využít jak IW LDAP Serveru, tak i kteréhokoliv jiného dodávaného LDAP Serveru.

# • Technická podpora

Pokud máte dotaz k libovolnému produktu naší firmy, postupujte následovně:

Prostudujte příslušný soubor manuálu, projděte si příslušné položky nápovědy daného produktu, která je jeho součástí. Pokud zde nenajdete dostačující odpovědi, pokuste se (máte - li možnost) získat informace na elektronických systémech, například WWW stránkách naší firmy.

Pokud se vám přesto nepodaří problém vyřešit, informace o podpoře produktů můžete získat u autora aplikace (viz kontaktní adresa).

Volejte na telefonickou podporu produktu firmu AEC spol. s r.o..

AEC spol. s r.o Bayerova 30 Brno 602 00

Tel.:	++420-(0)5-41235466
Fax :	++420-(0)5-41235038
Hot line:	++420-(0)5-41235268

Email:	support@aec.cz
WWW:	http://www.aec.cz
WWW:	http://www.aec-security.com



Copyright © AEC Ltd. 2000