

Echirolles, le 5 novembre 1997

C.A.R.

Réf. : 11.97/JYR/073 Code fichier : AXIS_CD.doc

Installation d'une tour de CéDés avec un boîtier de partage Axis StorPoint CD sous Serveur NT 3.5x, 4.x avec Altaïr Microsoft

Particularités :

- 1. Allumer la tour de cédés avant le boîtier.
- 2. Le protocole TCP/IP n'est pas nécessaire si le protocole NetBeui est installé.

Reconnaissance du boîtier par le serveur :

1° Avec le Gestionnaire de fichiers ou l'Explorateur, choisir l'option **Connecter un lecteur réseau**.

			_
2	1 Actour		T.
a		٠	

b) Connecter en tant que : \\AXIS<xxxxx>\ROOT
<xxxxxx> représentent les six derniers caractères du numéro de série du boîtier (au dos du boîtier)
<u>Exemple</u> : Ser. N° : 00408c24c9b4
La connexion sera \\ AXIS24c9b4\ROOT

c) Cliquer sur OK, le lecteur T apparaît dans la liste des lecteurs.

2° Dans le lecteur **T**:, les cédés installés apparaissent dans des sous-répertoires du répertoire **cd**

3° Dans le lecteur **T**:, ouvrir le répertoire **config** et éditer le fichier **config.ini** ; il contient les paramètres par défaut du boîtier :

; AXIS StorPoint CD Parameter List, V3.01 Nov 1 1996 S/N:00408c24c9b4

[Server]		
HardwareAddress	= 00:40:8c:24:c9:b4	; Can be ch
Date	= 95-01-01	; yy-mm-dd, apper

; Can be changed to local address /y-mm-dd, append '!' to set

Sécrétariat : du lundi au vendredi de 8h à 17h

Time	= 00:14:53	; hh:mm:ss, append '!' to set
FactoryDefaults	= no	; yes/no
Restart	= no	; yes/no
[SCSI]		
SCSITermination	= on	; on/off
La section IP contier	nt l'adresse lp si le protocol	e TCP/IP a été installé
InternetAddress	= 192.168.0.12	
DefaultRouter	= 0.0.0.0	
NetMask	= 0.0.0.0	
BOOTPEnable	= yes	; yes/no
RARPEnable	= yes	; yes/no
Cette section contier [SMB]	nt les paramètres par défau	t avec le protocole NetBeui
EnableNetBEUI	= yes	; yes/no
EnableNBT	= yes	; yes/no
Domain/GroupName	= WORKGROUP	
ServerName	= AXIS24C9B4	
NetBEUIFrameType	= auto	; auto/802_2/dix

4° Dans la section [SMB], changer le nom du domaine, éteindre le boîtier puis le rallumer. Le boîtier apparaît alors comme serveur dans le voisinage réseau. **Note :** ServerName peut-être changé pour avoir un nom plus court (8 caractères).

Installation sous Altaïr Microsoft :

1° Sur le serveur, éditer debcnx.ini dans le répertoire Altair\lr_sys\bd :

[connexion]	
g:=\\s1xxxxx\cdrom	
t:=\\axis24c9b4\cd ←	ligne à rajouter

2° Sur la station d'administration, lancer **Altgest** et écrire fiche logicielle dans **Logiciels sur** le serveur :

Exemple pour le cédé « Ainsi vient la vie » :

Nom du logiciel :	ainsi_vi
Description :	Ainsi vient la vie
Nom de partage :	\\axis24c9b4\cd
Répertoire racine :	t:\ainsi_vi
Batch :	t:\ainsi_vi\program.exe
type :	Windows 16 et Windows 32 bits
Responsable :	

Jean Yves Rétif