



Code fichier : installation_e-sidoc.doc

Installation E-SIDOC

1) Coté SLIS

Dans un navigateur, firefox de préférence accéder à l'interface d'administration du slis

 \rightarrow https://<nom du slis>.ac-grenoble.fr:1098 ou <u>https://172.16.0.1:1098</u> depuis un poste du lan, le serveur par exemple, car on devra travailler dessus par la suite.

Le schéma de pare-feu pour connecter le serveur BCDI à e-sidoc est déjà déployé sur les slis, il suffit donc de le paramétrer :



Parefeu - Stations de travail

Autoriser un nouvel accés sortant vers Internet

Donner une description courte :					
Transfert E-Sidoo	Donner une descr	iption ex : transfert E-Sidoc			
Choisissez un schema :					
Utiliser un service web mandataire (proxy) Accéder au Web (http et https)		🕂 Ci	réer		
Lire les flux audio/vidéo (rstp. rtmp, h323) Consulter un annuaire Idap(s)		🔆 м	odifier		
Consulter un service de nommage (dns) Consulter une interface d'administration slis		🥌 St	upprimer		
'Pinger' une machine Permettre le transport de mail		· · · · ·			
Connecter le serveur BCDI au service E-Sidoc	Sélection RCDL a	onner le schéma « Connecte	er le serveur		
Autoriser l'accès depuis :					
C Tout le réseau local		En source, indiquer l'ip du	serveur BC		
Une adresse ou un réseau spécifique 172.16.0.11 par ex (souvent 172.16.0.11 mais pas					
		obligatoirement)			
Autoriser l'accès vers :					
🗢 Tout Internet	En destination, indiquer 195.221.249.1				
Une adresse ou un réseau spécifique 195.221.249.14 par ex (serveur E-Sidoc de Poitie)					
			1		
Cible :					
Cible : Cible : Toujours accepter 💽		L			
Cible : Toujours accepter					
Cible : Cible : Toujours accepter	Mannular 🛷 Valida	Valider			
Cible : Cible : Toujours accepter 💌	💥 Annuler 🞻 Valide	Valider			
Cible : Cible : Toujours accepter • Dans la liste des accès autorisés, c	X Annuler √ Valide	Valider bas de page :			
Cible : Cible : Toujours accepter Dans la liste des accès autorisés, o Transfert	X Annuler Valide	Valider bas de page :			

Sur le poste du connecteur,(souvent le serveur) faire un test d'ouverture des ports 443 et 990 de la manière suivante :

- Dans un navigateur taper : <u>https://cyberlib.crdp-poitiers.org/compte/BCDIESIDOCtest.php?wsdl</u> Si on obtient une page XML c'est que le port 443 est bien ouvert.

- Dans une fenêtre de commande dos (Démarrer / exécuter / cmd) saisir : telnet echanges.crdp-poitiers.cndp.fr 990

Si la session telnet se lance et que vous obtenez le message 220 Gene6 FTP serveur.....ready le port 990 est alors bien ouvert.

2) Coté SERVEUR bcdi

Le connecteur ne peut fonctionner qu'avec une version supérieure ou égale à la version 2.12 de Bcdi. Pour connaître le numéro de version de Bcdi, lancer l'application **BcdiX.exe** présente sur le serveur dans \BcdiServ\prog\

Le numéro de version apparaît sur le bandeau bleu du haut lorsque Bcdi est lancé :

Bcdi V 2.12

Si vous ne possédez pas une version 2.12 au minimum, vous devez donc au préalable télécharger et installer la mise à jour manuelle à partir de l'Espace client (accessible à partir du ? du menu général de Bcdi). A cette occasion, il est également conseillé de mettre à jour thésaurus, dico et abonnement.

Le connecteur ne fonctionne que si BCDI est installé en Client/Serveur. (soit automatiquement avec le service de bcdi soit manuellement avec Serveur.exe démarré)

La mise en place du connecteur comprend trois étapes :

- 1. Déclaration de la base BCDI à exporter
- 2. Paramétrage du connecteur
- 3. Installation du connecteur en tant que service Windows

1. DECLARATION DE LA BASE BCDI A EXPORTER

Cette opération est à effectuer une seule fois, avant le premier lancement du connecteur :

- Lancez Bcdi et connectez-vous avec le mot de passe ADMIN ou SUPER
- Placez-vous sur l'onglet Bases
- Sélectionnez la base que vous souhaitez exporter vers le portail E-sidoc : la base sélectionnée doit apparaître en rouge
- Cochez alors la case (tout en bas de la colonne du milieu) « Exportable e-sidoc ». Vous obtenez alors :

Bases	Autorisations	Masques	Interfaces	Utilisateurs	Administrateur	
ases : Principale		Répertoire et nom de la Créer une nouv	base : elle base	Journal des rech	erches	
TravPerso		Nom de la base : Prin Répertoire de la base : \data	ncipale	Créer le journal		
		Commentaires :		Voir le journal		
		Base principale du ce	ntre documentaire	Supprimer le journal		
		Gestion de la base :		Paramètres de la base :		
		Statistiques	Sauvegarder	Durée habituelle de pr	le prêt 15	
)		Reconstruire Initialiser	Supprimer	Nombre maximum	de prêts 20	
		 Base en lecture seule Base bibliographique 	 Base protégée Accès Électre 	Droits	de prêt	
		Exportable e-sidoc	Journal e-sidoc			
				0		

• Enregistrez cette modification en validant sur la disquette. Et quittez Bcdi

2. PARAMETRAGE DU CONNECTEUR

A. Démarrage du serveur :

Assurez-vous que le serveur BCDI est bien démarré (qu'il soit lancé manuellement avec Serveur.exe ou en tant que service).

B. Démarrage du connecteur :

Dans le répertoire «\BcdiServ\Prog » du serveur BCDI, démarrez le programme ^QExportBcdi.exe</sup>.

La fenêtre de configuration apparaît :

© Connecteur BCDI -> e sidoc (V1.040)						
Enregistrer les modifications						
Lancer l'exportation BCDI au démarrage de Windows (recommandé)						
Adresse Serveur BCDI	Port BCDI	Base BCDI		Griffe établissement	Période (en s)	
localhost	1024	Principale	•	MEMONOTES POITIERS	1000	

La première ligne de paramètres est renseignée avec les informations nécessaires à l'export de la base sélectionnée dans le chapitre « Signaler la base à exporter ». (Les valeurs présentes dans cette image sont des exemples. Les valeurs que vous verrez sont relatives à votre serveur BCDI).

Ne modifiez pas le tableau de paramètres.

C. Ne pas lancer automatiquement au démarrage de Windows

La case à cocher « Lancer l'exportation BCDI au démarrage de Windows » doit être laissée <u>décochée</u>. En effet, l'installation du connecteur en tant que service Windows que l'on verra plus tard est contradictoire avec cette option.

D. Enregistre<u>r et quitter</u>

Cliquer sur le bouton (si l'icône reste en bas à droite, clic droit, quitter, puis « oui »)

3. INSTALLATION DU CONNECTEUR EN TANT QUE SERVICE WINDOWS

Il est préférable d'installer le connecteur en tant que Service Windows afin d'éviter d'avoir à le lancer à chaque redémarrage du serveur.

Démarrer, Exécuter, Parcourir, pour sélectionner le fichier Osværstedi.exe dans\BcdiServ\prog Vous obtenez alors la ligne de commande :\BcdiServ\Prog\SvcExportBcdi.exe

Placez alors votre curseur au bout de cette ligne de commande pour ajouter /install (mettez un <u>espace</u> entre exe et /)

Vous obtenez alors :\BcdiServ\Prog\SvcExportBcdi.exe /install

Executer	<u>×1</u>
	Entrez le nom d'un programme, dossier, document ou d'une ressource Internet, et Windows l'ouvrira pour vous.
Ouvrir :	D:\harp_log\Bcdiserv\prog\SvcExportBcdi.exe /install
	OK Annuler Parcourir

morm	
(i)	Service installé avec succès
V	
	ОК

Cliquez sur Ok pour lancer l'installation du service

puis cliquer sur Ok lors du message suivant

Lancer le gestionnaire de services Windows : démarrer, exécuter, services.msc



Dans la liste des services on a maintenant Connecteur BCDI -> e-sidoc :

🜆 Gestion de l'ordinateur	and the second se					
<u>Fichier</u> <u>Action</u> Affichage <u>?</u>						
← → 2 📅 🖬 🖬 🗠 🕒	🛛 🗊 🕨 🔳 💷 🕬					
Gestion de l'ordinateur (local)	O Services					
 Planificateur de tâches Observateur d'événeme Observateur d'événeme Dossies partagés Dossies partagés Utilisateurs et groupes I OPerformance Gestionnaire de périphé Stockage Gestion des disques Services et applications Gestionnaire des service Services Connecteur BCDI -> e-sidoc Démarrer le service Démarrer le service Description : Exportation des données de BCD pour e-sidoc 	Connecteur BCDI -> e-sidoc	Nom	Description	État	Type de démarrage	Ouvrir une session en tant que
	Démarrer le service Description : Exportation des données de BCDI pour e-sidoc	Client DNS Collecteur d'événements de Wind Configuration automatique de rés Configuration des services Bureau Connaissance des emplacements	Le service cl Ce service g Le service Le service C Collecte et s	Démarré Démarré	Automatique Manuel Manuel Manuel Automatique	Service réseau Service réseau Système local Système local Service réseau
		Connecteur BCDI -> e-sidoc Connexions reseau Coordinateur de transactions distr Credential Vault Host Control Serv Credential Vault Host Storage Découverte SSDP Défragmenteur de disque Defragmenteur de disque Defragmenteur de disque	Exportation Prend en ch Coordonne Host Contr Host Storag Découvre le Fournit les f This sensice	Demarre Démarré Démarré	Automatique Manuel Automatique Automatique Manuel Manuel Automatique	Système local Système local Système local Système local Service local Système local Système local

Démarrer le service et vérifier qu'il démarre correctement.

Vérifier que le fichier ExportBcdi.XML a bien été créé.

Remarques

- L'accès à base publiée se fait depuis http://<RNE de l'établissement>.esidoc.fr/ (Avec le navigateur firefox de préférence car avec IE8 on a parfois un message d'erreur)
- Après quelques temps, (attendre au moins 2 minutes) ouvrir le fichier **SvcExportBcdi_JOURNAL.TXT** afin de vérifier s'il n'y a pas d'erreurs. Fréquence des exports : toutes les 1000 secondes (~16 minutes)

Après un changement, il est possible de supprimer toutes les lignes pour purger le journal et vérifier à nouveau la présence d'erreurs.

Quand un export a lieu le journal indique le nom du fichier .zip envoyé.

Si vous souhaitez ne plus avoir d'erreurs lorsque votre slis est inactif (pas de sortie sur internet possible à certains horaires), voir plus loin, le paragraphe « <u>SvcExportBcdi_JOURNAL.TXT –</u> <u>Erreurs entre 22h et 6h avec les slis</u> »

<u>SvcExportBcdi_JOURNAL.TXT – Erreurs possibles</u>

Messages	Causes - Dépannage
Erreur WS Portail : "A connection with the server	Le port 443 n'est pas ouvert.
could not be established - URL:https://cyberlib.crdp-	Il faut ouvrir ce port de communication, en sortie,
poitiers.org/compte/BCDIESIDOC.php?wsdl -	pour le serveur qui lance le service d'exportation.
SOAPAction:""" (21)	
<u>Echec à l'appel du web service</u>	C'est souvent le cas le soir et la nuit car dans les slis
"https://cyberlib.crdp-	le réseau local et le sous réseau 172.16.0.1 à
poitiers.org/compte/BCDIESIDOC.php?wsdl"	172.16.0.254 ont par défaut des horaires
Erreur DemandeFTP : A connection with the	d'activation.
server could not be established	
Erreur "Socket Error # XX"	Le port 990 n'est pas ouvert.
Erreur "Cannot open data	La plage de ports 1024 à 1028 n'est pas ouverte.
Erreur "Votre abonnement est périmé, veuillez	Votre abonnement BCDI n'est pas à jour, vous n'êtes
prendre contact avec le service commercial"	pas abonné au service E-sidoc.
Erreur : "Le nom de votre base a changé"	Administrez votre serveur BCDI pour vérifier qu'une
	seule base est « exportable e-sidoc ».
Erreur : " votre serveur BCDI n'est pas à jour"	Votre essayez d'exporter avec un serveur BCDI trop
	ancien.
	Quittez le connecteur, mettez à jour BCDI ,
	recherchez le fichier ExportBCDI.xml et supprimez-le,
	et relancez le connecteur.

<u>SvcExportBcdi_JOURNAL.TXT – Erreurs entre 22h et 6h avec les slis</u>

Par défaut, le réseau local (désigné aussi réseau « TOUT ») n'est plus actif de 22h à 6h. De même il est probable que le sous réseau concerné (celui auquel appartient le serveur bcdi) ait des horaires et ne soit pas activé 24h sur 24.(c'est même conseillé !)

Il est donc « normal » de voir des erreurs toutes le 1000 secondes (~ 16 minutes) à certains moments. Le service tente de connecter le serveur distant et n'y parvient pas.

Vous avez 2 solutions :

- **Vous ignorez ces erreurs** et le journal se remplira toutes les 16 minutes pendant les périodes ou le slis n'est plus actif. Ce n'est d'ailleurs pas très significatif car même s'il arrivait à contacter le serveur distant (il faudrait pour cela modifier les horaires d'activation du réseau local TOUT et du sous-réseau concerné), il y a peu de chance qu'un transfert ait lieu car la base de bcdi n'évoluera pas la nuit ...La modification des horaires du slis serait donc une réduction de la sécurité pour finalement ne rien exporter du tout...
- <u>Vous planifiez le démarrage et l'arrêt du service connecteur E-sidoc</u> de manière à ce qu'il ne soit démarré que lorsque votre slis permet la sortie sur internet.
 Pour cela, il faut créer 2 tâches planifiées sur le serveur de bcdi. Ces tâches exécuteront aux jours et horaires choisis lees 2 fichiers de commandes suivants à créer sur le serveur de bcdi.

Contenu du 1^{er} fichier « demarrage_connecteur_esidoc.bat » :

net start SvcExportBcdi

Contenu du 2^{ème} fichier « arret_connecteur_esidoc.bat » : net stop SvcExportBcdi

Procédure de création d'une tâche planifiée :



Donner un nom à la tâche et choisir ensuite la fréquence (ex : tous les jours ouvrés) et suivant puis l'horaire (ex : 7h00) puis suivant

Indiquer le compte administrateur du domaine et son mot de passe

Remarques :

- En faisant un clic droit dessus la tâche, puis propriétés, on peut changer sa planification, vérifier le .bat utilisé, éventuellement décocher l'activation (donc la désactiver) etc...

- On peut aussi faire le test immédiat en l'exécutant (clic droit)

- On voit aussi la prochaine exécution, et on peut vérifier sa dernière

Attention, si un jour, vous décidez de **changer de mot de passe** de l'administrateur du domaine, il faut impérativement reprendre les propriétés de la tâche pour changer le mot de passe, sinon elle ne s'exécutera plus.