

ARTIC_MANAGER

COLLABORATORS

	<i>TITLE :</i> ARTIC_MANAGER		
<i>ACTION</i>	<i>NAME</i>	<i>DATE</i>	<i>SIGNATURE</i>
WRITTEN BY		December 8, 2024	

REVISION HISTORY

NUMBER	DATE	DESCRIPTION	NAME

Contents

1	ARTIC_MANAGER	1
1.1	main	1
1.2	Artic Manager HELP : Install	1
1.3	Artic Manager HELP : Creazione Nuovo Device	2
1.4	Artic Manager HELP :Messaggi d'Errore in Install	3
1.5	Artic Manager HELP : Remove	3
1.6	Artic Manager HELP : Device ancora in uso	4
1.7	Artic Manager HELP : Analyze	4
1.8	Artic Manager HELP : Messaggi di errore in Analyze	5
1.9	Artic Manager HELP : Meter	6
1.10	Artic Manager HELP : Messaggi di errore in Meter	7
1.11	Artic Manager HELP : Ottimizzazione dei files	8
1.12	Artic Manager HELP : Interruzione della scansione	9
1.13	Artic Manager HELP : Per Uscire	9
1.14	Artic Manager HELP : Devices Configuration	9
1.15	Artic Manager HELP : Parametri	10
1.16	Artic Manager HELP : Procedura di Mount	11
1.17	Artic Manager HELP : File di configurazione	11

Chapter 1

ARTIC_MANAGER

1.1 main

```
=====
=
=           A R T I C  M A N A G E R           =
=                   By AlgarSoft                   =
=
=====

Questo File contiene l'help interattivo ITALIANO
dell'artic manager, richiamabile in ogni momento con la
pressione del tasto HELP.

L'Artic Manager permette di effettuare tutte le
operazioni di gestione di devices Artic in modo semplice,
intuitivo e assistito da un Help Context Sensitive
ipertestuale.

                Le Principali funzionalità sono:

Install      ..... Monta o Crea ex novo devices Artic
Remove      ..... Rimuove i devices dalla RAM
Analyze     ..... Controlla i files in formato compresso
ArticMeter  ..... Misura lo spazio guadagnato
Quit        ..... Come Uscire dal manager
Configure   ..... Come configurare i devices

(Il comportamento del manager e' influenzato dai parametri
che gli si possono passare)

Dalla versione 1.6 di Artic, sia l'handler che il manager
usano uno speciale file di configurazione.

Si veda il file Artic.guide per informazioni piu' generali.
```

1.2 Artic Manager HELP : Install

I N S T A L L A Z I O N E

=====

Install vi permette di montare un device Artic precedentemente creato o di crearne uno nuovo.

Scegliendo di montare (MOUNT) un device esistente il manager vi chiederà di selezionare il mount-file e lo monterà eseguendo il comando DOS 'Mount' per voi.

La procedura di creazione (CREATE) creerà un mount-file (file di testo con informazioni per il DOS) più la relativa icona e opzionalmente monterà il device.

Vedi anche:

Dettagli sulla Creazione

Messaggi d'errore

1.3 Artic Manager HELP : Creazione Nuovo Device

C R E A Z I O N E N U O V O D E V I C E

=====

Per La creazione di un nuovo device, Il manager vi chiederà

- Come Volete chiamare il nuovo device Artic.
(Ad Es.: ARTIC)
- In quale Device di sistema verranno memorizzati i files compressi. (Ad Es.: HD1 o RAM o ecc.ecc...)
- La directory in cui memorizzare i files compressi e se si desidera aggiungere altre directories a quella appena scelta. (Ad Es.: si può scegliere RAM come device, RAM:prova dal selector ASL e aggiungere 'pippo/pluto'. I files compressi verranno così letti/scritti in/da RAM:prova/pippo/pluto). Notare che non è permesso installare un device ARTIC nella ROOT del device Reale. Per esempio non è possibile assegnare a un device la directory "RAM:" e basta: bisogna creare una sottodirectory per il device ARTIC.
- Dove Volete registrare il mountfile relativo a questo nuovo device per poi utilizzarlo successivamente. Il file può essere memorizzato in DEVS:DOSDRIVERS in modo che il workbench lo monti alla partenza, o in SYS:STORAGE oppure in una directory a scelta.
- Infine se desiderate che il device venga montato immediatamente per essere usato. Rispondendo No

il mount file viene creato ma il Device NON sara' caricato in memoria.

Una volta terminata questa procedura il device potra' essere montato anche da CLI, digitando:

Mount <nome-file>

dove nome file e' il nome del device preceduto dalla directory in cui si trova. (Ad Es: Mount devs:dosdrivers/artic)

Oppure da WorkBench, Clickando sull'icona del Driver.

Vedi anche: Messaggi d'errore
Mount con Workbench <=V37

1.4 Artic Manager HELP :Messaggi d'Errore in Install

M E S S A G G I D I E R R O R E =====

Si riportano di seguito i possibili messaggi di errore che le procedure di installazione possono generare, e la loro spiegazione:

- * Error Executing <command> !
C'e' stato un errore eseguendo il comando <command> per montare il mount-file.
- * Device <Name> already Exists !
E' stato specificato il nome di un nuovo device uguale a quello di un device gia' presente nel sistema.
- * Sorry But You Selected <Name> as real device.....
E' stata selezionata tramite il requester ASL una directory che NON risiede sul device richiesto in precedenza.
- * Error Creating <Name> !
Non puo' essere creata una directory specificata dall'utente.
- * Error Opening <Name> !
Non si puo' scrivere il mount-file.

1.5 Artic Manager HELP : Remove

R I M O Z I O N E D I D E V I C E S A R T I C =====

Una volta installato, un device artic puo' essere rimosso dalla memoria con il comando REMOVE. La memoria che il device trattiene per se' ed i suoi buffers, verra' restituita al sistema operativo; ogni ulteriore accesso al device rimosso provochera' la richiesta da parte del DOS di inserire il volume 'xxxxx'.

Tutto cio' avviene solamente se il devices non ha piu' files aperti e/o locks pendenti. Se, ad esempio, si monta un device artic e poi gli si assegna tramite Assign una directory logica, il device non potra' essere rimosso finche' tale directory logica gli rimarra' assegnata.

Se il device puo' essere rimosso comparira' il messaggio:

```
'Remove message has been sent OK.'
```

E' IMPORTANTE notare che il fatto che un device sia rimosso NON implica che anche i suoi files lo siano: questi infatti saranno ancora presenti, e quindi normalmente accessibili (ma in formato COMPRESSO !!), nella directory assegnata al device.

La stessa operazione puo' essere compiuta dal CLI digitando :

```
artrem DEV=<device-name>:
```

Vedi anche: Se il device e' ancora in Uso

1.6 Artic Manager HELP : Device ancora in uso

```
D E V I C E   I N   U S O  
=====
```

Con questo messaggio il Manager Vi comunica che ci sono ancora dei files e/o locks aperti per questo device, che quindi non puo' essere rimosso.

Il caso piu' comune e' che ci siano ancora dei locks sul device, ad esempio perche' ci sono delle directories logiche assegnate a quest'ultimo, o perche' qualche processo o CLI ha la directory corrente assegnata nel device. Nel primo caso bastera' annullare l'assegnamento (assign 'name:') , nel secondo liberare la directory terminando il processo che la detiene o cambiadogliela.

Vedi anche: Rimozione di devices Artic

1.7 Artic Manager HELP : Analyze

ANALISI E DECOMPRESSIONE

=====

Con questo comando, il manager Vi permette di controllare l'integrità (ed eventualmente correggere gli errori) o di decomprimere "manualmente" i files in formato compresso.

Selezionando il gadget ANALYZE, si aprira' un requester ASL posizionato nella directory del device reale che contiene i files in formato compresso. Piu' files possono essere selezionati contemporaneamente tenendo premuto il tasto shift.

Selezionando il gadget di OK i files verranno analizzati: il manager dara' alcune informazioni sul file in questione (dimensioni compresse e decomprese, segmenti non utilizzati, metodo di compressione) e chiederà se il file va solo analizzato (letto) oppure anche decompresso. Nel caso della decompressione verrà chiesto di specificare la directory nella quale mettere il file in formato decompresso.

L'opzione di decompressione risulta utile quando si vuole riportare alle dimensioni originali un file, senza passare per il device artic, che potrebbe anche non essere presente nel sistema in quel momento.

Nel caso in cui siano stati selezionati piu' files verrà chiesto all'utente se mostrare il requester di informazioni per tutti gli altri files (dando quindi la possibilità di analizzare o decomprimere ogni singolo file) o se applicare automaticamente l'opzione scelta per il primo file agli altri.

Alla fine del processo di analisi, un requester comunicherà se le operazioni hanno avuto esito positivo o meno.

Vedi anche: Messaggi di errore in Analyze

1.8 Artic Manager HELP : Messaggi di errore in Analyze

MESSAGGI DI ERRORE

=====

Si riportano di seguito i principali messaggi di errore e di avvertimento che le procedure di analisi e decompressione manuale possono generare:

- * File <name> has a bad Header CheckSum !!
Il file <name> ha un errore nella sua prima parte
cioe' quella che contiene alcune informazioni di base

- sul file (dimensioni, numero di segmenti ecc..).
 Probabilmente questa parte e' stata sovrascritta da qualcosa.
- * File <name> has a bad Segment CheckSum !! ...
 Il file <name> contiene un errore nella sua parte finale e cioe' quella che contiene le informazioni per ogni segmento di 4Kb che compone il file.
 Probabilmente questa parte e' stata sovrascritta, oppure il sistema e' andato in crash mentre scriveva su questo file e quindi manca l'ultima parte.
 - * Error : can't write comment on file !
 Non si puo' scrivere il commento del file.
 Probabilmente il device e' protetto in scrittura.
 - * File <name> is not in compressed form or
 Il file <name> non e' in formato compresso. Questo accade se, per esempio, il file e' piccolo e non conviene comprimerlo. Un'altra causa di questo avvertimento e' il cercare di analizzare un file leggendolo attraverso un device artic, che lo fara' apparire non compresso.
 - * Out of Memory !
 Non c'e' abbastanza memoria per i buffers di analisi.
 - * File comments were not properly set. They
 La lunghezza del file reale viene memorizzata nei commenti del file. Se l'analizzatore rileva una differenza tra la lunghezza del file da lui riscontrata e i commenti precedenti, li riscrivera'.
 - * Segment <x> of file <name> has a suspect size !
 Il segmento x del file <name> ha una lunghezza diversa da quella annotata all'interno del file.
 Probabilmente il file e' corrotto.
 - * Error Writing OutPut File !
 Non si puo' scrivere il file decompresso.
 - * Final size of <name> does not match !
 La dimensione calcolata dall'analizzatore e' diversa da quella annotata all'interno del file.
 Probabilmente il file e' corrotto.

1.9 Artic Manager HELP : Meter

M I S U R A D E L L O S P A Z I O G U A D A G N A T O
 =====

Con questo comando il Manager Vi permette di sapere quanto spazio si sia guadagnato in un device ARTIC. Selezionando questo comando dal menu principale si aprira' una finestra che contiene:

nella parte superiore:

- La directory dalla quale partire ad esaminare i files. (Che si puo' modificare manualmente).
- Un Gadget etichettato "Set.." che chiedera' tramite un requester ASL la sotto-directory di partenza.
- Un CheckBox Gadget etichettato "Scan Sub Dirs" che se selezionato fara' esaminare al manager anche le sotto-directories in modo ricorsivo.

nella parte media:

- Un riquadro di che contiene informazioni statistiche sui files che sono stati esaminati fino a quel momento. Le informazioni riguardano : il numero di files e di directories esaminati, lo spazio (in KiloBytes) occupato, lo spazio (sempre in KiloBytes) guadagnato, la dimensione media dei files e lo spazio libero che si avrebbe sul device ospite se si mantenesse la stessa percentuale di guadagno.
- Un indicatore grafico della percentuale guadagnata.

nella parte inferiore:

- Un Gadget chiamato "Start" che fara' partire il calcolo dello spazio guadagnato.
- Un Gadget chiamato "Tree" che ,una volta terminato l'esame dei files, mostrera' la struttura gerarchica delle directories annotandone le singole percentuali di guadagno.

Per sapere quindi quanto spazio si e' guadagnato in un device ARTIC sara' sufficiente selezionare la directory di partenza (a mano o con il requester ASL), selezionare la scansione ricorsiva delle directories e clickare su "Start". Quando il manager ha finito si puo' vedere "l'albero" delle directories clickando su "Tree".

Vedi Anche :

Possibili Messaggi di Errore
Ottimizzazione dei files
Interruzione della scansione
Il Comando Adir

1.10 Artic Manager HELP : Messaggi di errore in Meter

M E S S A G G I D I E R R O R E

=====

Si riportano di seguito i possibili messaggi di errore che il Meter puo' generare e le loro relative spiegazioni:

- * Can't Allocate dir buffer !
- * No dir buffer for this level !
Non c'e' sufficiente memoria per i buffers.
- * Problems Locking Directory !
- * Error Reading Directory !
Una sottodirectory non puo' essere esaminata.
- * Dir. does not belong to <name> device.
La directory scelta non appartiene al device di nome <name> selezionato dalla finestra principale.

durante il processo di Ottimizzazione dei files il Meter puo' generare i seguenti messaggi:

- * Error Opening Files !
- * Error reading file <name> !
- * Error Copying file <name> !
- * Error Swapping file <name> !
Il file da ottimizzare o la sua copia non possono essere aperti, scritti o letti.

1.11 Artic Manager HELP : Ottimizzazione dei files

O T T I M I Z Z A Z I O N E D E I F I L E S

=====

Scrivendo piu' volte solo alcune parti di un file compresso si possono creare al suo interno dei 'buchi' di spazio non utilizzato. Questi 'buchi' potranno venire utilizzati automaticamente in futuro, oppure essere eliminati definitivamente dalla procedura di ottimizzazione.

Se l'ArticMeter trova dei files di questo genere durante la procedura di scansione, chiederà il permesso di ottimizzarli. Rispondendo positivamente a questa richiesta il Meter copierà i files da ottimizzare con un nome temporaneo (nella stessa directory dove si trovano i files originali), cancellerà i vecchi files e assegnerà ai nuovi i nomi dei vecchi. (Questo procedimento puo' essere fatto anche 'a mano' con i comandi DOS).

La procedura di Ottimizzazione puo' essere interrotta clickando sul gadget di chiusura finestra.

I Possibili messaggi di errore di questa procedura sono elencati nella sezione relativa al Meter.

1.12 Artic Manager HELP : Interruzione della scansione

INTERRUZIONE DELLA SCANSIONE =====

Il Procedimento di esame dei files del meter puo' essere interrotto in qualsiasi momento premendo il gadget di chiusura finestra del Meter. Rispondendo positivamente alla domanda la procedura verra' interrotta e si ritornera' alla finestra di partenza, altrimenti il Meter continuera' l'esame dei files.

1.13 Artic Manager HELP : Per Uscire

COME USCIRE DAL MANAGER =====

Per uscire dal manager basta clickare il gadget di chiusura della finestra principale. Comparira' un requester per chiedere se si intende veramente uscire (QUIT) cancellare l'operazione (CANCEL) oppure sospendere momentaneamente l'utilizzo del manager (ICONIFY).

Se si seleziona la voce Iconify il manager chiudera' tutte le sue finestre e aggiungera' un'icona di applicazione (AppIcon) allo schermo del workbench. Da qui in poi il programma potra' essere richiamato clickando due volte sulla sua icona o depositandogli sopra un oggetto del workbench (disco, file, cassetto). In questo caso il manager passera' direttamente alla funzione di misura dello spazio guadagnato Artic Meter se l'oggetto appartiene ad un device artic.

1.14 Artic Manager HELP : Devices Configuration

Per avere informazioni generali su un device artic o per cambiare qualche suo parametro di run-time, basta clickare due volte sul nome del device nella finestra principale, nella listview contrassegnata da "Artic Devices".

Apparirà così una finestra che mostra il nome del device, l'etichetta del volume, la directory del device "ospite" e la data di creazione del volume. Si potranno

inoltre cambiare il metodo di compressione e i pattern dei files da non comprimere.

Il metodo di compressione può essere NORMALE, TURBO o ESTERNO. Nel caso si scelga il metodo esterno si dovrà anche scegliere quale libreria XPK usare mediante la ListView a destra e opzionalmente un parametro di efficienza (un numero tra 1 e 100) che varia da libreria a libreria (comunque al numero più alto corrisponde una maggiore compressione a scapito del tempo).

Selezionando una libreria XPK, verranno anche visualizzate le sue caratteristiche. Notare che al momento NON sono supportate librerie di sola crittazione.

Nella ListView di sinistra si possono specificare dei modelli (pattern) per i nomi dei file che NON si vogliono comprimere. Dal momento che la compressione di files già compressi consuma molto tempo e comunque non fa guadagnare spazio (anzi solitamente questi files risulteranno di dimensioni maggiori degli originali), si può dire all'handler di non comprimere certi files specificando caratteristiche dei loro nomi mediante un pattern dell'AmigaDos.

Per Esempio, si può evitare la compressione dei files di archiviatori come LHA, ZIP.... o di files grafici in formato compresso come GIF, JPEG... . Tutto ciò che bisogna fare è clickare il gadget contrassegnato da "Add" e scrivere nello string gadget superiore il pattern (per esempio '#?.lha o '#?.zip). Per aggiungere altri pattern basterà clickare nuovamente "Add" ed inserirli nello string gadget. Le comparazioni dei patterns trattano minuscole e maiuscole allo STESSO modo ("LHA"="lha"..) e tutti i modelli inseriti formeranno un unico pattern che verrà passato all'handler e salvato nel file di configurazione.

L'Handler non comprimerà un file se:

- * la lunghezza del file è minore di 4KB E la compressione non fa guadagnare spazio.

OPPURE

- * il nome del file combacia con uno dei patterns specificati dall'utente con il manager.

1.15 Artic Manager HELP : Parametri

L'Artic Manager può ricevere diversi parametri sia da CLI che da WorkBench. Da CLI basterà scriverli nella linea di comando, mentre da WorkBench bisognerà settarli come TOOLTYPES mediante l'apposito editor del WorkBench.

I Parametri sono :

- ICONIFY=OFF/ON
Permette di iconificare il manager alla partenza.
- FORCEMOUNT30=OFF/ON
Forza il manager ad usare la procedura di mount come se si trovasse sul KickStart 3.0 (V38-V39).

1.16 Artic Manager HELP : Procedura di Mount

Il comando mount del WorkBench 3.0 (V38-V39) permette di montare devices anche da icone. Nel caso in cui il manager 'giri' su versioni di WorkBench maggiori di V37 allora la procedura di mount creerà un file ed una icona di mount per questi kickstarts, altrimenti creerà solamente un file di mount compatibile con le versioni <=V37 del comando mount.

Tuttavia se si disponesse del comando "Mount" aggiornato (ma di Kickstart <=V37) il manager lo potrà usare e produrre anche icone di mount.

Specificando alla partenza il parametro (o ToolType da WB)

FORCEMOUNT30=ON

il manager produrrà i files per la versione >V37 del comando mount.

1.17 Artic Manager HELP : File di configurazione

Dalla Versione 1.6 artic usa uno speciale file di configurazione chiamato "artic.config" nel quale memorizza i parametri di configurazione del device:

- il nome e la data di creazione del volume
- i patterns per i files da non comprimere
- il metodo di compressione (V1.7)

Questo file è memorizzato nella directory del vero device ed è sempre in formato NON compresso. (Se ad esempio la vera directory a cui è assegnato il device artic è "hdl:artic_dir", allora il file di configurazione sarà "hdl:artic_dir/artic.config").

Attenzione a NON cancellare questo file, o verranno perse le informazioni di configurazione (Nome e data di creazione del volume e patterns).

Questo file è aggiornato automaticamente quando si

rinomina un device artic (ad esempio con il comando CLI Relabel) o quando si cambiano i parametri (metodo di compressione, files da non comprimere) mediante il Manager e si seleziona "SAVE" . (N.B.: il device deve essere caricato in memoria ed attivo).

Per gli utenti della versione V1.6 basterà chiedere le informazioni sul device tramite il manager, e selezionare il gadget "SAVE" per salvare il nuovo file di configurazione. (Notare che nel vecchio artic.config NON è presente il metodo di compressione che viene settato per default a NORMAL)

Per gli utenti della versione V1.5 o minore che installano questa nuova versione su devices già esistenti basterà rinominare il volume (con Relabel) o cambiare i patterns con il manager ed il file verrà costruito. (In questo caso però la data di creazione del volume sarà sempre settata a: 01-01-78).