

RO Documentation

Oliver Rummeyer

Copyright © Copyright 1994-1996 Oliver Rummeyer

COLLABORATORS

	<i>TITLE :</i> RO Documentation		
<i>ACTION</i>	<i>NAME</i>	<i>DATE</i>	<i>SIGNATURE</i>
WRITTEN BY	Oliver Rummeyer	January 31, 2023	

REVISION HISTORY

NUMBER	DATE	DESCRIPTION	NAME

Contents

1	RO Documentation	1
1.1	RO Bedienungsanleitung	1
1.2	Kurze Beschreibung	2
1.3	System Anforderungen	4
1.4	Unregistrierte Version	4
1.5	Installation	4
1.6	Hauptfenster	5
1.7	Register	5
1.8	Informations Textfeld	6
1.9	Listview	6
1.10	Pfad Gadget	7
1.11	Laufwerksknöpfe	7
1.12	Kommandoknöpfe	8
1.13	Status Leiste	11
1.14	Menüs	11
1.15	Konfiguration	14
1.16	Filetype Configuration	14
1.17	Custom Filetype Configuration	16
1.18	Archive Configuration	17
1.19	Allgemeine Konfiguration	19
1.20	Menü Konfiguration	26
1.21	Puffer Konfiguration	28
1.22	HotKey Konfiguration	28
1.23	HotDir Konfiguration	29
1.24	Laufwerks Konfiguration	30
1.25	Knopf Konfiguration	31
1.26	about	36
1.27	action	36
1.28	all	36
1.29	assign	37

1.30 buffers	37
1.31 byname	37
1.32 bytes	37
1.33 change	37
1.34 copy	38
1.35 copydev	38
1.36 current	39
1.37 delete	39
1.38 directory	39
1.39 disk	39
1.40 dup	39
1.41 expand	40
1.42 fit	40
1.43 help	40
1.44 icon	40
1.45 info	40
1.46 active	41
1.47 lcopy	41
1.48 lswap	41
1.49 listarc	41
1.50 parent	41
1.51 reload	42
1.52 root	42
1.53 makedir	42
1.54 move	42
1.55 none	43
1.56 note	43
1.57 protect	43
1.58 quit	43
1.59 reboot	44
1.60 relabel	44
1.61 rename	44
1.62 setdate	44
1.63 shrink	44
1.64 toggle	45
1.65 touch	45
1.66 unarc	45
1.67 update	45
1.68 volumes	45

1.69	Arexx Schnittstelle	46
1.70	Diskussion	49
1.71	Registration	50
1.72	Registrationsformular	51
1.73	Updates	52
1.74	Support	52
1.75	Danksagungen	53
1.76	Geschichte	54
1.77	Future Enhancements	57
1.78	Disclaimer	58
1.79	License	58
1.80	Installer	59
1.81	Magic User Interface	59
1.82	index	60

Chapter 1

RO Documentation

1.1 RO Bedienungsanleitung

RO --- Ein auf MUI basierender FileManager, Shareware

Version 1.22

Bedienungsanleitung

Copyright © 1994-1996 by Oliver Rummeyer

1. Einführung

1.1

Kurze Beschreibung
.....Was ist 'RO'?

1.2

Systemanforderungen
.....Was man für RO benötigt

1.3

Unregistrierte Version
.....Ist RO eingeschränkt?

2. Installation

2.1

Installation von RO
.....Wie wird RO installiert?

3. Wie benutzt man RO

3.1

Hauptfenster
.....Wie wird RO bedient?

3.2

Menüs
.....RO's Menüleiste

3.3

Konfiguration

-Einstellungen
- 3.4 ARexx Schnittstelle
-Wie steuert man RO über ARexx
- 3.5 Diskussion
-Fragen und Antworten. (F&A)
- 4. Registration
- 4.1 Wie registriert man RO
-Wie man sich registriert
- 4.2 Registrationsformular
-Ich brauche Namen, Adresse...
- 5. Sonstiges
- 5.1 Updates
-Wo es neue Versionen gibt
- 5.2 Support
-Wie man den Autor erreicht
- 5.3 Danksagungen
-Der Autor bedankt sich...
- 5.4 Geschichte
-RO's Entwicklung
- 5.5 Zukunft
-Wenn sie sich registrieren...
- 6. Rechtliches
- 6.1 Garantie
-Garantie? Welche Garantie?!
- 6.2 Nutzungsbedingungen
-Nutzungsbedingungen
- 6.3 Installer
-Über den Installer
- 6.4 Magic User Interface
-Über Magic User Interface

1.2 Kurze Beschreibung

Kurze Beschreibung

RO ist ein neuer Intuition gesteuerter, völlig vom Benutzer konfigurierbarer Dateimanager für OS 2.04 oder höher. RO's mächtige Eigenschaften werden Ihnen zur Seite stehen und Ihnen bei Ihrer täglichen Arbeit am Amiga helfen. Mit RO ist es nun nicht mehr nötig irgendwelche unverständlichen Shell Kommandos zu lernen, weil man die gesamte Power seines Amigas in einer Hand hat.

Da MUI benutzt wird sind Sie in der Lage Look & Feel dieses Tools so einzustellen wie es Ihnen gefällt. MUI ist das

Magic User Interface
das

von Stefan Stuntz entwickelt wurde und eigentlich auf jedem Amiga installiert sein sollte. Es handelt sich dabei um ein Objektorientiertes System zur Erstellung von graphischen Benutzeroberflächen. Benutzer von Applikationen die MUI verwenden haben die Möglichkeit nahezu jeden Pixel einer Programmoberfläche Ihrem persönlichen Geschmack entsprechend einzustellen.

Das RO Archiv sollte die folgenden Dateien enthalten:

RO/ARexx/Action.RO	RO/Icons/8col/RegForm.info
RO/ARexx/AddArc.RO	RO/Icons/8col/RO.guide.info
RO/ARexx/ArcHandler.RO	RO/Icons/8col/RO.info
RO/ARexx/Iconify.RO	RO/Icons/8col/ROPrefs.info
RO/ARexx/LoadDir.RO	RO/Install.info
RO/ARexx/LoadOther.RO	RO/Install/Installer
RO/ARexx/PlayModule.RO	RO/Install/RO-Install
RO/Binary/RO, binary	RO/Install/RO-Install.info
RO/Binary/ROPrefs, binary	RO/LiesMichZuerst
RO/Config/RO.prefs, default	RO/LiesMichZuerst.info
RO/Config/RO.prefs, example1	RO/LisezMoiDabord
RO/Config/RO.prefs, example2	RO/LisezMoiDabord.info
RO/Config/RO.prefs, example3	RO/LäsMigFörst
RO/Config/RO.prefs, example4	RO/LäsMigFörst.info
RO/Config/RO.prefs, example5	RO/Locale/Catalogs/Deutsch/ro.catalog
RO/Docs/RegForm, deutsch	RO/Locale/Catalogs/Français/ro.catalog
RO/Docs/RegForm, english	RO/Locale/Catalogs/Svenska/ro.catalog
RO/Docs/RegForm, francais	RO/Locale/RO.cd
RO/Docs/RegForm, svenska	RO/Locale/RO.ct
RO/Docs/RO.guide, deutsch	RO/Previews/Preview1
RO/Docs/RO.guide, english	RO/Previews/Preview1.info
RO/Docs/RO.guide, francais	RO/Previews/Preview2
RO/Docs/RO.guide, svenska	RO/Previews/Preview2.info
RO/Icons/4col/Drawer.info	RO/Previews/Preview3
RO/Icons/4col/RegForm.info	RO/Previews/Preview3.info
RO/Icons/4col/RO.guide.info	RO/Previews/Preview4
RO/Icons/4col/RO.info	RO/Previews/Preview4.info
RO/Icons/4col/ROPrefs.info	RO/ReadMeFirst
RO/Icons/8col/Drawer.info	RO/ReadMeFirst.info
RO.info	

MUI wird nicht mitgeliefert, aber Sie sollten es in jeder Mailbox oder bei Ihrem lokalen AmiNet Mirror bekommen.

1.3 System Anforderungen

System Anforderungen

RO benötigt Version 2.04 des Amiga Betriebssystems oder eine Neuere. RO braucht auch die Version 3.1 (oder eine neuere) des "Magic User Interface" von Stefan Stuntz. Kickstart 1.3 wird nicht mehr unterstützt; Weder von "Magic User Interface" noch von RO; dieses Betriebssystem ist veraltet. Steigen Sie auf 2.04 um, oder am besten gleich auf die Version 3.1 des Amiga OS. RO braucht keinen schnelleren Prozessor, aber natürlich machen schnellere CPUs das Leben einfacher. Sehr viele Berechnungen müssen für das Management und Layout der einzelnen Objekte gemacht werden, deshalb könnte ein einfacher auf 68000 basierender Rechner langsam sein.

Wenn Sie möchten, daß RO ganz automatisch XPK & PowerPacker gepackte Dateien entpackt, müssen Sie die xpkmaster.library, powerpacker.library und mindestens eine XPK Pack Library installieren. Wenn Sie ausserdem noch möchten, daß RO Archive wie normale Verzeichnisse behandelt, werfen Sie einmal einen Blick auf ARCHandler.

XPK is Copyright © Urban Mueller, Bryan Ford & Christian Schneider.

PowerPacker is Copyright © Nico François.

ARCHandler is Copyright © Rafael D'Halleweyn.

1.4 Unregistrierte Version

Unregistrierte Version

Ich habe mich entschlossen RO als eingeschränkte Shareware zu veröffentlichen. RO funktioniert zwar vollständig, aber in der unregistrierten Version öffnet sich ab und zu ein Requester, der Sie daran erinnern soll die Shareware Gebühr zu bezahlen. In der unregistrierten Version können Sie mit RO Prefs keine Änderungen speichern, Sie müssen einen Texteditor benutzen. RO war und ist eine zeitaufwendige Sache für mich. Wenn Ihnen dieses Produkt gefällt und Sie möchten, daß ich es weiter entwickle, sollten Sie mich mit der Sharewaregebühr unterstützen. Vielen Dank.

Wie registriert man RO

1.5 Installation

Installation

Zusammen mit RO wird ein Installationsskript geliefert das Ihnen hilft alle benötigten Dateien zu installieren. Wenn Sie aber ein 'Experte' sind könnte es sein, daß Sie die Installation lieber von Hand vornehmen möchten.

Kopieren Sie die Files 'RO,binary' und 'ROPrefs,binary' in ein Verzeichnis ihrer Wahl und nennen Sie sie dort 'RO' und 'ROPrefs'. Wenn Sie möchten, können sie das Prefs Programm auch als 'SYS:Prefs/RO' speichern. Kopieren Sie sich jetzt ein Piktogramm in das entsprechende Verzeichnis. Vielleicht möchten Sie auch die Datei 'RO.prefs' nach 'ENVARC:RO/' und 'ENV:RO/' kopieren. Wenn Sie ein Keyfile haben, dann kopieren Sie es nach 'S:', 'L:' oder in das selbe Verzeichnis wie die ausführbaren Programme. Sie können das auch durch setzen der Umgebungsvariable 'KEYPATH', auf ein Verzeichnis, in dem sich Ihr Keyfile befindet, ändern. Wenn Sie Workbench 2.1 oder höher verwenden dann können Sie die Datei 'ro.catalog' in Ihr 'LOCALE:Catalogs/<Sprache>' Verzeichnis kopieren.

1.6 Hauptfenster

Hauptfenster

Nachdem der Installationsvorgang beendet ist dürfen Sie RO starten, und das Hauptfenster sollte sich öffnen. Es enthält die folgenden Kontrollelemente...

Register

Ändert die Art des Listviews

Informations Textfeld

Zeigt Informationen über Verzeichnis an

Listview

Zeigt das Verzeichnis an

Pfad Gadget

Zur manuellen Verzeichnisdurchsicht

Laufwerksknöpfe

Schneller Zugriff auf wichtige Geräte

Kommandoknöpfe

Aktionen auf angewählte Dateien ausführen

Status Zeile

Zeigt allgemeine Informationen an

1.7 Register

Register

Mit dem Register ganz oben im Fenster läßt sich die Art des Listviews darunter ändern. Man kann hier zwischen Verzeichnis, Puffer und Datenträger wählen. Je nach Ihren MUI Einstellungen sieht das Register wie ein Karteiregister, oder wie ein normaler Cycle Knopf aus. Die drei verschiedenen Listview Typen sind in dem Abschnitt

Listview
beschrieben.

Wenn sie eine Maus mit drei Tasten besitzen können Sie die Art des Listviews auch wechseln indem Sie die mittlere Maustaste über einen Listview klicken.

1.8 Informations Textfeld

Informations Textfeld

Es gibt ein Textfeld über jedem Verzeichnis in dem verschiedene Informationen dargestellt werden: Der freie Speicherplatz in Prozent und KByte an der belegte Speicherplatz in KByte. Es sieht so ähnlich aus wie die Informationen die in der Titelzeile von einem Standard Workbench Fenster angezeigt werden, Sie sollten deshalb eigentlich damit zurecht kommen. Wenn gerade kein Verzeichnis geladen ist sehen Sie 'Kein Verzeichnis'. Der Informationstext ändert sich wenn Sie ein paar Einträge anwählen. Sie können dann ablesen wieviele Dateien, Verzeichnisse und Byte gerade ausgewählt sind. Wenn man alle Einträge deselektiert wird wieder die Speicherplatzanzeige aktiviert.

Das Textfeld wird auch benötigt, um anzuzeigen welches Listview gerade aktiviert ist. Es ist sehr wichtig zu wissen welches Listview gerade aktiv ist, weil es als Quell-Listview angesehen wird welches von den Operationen die man über die Kommandoknöpfe oder das Benutzermenü startet betroffen ist. Wenn man eine Datei in einem Listview selektiert ändert sich die aktive Seite, aber man kann die aktive Seite auch ändern indem man '' (Die Taste über 'tab') drückt. Mit 'tab' selbst kann man die Stringgadgets wechseln. Das Textfeld über dem aktiven Listview wird mit einem 'Fillback' Muster gefüllt, welches man auf der 'Pens' Seite der MUI-Prefs einstellen kann indem man die entsprechenden Stifte ändert.

Zu guter Letzt wird das Textfeld auch noch als versteckter 'Mutterverzeichnis' Knopf benutzt. Wenn Sie auf ihn klicken wird das übergeordnete Verzeichnis des gerade geladenen Verzeichnisses eingelesen. Wenn es kein übergeordnetes Verzeichnis gibt liest RO das gerade geladene Verzeichnis nochmal ein.

1.9 Listview

Listview

Die Größe der Listviews läßt sich mit dem Balken in der Mitte des Fensters verändern. Klicken Sie einfach auf ihn, und ziehen Sie ihn nach links oder rechts. RO hat auch einen Drag & Drop Mechanismus eingebaut. Man kann damit Dateien kopieren, indem man sie einfach aus einem Listview zieht und sie in das andere fallen lässt.

RO ist mit drei verschiedene Listview Typen ausgestattet...

Das 'Verzeichnis' Listview ist RO's wichtigstes Listview. Es wird

benötigt um das Verzeichnis anzuzeigen. Sie können darin Dateien und Verzeichnisse anwählen und auf Ihnen Doppel-klicken. Wenn Sie auf einem Verzeichnis Doppel-klicken, wird es unverzüglich eingelesen. Wenn Sie aber auf einer Datei Doppel-klicken versucht RO die Datei zu erkennen und startet ein passendes Kommando. Es werden ungefähr 60 Dateiarten erkannt, und zusätzlich, wenn man AmigaOS 3.0 oder höher verwendet unterstützt RO 'Datatypes'. Für eine genauere Beschreibung wie man die Datei Aktionen einstellen kann, lesen Sie am besten im Kapitel
Konfiguration
nach.

Das 'Puffer' Listview ist eine Art Geschichte in der RO sich eine bestimmte Anzahl von Pfaden merkt. Es können dort auch schon welche beim Start eingefügt werden, was in dem Kapitel
Konfiguration
erklärt wird.

Das ist eine Art des schnellen Verzeichniszugriffs der von RO unterstützt wird.

Das 'Datenträger' Listview zeigt eine Liste aller verfügbaren AmigaDOS Geräte an. Sie können den Inhalt eines Datenträgers einlesen, indem Sie auf ihm Doppel-klicken.

1.10 Pfad Gadget

Pfad Gadget

Das Pfad Gadget befindet sich unterhalb der beiden Verzeichnis Listviews und enthält die Pfad Strings des gerade geladenen Verzeichnisses. Sie können hier jeden Pfad eingeben und das zugehörige Verzeichnis wird sofort eingelesen. RO erweitert alle Pfad Namen z.B. wenn man 'Libs:' eingibt bekommt man so etwas wie 'System:Libs/'. Die Pfad Gadgets sind eine andere Art des schnellen Verzeichniszugriffs, vor allen Dingen wegen der eingebauten Pfadvervollständigung. Wenn man 'SYS:Devs/DOS<RETURN>' eingibt bekommt man einen erweiterten Pfad Namen der etwa wie 'System:Devs/DOSDrivers' aussehen sollte. Man kann auch sehr viel komplexere Dinge eingeben wie 'System:Devs/DataTypes///L/File<RETURN>' und was man bekommt sieht dann wie 'System:L/FileSystem_Trans/' aus. Die automatische Pfadvervollständigung funktioniert aber nur auf den letzten Teil des Pfadstrings.

1.11 Laufwerksknöpfe

Laufwerksknöpfe

Unter den Pfad Gadgets hat RO normalerweise 16 Laufwerksknöpfe deren Anzahl bei Bedarf automatisch auf 32 erhöht wird. Im allgemeinen klickt man auf einen Laufwerksknopf und der angegebene Pfad Name wird in ein Listview eingelesen. In welches er eingelesen wird, das hängt davon ab in welchem Modus die Laufwerksknöpfe betrieben werden. Es werden zwei Arten unterstützt: Der sogenannte 'Active' Modus und der 'Normal' Modus. Im

'Normal' Modus wird der Laufwerksknopf nur auf das Listview angewendet, welches sich direkt über ihm befindet. Im 'Active' Modus wird der Pfad in das aktive Listview geladen.

1.12 Kommandoknöpfe

Kommandoknöpfe

Unter den Laufwerksknöpfen befinden sich 3 x 8 Kommandoknöpfe. Diese Gadgets werden dazu benutzt um Aktionen für die angewählten Dateien und Verzeichnisse das aktive Listview auszulösen. 24 Knöpfe sind aber nicht genug für über 50 eingebaute Funktionen, deshalb wurde ein Knopf Bankumschalt Mechanismus eingebaut. Man kann zwischen den einzelnen Bänken umschalten indem man die Statusleiste anklickt, die sich unter den Kommandoknöpfen befindet. Wenn man im besitz einer 3-Tasten Maus ist, reicht auch ein klick auf die mittlere Maustaste, wenn man sich über den Kommandoknöpfen befindet.

Es werden zur Zeit 5 Bänke unterstützt, was eine Gesamtzahl von 120 Knöpfen ergibt, aber das kann sich in Zukunft noch ändern. Die meisten Funktionen öffnen ein Fenster, welches anzeigt wie weit die Funktion schon fortgeschritten ist. Wenn man dieses schließt wird die Aktion abgebrochen, wenn man jedoch das Iconifizierungsgadget betätigt verrichtet RO seine Arbeit im Hintergrund weiter.

Zur Zeit werden folgende interne Funktionen unterstützt...

About

Zeigt die Programminformation.

Action

Führt eine Dateiaktion aus.

All

Selektieren aller Einträge eines Listviews.

Assign

Erstellt einen 'assign' für Verzeichnis.

Buffers

Die Buffers Seite in den Vordergrund schalten.

ByName

Selektiert Einträge über ihren Namen.

Bytes

Zählt die Anzahl der selektierten Byte.

Change

Ändert die Sortierung des aktiven Listviews.

Copy

Kopiert Dateien und Verzeichnisse.

CopyAs	Kopiert Dateien und Verzeichnisse und ändert Namen.
CopyDev	Kopiert Dateien auf ein Gerät.
Current	Lädt das aktuelle Verzeichnis.
Delete	Löscht Dateien und Verzeichnisse.
Directory	Die Directory Seite in den Vordergrund schalten.
Disk	Zeigt Informationen über den aktiven Datenträger.
Dup	Verdoppelt Einträge.
Expand	Erweitert einen Pfad auf seinen ARCHandler Pfad.
Fit	Überprüft ob Einträge auf das Ziel passen.
Help	Zeigt die Hilfe an.
Icon	Wählt die entsprechenden .info Dateien aus.
Info	Zeigt Informationen für die angewählten Einträge.
LActive	Aktiviert das linke Listview.
LCopy	Kopiert das aktive Listview.
LSwap	Vertauscht das aktive und inaktive Listview.
ListArc	Zeigt den Inhalt eines Archivs an.
LParent	Lädt das übergeordnete Verzeichnis.
LReload	Erneuert das linke Verzeichnis.
LRoot	Lädt das Wurzelverzeichnis der linken Seite.

MakeDir	Erstellt Verzeichnisse.
MDLoad	Erstellt Verzeichnisse und lädt sie.
Move	Verschiebt Dateien und Verzeichnisse.
MoveAs	Verschieben von Einträgen mit Ändern des Namens.
None	Alle Einträge deselektieren.
Note	Dateikommentare ändern.
Parent	Übergeordnetes Verzeichnis laden.
Protect	Attribute ändern.
Quit	'RO' beenden.
RActive	Das rechte Listview aktivieren.
Reboot	Einen System Warmstart ausführen.
Relabel	Datenträger umbenennen.
Reload	Das aktive Verzeichnis erneuern.
Rename	Einträge umbenennen.
Root	Das Wurzelverzeichnis laden.
RParent	Übergeordnetes Verzeichnis laden.
RReload	Das rechte Verzeichnis erneuern.
RRoot	Lädt das Wurzelverzeichnis der rechten Seite.
SetDate	Datum eines Eintrags ändern.
Shrink	

Einen ARCHandler Pfad verkleinern.

Toggle
Alle Einträge anders selektieren.

Touch
Datum setzen oder Datei erstellen.

UnArc
Dateien aus Archiv entpacken.

Update
Dateien zum updaten selektieren.

Volumes
Die Volumes Seite in den Vordergrund schalten.

...und Sie können natürlich jedes AmigaDOS Kommando aufrufen, aber lesen Sie dazu in dem Kapitel
Konfiguration
nach.

1.13 Status Leiste

Status Leiste

RO's Status Leiste ist das Textfeld am unteren Rand des Fensters, es wird dazu verwendet allgemeine Informationen darüber was gerade passiert oder warum eine bestimmte Aktion fehlgeschlagen ist anzuzeigen. Wie schon in dem Abschnitt Kommandoknöpfe beschrieben wurde, wird die Statusleiste auch dazu benötigt zwischen den einzelnen Knopfbänken umzuschalten. Man kann sich auch eine Uhr und/oder eine Speicheranzeige zeigen lassen, aber das läßt sich vom Benutzer alles einstellen. Ich rate Ihnen dringend das Kapitel

Konfiguration
durchzulesen.

1.14 Menüs

Menüs

RO hat die folgenden Menüs:

o Projekt

- alles aktualisieren

Es werden beide Verzeichnisse neu eingelesen.

- letzte Meldung anzeigen

Zeigt die zuletzt dargestellte Nachricht in der Statuszeile noch einmal an.

- Über...

Öffnet die 'Über' Meldung. Dies ist dieselbe Meldung wie die, die Sie daran erinnert sich registrieren zu lassen, wenn Sie es noch nicht getan haben.

- Über...

Öffnet die 'Über MUI' Meldung.

- Verbergen

Iconifiziert RO und fügt ein 'AppIcon' zu der Workbench hinzu. Sie können es als Multifunktionsicon verwenden, denn für jede Datei die Sie darauf fallen lassen wird, je nach Datei Art, eine Datei Aktion gestartet. Wenn Sie RO starten können Sie ein iconifizierten Start erzwingen indem Sie das Argument oder Tooltype 'ICONIFY' angeben.

- Beenden

Beendet das Programm und entfernt RO aus dem Speicher.

- o Einstellungen

- Kopieren

- o Attribute

Damit kann man einstellen ob man die Attribute beim Kopieren einer Datei oder eines Verzeichnisses übernehmen möchte. Es hat dieselbe Wirkung wie die Option

COPYFLAGS
in der Konfigurationsdatei.

- o Datum

Mit diesem Menüeintrag wird das Übernehmen des Erstellungsdatums und der Erstellungszeit beim Kopieren eingeschaltet oder nicht. Es hat dieselbe Wirkung wie die Option

COPYDATE
in der Konfigurationsdatei.

- o Kommentar

Ändert die Einstellung ob man den Kommentar einer Datei oder eines Verzeichnisses beim Kopieren übernehmen möchte. Es hat dieselbe Wirkung wie die Option

COPYNOTE
in der Konfigurationsdatei.

- o Dateien überprüfen

Mit dieser Option können Sie RO veranlassen, bei jeder Kopieraktion zu testen ob die Datei richtig auf dem Ziel-Datenträger angekommen ist. Sie können diese Option auch in der Konfigurationsdatei mit dem Schlüsselwort

COPYVERIFY
einstellen.

o Diskettenplatz überprüfen

Schalten Sie diese Option ein wenn Sie möchten, daß automatisch überprüft wird ob die angewählten Einträge auf den Ziel-Datenträger passen bevor Sie kopiert werden. Da 'RAM:' immer 100% gefüllt ist wird dieser Datenträger von der Überprüfung ausgeschlossen. Sie können diese Option auch in der Konfigurationsdatei mit dem Schlüsselwort

CHECKFIT
einstellen.

- Löschen

o Fragen

Verändert die Einstellung der

DELPARAMETER

Option. Dies bedeutet,

daß wenn Sie diese Option einschalten Sie vor jedem Löschvorgang gewarnt werden.

o Erzwingen

Wenn Sie diese Option einschalten löscht RO auch Dateien die gegen Löschen geschützt sind. Dies hat die selbe Wirkung wie das

DELFORCE

Schlüsselwort in der Konfigurationsdatei.

- Überschreiben

Hier können Sie zwischen den vier Einstellungen 'Always', 'Never', 'Older' und 'Verify' wählen. Sie haben die selbe Bedeutung wie die 'ALWAYS', 'NEVER', 'OLDER' und 'VERIFY' Werte bei dem

OVERWRITE

Schlüsselwort. Wie Sie vielleicht schon erraten haben ↔
schließen sich
die Einstellungen gegenseitig aus.

o Optionen

- MUI...

Mit diesem Menüeintrag wird das MUI-Prefs Programm gestartet. Sie können hiermit alle MUI spezifischen Einstellungen von RO vor nehmen.

- RO...

Mit diesem Menüeintrag wird das RO-Prefs Programm gestartet. Sie können hiermit RO vollständig konfigurieren. Beim betätigen von 'Save' oder

'Use' werden die Einstellungen in RO übernommen.

1.15 Konfiguration

Konfiguration

RO wird über eine Textdatei konfiguriert, welche man nach 'ENVARC:RO/' und 'ENV:RO/' kopieren und 'RO.prefs' heißen muß. Wenn Sie das Installationsskript benutzen sind alle Dateien richtig installiert. Sie können Standard Texteditor benutzen um die Konfigurationsdatei zu verändern, es werden aber ein paar Beispiel Einstellungen mitgeliefert. Wenn sie möchten können sie aber auch das mitgelieferte Prefs Programm verwenden, indem Sie es über den Menüpunkt 'RO...' aufrufen, um alles einzustellen. Wenn Sie Lust haben können Sie einmal einen Blick in das 'Config' Verzeichnis werfen. RO wird über die folgenden Schlüsselwörter Konfiguriert...

FILETYPE

CUSTOMTYPE

ARCHIVETYPE

VARIABLE

MENU

BUFFER

HOTKEY

HOTDIR

DRIVE

BUTTON

Notiz: Fenstergröße und andere Sachen die mit dem Layout ↔
oder der

Tastatursteuerung zu tun haben werden mit dem MUI-Prefs Programm
eingestellt. Es ist also sehr ratsam sich einmal die Anleitung von
MUI durchzulesen. Danke.

1.16 Filetype Configuration

FILETYPE

SYNOPSIS

```
FILETYPE "ArtID" "Kommando"
```

BESCHREIBUNG

Mit diesem Schlüsselwort können Sie Kommandos für die drei Basis-Dateiarten einstellen. 'ArtID' muß dabei einer der drei unten aufgelisteten Kennungen sein und 'Kommando' ist ein CLI Kommando, daß ein %f enthalten muß, an der Stelle an der der Dateiname eingefügt werden soll. (Der Dateiname ist schon in Anführungszeichen gesetzt also geben Sie nicht nochmal welche an!)

ASCII	ASCII Standard Text Datei
DEFAULT	Datei die von keinem CUSTOMTYPE erkannt wurde
BINARY	Ein Binär-Datei die überhaupt nicht erkannt wurde

ARGUMENTE

"ArtID"	Dateiarten Kennung.
"Kommando"	CLI Kommando das ausgeführt werden soll

Man kann bei Kommando diese '%' und '&' Parameter angeben:

%a	ARexx Portname
%f	Quell Dateiname mit Pfad in Anführungszeichen
%F	Quell Dateiname mit Pfad ohne Anführungszeichen
%n	Nur der Dateiname in Anführungszeichen
%N	Nur der Dateiname ohne Anführungszeichen
%p	Quell-Verzeichnis in Anführungszeichen
%P	Quell-Verzeichnis ohne Anführungszeichen
%t	Ziel-Verzeichnis in Anführungszeichen
%T	Ziel-Verzeichnis ohne Anführungszeichen
%s	Quell-Gerät in Anführungszeichen
%S	Quell-Gerät ohne Anführungszeichen
%d	Ziel-Gerät in Anführungszeichen
%D	Ziel-Gerät ohne Anführungszeichen
%r	Für jede Datei eine Zeichenkette vom Benutzer erfragen
%R	Nur einmal eine Zeichenkette vom Benutzer erfragen
&b	Returncodes werden ignoriert
&c	Macht das Quell-Verzeichnis zum aktuellen Verzeichnis
&C	Macht das Ziel-Verzeichnis zum aktuellen Verzeichnis
&d	Einträge werden nicht deselektiert.
&r	Das Quell-Verzeichnis wird neu eingelesen
&R	Das Ziel-Verzeichnis wird neu eingelesen
&w	Das Ausgabefenster muß manuell geschlossen werden
%%	Für das Prozent-Zeichen
&&	Für das Und-Zeichen

DEFAULT

"MultiView >NIL: %f" für alle Dateiarten.

BEISPIEL

FILETYPE BINARY "FileX >NIL: %f"

1.17 Custom Filetype Configuration

CUSTOMTYPE

SYNOPSIS

```
CUSTOMTYPE "Pattern" "Hex" "Desc" "Command"
```

BESCHREIBUNG

Mit diesem Schlüsselwort können Sie die Kommandos einstellen, die für eine bestimmte Dateiart ausgeführt werden sollen. Seit der Version 1.00 von RO ist es möglich eigene Dateiarten hinzuzufügen. Sollte die Erkennung fehlschlagen, so wird zuerst das

DEFAULT

Kommando

ausgeführt, und wenn auch dieses Kommando fehlschlägt wird die Datei mit dem

BINARY

Kommando angezeigt. XPK & PP gepackte Dateien werden

zuvor noch automatisch entpackt. 'Kommando' ist ein CLI Kommando, daß ein %f enthalten muß, an der Stelle an der der Dateiname eingefügt werden soll. (Der Dateiname ist schon in Anführungszeichen gesetzt also geben Sie nicht nochmal welche an!) 'Pattern' ist ein normales AmigaDOS Dateimuster das benutzt wird um eine Datei zu erkennen. 'Hex' ist eine Zeichenkette, die auch zur Erkennung der Dateiart benutzt wird. Sie können hier eine normale Zeichenkette aus ASCII Zeichen angeben wie "??-lh?" oder einen echten Hex-String wie "\$????2D6C68??2D". Wenn also das erste Zeichen ein '\$' ist werden die nachfolgenden Zeichen als Hex-Code betrachtet, was besonders dann von Nutzen ist wenn eine Datei anhand von Nicht-druckbaren Zeichen erkannt werden soll. Wie Sie sicher schon erraten haben wird '?' als Joker-Zeichen verwendet, aber nicht vergessen bei einem Hex-Code '??' anzugeben sonst klappt das nicht.

ARGUMENTE

```
"Pattern"    AmigaDOS Dateimuster zur Erkennung
"Hex"        Hex Zeichenkette zur Erkennung
"Desc"       Zeichenkette, die die Dateiart beschreibt
"Command"    CLI Kommando daß ausgeführt werden soll
```

Man kann bei Kommando diese '%' und '&' Parameter angeben:

```
%a          ARexx Portname
%f          Quell Dateiname mit Pfad in Anführungszeichen
%F          Quell Dateiname mit Pfad ohne Anführungszeichen
%n          Nur der Dateiname in Anführungszeichen
%N          Nur der Dateiname ohne Anführungszeichen
%p          Quell-Verzeichnis in Anführungszeichen
%P          Quell-Verzeichnis ohne Anführungszeichen
%t          Ziel-Verzeichnis in Anführungszeichen
%T          Ziel-Verzeichnis ohne Anführungszeichen
%s          Quell-Gerät in Anführungszeichen
%S          Quell-Gerät ohne Anführungszeichen
%d          Ziel-Gerät in Anführungszeichen
```

```

%D      Ziel-Gerät ohne Anführungszeichen
%r      Für jede Datei eine Zeichenkette vom Benutzer erfragen
%R      Nur einmal eine Zeichenkette vom Benutzer erfragen

&b      Returncodes werden ignoriert
&c      Macht das Quell-Verzeichnis zum aktuellen Verzeichnis
&C      Macht das Ziel-Verzeichnis zum aktuellen Verzeichnis
&d      Einträge werden nicht deselektiert.
&r      Das Quell-Verzeichnis wird neu eingelesen
&R      Das Ziel-Verzeichnis wird neu eingelesen
&w      Das Ausgabefenster muß manuell geschlossen werden

%%      Für das Prozent-Zeichen
&&      Für das Und-Zeichen

```

DEFAULT

```

CUSTOMTYPE "#?" "FORM????8SVX" "Iff 8SVX File" "MultiView >NIL: %f"
CUSTOMTYPE "#?" "FORM????ANIM" "Iff ANIM File" "MultiView >NIL: %f"
CUSTOMTYPE "#?" "FORM????ILBM" "Iff ILBM File" "MultiView >NIL: %f"

CUSTOMTYPE "#?" "GIF8?a" "GIF Picture" "MultiView >NIL: %f"
CUSTOMTYPE "#?" "DMS!" "DMS Archive" "MultiView >NIL: %f"
CUSTOMTYPE "#?" "??????JFIF" "JPeg Picture" "MultiView >NIL: %f"
CUSTOMTYPE "#?" "$0A050108" "PCX Picture" "MultiView >NIL: %f"
CUSTOMTYPE "#?" "$424D" "BMP Picture" "MultiView >NIL: %f"
CUSTOMTYPE "#?" "$59A66A95" "SunRaster Picture" "MultiView >NIL: %f"
CUSTOMTYPE "#?" "$000002" "Tga Picture" "MultiView >NIL: %f"
CUSTOMTYPE "#?" "$00000A" "Targa Picture" "MultiView >NIL: %f"

CUSTOMTYPE "#?" "II*?" "Intel Tiff" "MultiView >NIL: %f"
CUSTOMTYPE "#?" "MM?*?" "Motorola Tiff" "MultiView >NIL: %f"

CUSTOMTYPE "#?.dvi" "" "DVI File" "MultiView >NIL: %f"
CUSTOMTYPE "#?.info" "" "Icon" "MultiView >NIL: %f"
CUSTOMTYPE "#?.mpg" "" "MPeg Movie" "MultiView >NIL: %f"
CUSTOMTYPE "#?.fli" "" "FLI Anim" "MultiView >NIL: %f"
CUSTOMTYPE "#?.guide" "" "AmigaGuide File" "MultiView >NIL: %f"
CUSTOMTYPE "#?.html" "" "HTML File" "MultiView >NIL: %f"
CUSTOMTYPE "#?.ps" "" "PostScript File" "MultiView >NIL: %f"

```

BEISPIEL

```

CUSTOMTYPE "#?" "@database" "AmigaGuide File" "MultiView >NIL: %f"

```

1.18 Archive Configuration

ARCHIVETYPE

SYNOPSIS

```

ARCHIVETYPE "Pattern" "Hex" "Desc" "ListArc" "UnArc"

```

BESCHREIBUNG

Mit diesem Schlüsselwort können Sie die Kommandos einstellen, die für eine bestimmte Archivart ausgeführt werden sollen. Es gibt für jede Archivart zwei Kommandos, eins für das Listen des Archivs und eins zum Auspacken. 'Pattern' ist ein normales AmigaDOS Dateimuster, daß benutzt wird um eine Datei zu erkennen. 'Hex' ist eine Zeichenkette, die auch zur Erkennung der Dateiart benutzt wird. Sie können hier eine normale Zeichenkette aus ASCII Zeichen angeben wie "??-lh?-" oder einen echten Hex-String wie "\$????2D6C68??2D". Wenn also das erste Zeichen ein '\$' ist werden die nachfolgenden Zeichen als Hex-Code betrachtet, was besonders dann von Nutzen ist wenn eine Datei anhand von Nicht-druckbaren Zeichen erkannt werden soll. Wie Sie sicher schon erraten haben wird '?' als Joker-Zeichen verwendet, aber nicht vergessen bei einem Hex-Code '??' anzugeben sonst klappt das nicht. 'ListArc' und 'UnArc' sollten ein '%f' enthalten für den Dateinamen. Seit der Version 1.00 von RO wird das hinzufügen von Dateien zu einem Archiv über einen normalen Kommandoknopf gehandhabt z.B. mit "LhA >NIL: -x -r a %R %n &c" als Kommando.

ARGUMENTE

"Pattern"	AmigaDOS Dateimuster zur Erkennung
"Hex"	Hex Zeichenkette zur Erkennung
"Desc"	Zeichenkette, die die Dateiart beschreibt
"ListArc"	Kommando zum listen von Archiven
"UnArc"	Kommando zum entpacken von Archiven

Man kann bei ListArc & UnArc diese '%' und '&' Parameter angeben:

%a	ARexx Portname
%f	Quell Dateiname mit Pfad in Anführungszeichen
%F	Quell Dateiname mit Pfad ohne Anführungszeichen
%n	Nur der Dateiname in Anführungszeichen
%N	Nur der Dateiname ohne Anführungszeichen
%p	Quell-Verzeichnis in Anführungszeichen
%P	Quell-Verzeichnis ohne Anführungszeichen
%t	Ziel-Verzeichnis in Anführungszeichen
%T	Ziel-Verzeichnis ohne Anführungszeichen
%s	Quell-Gerät in Anführungszeichen
%S	Quell-Gerät ohne Anführungszeichen
%d	Ziel-Gerät in Anführungszeichen
%D	Ziel-Gerät ohne Anführungszeichen
%r	Für jede Datei eine Zeichenkette vom Benutzer erfragen
%R	Nur einmal eine Zeichenkette vom Benutzer erfragen
&b	Returncodes werden ignoriert
&c	Macht das Quell-Verzeichnis zum aktuellen Verzeichnis
&C	Macht das Ziel-Verzeichnis zum aktuellen Verzeichnis
&d	Einträge werden nicht deselektiert.
&r	Das Quell-Verzeichnis wird neu eingelesen
&R	Das Ziel-Verzeichnis wird neu eingelesen
&w	Das Ausgabefenster muß manuell geschlossen werden
%%	Für das Prozent-Zeichen
&&	Für das Und-Zeichen

DEFAULT


```

ARCHIVETYPE "#?.lha" "" "LHA/LZH Archive" "LhA v %f" "LhA x %f &C &R"
ARCHIVETYPE "#?.lzx" "" "LZX Archive"      "LzX v %f" "LzX x %f &C &R"
ARCHIVETYPE "#?.arc" "" "ARC Archive"      "Arc v %f" "Arc x %f &C &R"
ARCHIVETYPE "#?.arj" "" "ARJ Archive"      "Arj v %f" "Arj x %f &C &R"
ARCHIVETYPE "#?.zip" "" "ZIP Archive"      "Zip v %f" "Zip x %f &C &R"
ARCHIVETYPE "#?.zoo" "" "ZOO Archive"      "Zoo v %f" "Zoo x %f &C &R"

```

BEISPIEL

```
ARCHIVETYPE "#?" "$4C5A5800" "LZX Archive" "LzX v %f" "LzX x %f &C &R"
```

1.19 Allgemeine Konfiguration

VARIABLE

SYNOPSIS

```
VARIABLE "VarID" "Wert"
```

BESCHREIBUNG

Mit diesem Schlüsselwort kann man ein paar wichtige Optionen einstellen. 'VarID' ist einer der Variablennamen die unten aufgelistet sind und 'Wert' ist der Parameter String für die Variable. Es werden die folgenden 'VerID's unterstützt:

Global:

- APPWINDOW

Hiermit kann man einstellen was passieren soll wenn man ein Piktogramm auf ein Listview fallen läßt. Wenn man die Variable auf 'LOAD' setzt wird das zu dem Piktogramm gehörende Verzeichnis eingelese. Wenn man Sie auf 'COPY' stellt wird das zu dem Piktogramm gehörende Verzeichnis oder Datei in das im Listview angezeigte Verzeichnis kopiert.

Beispiel: VARIABLE APPWINDOW "LOAD"

- COMPLETED

Hier kann man angeben was passieren soll wenn RO eine Operation beendet während es Iconifiziert ist. Man kann hier zwischen 'QUIET', 'FLASH' oder 'POPUP' wählen was 'nichts', 'blitzen' oder 'deiconifizieren' entspricht.

Beispiel: VARIABLE COMPLETED "QUIET"

- CHECKFIT

Hiermit kann man, durch angeben von ON oder OFF, einstellen ob man möchte, daß vor dem Kopieren der angewählten Einträge überprüft wird, ob diese auf das Zielgerät passen. RO zählt die Bytes und überprüft wieviele Blöcke für die Organisation auf dem Datenträger benötigt

werden.

Beispiel: VARIABLE CHECKFIT "ON"

- CREATEICONS

Wenn Sie möchten, daß RO ein Verzeichnis-Piktogramm erstellt wenn ein Verzeichnis erstellt wird oder ein Datei-Piktogramm erstellt wenn eine Datei erstellt wird, dann schalten Sie diese Option auf ON. Wenn nicht dann setzen Sie sie auf OFF.

Beispiel: VARIABLE CREATEICONS "OFF"

- DRIVEBUTTONS

Es gibt zwei Arten der Laufwerksknopfbehandlung. Zum einen gibt es einen sogenannten 'Normal' Modus, zum anderen gibt es den 'Active' Modus. Im 'Normal' Modus hat man acht Laufwerksknöpfe für jede Seite, wenn man also auf einen Knopf unter der linken Seite 'klickt' wird das Verzeichnis ins linke Verzeichnis geladen. Im 'Active' Modus kann man 16 Laufwerksknöpfe benutzen, wobei diese auf die jeweils aktive Seite angewandt werden.

Beispiel: VARIABLE DRIVEBUTTONS "Active"

- FLUSHMEMORY

Wenn Sie möchten daß RO den Speicher beim Verlassen aufräumt schalten Sie diese Option mit 'ON' ein. Es wird dann versucht MUI aus dem Speicher zu entfernen, was aber nur funktioniert wenn kein anderes Programm MUI verwendet.

Beispiel: VARIABLE FLUSHMEMORY "ON"

- FOLLOWSCROLL

Mit diesem Schlüsselwort kann man einstellen ob bei jeder Operation mitgescrollt werden soll um immer den Eintrag zu sehen der gerade bearbeitet wird.

Beispiel: VARIABLE FOLLOWSCROLL "OFF"

- HISTORY

Hier kann man die Anzahl der Puffer einstellen die behalten werden.

Beispiel: VARIABLE HISTORY "42"

- HOTDIRS

Diese Option funktioniert genau so wie DRIVEBUTTONS aber entsprechend fuer die HotDirs. Die Funktionstasten 1 bis 5 werden dann auf das linke Listview angewandt, die Tasten 6 - 10 auf das rechte, oder es werden alle auf das gerade aktive Listview angewendet.

Beispiel: VARIABLE HOTDIRS "Active"

- MIDDLEMOUSE

Hiermit können Sie einstellen in welcher Weise der mittlere Mausknopf Ihrer 3-Tasten-Maus benutzt werden soll. Es gibt hier vier Einstellmöglichkeiten: 'LIST', 'BANK', 'BOTH' und 'NONE'. Bei der Verwendung von LIST wird bei einem Klick auf den mittleren Knopf die Listviewseite gewechselt, wenn sich die Maus darüber befindet. Bei BANK reagiert die Kommandoknopfbank mit dem Wechseln der Bank wenn die mittlere Taste betätigt wird. Wenn sie BOTH verwenden funktioniert der Mechanismus für Beides. NONE schaltet die Benutzung der mittleren Maustaste aus.

Beispiel: VARIABLE MIDDLEMOUSE "NONE"

- OUTPUT

Gibt an welches Gerät oder welche Datei benutzt wird um die Ausgaben der einzelnen Kommandos auszugeben.

Beispiel: VARIABLE OUTPUT "CON:0/0/640/400/Output/CLOSE/AUTO"

- OVERWRITE

Sie können hier angeben was passieren soll wenn auf eine Datei geschrieben wird die schon existiert, wenn man zum Beispiel eine Datei über eine andere kopiert. Man kann hier zwischen 'ALWAYS', 'NEVER', 'OLDER' und 'VERIFY' wählen. ALWAYS wird bewirken, daß die Datei ohne eine Warnung überschrieben wird, NEVER wird die Operation abbrechen, OLDER wird nur ältere Dateien überschreiben und VERIFY wird eine 'Wollen Sie wirklich...?' Meldung ausgeben.

Beispiel: VARIABLE OVERWRITE "ALWAYS"

- PATHEXPAND

Dieser Schalter kontrolliert die Pfad-Erweiterung. Wenn man ihn auf 'ON' setzt werden alle Pfade die man anwählt erweitert. Zum Beispiel wird er bei Eingabe von LIBS: auf etwas wie "System:Libs/" erweitert. Ein paar ältere FileSysteme wie ParNet, SerNet oder MessyDOS können hier zu Schwierigkeiten führen. Wenn Sie eines davon benutzen dann sollten Sie den Schalter auf OFF setzen.

Beispiel: VARIABLE PATHEXPAND "OFF"

- QUITVERIFY

Schaltet die 'Wollen Sie RO wirklich verlassen?' Meldung an oder aus, wenn man die Option auf ON oder OFF setzt. In der Meldung kann man zwischen 'Beenden', 'Verbergen' und 'Abbrechen' wählen wobei hier das schließen der Abfrage dem 'Abbrechen' Button entspricht.

Beispiel: VARIABLE QUITVERIFY "ON"

- TEMPDIR

Hier kann man ein Temporäres Verzeichnis angeben welches für einige spezielle Aktionen, wie zum Beispiel das Entpacken von Dateien oder

das Anzeigen von Archiven, benötigt wird.

Beispiel: VARIABLE TEMPDIR "TEMP:"

Kopieren:

- COPYBUF

Hiermit wird bestimmt wieviel Speicher (in Byte) bei einer Kopieraktion maximal angefordert wird.

Beispiel: VARIABLE COPYBUF "50000"

- COPYDATE

Hier kann man einstellen ob man beim Kopieren das Datum der Datei beibehalten möchte (ON) oder ob es auf das aktuelle Datum gesetzt werden soll.

Beispiel: VARIABLE COPYDATE "OFF"

- COPYFLAGS

Wenn man diesen Parameter auf ON setzt werden bei einer Kopieraktion die Schutzbits der Datei übernommen, falls man ihn jedoch auf OFF setzt bewirkt das, daß die Schutzbits auf die Standard Einstellung (RWED) gesetzt werden.

Beispiel: VARIABLE COPYFLAGS "OFF"

- COPYNOTE

Mit diesem Schlüsselwort kann man durch ON den Dateikommentar beim Kopieren übernehmen oder durch OFF den Dateikommentar nicht übernehmen bzw. löschen.

Beispiel: VARIABLE COPYNOTE "OFF"

- COPYSTAT

Hier kann man mit ON und OFF einstellen ob bei jeder Datei die kopiert wird eine entsprechende Meldung in der Statuszeile ausgegeben werden soll. Wenn man viele kleine Dateien kopiert ist es evtl. nützlich wenn man hier OFF benutzt um eine starke CPU-Belastung zu vermeiden.

Beispiel: VARIABLE COPYSTAT "OFF"

- COPYVERIFY

Hier können Sie einstellen ob RO überprüfen soll ob die Dateien einwandfrei kopiert wurden. Der Kopiervorgang dauert dann etwas länger, aber man ist sich dafür sicher, daß die Dateien keine Fehler haben.

Beispiel: VARIABLE COPYVERIFY "OFF"

Löschen:

- DELDELAY

Hiermit kann man eine Verzögerung einstellen die RO wartet bevor es eine temporäre Datei löscht (z.B. beim Listen eines Archivs oder beim Entpacken einer XPK Datei). Dies kann nützlich sein wenn man einen Textanzeiger hat, der sich vom CLI abkoppelt und nicht schnell genug ist die temporäre Datei zu laden bevor sie wieder gelöscht wird. Achtung: Es kann hier zu Problemen kommen wenn Ihr Textanzeiger die Datei lockt. Es ist also auf jeden Fall besser einen Textanzeiger zu benutzen der sich nicht abkoppelt.

Beispiel: VARIABLE DELDELAY "50"

- DELFORCE

Mit dieser Option stellt man ein was mit gegen Löschen geschützten Dateien passieren soll. Bei ON wird ein vorhandener Schutz gegen Löschen zuvor entfernt, bei OFF hingegen nicht. Von dieser Einstellung wird auch das Überschreiben von geschützten Dateien beeinflusst, wenn man ON benutzt werden die Dateien stillschweigend überschrieben.

Beispiel: VARIABLE DELFORCE "ON"

- DELSTAT

Hier kann man mit ON und OFF einstellen ob bei jeder Datei die gelöscht wird eine entsprechende Meldung in der Statuszeile ausgegeben werden soll. Dies ist aus den selben Gründen wie bei CopyStat nicht unbedingt nützlich.

Beispiel: VARIABLE DELSTAT "OFF"

- DELVERIFY

Schaltet die 'Sind Sie sicher, daß Sie die angewählten Einträge löschen möchten?' Meldung an (ON) oder aus (OFF).

Beispiel: VARIABLE DELVERIFY "OFF"

Listview:

- FORMATLEFT/FORMATRIGHT

Hier kann man einstellen welche Information die einzelnen Einträge des Listviews darstellen sollen. Man kann hier ein Folge der Buchstaben N (Name), S (Dateigröße), F (Schutzbits), D (Datum), T (Zeit) und C (Kommentar) angeben.

Beispiel: VARIABLE FORMATLEFT "NTSC"

- LOADLEFT/LOADRIGHT

Hier kann man einen Pfad angeben der automatisch ins linke oder

rechte Listview geladen werden soll.

Beispiel: VARIABLE LOADRIGHT "RAM:"

- PAGELEFT/PAGERIGHT

Diese Variable setzt die Seite die sich im Vordergrund befinden soll wenn RO gestartet wird. Es gibt drei Seiten die man hier angeben kann: 'Directory', 'Buffers' und 'Volumes'.

Beispiel: VARIABLE PAGERIGHT "Volumes"

- FIRSTLEFT/FIRSTRIGHT

Gibt die Sortierung an in dem die verschiedenen Verzeichniseinträge dargestellt werden sollen. Mögliche Einstellungen sind: "Dirs", "Files" und "Mixed".

Beispiel: VARIABLE FIRSTLEFT "Mixed"

- SORTLEFT/SORTRIGHT

Gibt an welches Feld als Sortierkriterium benutzt werden soll. Man kann hier zwischen "Name", "Date" und "Size" wählen.

Beispiel: VARIABLE SORTRIGHT "Size"

- ORDERLEFT/ORDERRIGHT

Hier kann man angeben, ob die Einträge aufsteigend (High) oder absteigend (Low) sortiert werden sollen. Mögliche Einstellungen sind: "High" und "Low".

Beispiel: VARIABLE ORDERRIGHT "High"

- SYMMETRICAL

Dieser Schalter stellt das Aussehen der Listviews ein. Wenn Sie diesen Schalter auf OFF setzen sieht das rechte Listview genauso wie das linke aus. Wenn Sie den Schalter aber auf ON setzen werden die Scrollbalken der rechten Listviews auf die linke Seite verlegt um ein symmetrisches Aussehen herzustellen.

Beispiel: VARIABLE SYMMETRICAL "ON"

- CHECKDUPES

Hiermit kann man einstellen ob auf der "Puffer" Seite doppelte Einträge vorkommen dürfen oder nicht.

Beispiel: VARIABLE CHECKDUPES "OFF"

Uhr:

- CLOCKPRI

Sie können die Priorität des 'RO Clock' Tasks hier angeben. Ich empfehle den Standardwert zu benutzen. Der Wert muß zwischen -128 und 127 liegen.

Beispiel: VARIABLE CLOCKPRI "0"

- CLOCKREFRESH

Hier kann man angeben wieviele Ticks (50 Ticks = 1 Sekunde) zwischen zwei Uhrerneuerungen liegen. Dieser Wert sollte gut überlegt gewählt werden, falls man nämlich einen zu kleinen Wert nimmt beginnt die Uhr auf langsamen Rechnern zu blitzen beginnt.

Beispiel: VARIABLE CLOCKREFRESH "50"

- SHOWDATE

Hiermit kann man einstellen ob man ein Datum in der Uhr sehen will oder nicht.

Beispiel: VARIABLE SHOWDATE "OFF"

- SHOWDAY

Hiermit kann man einstellen ob man einen Tag in der Uhr sehen will oder nicht.

Beispiel: VARIABLE SHOWDAY "ON"

- SHOWTIME

Schalten Sie diese Option auf 'ON' wenn Sie möchten, daß RO's Uhr die Zeit anzeigen soll, sonst OFF.

Beispiel: VARIABLE SHOWTIME "OFF"

- SHOWSECONDS

Legt fest ob RO's Uhr die Sekunden anzeigen soll. Diese Variable tritt natürlich nur in Kraft, wenn man SHOWTIME auf 'ON' gesetzt hat. Ich empfehle aber sie auf 'OFF' zu lassen weil es sonst zu einer starken CPU-Belastung kommen kann.

Beispiel: VARIABLE SHOWSECONDS "ON"

- SHOWMEMORY

Hiermit kann man die Speicheranzeige in Workbench-Manier an oder ausschalten indem man die Option auf 'ON' oder 'OFF' setzt.

Beispiel: VARIABLE SHOWMEMORY "ON"

DEFAULT

VARIABLE APPWINDOW "Load"
VARIABLE FLUSHMEMORY "OFF"

VARIABLE	CREATEICONS	"ON"
VARIABLE	FOLLOWSCROLL	"ON"
VARIABLE	PATHEXPAND	"ON"
VARIABLE	QUITVERIFY	"ON"
VARIABLE	COMPLETED	"Flash"
VARIABLE	DRIVEBUTTONS	"Normal"
VARIABLE	HOTDIRS	"Normal"
VARIABLE	MIDDLEMOUSE	"Both"
VARIABLE	TEMPDIR	"T:"
VARIABLE	HISTORY	"50"
VARIABLE	OUTPUT	"CON:0/0/640/200/Output/CLOSE/AUTO"
VARIABLE	COPYBUF	"524288"
VARIABLE	COPYDATE	"ON"
VARIABLE	COPYFLAGS	"ON"
VARIABLE	COPYNOTE	"ON"
VARIABLE	COPYSTAT	"ON"
VARIABLE	COPYVERIFY	"OFF"
VARIABLE	CHECKFIT	"ON"
VARIABLE	OVERWRITE	"VERIFY"
VARIABLE	DELDELAY	"0"
VARIABLE	DELFORCE	"OFF"
VARIABLE	DELVERIFY	"ON"
VARIABLE	DELSTAT	"ON"
VARIABLE	FORMATLEFT	"NSFDTC"
VARIABLE	FORMATRIGHT	"NSFDTC"
VARIABLE	LOADLEFT	" "
VARIABLE	LOADRIGHT	" "
VARIABLE	PAGELEFT	"Directory"
VARIABLE	PAGERIGHT	"Directory"
VARIABLE	FIRSTLEFT	"Dirs"
VARIABLE	FIRSTRIGHT	"Dirs"
VARIABLE	SORTLEFT	"Name"
VARIABLE	SORTRIGHT	"Name"
VARIABLE	SYMMETRICAL	"OFF"
VARIABLE	CHECKDUPES	"ON"
VARIABLE	CLOCKREFRESH	"500"
VARIABLE	CLOCKPRI	"-10"
VARIABLE	SHOWDAY	"ON"
VARIABLE	SHOWDATE	"ON"
VARIABLE	SHOWTIME	"ON"
VARIABLE	SHOWSECONDS	"OFF"
VARIABLE	SHOWMEMORY	"ON"

1.20 Menü Konfiguration

MENU

SYNOPSIS


```
MENU "Menutext" "Kommando"
```

BESCHREIBUNG

Mit diesem Schlüsselwort können Sie sich ein Benutzermenü mit bis zu 20 Einträgen erstellen. Kommando sollte wie gehabt ein '%f' enthalten, aber nur wenn Sie möchten, daß ein Kommando nur gestartet wird wenn Einträge angewählt sind. Wenn Sie nur ein Standard Hilfsprogramm wie ein Disketten Kopierprogramm oder einen Taschenrechner starten wollen geben Sie am besten kein '%f' an dann wird kein angewählter Eintrag benötigt.

ARGUMENTE

```
"Menutext" 40 Zeichen als Menütext
"Kommando" CLI Kommando das ausgeführt werden soll
```

Man kann bei Kommando diese '%' und '&' Parameter angeben:

```
%a      ARexx Portname
%f      Quell Dateiname mit Pfad in Anführungszeichen
%F      Quell Dateiname mit Pfad ohne Anführungszeichen
%n      Nur der Dateiname in Anführungszeichen
%N      Nur der Dateiname ohne Anführungszeichen
%p      Quell-Verzeichnis in Anführungszeichen
%P      Quell-Verzeichnis ohne Anführungszeichen
%t      Ziel-Verzeichnis in Anführungszeichen
%T      Ziel-Verzeichnis ohne Anführungszeichen
%s      Quell-Gerät in Anführungszeichen
%S      Quell-Gerät ohne Anführungszeichen
%d      Ziel-Gerät in Anführungszeichen
%D      Ziel-Gerät ohne Anführungszeichen
%r      Für jede Datei eine Zeichenkette vom Benutzer erfragen
%R      Nur einmal eine Zeichenkette vom Benutzer erfragen

&b      Returncodes werden ignoriert
&c      Macht das Quell-Verzeichnis zum aktuellen Verzeichnis
&C      Macht das Ziel-Verzeichnis zum aktuellen Verzeichnis
&d      Einträge werden nicht deselektiert.
&r      Das Quell-Verzeichnis wird neu eingelesen
&R      Das Ziel-Verzeichnis wird neu eingelesen
&w      Das Ausgabefenster muß manuell geschlossen werden

%%      Für das Prozent-Zeichen
&&      Für das Und-Zeichen
```

DEFAULT

```
MENU "" ""
```

BEISPIEL

```
MENU "Calculator" "SYS:Tools/Calculator"
```

1.21 Puffer Konfiguration

BUFFER

SYNOPSIS

```
BUFFER "Pfadname"
```

BESCHREIBUNG

Mit diesem Schlüsselwort ist es möglich die 'Puffer' Seite mit Verzeichnissen zu füllen die Sie oft benötigen. Die Anzahl der Puffer ist nur durch die Größe des freien Speicherplatzes begrenzt.

ARGUMENTE

"Pfadname" Verzeichnis das eingefügt werden soll

DEFAULT

```
BUFFER ""
```

BEISPIEL

```
BUFFER "DH1:Comm/Term/Uploads"
```

1.22 HotKey Konfiguration

HOTKEY

SYNOPSIS

```
HOTKEY "Tastenkombination" "Kommandoart" "Kommando"
```

BESCHREIBUNG

Hier können Sie bis zu 50 HotKeys angeben. Diese HotKeys können jede Art von Funktion die RO zur Verfügung stellt auslösen. Sie sollten darauf achten, daß Sie keine Tastenkombinationen benutzen die schon von anderen Commodities in Verwendung sind. Die Hotkeys lösen nur dann eine Funktion aus wenn das Fenster von RO aktiv ist. Die einzelnen internen Funktionen werden ausführlich bei der

BUTTON

Konfiguration

beschrieben.

ARGUMENTE

"Tastenkombination" Eine Standard AmigaDOS Tastenkombination
 "ButtonType" COMMAND oder FUNCTION fuer ein CLI Kommando
 oder eine interne Funktion
 "Kommando" CLI Kommando das ausgeführt werden soll

Man kann bei Kommando diese '%' und '&' Parameter angeben:

```

%a          ARexx Portname
%f          Quell Dateiname mit Pfad in Anführungszeichen
%F          Quell Dateiname mit Pfad ohne Anführungszeichen
%n          Nur der Dateiname in Anführungszeichen
%N          Nur der Dateiname ohne Anführungszeichen
%p          Quell-Verzeichnis in Anführungszeichen
%P          Quell-Verzeichnis ohne Anführungszeichen
%t          Ziel-Verzeichnis in Anführungszeichen
%T          Ziel-Verzeichnis ohne Anführungszeichen
%s          Quell-Gerät in Anführungszeichen
%S          Quell-Gerät ohne Anführungszeichen
%d          Ziel-Gerät in Anführungszeichen
%D          Ziel-Gerät ohne Anführungszeichen
%r          Für jede Datei eine Zeichenkette vom Benutzer erfragen
%R          Nur einmal eine Zeichenkette vom Benutzer erfragen

&b          Returncodes werden ignoriert
&c          Macht das Quell-Verzeichnis zum aktuellen Verzeichnis
&C          Macht das Ziel-Verzeichnis zum aktuellen Verzeichnis
&d          Einträge werden nicht deselektiert.
&r          Das Quell-Verzeichnis wird neu eingelesen
&R          Das Ziel-Verzeichnis wird neu eingelesen
&w          Das Ausgabefenster muß manuell geschlossen werden

%%          Für das Prozent-Zeichen
&&          Für das Und-Zeichen

```

DEFAULT

```

HOTKEY "" FUNCTION ""
HOTKEY "" FUNCTION ""
HOTKEY "" FUNCTION ""
HOTKEY "" FUNCTION ""
HOTKEY "" FUNCTION ""

HOTKEY "" COMMAND ""
HOTKEY "" COMMAND ""
HOTKEY "" COMMAND ""
HOTKEY "" COMMAND ""
HOTKEY "" COMMAND ""

```

BEISPIEL

```

HOTKEY "ctrl alt del" FUNCTION "REBOOT"
HOTKEY "shift c"      FUNCTION "COPYAS"
HOTKEY "left"         FUNCTION "PARENT"

```

1.23 HotDir Konfiguration

HOTDIR

SYNOPSIS

```
HOTDIR "Nummer" "Pfadname"
```

BESCHREIBUNG

Hier können Sie bis zu zehn HotDirs angeben. Diese HotDirs können dann über die Funktionstasten F1-F10 erreicht werden. Nummer muss zwischen 1 und 10 liegen.

ARGUMENTE

```
"Nummer"      Funktionstastennummer zwischen 1 und 10  
"Pfadname"    Verzeichnis das geladen werden soll
```

DEFAULT

```
HOTDIR 1 ""  
HOTDIR 2 ""  
HOTDIR 3 ""  
HOTDIR 4 ""  
HOTDIR 5 ""  
HOTDIR 6 ""  
HOTDIR 7 ""  
HOTDIR 8 ""  
HOTDIR 9 ""  
HOTDIR 10 ""
```

BEISPIEL

```
HOTDIR 5 "DH1:Comm/Term/Uploads"
```

1.24 Laufwerks Konfiguration

DRIVE

SYNOPSIS

```
DRIVE "Nummer" "GadgetText" "Pfadname"
```

BESCHREIBUNG

Hier kann man bis zu 32 Laufwerksknöpfe angeben, wenn man 16 angibt bekommt man nur eine Reihe Knöpfe, wenn man mehr angibt wird automatisch eine zweite Reihe hinzugefügt. Der Gadget Text ist auf 20 Zeichen begrenzt, was eigentlich genügen sollte sonst wird nämlich eine wirklich hohe Bildschirmauflösung benötigt. Es kann auch passieren das RO schon bei fünf Zeichen nicht mehr auf den Bildschirm passt. Es ist am besten wenn man ein bisschen mit den Werten rumspielt aber ich empfehle drei Zeichen zu benutzen.

ARGUMENTE

```
"Nummer"      Nummer des Laufwerkknopfes zwischen 1 und 32  
"GadgetText"  20 Zeichen als Gadget Text  
"Pfadname"    Verzeichnis das geladen werden soll
```

DEFAULT

```

DRIVE 1 "DF0" "DF0:"
DRIVE 2 "DF1" "DF1:"
DRIVE 3 "DH0" "DH0:"
DRIVE 4 "DH1" "DH1:"
DRIVE 5 "DH2" "DH2:"
DRIVE 6 "DH3" "DH3:"
DRIVE 7 "CD0" "CD0:"
DRIVE 8 "RAM" "RAM:"
DRIVE 9 "DF0" "DF0:"
DRIVE 10 "DF1" "DF1:"
DRIVE 11 "DH0" "DH0:"
DRIVE 12 "DH1" "DH1:"
DRIVE 13 "DH2" "DH2:"
DRIVE 14 "DH3" "DH3:"
DRIVE 15 "CD0" "CD0:"
DRIVE 16 "RAM" "RAM:"

```

BEISPIEL

```

DRIVE 2 "INBOUND" "Work:News/Inbound/"

```

1.25 Knopf Konfiguration

BUTTON

SYNOPSIS

```

BUTTON "Nummer" "ButtonType" "GadgetText" "Kommando"

```

BESCHREIBUNG

Dies ist das wichtigste Schlüsselwort in der ganzen Konfiguration, hier kann man angeben welcher Text auf welchem Knopf erscheinen soll und welches Kommando ausgeführt werden soll wenn man einen Knopf betätigt. Nach dem Schlüsselwort muss man eine Nummer angeben um den Knopf festzulegen. Die Nummer muß zwischen 1 und 120 liegen. RO unterstützt zwei Arten von Knöpfen: Einen Kommando Knopf und einen Funktionsknopf. Ein Kommandoknopf ist ein Knopf mit dem man ein Normales CLI Kommando ansprechen kann. Alles was man tun muß ist einen Kommando String angeben mit einem '%f' an der Stelle, an der der Dateiname eingefügt werden soll. RO unterstützt noch einige andere % Anweisungen die weiter unten beschrieben sind. Natürlich beachtet RO auch den Standard Pfad, man muß also bei einem Kommando keinen kompletten Pfad angeben wenn es sich im Standard AmigaDOS Suchpfad befindet. Der Funktionsknopf ist ein Knopf mit dem man interne Funktionen ansprechen kann. Mann muß natürlich auch noch einen String, der nicht länger als 10 Zeichen sein darf, angeben der als Gadget Text verwendet wird. Im Moment werden die folgenden internen Funktionen unterstützt:

About

Zeigt die Programminformation.

Action	Führt eine Dateiaktion aus.
All	Selektieren aller Einträge eines Listviews.
Assign	Erstellt einen 'assign' für Verzeichnis.
Buffers	Die Buffers Seite in den Vordergrund schalten.
ByName	Selektiert Einträge über ihren Namen.
Bytes	Zählt die Anzahl der selektierten Byte.
Change	Ändert die Sortierung des aktiven Listviews.
Copy	Kopiert Dateien und Verzeichnisse.
CopyAs	Kopiert Dateien und Verzeichnisse und ändert Namen.
CopyDev	Kopiert Dateien auf ein Gerät.
Current	Lädt das aktuelle Verzeichnis.
Delete	Löscht Dateien und Verzeichnisse.
Directory	Die Directory Seite in den Vordergrund schalten.
Disk	Zeigt Informationen über den aktiven Datenträger.
Dup	Verdoppelt Einträge.
Expand	Erweitert einen Pfad auf seinen ARCHandler Pfad.
Fit	Überprüft ob Einträge auf das Ziel passen.
Help	Zeigt die Hilfe an.
Icon	Wählt die entsprechenden .info Dateien aus.

Info	Zeigt Informationen für die angewählten Einträge.
LActive	Aktiviert das linke Listview.
LCopy	Kopiert das aktive Listview.
LSwap	Vertauscht das aktive und inaktive Listview.
ListArc	Zeigt den Inhalt eines Archivs an.
LParent	Lädt das übergeordnete Verzeichnis.
LReload	Erneuert das linke Verzeichnis.
LRoot	Lädt das Wurzelverzeichnis der linken Seite.
MakeDir	Erstellt Verzeichnisse.
MDLoad	Erstellt Verzeichnisse und lädt sie.
Move	Verschiebt Dateien und Verzeichnisse.
MoveAs	Verschieben von Einträgen mit Ändern des Namens.
None	Alle Einträge deselektieren.
Note	Dateikommentare ändern.
Parent	Übergeordnetes Verzeichnis laden.
Protect	Attribute ändern.
Quit	'RO' beenden.
RActive	Das rechte Listview aktivieren.
Reboot	Einen System Warmstart ausführen.
Relabel	Datenträger umbenennen.

Reload	Das aktive Verzeichnis erneuern.
Rename	Einträge umbenennen.
Root	Das Wurzelverzeichnis laden.
RParent	Übergeordnetes Verzeichnis laden.
RReload	Das rechte Verzeichnis erneuern.
RRoot	Lädt das Wurzelverzeichnis der rechten Seite.
SetDate	Datum eines Eintrags ändern.
Shrink	Einen ARCHandler Pfad verkleinern.
Toggle	Alle Einträge anders selektieren.
Touch	Datum setzen oder Datei erstellen.
UnArc	Dateien aus Archiv entpacken.
Update	Dateien zum updaten selektieren.
Volumes	Die Volumes Seite in den Vordergrund schalten.

ARGUMENTE

"Nummer"	Nummer eines Kommandoknopfes zwischen 1 und 120
"ButtonType"	COMMAND (Kommando) oder FUNCTION (Funktion) Knopf
"GadgetText"	Bis zu 20 Zeichen als Gadget Text
"Command"	CLI Kommando das ausgeführt werden soll

Man kann bei Kommando diese '%' und '&' Parameter angeben:

%a	ARexx Portname
%f	Quell Dateiname mit Pfad in Anführungszeichen
%F	Quell Dateiname mit Pfad ohne Anführungszeichen
%n	Nur der Dateiname in Anführungszeichen
%N	Nur der Dateiname ohne Anführungszeichen
%p	Quell-Verzeichnis in Anführungszeichen
%P	Quell-Verzeichnis ohne Anführungszeichen


```

%t      Ziel-Verzeichnis in Anführungszeichen
%T      Ziel-Verzeichnis ohne Anführungszeichen
%s      Quell-Gerät in Anführungszeichen
%S      Quell-Gerät ohne Anführungszeichen
%d      Ziel-Gerät in Anführungszeichen
%D      Ziel-Gerät ohne Anführungszeichen
%r      Für jede Datei eine Zeichenkette vom Benutzer erfragen
%R      Nur einmal eine Zeichenkette vom Benutzer erfragen

&b      Returncodes werden ignoriert
&c      Macht das Quell-Verzeichnis zum aktuellen Verzeichnis
&C      Macht das Ziel-Verzeichnis zum aktuellen Verzeichnis
&d      Einträge werden nicht deselektiert.
&r      Das Quell-Verzeichnis wird neu eingelesen
&R      Das Ziel-Verzeichnis wird neu eingelesen
&w      Das Ausgabefenster muß manuell geschlossen werden

%%      Für das Prozent-Zeichen
&&      Für das Und-Zeichen

```

DEFAULT

```

BUTTON  1      COMMAND  "Read"      "Most >NIL: %f"
BUTTON  2      COMMAND  "Run"       "Run >NIL: %f"
BUTTON  3      FUNCTION  "_Delete"   DELETE
BUTTON  4      FUNCTION  "_Move"    MOVE
BUTTON  5      FUNCTION  "_Copy"    COPY
BUTTON  6      FUNCTION  "_Bytes"   BYTES
BUTTON  7      FUNCTION  "All"      ALL
BUTTON  8      FUNCTION  "Arc"      ADDLHA

BUTTON  9      COMMAND  "View"     "MultiView >NIL: %f"
BUTTON 10     COMMAND  "_Edit"    "Ed >NIL: %f"
BUTTON 11     FUNCTION  "Touch"    TOUCH
BUTTON 12     FUNCTION  "Move As"  MOVEAS
BUTTON 13     FUNCTION  "Copy As"  COPYAS
BUTTON 14     FUNCTION  "Fit"     FIT
BUTTON 15     FUNCTION  "None"    NONE
BUTTON 16     FUNCTION  "ListArc" LISTARC

BUTTON 17     FUNCTION  "_Action"  ACTION
BUTTON 18     COMMAND  "XEdit"    "FileX >NIL: %f"
BUTTON 19     FUNCTION  "MakeDir"  MAKEDIR
BUTTON 20     FUNCTION  "_Rename"  RENAME
BUTTON 21     FUNCTION  "Dup"     DUP
BUTTON 22     FUNCTION  "Refresh"  RELOAD
BUTTON 23     FUNCTION  "_Pattern" BYNAME
BUTTON 24     FUNCTION  "UnArc"   UNARC

BUTTON 25     COMMAND  "Music"    "DeliTracker >NIL: MODULE %f"
BUTTON 26     FUNCTION  "Assign"   ASSIGN
BUTTON 27     COMMAND  "Command"  "%r"
BUTTON 28     FUNCTION  "_Comment" NOTE
BUTTON 29     FUNCTION  "Change"   CHANGE
BUTTON 30     FUNCTION  "Parent"   PARENT
BUTTON 31     FUNCTION  "Reverse"  TOGGLE
BUTTON 32     FUNCTION  "_Disk"    DISK

```

BUTTON	33	FUNCTION	"LSwap"	LSWAP
BUTTON	34	FUNCTION	"_Relabel"	RELABEL
BUTTON	35	COMMAND	"Execute"	"Execute %r"
BUTTON	36	FUNCTION	"_Protect"	PROTECT
BUTTON	37	FUNCTION	"_Expand"	EXPAND
BUTTON	38	FUNCTION	"Root"	ROOT
BUTTON	39	FUNCTION	"_Update"	UPDATE
BUTTON	40	FUNCTION	"_Info"	INFO
BUTTON	41	FUNCTION	"LCopy"	LCOPY
BUTTON	42	FUNCTION	"CopyDev"	COPYDEV
BUTTON	43	COMMAND	"Rx"	"Rx %r"
BUTTON	44	FUNCTION	"SetDate"	SETDATE
BUTTON	45	FUNCTION	"_Shrink"	SHRINK
BUTTON	46	FUNCTION	"Current"	CURRENT
BUTTON	47	FUNCTION	"Icon"	ICON
BUTTON	48	FUNCTION	"Help"	HELP

BEISPIEL

```
BUTTON 98 COMMAND "DirTree" "DirTree %f"
```

1.26 about

About

Diese Funktion öffnet die Meldung mit meiner Adresse und anderen Informationen wie man sich registrieren lassen kann.

1.27 action

Action

Diese Funktion führt ein Kommando für jede angewählte Datei aus, und zwar entsprechend ihrer Dateiart. Sie sollten für jede Dateiart ein Kommando angeben um diese Funktion voll nutzen zu können, ansonsten wird MultiView für jede Dateiart gestartet. Sie sollten sich dazu aber noch den

FILETYPE

Abschnitt im Konfigurationskapitel durchlesen.

Diese Funktion läßt sich durch schliessen des 'Beschäftigt' Fensters beenden.

1.28 all

All

Diese Funktion wählt alle Einträge des aktiven Verzeichnisses an.

1.29 assign

Assign

Diese Funktion erstellt einen Assign für den Pfad der gerade in dem aktiven Listview geladen ist. Eine Abfrage wird geöffnet und es wird nach einem Namen für das logische Gerät gefragt. Sie sollten hier etwas wie 'foobar:' eingeben, wobei man den Doppelpunkt nicht mit eingeben muß.

1.30 buffers

Buffers

Diese Funktion holt die Buffers Seite in den Vordergrund.

1.31 byname

ByName

Diese Funktion wählt alle Einträge des aktiven Listviews an, die auf ein bestimmtes Muster passen. Es wird eine Abfrage geöffnet und nach einem Muster gefragt. Man kann hier alle Standard AmigaDOS Platzhalter verwenden, wie z.B. '#?' oder '*'.

1.32 bytes

Bytes

Diese Funktion zählt die Byte der gerade angewählten Einträge und ihrer Unterverzeichnisse des aktiven Listviews. Danach wird eine Information in der Statuszeile ausgegeben welche wie folgt aussehen sollte: '64.728 Byte in 109 Dateien und 15 Verzeichnissen'.

Diese Funktion läßt sich durch schliessen des 'Beschäftigt' Fensters beenden.

1.33 change

Change

Mit dieser Funktion kann man die Sortierung des aktiven Listviews ändern. Dies funktioniert analog zu den

```

SORTLEFT
'
SORTRIGHT
'
FIRSTLEFT
'
FIRSTRIGHT
'
ORDERLEFT
und
ORDERRIGHT

```

Schlüsselwörtern der Konfigurations Datei. Eine Auswahlmeldung öffnet sich, in der Sie die einzelnen Kriterien einstellen können.

1.34 copy

Copy

Diese Funktion kopiert alle angewählten Dateien und/oder Verzeichnisse des Quell-Laufwerks ins Ziel-Laufwerk. Wenn Sie CopyAs benutzen öffnet sich eine Abfrage und Sie können den Namen ändern unter dem Sie es im Ziel-Laufwerk speichern möchten. Sie können die Operation beenden indem Sie den 'Abbrechen' Knopf drücken oder Sie überspringen eine Datei indem Sie 'Überspringen' benutzen.

Wenn man die entsprechenden Optionen in der Konfigurationsdatei einstellt oder man sie aus dem Menü auswählt, werden die Schutzbits, Kommentare oder Daten der kopierten Dateien übernommen. Schauen Sie aber am Besten in dem

```

VARIABLE
Abschnitt des Konfigurations Kapitels nach.

```

Diese Funktion läßt sich durch schliessen des 'Beschäftigt' Fensters beenden.

1.35 copydev

CopyDev

Diese Funktion kopiert alle angewählten Dateien des aktiven Listviews auf ein Gerät, daß angegeben werden kann. Eine Abfrage öffnet sich und man kann einen Gerätenamen eingeben. Dies ist nützlich, wenn man ein paar Text-Dateien hat, die man ausdrucken möchte. Alles was man tun muß ist die Dateien mit 'CopyDev' nach 'PRT:' kopieren.

1.36 current

Current

Diese Funktion lädt das aktuelle Verzeichnis von RO ins aktive Listview.

1.37 delete

Delete

Diese Funktion löscht alle angewählten Einträge des gerade aktivierten Listviews. Eine Sicherheitsabfrage wird geöffnet welche Sie fragt ob Sie sich ganz sicher sind, das hängt aber auch davon ab was Sie bei der

DELVERIFY

Option in der Konfigurationsdatei oder im Menü eingestellt haben.

Diese Funktion läßt sich durch schliessen des 'Beschäftigt' Fensters beenden.

1.38 directory

Directory

Diese Funktion holt die Directory Seite in den Vordergrund.

1.39 disk

Disk

Diese Funktion öffnet eine Meldung welche alle Informationen über das gerade im aktiven Listview dargestellte Gerät an. Man kann hier Sachen erfahren wie die Anzahl der freien Byte oder die Blockgröße des Gerätes. Um die Meldung zu schliessen klicken Sie einfach über Okay oder benutzen Sie das Schließgadget.

1.40 dup

Dup

Diese Funktion dupliziert alle angewählten Einträge des aktiven Listviews. Man wird hier bei jedem Eintrag gefragt wie die Kopie heissen soll. Sie können diese Funktion abbrechen indem Sie den 'Abbrechen' Knopf verwenden oder Sie können eine Datei überspringen in dem Sie den 'Überspringen' Knopf verwenden.

1.41 expand

Expand

Wenn Sie ARCHandler verwenden, kann diese Funktion nützlich für Sie werden. Diese Funktion erweitert den Pfadnamen des gerade aktiven Listviews auf seinen ARCHandler-Namen. z.B. wird System:Devs/ zu Archives:System/Devs/

1.42 fit

Fit

Diese Funktion überprüft die Anzahl der Byte der angewählten Einträge und ermittelt ob sie auf dem Zielgerät genug Platz finden. RO berücksichtigt hier auch den Platz der benötigt wird um den Verzeichnisbaum zu organisieren. Danach wird eine Information in der Statuszeile angezeigt ob es klappt oder nicht.

Diese Funktion läßt sich durch schliessen des 'Beschäftigt' Fensters beenden.

1.43 help

Help

Diese Funktion öffnet die Hauptseite der 'Online' Hilfe. Man kann sie auch jederzeit aufrufen indem man die HELP Taste betätigt, allerdings wird hier eine dem Seite geöffnet die der Programmumgebung entsprechend sinnvoll ist, d.h. wenn man sich mit der Maus auf dem Verzeichnis Listview befinden wird eine entsprechende Hilfe hierzu ausgegeben. Die Anleitung muß sich im Amigaguide Suchpfad befinden, achten Sie also darauf, daß Sie die Umgebungsvariable 'ENV:AmigaGuide/Path' richtig gesetzt haben. Sie können die Anleitung aber auch im selben Verzeichnis wie das Hauptprogramm speichern, dann sollte es keine Probleme geben.

1.44 icon

Icon

Diese Funktion wählt die '.info' Dateien zu den gerade angewählten Einträgen im aktiven Listview an.

1.45 info

Info

Diese Funktion öffnet eine Meldung die einige Informationen über die angewählten Einträge des aktivierten Listviews anzeigt. Man kann hier Dinge wie die Dateiart oder den Dateikommentar erfahren. Um zur nächsten Datei zu gelangen klicken Sie einfach über 'Okay'. Abgebrochen werden kann die Aktion indem man den 'Abbrechen' Knopf benutzt.

1.46 active

Active

Diese Funktion läßt ein bestimmtes Listview aktiv werden. 'LACTIVE' das linke und 'RACTIVE' das rechte.

1.47 lcopy

LCopy

Diese Funktion kopiert das aktiven Listviewpfad auf das andere.

1.48 lswap

LSwap

Diese Funktion vertauscht den Inhalt der beiden Listviews.

1.49 listarc

ListArc

Diese Funktion zeigt den Inhalt der angewählten Archive an, indem es den passenden Archivierer und das Kommando zum Anzeigen von ASCII Dateien benutzt.

Diese Funktion läßt sich durch schliessen des 'Beschäftigt' Fensters beenden.

1.50 parent

Parent

Diese Funktion lädt das Mutterverzeichnis des Verzeichnisses das gerade im aktiven Listview dargestellt wird. Wenn man 'LPARENT' benutzt wird immer

das Linke genommen, bei 'RPARENT' immer das Rechte. Wenn RO kein übergeordnetes Verzeichnis finden kann wird einfach nur das Verzeichnis neu eingelesen.

1.51 reload

Reload

Die Funktion 'RELOAD', 'LRELOAD' und 'RRELOAD' lesen das Aktive, linke oder rechte Verzeichnis neu ein.

1.52 root

Root

Diese Funktion lädt das Wurzelverzeichnis des aktiven Listviews. Wenn man 'LROOT' oder 'RROOT' verwendet wirkt die Aktion auf das linke oder rechte Listview.

1.53 makedir

MakeDir

Wenn man diese Funktion verwendet wird eine Eingabeabfrage geöffnet, welche nach einem Namen für das zu erstellende Verzeichnis fragt. Wenn man die Funktion 'MAKEDIR' verwendet wird im aktiven Listview ein Verzeichnis erstellt. Wenn man jedoch 'MDLOAD' verwendet wird es auch noch eingelesen.

1.54 move

Move

Diese Funktion verschiebt alle angewählten Einträge des aktiven Verzeichnisses in das Ziel-Verzeichnis. Wenn man 'MOVEAS' verwendet wird eine Abfrage geöffnet, die nach einem neuen Namen für den gerade zu verschiebenden Eintrag fragt. Man kann die ganze Aktion abbrechen indem man den 'Abbrechen' Knopf verwendet oder eine Datei überspringen indem man 'Überspringen' benutzt. RO bemerkt natürlich wenn Sie Dateien auf ein und dem selben Gerät verschieben und benennt die Dateien dann nur um, was natürlich schneller geht.

Wenn man die entsprechenden Optionen in der Konfigurationsdatei einstellt oder man sie aus dem Menü auswählt, werden die Schutzbits, Kommentare oder Daten der kopierten Dateien übernommen. Schauen Sie aber am Besten in dem

VARIABLE

Abschnitt des Konfigurations Kapitels nach.

Diese Funktion läßt sich durch schliessen des 'Beschäftigt' Fensters beenden.

1.55 none

None

Diese Funktion deselektiert alle Einträge des aktiven Listviews.

1.56 note

Note

Diese Funktion ermöglicht Ihnen den Dateikommentar aller angewählten Einträge des aktiven Listviews zu ändern. Eine Abfrage öffnet sich die den alten Kommentar enthält den Sie dort ändern können. Die Operation kann über den 'Abbrechen' Knopf beendet werden oder Sie können eine Datei überspringen indem Sie den 'Überspringen' Knopf betätigen. Um fort zu fahren benutzt man 'Okay' oder drückt RETURN.

1.57 protect

Protect

Diese Funktion öffnet eine Abfrage in der man die Schutzbits der angewählten Einträge verändern kann. Für jedes Bit kann man zwischen 'Ignorieren', 'Setzen' und 'Löschen' wählen. Wobei 'Ignorieren' bedeutet, daß nichts geändert wird, 'Setzen' bedeutet daß das entsprechende Bit gesetzt wird und 'Löschen', daß es gelöscht wird. Man kann die Einstellungen für jede Datei vornehmen indem man immer 'Okay' betätigt oder man kann alle angewählten Einträge auf einen Schlag verändern indem man den 'Alle' Knopf benutzt. Abbrechen der Aktion und Überspringen einer Datei funktioniert wie gehabt.

Diese Funktion läßt sich durch schliessen des 'Beschäftigt' Fensters beenden.

1.58 quit

Quit

Beendet RO und entfernt es aus dem Speicher.

1.59 reboot

Reboot

Führt ohne jede Warnung einen Warmstart des Rechners durch. :)

1.60 relabel

Relabel

Mit dieser Funktion kann man den Namen des Gerätes ändern, welches gerade im aktiven Listview geladen ist. Eine Abfrage öffnet sich in der man den aktuellen Namen ändern kann. Um die Funktion abzubrechen benutzt man den 'Abbrechen' Knopf.

1.61 rename

Rename

Diese Funktion wird zum Umbenennen von Einträgen verwendet. Eine Abfrage öffnet sich für jeden Eintrag und man kann den aktuellen Namen ändern. Wenn Sie die Aktion abbrechen wollen benutzen Sie den 'Abbrechen' Knopf, wenn Sie aber nur einen Eintrag überspringen wollen dann verwenden Sie den 'Überspringen' Knopf. Zum fort fahren nehmen Sie entweder den 'Okay' Knopf oder drücken RETURN.

1.62 setdate

SetDate

Diese Funktion ermöglicht es Ihnen das Datum und die Zeit eines Eintrags zu ändern. Eine Abfrage öffnet sich in der Sie das alte Datum und die alte Zeit sehen und ändern können. Die Eingabe muß im AmigaDOS Format erfolgen. Wenn Sie die Aktion abbrechen wollen benutzen Sie den 'Abbrechen' Knopf, wenn Sie aber nur einen Eintrag überspringen wollen dann verwenden Sie den 'Überspringen' Knopf. Zum fort fahren nehmen Sie entweder den 'Okay' Knopf oder drücken RETURN.

1.63 shrink

Shrink

Wenn Sie ARCHandler verwenden, kann diese Funktion nützlich für Sie werden. Diese Funktion verkleinert den ARCHandler-Namen des gerade aktiven Listviews auf seinen normalen Namen. z.B. wird Archives:System/Devs/ zu System:Devs/

1.64 toggle

Toggle

Diese Funktion selektiert alle nicht angewählten Einträge und deselektiert alle angewählten.

1.65 touch

Touch

Wenn Sie einen oder mehrere Einträge angewählt haben, dann wird mit dieser Funktion ihr Datum und ihre Zeit aktualisiert. Wenn Sie keine Dateien angewählt haben öffnet sich eine Abfrage in der Sie einen Dateinamen eingeben können. Diese Datei wird dann im gerade aktivierten Listview erstellt. Beim Aktualisieren der Daten können Sie diese Funktion durch Schließen des 'Beschäftigt' Fensters beenden. Ansonsten benutzen Sie den 'Abbrechen' Knopf.

1.66 unarc

UnArc

Diese Funktion entpackt die angewählten Archive in das Ziel-Verzeichnis in dem es den der Dateiart entsprechenden Archivierer benutzt.

Diese Funktion läßt sich durch Schließen des 'Beschäftigt' Fensters beenden.

1.67 update

Update

Diese Funktion wählt Einträge des aktiven Listviews aus, die sich schon im Ziel-Listview befinden. Das ist sehr nützlich wenn man ein Software Paket auf den neusten Stand bringen möchte. Wenn Sie Einträge auswählen möchten die sich noch nicht im Ziel-Listview befinden, benutzen Sie einfach zuerst den 'Update' Knopf und dann den 'Reverse' Knopf.

1.68 volumes

Volumes

Diese Funktion holt die Volumes Seite in den Vordergrund.

1.69 Arexx Schnittstelle

ARexx Schnittstelle

RO hat eine eingebaute ARexx Schnittstelle, die die folgenden Befehle unterstützt:

- QUIT

Beendet die Applikation.

- HIDE

Versteckt (verbirgt) die Applikation

- SHOW

Zeigt eine verborgene Applikation.

- INFO ITEM/A

Entsprechend dem angegebenen Parameter wird der Ergebnis String mit einer der folgenden Zeichenketten gefüllt:

- "title" Titel der Applikation
- "author" Autor der Applikation
- "copyright" Copyright Nachricht
- "description" Kurze Beschreibung
- "version" Versions String
- "base" Name der ARexx Schnittstelle
- "screen" Name des Public Screens

Beispiel: 'Info "title"'

- HELP FILE/A

Eine Liste aller ARexx Kommandos die für die Applikation zur Verfügung stehen werden in die angegebene Datei geschrieben.

Beispiel: 'Help "RAM:RexxCommands"'

- ACTIVE SIDE/A

Diese Funktion läßt ein bestimmtes Listview aktiv werden. 'Active

Left' das linke und 'Active Right' das rechte. Mit 'Active Active' wird das aktive aktiviert, was durchaus nützlich ist da 'Active' immer das zuletzt aktive zurück gibt. Mit 'Active Inactive' aktivieren Sie das gerade nicht aktive Listview.

Beispiel: 'Active Inactive'

- CHOICEREQ STRING/A

'ChoiceReq String' öffnet einen Auswahlmeldungen die Sie mit 'Okay' oder 'Abbruch' beantworten können. Wenn Sie sich für 'Okay' entscheiden wird '1' zurückgegeben, sonst '0'.

Beispiel: 'ChoiceReq "Are you sure?"'

- CHANGE SIDE/A, SWITCH/A

Mit dieser Funktion kann man die Sortierungsvariablen der Listviews, auf die selbe Art wie man es mit dem Change Requester machen kann, ändern. SIDE/A darf 'Left', 'Right', 'Active' oder 'Inactive' sein. SWITCH/A darf 'Dirs', 'Files', 'Mixed', 'Name', 'Date', 'Size', 'High' und 'Low' sein.

Beispiel: 'Change Active Mixed'

- COMMAND STRING/A, FILE/A

Diese Funktion startet ein Kommando. Hierzu wird für STRING/A eine Parse Zeichenkette benötigt in der Sie alle unterstützten % Parameter benutzen können. FILE/A ist der Name einer Datei, die dann bei %f bzw. %F eingefügt wird. Wenn bei der Kommandoausführung ein Fehler aufgetreten ist hat RC einen Wert der von Null verschieden ist.

Beispiel: 'Command "Delete %f" "S:User-Startup"'

- FILEACTION FILE/A

Hiermit ist es möglich die Datei Erkennung von RO zu aktivieren. Es passiert das selbe wie wenn Sie auf die bei FILE/A angegebene Datei doppelt klicken.

Beispiel: 'FileAction "S:Startup-Sequence"'

- FUNCTION NAME/A

Mit diesem Kommando können Sie jede interne Funktion die RO unterstützt aufrufen.

Beispiel: 'Function "COPYAS"'

- GETENTRY SIDE/A, TYPE/A

'GetEntry' liefert den ersten selektierten Eintrag der angegebenen Seite, wobei Sie hier zwischen 'Left', 'Right', 'Active' und 'Inactive' wählen können, und deselektiert ihn. Wenn Sie wollen, daß nur selektierte Dateien beachtet werden dann benutzen Sie für TYPE/A 'Files', für nur Verzeichnisse 'Dirs' und wenn Sie alle Einträge möchten 'Any'. Wenn keine selektierten Einträge mehr vorhanden sind, wird 'Result=RESULT' gesetzt.

Beispiel: 'GetEntry Active Files'

- LOAD SIDE/A,DIR/A

Lädt ein Verzeichnis auf der angegebenen Seite ein. SIDE/A kann wie gehabt 'Left', 'Right', 'Active' und 'Inactive' sein, und DIR/A ist der Name des Verzeichnisses.

Beispiel: 'Load Active "RAM:"'

- MESSAGE STRING/A

'Message "Das ist ein Test"' gibt die Meldung 'Das ist ein Test' in der Statuszeile aus. Um zu verhindern, daß diese bei der nächsten Erneuerung der Uhr überschrieben wird sollten Sie zuvor die 'Sleep' Funktion benutzen. Vergessen Sie aber nicht RO mit 'WakeUp' wieder aufzuwecken.

Beispiel: 'Message "Das ist ein Test"'

- NUMENTRIES SIDE/A,TYPE/A

Gibt die Anzahl der selektierten Einträge der angegebenen Seite zurück. SIDE/A kann 'Left', 'Right', 'Active' und 'Inactive' sein. Wenn Sie wollen, daß nur selektierte Dateien beachtet werden dann benutzen Sie für TYPE/A 'Files', für nur Verzeichnisse 'Dirs' und wenn Sie alle Einträge möchten 'Any'.

Beispiel: 'NumEntries Active Dirs'

- PATH SIDE/A

Gibt den Pfad der angegebenen Seite zurück. SIDE/A kann 'Left', 'Right', 'Active' und 'Inactive' sein. Ist noch kein Verzeichnis geladen wird 'Result=RESULT' gesetzt.

Beispiel: 'Path Right'

- REFRESH SIDE/A

Lädt die angegebene Seite neu ein. SIDE/A kann 'Left', 'Right', 'Active' und 'Inactive' sein. Wenn noch kein Verzeichnis geladen war wird auch hier 'Result=RESULT' gesetzt.

Beispiel: 'Refresh Inactive'

- SLEEP

RO wird eingeschläfert, es werden also keine Eingaben mehr angenommen und die Uhr läuft nicht mehr. Diese Funktion sollte zu Beginn jedes ARexx Programms verwendet werden um zu verhindern, daß evtl. mit 'Message' ausgegebene Meldungen von der Uhr überschrieben werden.

- STRINGREQ STRING/A

Mit 'StringReq "PRT:"' öffnen Sie eine Eingabeaufforderung, in der Sie die Zeichenkette 'PRT:' ändern können. Wenn Sie 'Abbruch' betätigen wird 'Result=RESULT' gesetzt.

Beispiel: 'StringReq "T:___TEMPFILE___"'

- WAKEUP

Hiermit wird RO wieder aufgeweckt. Beachten Sie bitte, daß bei Verwendung von 'Sleep' auch 'Wakeup' verwendet werden muß sonst können Sie RO nicht mehr verwenden bis Sie 'Wakeup' aufrufen.

Wenn Sie innerhalb von RO ein ARexx Programm benutzen wollen, wenn Sie also z.B. einen Button definiert haben der ein ARexx Programm startet, daß auf ARexx Funktionen von RO zurückgreift muß bei dem Kommandostring ein 'Rx ' vorkommen. RO erkennt daran, daß Sie ein ARexx Programm starten wollen und verhindert dann einen sogenannten Deadlock.

Falls Sie für ein ARexx Programm den Dateinamen der selektierten Datei benötigen verwenden Sie nicht %f sondern %F, da es sonst zu Problemen mit den Anführungszeichen kommen kann.

1.70 Diskussion

F: Manchmal erkennt RO nicht das ein Eintrag angewählt ist. Warum?

A: Nein, das Problem ist ein anderes, und zwar ist es manchmal recht schwierig zu erkennen ob ein Eintrag angewählt ist oder nicht. Der Cursor, der normalerweise für die Tastatursteuerung benutzt wird hat fast die selbe Farbe wie ein selektiertes File mit dem Cursor darüber. Man kann dieses Problem umgehen indem man das 'BG Listview Cursor' Bild auf eine andere Farbe stellt.

F: Ich habe RO gestartet und nichts ist passiert. Wo liegt das Problem?

A: Die Auflösung des Bildschirms ist vielleicht zu niedrig, besonders die Bildschirmbreite könnte zu gering sein, daß RO auf den Schirm passt. Versuchen Sie es einmal mit einem kleineren System Font oder mit den Overscan Prefs um ein paar Pixel zu gewinnen. Das Minimum das RO benötigt ist 640 x 200 und topaz 8 Zeichensatz.

F: Ich habe einen neuen Knopf erstellt um ein CLI Kommando zu starten, aber irgendwie funktioniert das nicht. Warum geht das bei mir nicht?

A: Stellen sie sicher, daß sie einen COMMAND Knopf erstellt haben und keinen FUNCTION Knopf.

1.71 Registration

Registration

Wenn Sie sich registrieren lassen bekommen Sie eine Diskette zugeschickt auf der sich die neuste Version und Ihr Keyfile befindet. Mit diesem sogenannten Keyfile wird die eingeschränkte Version in einen vollständig funktionierenden und mächtigen Dateimanager verwandelt! Mit dem Keyfile können Sie auch alle weiteren Versionen voll verwenden.

Der Preis für eine Registration beträgt mindestens

30.- DM (D-Mark),
20.- US\$ (US Dollar)

oder eine US\$ 25.- (fünfundzwanzig!) entsprechende Summe in einer anderen Währung. "Fünfundzwanzig" weil ich meine Bank besuchen muß und Ihre ausländische Währung verkaufen muß, was in Deutschland irgendwie ein bisschen teuer ist. Wenn Sie aber denken, daß Ihre Bank billiger ist können Sie sich natürlich auch 20.- US\$ besorgen und sie mir schicken.

Der schnellste und billigste Weg sich registrieren zu lassen ist Geld zusammen mit dem ausgefüllten Registrationsformular in einen Umschlag zu stecken und an folgende Adresse zu schicken:

Oliver Rummeyer
Hochbergstrasse 49/1
D-88213 Ravensburg
Germany/Europe

Euro Cheques (in DM) sind natürlich auch willkommen, aber bitte schicken Sie auf keinen Fall ausländische Cheques, weil die Bank vom Empfänger und vom Absender eine Gebühr verlangt. Wenn Sie wirklich denken Sie müssen unbedingt einen solche Cheque benutzen, dann schlagen Sie bitte \$10 für die Gebühren auf.

Sie können das Geld auch direkt auf mein Girokonto überweisen, aber vorsicht: internationale Überweisungen über Banken sind sehr teuer.

Oliver Rummeyer, Kreissparkasse Ravensburg, BLZ 65050110, Konto 48276999

Auf jeden Fall sollten Sie sicher stellen mir Ihren Namen, Adresse, Telefonnummer und e-mail Adresse zu geben. Sie können diese Informationen auch über e-mail an mich schicken wenn Sie möchten. Wenn es Ihnen nichts ausmacht werden diese Daten in elektronischer Form gespeichert. Sie können das Beispiel-Formular benutzen, daß in dieser Dokumentation auftaucht. (

Registrationsformular

)

Vielen Dank daß Sie das Sharewareprinzip unterstützen!

1.72 Registrationsformular

Oliver Rummeyer
Hochbergstrasse 49/1
D-88213 Ravensburg
Germany/Europe

Lieber Oliver,

ich würde gerne ein registrierter Benutzer von "RO" werden. Bitte sende die Diskette mit der neuesten Version an

Name: _____

Adresse: _____

Land: _____

Telefon: _____

E-Mail: _____

Ich schicke den Shareware-Betrag als (bitte markieren/löschen)

- US\$ 20.- in bar (liegen diesem Brief bei).
- DM 30.- in bar (liegen diesem Brief bei).
- SFr 30.- in bar (liegen diesem Brief bei).
- FFr 100.- in bar (liegen diesem Brief bei).
- eurocheque in DM (liegt diesem Brief bei).
- Auslands-Cheque in US\$ (liegt diesem Brief bei).
(plus US\$ 10.- für Gebühren).
- Banküberweisung.

Ich habe die Lizenzbestimmungen gelesen und bin einverstanden.

(Datum)

(Unterschrift)

1.73 Updates

Updates

Sobald es eine neue Version von RO gibt, werde ich eine entsprechende Meldung in die passenden Gruppen der elektronischen Netze schicken. Das Archive wird dann bald auf vielen Mailboxen und auf allen 'aminet' FTP Servern zu bekommen sein.

Die RO Support Mailbox 'Uplink BBS' Sysop Alexander Abt bietet immer die neuste Version zum Fido-File-Request unter folgenden Node-Nummern an:

```
Node 1: +49-0751-96217 2:246/2320 USR 33.6 DS
Node 2: +49-0751-793314 2:246/2321 USR 16.8 DS
Node 3: +49-0751-97376 2:246/2322 Zyx E+
Node 4: +49-0751-793314 2:246/2323 ISDN 16k
Node 5: +49-0751-793315 2:246/2324 ISDN 2k
```

Benutzen Sie den magischen Namen 'RO'. Alternativ können Sie sich auch mit einem Benutzernamen 'RO' und dem Passwort 'RO' einloggen.

Wie ich oben schon bemerkt habe, benötigen registrierte Benutzer nie wieder ein neues Keyfile oder eine spezielle auf Sie personalisierte Version. Sie können alle neuen Features sofort benutzen.

1.74 Support

Support

Wenn Sie Vorschläge, Fragen, Kritik oder Fehlerbeschreibungen haben oder mein Program einfach nur mögen, dann schreiben Sie am besten an:

SMail: Oliver Rummeyer
 Hochbergstrasse 49/1
 D-88213 Ravensburg
 Germany/Europe

E-Mail: oliver.rummeyer@student.uni-ulm.de

-----BEGIN PGP PUBLIC KEY BLOCK-----

Version: 2.6ui (Amiga)

```
mQBNAi9OUNkAAAECAMMunTdwFA+DX4SksnWNl0QqP4uAkrStXnHoVTb1Yaz59TMC
Nw/21MP0Q0lG+4qIpIhZ6ayQFrkAeSWtkRG+r4EABRG0KU9saXZlciBSdW1tZX1l
ciA8b2xpdmVyQHJlbW9yLnJ2LnN1Yi5vcmc+
=iYz8
```

-----END PGP PUBLIC KEY BLOCK-----

1.75 Danksagungen

Danksagungen

Der Autor möchte sich bei seinen Beta-Testern bedanken...

- Alexander Abt

...für seine 'Recog' Dateiarten Erkennung.

- Frank Schlichting

...daß er mein erster Beta-Tester war, für seine tollen Vorschläge
und für die Überarbeitung der englischen Anleitung.

- Jürgen Schubert

...für seine absolut geistreichen Vorschläge und für das
Installer-Skript.

...und...

- Jean-Francois Fabre

...für die französische Anleitung und Catalog-Datei.

- Eric Gerard

...für zusätzliche französische Catalog-Strings.

- Staffan Palmroos

...für die schwedische Anleitung und Catalog-Datei.

- Ignazzi Carmelo

...für die italienische Catalog-Datei.

- Teemu Valkeapää

...für die finnische Catalog-Datei.

...und...

- Rafael D'Halleweyn

...für seinen "ARCHandler".

- Martin "XEN" Hutteloher

...für sein MagicWB Paket und seine Erlaubnis ein paar Piktogramme
zu benutzen.

- Stefan Stuntz
 - ...für sein "Magic User Interface".
 - ...und natürlich bei den registrierten Benutzern.

1.76 Geschichte

Geschichte

- Version 0.80 (26.8.94)
 - Erste Veröffentlichung.
 - Version 0.81 (7.9.94)
 - o Einige kleine Fehler behoben.
 - o Einen Konfigurations-Schalter hinzugefügt um die Pfad Erweiterung an oder aus zu schalten.
 - Version 0.82 (11.10.94)
 - o Einige Fehler behoben.
 - o Es wird jetzt der Standard CLI Suchpfad auch beim WB Start benutzt.
 - o Einige Dateitypen hinzugefügt.
 - o Eine Kommandooption
 ICONIFY
 hinzugefügt.
 - o Eine Konfigurationsvariable
 FLUSHMEMORY
 hinzugefügt.
 - o Die Konfigurationsvariable 'HELPPFILE' wurde entfernt.
 - o Komplette lokalisiert (Deutsche Catalog Datei mitgeliefert).
 - o Viele andere kleine Änderungen.
 - Version 0.83 (5.12.94)
 - o Einige kleine Fehler behoben.
 - o Einige Dateitypen hinzugefügt.
 - o Neue interne Funktionen:
 UPDATE
 &
 CURRENT
 - o Es wird jetzt eine deutsche Anleitung mitgeliefert.
 - o Die Catalog Dateien haben sich leicht geändert.
 - o Es wird eine italienische Catalog Datei mitgeliefert.
 - o Der Programmcode wurde stark überarbeitet.
 - o Ein paar andere Kleinigkeiten wurden verbessert.
 - Version 0.90 (9.1.95)
 - o benötigt mindestens MUI 2.3
 - o Alle bekannten Fehler behoben.
 - o Einige Dateitypen hinzugefügt.
 - o Zwei Konfigurationsvariablen
-

- FORMATLEFT
 - &
 - FORMATRIGHT
 - hinzugefügt.
 - o Ein Konfigurationswort
 - HOTKEY
 - hinzugefügt.
 - o Neue Konfigurationsvariable
 - COPYVERIFY
 - .
 - o Neue Konfigurationsvariable
 - SYMMETRICAL
 - .
 - o Das Aktivieren von Listviews ohne Einträge funktioniert jetzt.
 - o Die Kommandostrings der Konfigurationsdatei haben sich stark geändert, es gibt jetzt einige neue '%' Parameter.
 - o Die Archive Kommando Konfiguration hat sich geändert.
 - o Die Funktionen 'COMMAND', 'EXECUTE' und 'REXX' wurden entfernt.
 - o Es gibt jetzt eine mächtige
 - ARexx Schnittstelle
 - .
 - o Die Catalog Dateien haben sich geändert.
 - o Einige andere Kleinigkeiten wurden verbessert.
 - Version 0.91 (23.1.95)
 - o Einige kleine Fehler behoben.
 - o Neue '&' Parameter hinzugefügt.
 - o Die voreingestellten Archivierungs Kommandos haben sich geändert.
 - o Die 'Überschreiben' & 'Schutzbit' Abfrage hat sich geändert.
 - o Es werden ein paar ARexx Beispiele mitgeliefert.
 - o Die Catalog Dateien haben sich geändert.
 - o Das Installations-Skript wurde verbessert.
 - o Im Datei Informations Fenster wird jetzt falls möglich die Version der Datei angezeigt.
 - Version 1.00 (20.3.95)
 - o Einige Fehler behoben.
 - o Einige Fehler in den Catalog Dateien behoben.
 - o Der Programmcode wurde überarbeitet.
 - o Es gibt jetzt vom Benutzer frei einstellbare Dateiarten.
 - o Die
 - Dateiarten
 - Konfiguration hat sich stark geändert.
 - o Die
 - Archive
 - Kommando Konfiguration hat sich geändert.
 - o Die Konfigurationsvariable 'ARCHANDLER' wurde entfernt.
 - o Es gibt ein paar neue und verbesserte ARexx Beispiele.
 - Version 1.01 (22.3.95)
 - o Einige böse Fehler behoben.
 - Version 1.02 (3.4.95)
-

- o Einige Fehler behoben.
 - o Die Catalog Dateien haben sich leicht geändert.
 - o Deutsche Anleitung leicht verbessert.
 - o Neuer Menüpunkt
 - letzte Meldung anzeigen
 - .
 - o Neuer Menüpunkt
 - alles aktualisieren
 - .
- Version 1.03 (4.6.95)
- o Einige Fehler behoben.
 - o Installations Skript verbessert.
 - o Die Behandlung von unbekanntem Dateitypen verbessert.
 - o Neue Konfigurationsvariable
 - CHECKDUPES
 - .
 - o Neuer Parameter '%a' um den ARexx Portnamen zu ermitteln.
- Version 1.04 (9.7.95)
- o Einige kleine Fehler behoben.
 - o Die Catalog Dateien haben sich leicht geändert.
 - o Es wird jetzt eine französische Anleitung mitgeliefert.
 - o Es wird eine französische Catalog Datei mitgeliefert.
 - o Ein paar andere Kleinigkeiten wurden verbessert.
 - o Listenart kann mit der mittleren Maustaste geändert werden.
 - o Man kann die Kommando Bänke mit der mittleren Maustaste umschalten.
 - o Neuer Menüpunkt
 - Neuen starten
 - .
- Version 1.10 (16.10.95)
- o Es wird jetzt ein Preference Programm mitgeliefert.
 - o Die Konfigurationsdatei wird jetzt in 'ENV:RO/' gespeichert.
 - o Einige kleine Fehler behoben.
 - o Die Catalog Dateien haben sich leicht geändert.
 - o Der Programmcode wurde überarbeitet.
 - o Neue Konfigurationsvariable
 - FRAMES
 - .
 - o Neue Konfigurationsvariable
 - MIDDLEMOUSE
 - .
 - o Die Konfigurationsdatei unterstützt jetzt '^' als Esc-Zeichen.
 - o Ein paar andere Kleinigkeiten wurden verbessert.
- Version 1.20 (3.12.95)
- o Benötigt jetzt mindestens MUI 3.1
 - o Einige Änderungen für MUI3+ durchgeführt.
 - o Einige kleine Fehler behoben.
 - o Die Catalog Dateien haben sich leicht geändert.
 - o Einige überflüssige Menüpunkte entfernt.
 - o Neuer Menüpunkt
-

- MUI...
 - .
 - o Neuer Menüpunkt
 - RO...
 - .
 - o Preferences werden jetzt direkt in RO übernommen.
 - o Die Größe der
 - Listviews
 - kann jetzt dynamisch verändert werden.
 - o Ein
 - Drag&Drop
 - Mechanismus wurde realisiert.
- Version 1.21 (5.2.96)
 - o Benötigt jetzt mindestens MUI 3.2
 - o Einige kleine Fehler behoben.
 - o Die Konfigurationsvariable 'FRAMES' wurde entfernt.
 - o Installations Skript verbessert.
 - o Ein paar andere Kleinigkeiten wurden verbessert.
- Version 1.22 (14.4.96)
 - o Die Catalog Dateien haben sich leicht geändert.
 - o Einige Änderung für MUI3.3 durchgeführt.
 - o Einige Fehler behoben.
 - o Es wird jetzt eine schwedische Anleitung mitgeliefert.
 - o Es wird eine schwedische Catalog Datei mitgeliefert.
 - o Die Konfigurationsvariable 'SYMMETRICAL' wurde entfernt.
 - o
 - Drag&Drop
 - Mechanismus leicht geändert.
 - o
 - Change
 - Requester hat sich geändert.
 - o Neuer Parameter '&b' um Returncodes zu ignorieren.
 - o Neuer Parameter '&d' um Einträge nicht zu deselektieren.
 - o Neuer Arexx Befehl 'Change' eingebaut.
 - o Neue Konfigurationsvariablen
 - ORDERLEFT
 - und
 - ORDERRIGHT
 - .
 - o Verzeichnisse werden jetzt nach Preference Änderung wieder eingelesen.
 - o Ein paar andere Kleinigkeiten wurden verbessert.

1.77 Future Enhancements

Future Enhancements

- o Drag & Drop erweitern.
 - o ARexx-Port verbessern.
 - o Einen horizontalen Scrollbalken in den Listviews einbauen.
 - o Preference Programm verbessern.
-

- o Eine Anleitung zum Preference Programm schreiben.
- o Viele andere Kleinigkeiten...

1.78 Disclaimer

Disclaimer

THERE IS NO WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDER AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE PROGRAM "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.

IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY REDISTRIBUTE THE PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY OTHER PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

1.79 License

License

- You may use RO for a period of up to 14 days of evaluation. After that you have to register.
 - You may copy and distribute verbatim copies of the program's executable code and documentation as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish only the original, unmodified program, with all copyright notices and disclaimers of warranty intact and including all the accompanying documentation, example files and anything else that came with the original.
 - Except when otherwise stated in this documentation, you may not copy and/or distribute this program without the accompanying documentation and other additional files that came with the original. You may not copy and/or distribute modified versions of this program.
 - You may not copy, modify, sublicense, distribute or transfer the program except as expressly provided under this license. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense, distribute or transfer the program is void, and will automatically terminate your rights to use the program under this license. However, parties who have received copies, or rights to use copies, from you under this license will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.
-

- By copying, distributing and/or using the program you indicate your acceptance of this license to do so, and all its terms and conditions.
- Each time you redistribute the program, the recipient automatically receives a license from the original licensor to copy, distribute and/or use the program subject to these terms and conditions. You may not impose any further restrictions on the recipients' exercise of the rights granted herein.
- You may not disassemble, decompile, re-source or otherwise reverse engineer the program.
- You agree to cease distributing the program and data involved if requested to do so by the author.

1.80 Installer

Installer

RO wird zusammen mit dem 'Installer' von Commodore geliefert:

Der Installer und das Installer Project-Icon sind (c) Copyright 1991-93 Commodore-Amiga, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigt und verbreitet unter Lizenz von Commodore.

DIE INSTALLER-SOFTWARE WIRD ZUR VERFÜGUNG GESTELLT, WIE SIE IST UND KANN SICH JEDERZEIT ÄNDERN. ES WERDEN KEINERLEI GARANTIEN GEGEBEN. JEGLICHE BENUTZUNG FINDET AUF IHR EIGENES RISIKO STATT. ES WIRD KEINERLEI HAFTUNG ODER GEWÄHRLEISTUNG ÜBERNOMMEN.

1.81 Magic User Interface

This application uses

MUI - MagicUserInterface

(c) Copyright 1993/94 by Stefan Stuntz

MUI is a system to generate and maintain graphical user interfaces. With the aid of a preferences program, the user of an application has the ability to customize the outfit according to his personal taste.

MUI is distributed as shareware. To obtain a complete package containing lots of examples and more information about registration please look for a file called "muiXXusr.lha" (XX means the latest version number) on your local bulletin boards or on public domain disks.

If you want to register directly, feel free to send

DM 30.- or US\$ 20.-

to

Stefan Stuntz
Eduard-Spranger-Straße 7
80935 München
GERMANY

1.82 index

A

About

Action

All

APPWINDOW

ARCHIVETYPE

ARexx Schnittstelle

Assign

B

BINARY

BUFFER

BUTTON

Buffers

ByName

Bytes

C

Change

CHECKFIT

CHECKDUPES

Copy

CopyAs

COPYDATE

CopyDev

COPYFLAGS

COPYNOTE

COPYVERIFY

CURRENT

Current

CUSTOMTYPE

D

Danksagungen

DEFAULT

Delete

DELFORCE

DELVERIFY

Directory

Disk

Disclaimer

Diskussion

DRIVE

Dup

E

Expand

F

FILETYPE

FIRSTLEFT

FIRSTRIGHT

Fit

FLUSHMEMORY

FORMATLEFT

FORMATRIGHT

Future
G

Garantie

Geschichte
H

Hauptfenster

Help

HOTDIR

HOTKEY
I

Icon

ICONIFY

Info

Informations Textfeld

Installation von RO

Installer
K

Kommandoknöpfe

Konfiguration

Kurze Beschreibung
L

LActive

Laufwerksknöpfe

LCopy

ListArc

Listview

LParent

LReload

LRoot

LSwap

M

Magic User Interface

MakeDir

MDLoad

MENU

Menüs

MIDDLEMOUSE

Move

MoveAs

N

None

Note

Nutzungsbedingungen

O

OVERWRITE

ORDERLEFT

ORDERRIGHT

P

Parent

Pfad Gadget

Protect

Q

Quit

R

RActive

Reboot

Register

Registrationsformular

Relabel

Reload

Rename

Root

RParent

RReload

RRoot

S

SetDate

Shrink

SORTLEFT

SORTRIGHT

Status Zeile

Support

SYMMETRICAL

Systemanforderungen

T

Toggle

Touch

U

UnArc

Unregistrierte Version

UPDATE

Update

Updates

V

VARIABLE

Volumes

W

Wie registriert man RO
