

MainActor:Docs/French/MainActor

COLLABORATORS

	<i>TITLE :</i> MainActor:Docs/French/MainActor		
<i>ACTION</i>	<i>NAME</i>	<i>DATE</i>	<i>SIGNATURE</i>
WRITTEN BY		February 8, 2022	

REVISION HISTORY

NUMBER	DATE	DESCRIPTION	NAME

Contents

1	MainActor:Docs/French/MainActor	1
1.1	MainActor:Docs/French/MainActor.guide	1
1.2	MainActor.guide/Disclaimer	1
1.3	MainActor.guide/Installation	2
1.4	MainActor.guide/Introduction	3
1.5	MainActor.guide/Qu'est-donc MainActor ?	3
1.6	MainActor.guide/Fonctionnalites	3
1.7	MainActor.guide/Nouveautes de la version 1.1	4
1.8	MainActor.guide/Nouveautes de la version 1.2	5
1.9	MainActor.guide/Nouveautes de la version 1.5	6
1.10	MainActor.guide/Les Menus	6
1.11	MainActor.guide/Menu Projet	7
1.12	MainActor.guide/Menu Buffer Texte	8
1.13	MainActor.guide/Menu Selection	8
1.14	MainActor.guide/Menu Divers	9
1.15	MainActor.guide/Menu Arexx	11
1.16	MainActor.guide/Menu Fenetres	12
1.17	MainActor.guide/Les Fenetres	12
1.18	MainActor.guide/Fenetre Projet	13
1.19	MainActor.guide/Fenetre Panneau de Controle Projet	15
1.20	MainActor.guide/Fenetre Voir Parametres Projet	19
1.21	MainActor.guide/Fenetre Informations Projet	21
1.22	MainActor.guide/Fenetre Prefs Systeme	24
1.23	MainActor.guide/Fenetre Prefs MainActor	26
1.24	MainActor.guide/Fenetre Buffer Texte	27
1.25	MainActor.guide/Les Modules	27
1.26	MainActor.guide/Les Modules Animations	28
1.27	MainActor.guide/Anim Universel	28
1.28	MainActor.guide/Anim Universel_EGS	29
1.29	MainActor.guide/Anim Universel_Merlin	29

1.30	MainActor.guide/Anim Universel_PicassoII	30
1.31	MainActor.guide/Anim Universel_Retina	30
1.32	MainActor.guide/AVI	31
1.33	MainActor.guide/DL	31
1.34	MainActor.guide/FLI	32
1.35	MainActor.guide/FLC	32
1.36	MainActor.guide/IFF-Anim3	33
1.37	MainActor.guide/IFF-Anim5	33
1.38	MainActor.guide/IFF-Anim7	34
1.39	MainActor.guide/IFF-Anim8	35
1.40	MainActor.guide/IFF-AnimBrush	35
1.41	MainActor.guide/IFF-AnimJ	35
1.42	MainActor.guide/Picasso	36
1.43	MainActor.guide/Real3D	36
1.44	MainActor.guide/Les Modules Images	37
1.45	MainActor.guide/Image Universel	37
1.46	MainActor.guide/Image Universel_EGS	37
1.47	MainActor.guide/Image Universel_Merlin	38
1.48	MainActor.guide/Image Universel_PicassoII	38
1.49	MainActor.guide/Image Universel_Retina	38
1.50	MainActor.guide/GIF	39
1.51	MainActor.guide/IFF	39
1.52	MainActor.guide/PCX	39
1.53	MainActor.guide/Icône-Workbench	39
1.54	MainActor.guide/Les Modules Sons	40
1.55	MainActor.guide/IFF-Sample	40
1.56	MainActor.guide/Support du Son	40
1.57	MainActor.guide/L'Interface Arexx	41
1.58	MainActor.guide/Append	42
1.59	MainActor.guide/DeSelectAll	43
1.60	MainActor.guide/DeSelectRange	43
1.61	MainActor.guide/DeSelectRangeRequest	43
1.62	MainActor.guide/GetSPIInfo	43
1.63	MainActor.guide/GetSPLoader	44
1.64	MainActor.guide/GetSPName	44
1.65	MainActor.guide/GetSPSaver	44
1.66	MainActor.guide/Invert	45
1.67	MainActor.guide/LoadProject	45
1.68	MainActor.guide/OpenNewProject	46

1.69	MainActor.guide/PlayProject	46
1.70	MainActor.guide/PrintTxt	46
1.71	MainActor.guide/PrintAndStoreTxt	46
1.72	MainActor.guide/Quit	47
1.73	MainActor.guide/RequestFile	47
1.74	MainActor.guide/RequestInteger	47
1.75	MainActor.guide/RequestSaveFile	47
1.76	MainActor.guide/Save	48
1.77	MainActor.guide/ScreenToBack	48
1.78	MainActor.guide/ScreenToFront	49
1.79	MainActor.guide/SelectAll	49
1.80	MainActor.guide/SelectRange	49
1.81	MainActor.guide/SelectRangeRequest	49
1.82	MainActor.guide/ShowPictures	50
1.83	MainActor.guide/SetSPLoader	50
1.84	MainActor.guide/SetSPSaver	50
1.85	MainActor.guide/SetTimecode	51
1.86	MainActor.guide/SwapDeActivatedToSource	51
1.87	MainActor.guide/SwapProjects	51
1.88	MainActor.guide/UnloadProject	51
1.89	MainActor.guide/Version	52
1.90	MainActor.guide/WBToFront	52
1.91	MainActor.guide/MainView	52
1.92	MainActor.guide/Tutorial	54
1.93	MainActor.guide/Charger des Animations	55
1.94	MainActor.guide/Charger des Images	55
1.95	MainActor.guide/Reproduire les Animations	56
1.96	MainActor.guide/Afficher des Images	56
1.97	MainActor.guide/Creer-Convertir des Animations	56
1.98	MainActor.guide/Sauver des Images d'une Animation	56
1.99	MainActor.guide/Convertir des Images	57
1.100	MainActor.guide/Ajouter des trames	57
1.101	MainActor.guide/Timer des Animations	57
1.102	MainActor.guide/Associer des Effets Sonores	58
1.103	MainActor.guide/Lancer des Scripts Arexx	58
1.104	MainActor.guide/Afficher des Images-Anims sur Cartes Graphiques	58
1.105	MainActor.guide/Trucs et Astuces	59
1.106	MainActor.guide/Enregistrement	59
1.107	MainActor.guide/Le Futur	61
1.108	MainActor.guide/Credits	61
1.109	MainActor.guide/Index	62

Chapter 1

MainActor:Docs/French/MainActor

1.1 MainActor:Docs/French/MainActor.guide

Documentation de MainActor 1.52

Demarrage

Disclaimer
Installation
Introduction

Disclaimer et termes legaux
Comment installer MainActor
Qu'est donc MainActor ?

L'Interface Utilisateur

Les Menus
Les Fenetres

Tout sur les menus de MainActor
et ses fenêtres

Chapitres de Reference

Les Modules
Support du Son
L'Interface Arexx
MainView

Description des modules de la 1.52
De quelle façon MainActor gère le Son
L'interface arexx de MainActor
Tout sur MainView, le player externe de
MainActor

Divers

Tutorial
Trucs et Astuces
Enregistrement
Le Futur
Credits
Index

Pour bien commencer
Les choses utiles à connaître
Comment s'enregistrer a MainActor
L'évolution possible de MainActor
L'auteur tiens à remercier ...
L'index de ce document

1.2 MainActor.guide/Disclaimer

Demarrage

MainActor est un produit shareware. Le programme peut être distribué et copié librement tant que les conditions suivantes sont respectées:

- Le prix de vente ne doit pas excéder le coût d'une disquette vierge plus celui de la copie plus les frais d'envoi. Le coût total ne doit pas être supérieur à 6 Dollars Américains ou 10 DeutchMarks.
- Chaque partie du produit et des documentations doit être complète. Il n'est pas permis de ne distribuer qu'une partie du produit.
- MainActor ou une partie du produit ne peut être vendu en combinaison avec un logiciel commercial sans la permission écrite de l'auteur.
- Les programmes et les documentations ne doivent être modifiées en aucune façon. Le repackaging de cette distribution avec un autre compresseur est, par contre, autorisé.
- Il est permis d'inclure cette archive dans une des collections du Domaine Public, et tout spécialement dans la librairie de Fred Fish (incluant la version CD-ROM de celle-ci).
- L'auteur ne peut être tenu pour responsable en cas de mauvais usage, ou même dommages causés par MainActor.

1.3 MainActor.guide/Installation

Installation

Il suffit juste de copier le repertoire MainActor sur l'unité de votre choix, puis d'ajouter à votre user-startup un assign comme par exemple:

```
assign MainActor: <Path>
```

Les directories Locale, Rexx et Docs doivent rester dans la directorie MainActor.

Le fichier de configuration par défaut reprendra les paramètres de votre Workbench, les positions des fenêtres sont par contre sauvées par rapport à ma configuration et peuvent sembler un peu étrange pour vous.

Si vous avez une version antérieure de MainActor, veuillez bien à la détruire avant d'installer la nouvelle version (excepté peut-être les fichiers de préférences).

1.4 MainActor.guide/Introduction

Introduction

MainActor est un logiciel fonctionnel gérant les animations. Vous pouvez créer / éditer / timer / jouer des animations d'une taille quelconque sur votre amiga en utilisant le chipset standard, ou bien votre carte graphique (si bien sur elle est supportée).

Qu'est-donc MainActor ?	Le concept de MainActor
Fonctionnalites	Les fonctionnalites de MainActor
Nouveautés de la version 1.1	Nouvelles fonctionnalites de la version 1.1
Nouveautés de la version 1.2	Nouvelles fonctionnalites de la version 1.2
Nouveautés de la version 1.5	Nouvelles fonctionnalites de la version 1.5

1.5 MainActor.guide/Qu'est-donc MainActor ?

Qu'est-donc MainActor ?

=====

MainActor est un package modulaire pour l'animation tournant sur l'ordinateur types de modules:

- 1) Les chargeurs d'Animations
- 2) Les enregistreurs d'Animations
- 3) Les chargeurs d'Images
- 4) Les enregistreurs d'Images
- 5) Les joueurs de sons.

Ceci peut bien changer dans le futur.

Vous pouvez gérer jusqu'à 5 projets; chaque projet peut contenir un chargeur soit d'animations, soit d'images, ainsi qu'un enregistreur d'un des 2 types. Ceci permet de convertir un type dans tous les sens, le nombre des modules disponibles peut être aisément augmenté.

De plus, vous pouvez associer des modules sonores à chaque trame de votre animation ou à une image, permettant ainsi des présentations multimédia.

1.6 MainActor.guide/Fonctionnalites

Fonctionnalites

=====

- MainActor peut gérer vos animations et vos listes d'images en utilisant un cache intelligent. Si vous n'avez pas assez de mémoire, il va accéder directement à vos données depuis n'importe quel volume. Ceci rend possible la création/édition/reproduction vision d'une animation de 400Mo sur votre Amiga ne disposant que de 2Mo de mémoire vive.
- Si vous possédez le Kickstart 3.0 ou supérieur, vous gagnerez un bonus supplémentaire de vitesse pour les animations grâce à l'utilisation des nouvelles routines graphique du système d'exploitation. Pour les utilisateurs de la version 2.0/2.1, il existe des routines spécifiques dans les modules qui leur permettra d'obtenir la meilleure vitesse de reproduction sur leur système (enfin a ma connaissance ;-)
- En 3.0 vous avez droit à la fonction supplémentaire suivante: rejouer des animations ou voir des images dans une fenêtre redimensionnable et scrollable sur l'écran de MainActor ou sur votre cran WorkBench. Les couleurs seront correctement ajustées par rapport aux attributs de votre écran.
- Les modules possèdent leurs propres routines pour rejouer, il est ainsi possible de rediriger les entrées/sorties de certains modules sur des cartes graphiques ou sur un autre dispositif matériel.
- Les routines de visualisation supportent en option la possibilité d'attribuer un timecode par trame. Un module son avec attribution par trame sera disponible dans une version ulterieure.
- MainActor possède une Interface Utilisateur Graphique (GUI) totalement reconfigurable. Les paramètres de vos sessions peuvent être sauvés, en incluant la position et la taille de vos fenêtres, ainsi que le status des projets.
- MainActor dispose d'un port Arexx, presque toutes les fonctions peuvent etre accedées grâce à celui-ci. Vous pouvez par exemple redimensionner ou désosser des animations à la volée à l'aide d'un processeur d'image. Des scripts d'exemples sont inclus.
- MainActor vous permet de reparametrer et de sauver presque tout ce qui concerne le mode d'affichage pour rejouer une animation ou afficher une image. Vous pouvez par exemple modifier les offsets X/Y, le mode d'affichage de votre écran (vue) et ainsi de suite.
- MainActor supporte la licalisation (WB 2.1+ requis).

1.7 MainActor.guide/Nouveautes de la version 1.1

Nouveautes de la version 1.1

=====

- On peut maintenant mapper les scripts Arexx aux touches de

fonction.

- Nouveaux modules IFF-Anim8_32, IFF-Anim8_16 et PCX.
- Les nouveaux modules Universels vous permettent de charger facilement tous les formats graphiques supportés. Les modules Universel_Picasso-II redirigent la sortie de tous les modules directement sur la carte graphique Picasso-II de Village Tronic.
- MainActor dispose maintenant d'un puissant player externe appele 'MainView', qui permet de visualiser toutes les animations/images pour lesquelles MainActor dispose d'un module de chargement approprié. Il peut être lancé depuis le Workbench ou le CLI et supporte, par le biais des tooltypes ou des arguments du CLI, toutes les options de visualisation de MainActor.
- MainActor peut optionnellement sauver les icônes pour vos nouvelles animations ou images, vous permettant de les visualiser en sélectionnant leurs icônes. Ceux-ci supportent les mêmes tooltypes que MainView.
- Il est maintenant possible de contrôler les nombre de boucles pour la visualisation d'animations.
- La nouvelle fonction 'Flash' permet de profiler vos animations.

1.8 MainActor.guide/Nouveautés de la version 1.2

Nouveautés de la version 1.2

=====

- MainActor/MainView disposent maintenant d'une option de centrage qui vous permet de centrer correctement et finement vos images ou animations.
 - Nouvelle option BorderBlank.
 - MainActor possède une nouvelle fenêtre appelee 'Fenêtre d'Information Projet'. Les nouvelles fonctionnalités incluses dans la fenêtre sont:
 - * Un fenêtre d'information qui vous précise les données de votre animation ou de votre liste d'images.
 - * Il est possible de voir la taille et le profil dans le temps de vos projets à l'aide d'une représentation graphique.
 - * Vous pouvez comparer les temps de décompression de vos projets à l'aide des nouvelles fonctions de timer.
 - Nouveaux modules chargeurs GIF/FLI/FLC/DL et modules d'enregistrements FLI/FLC.
 - Les modules Chunky (GIF/FLI/FLC) dépasseront la vitesse du son si
-

ils sont chargés à travers les modules universels qui supportent les cartes graphiques (comme Universel_PicassoII, etc...). Vous pouvez bien entendu les visualiser sur votre Amiga standard.

- Introduction d'un nouveau package plus léger pour l'enregistrement de MainActor. Il n'intègre pas la documentation sur papier ni les nouvelles versions sur disques mais est moins cher.
- Il est possible d'utiliser à nouveau les fonctions sauver/ajouter, même si vous n'êtes pas enregistré à MainActor. Malgré tout, vous devrez jouer dorénavant avec les requesters.

1.9 MainActor.guide/Nouveautés de la version 1.5

Nouveautés de la version 1.5

=====

- Améliorations majeures de la visualisation à partir d'un disque dur. Le gain de vitesse est à peu-près de 2 à 5 par rapport à la version 1.2, ce qui vous donne une performance maximum.
- Support du Son. MainActor possède maintenant des modules de gestion du son qui vous permettent d'associer des effets sonores à chaque trame d'une animation. Ceci fonctionne également avec les images. Les informations sonores sont indépendantes des modules, ce qui implique que vous pouvez utiliser les mêmes informations sons ("#?.snd") avec tout type module que MainActor supporte.
- Nouveaux chargeurs d'animations Real3D, IFF-Anim3, IFF-AnimJ, Picasso et AVI.
- L'utilisation de la fonction 'Ajouter' est plus facile. Le module de sauvegarde reconnaît automatiquement si le projet de destination est du bon type. Ceci implique que l'on peut dorénavant utiliser les modules universels pour concaténer.

1.10 MainActor.guide/Les Menus

Les Menus

Vous pouvez accéder à la plupart des fonctions de MainActor grâce aux différents menus et leurs équivalents raccourcis clavier. Quelques fonctions ne peuvent être utilisées que par l'utilisation des menus.

Menu Projet
Menu Buffer Texte

Le Menu Projet
Le Menu buffer Texte

Menu Selection	Le Menu Selection
Menu Divers	Le Menu Divers
Menu Arexx	Le Menu Arexx
Menu Fenetres	Le Menu Fenetres

1.11 MainActor.guide/Menu Projet

Menu Projet
=====

Ouvrir Nouveau Projet

Ouvrira une fenêtre de nouveau projet. Vous pouvez ouvrir jusqu'à 5 fenêtres de projets, see Fenetre Projet.

Les attributs d'une fenêtre de projet seront sélectionnés conformément aux défauts selectionnables dans la Fenetre Prefs MainActor.

Projet

Consiste en plusieurs sous-menus, leurs fonctions sont identiques à celles des gadgets de la Fenetre Panneau de Controle Projet.

Ouvrir Prefs

Ouvre un requester ASL qui vous permet de choisir un fichier de préférences de MainActor, précédement sauvé à l'aide d'un des deux sous-menus suivants. Lorsque que vous avez sélectionné un fichier de prefs, l'écran ET tous les projets ainsi que leurs contenus seront fermés, MainActor se ré-ouvrira alors avec les paramctres du fichier de préférences.

Vous pouvez également activer MainActor simplement en cliquant sur un des icènes des fichiers de préférences.

Sauver Prefs Sous ...

Sauvegarde le parametrage courant de MainActor; presque tout sera sauvé : les informations complètes du projet, toutes les options de visualisation, le nom du projet courant, la taille et la position de toutes les fenêtres, les paramètres des préférences systèmes

Une icène executable sera alors crée pour le fichier de préférences. Vous devriez sauver chacun des parametrages que vous utiliser fréquement!

Sauver Prefs Par Default

Permet de sauver le parametrage dans le fichier de préférences par défaut, qui sera automatiquement chargé lorsque vous lancez MainActor. Le fichier de préférences par défaut est MainActor:Prefs/Default_Prefs. Remplacer le fichier de défaut par le parametrage que vous utilisez le plus fréquement.

Iconifier

MainActor peut être interrompu et l'icône de MainActor sera affiché sur votre Workbench. Si vous desirez reactiver MainActor, cliquez simplement sur l'icône.

A propos de

Vous donne des informations sur la version courante de MainActor et son auteur.

Quitter

Fermera tous les projets et quittera MainActor.

1.12 MainActor.guide/Menu Buffer Texte

Menu Buffer Texte

=====

MainActor utilise la Fenetre Buffer Texte pour presenter un retour d'informations à l'utilisateur.

Imprimer Buffer

Imprime les informations stockées dans la fenêtre Buffer Texte.

Sauver Buffer Sous ...

Vous permet de choisir un fichier dans lequel sera stockée la fenêtre Buffer Texte.

Effacer Buffer

Effacera la fenêtre Buffer Texte détruira son buffer.

1.13 MainActor.guide/Menu Selection

Menu Selection

=====

Le Menu Selection est très important pour la sélection aisée des éléments de votre projet source. Vous pouvez sélectionner ou désélectionner tout ou une partie des éléments. Les sous-menus ne sont accessibles que lorsqu'un projet est chargé dans le projet source.

Tout Selectionner

Sélectionnera tous les éléments (trames/images) de votre projet

source.

Selectionner Intervalle

Un requester s'affichera, entrez juste les numéros de départ et de fin de trame pour l'intervalle des éléments à sélectionner.

Tout DeSelectionner

Permet de désélectionner toutes les trames/images de votre projet source.

DeSectionner Intervalle

Un requester s'affichera, entrez juste les numéros de départ et de fin de trame pour l'intervalle des éléments à désélectionner.

Inverser

Inverse le status de sélection des éléments dans le projet source. Tous les éléments sélectionnés deviendront désélectionnés et inversement.

1.14 MainActor.guide/Menu Divers

Menu Divers

=====

Les éléments de ce menu ne sont accessibles que lorsqu'un projet est chargé dans le projet source. Le choix Positionner Timecode ne sera activé que si un projet de type animation est chargé dans le projet source.

Informations Projet

Ce choix est identique à la fonction Informations Projet de la Fenetre Informations Projet.

Profil Projet

Ce choix est identique à la fonction Profil Projet de la Fenetre Informations Projet.

Selectionner Son

Cette fonction ouvre le Requester Module Son, qui vous autorise d'associer un effet sonore à chaque trame d'une animation ou à une image (liste).

Ce requester (de type listview) montre sur la droite le nom des images pour lesquelles un effet sonore a été associé. Un seul effet par image est autorisé. Vous pouvez sélectionner les images dans le requester avec la souris, le nom de l'image actuellement sélectionnée est visible dans le champs de type texte sur la droite du gadget

Choisir Trame.

Ajouter Son

Ce gadget permet d'ajouter un nouveau choix dans le requester de type listview appelé Choisir Trame. Vous pouvez maintenant sélectionner une image pour ce son grâce au gadget Choisir Trame.

Dupliquer

Si vous avez sélectionné un choix dans le requester de type listview, vous pouvez utiliser ce gadget pour ajouter une nouvelle entrée dans le requester. Cette nouvelle entrée possèdera les mêmes champs Choisir Module Son et Choisir Objet Sonore du précédent choix. La seule chose que vous avez à faire est de sélectionner une image pour ce son.

Enlever

Si vous sélectionnez ce gadget, l'entrée actuellement sélectionnée dans le requester de type listview sera retiré de la liste.

Test

Si vous avez initialisé correctement l'entrée courante du son sélectionné, vous devriez pouvoir le tester grâce à ce gadget.

Gadget Bouclant Voie

Vous pouvez choisir 3 différentes possibilités :

Voie Sonore Gauche

Si vous avez sélectionné cette option, le son ne sera utilisé que sur la voie sonore de gauche (et donc que sur l'enceinte gauche).

Voie Sonore Droite

Même chose qu'au-dessus, mais pour la voie sonore de droite.

Son Stereo

Cette option sélectionne le mode stéréo, le son utilisera les 2 voies sonores en même temps.

Choisir Trame

Vous pouvez (re)choisir l'image pour le son sélectionné courant en appuyant sur ce gadget. L'image sélectionnée pour ce son est visible à droite de ce gadget. Si ce champ contient Choisir Trame, vous devrez sélectionner une image, sinon ce choix ne sera pas sauvé

Choisir Module Son

Sélectionne le module de son du requester, le module doit avoir le même format que votre objet sonore. Si, par exemple, vous avez sélectionné une digitalisation comme objet sonore, vous devrez utiliser le module IFF-Sample comme module sonore. Vous pouvez voir le module de son courant à droite de ce gadget.

Choisir Objet Sonore

Sélectionnez l'objet sonore lui-même dans le requester ASL ou entrez le nom dans le requester texte sur la droite. Vous pouvez sélectionner le chemin initial pour vos objets sons à l'aide du

gadget Choisir Chemin Sons de la Fenetre Prefs MainActor.

Si vous desirez tester si la combinaison de l'objet son et du module son est bonne, appuyez juste sur le gadget Test.

Valider

Ce gadget ecrit les informations du son sur votre disque dur sous le nom du projet source + l'extension ".snd". Vous pouvez tester cela en faisant jouer l'animation ou afficher l'image pour laquelle un effet sonore a été ajouté.

Annuler

Quittera le Requester Module Son sans sauver les changements.

Si vous desirez voir un exemple d'utilisation du Resquester Module Son, chargez l'exemple d'animation fourni et examinez les paramètres des elements sonores.

Positionner Timecode

Dans le requester, entrez le timecode que vous desirez voir appliqué aux trames sélectionnées du projet source. N'oubliez pas d'appuyer sur return après avoir entré une nouvelle valeur dans le gadget de type entier. Le nouveau timecode prend effet immédiatement. Les timecodes sont entrés en 1/60 de secondes, MainActor calcule lui-même le timecode correct en fonction de la fréquence de balayage vertical.

Après avoir sélectionné les timecode, la visualisation d'une animation sera ajustée pour les nouveaux timecodes. Si par exemple vous positionnez le nouveau timecode pour la trame numéro 1 à 120/60 de seconde, lors de la reproduction de l'animation, un arrêt de 2 secondes sera fait sur la première trame.

1.15 MainActor.guide/Menu Arexx

Menu Arexx

=====

See L'Interface Arexx, pour avoir plus d'informations sur les capacite Arexx de MainActor.

Installer Scripts Arexx

Ce choix dans le menu permettra d'ouvrir une fenêtre grâce à laquelle vous pourrez affecter vos scripts arexx les plus utilisés aux touches de fonctions. Le gadget de type cycle situé dans la partie supérieure de la fenêtre vous permettra de choisir la touche de fonction à laquelle vous assignerez un script arexx. Les touches de fonctions sont affichées de F1 à F20, F10 à F20 signifiant que vous devrez utiliser la touche de fonction + une des 2 touches shift. Vous pouvez sélectionner la touche de fonction en cliquant sur le gadget ou (plus rapide) en appuyant simplement sur la touche de fonction désirée. (Rappelez-vous que vous devez appuyer simultanément sur F1 et la touche

shift afin d'obtenir F11).

Vous pouvez trouver en-dessous du gadget de type cycle un autre gadget de type string ainsi que le gadget Selectionner Script Le script arexx actuellement lié à la touche de fonction sélectionnée est visible dans le gadget de type string. Vous pouvez entrer un nouveau script arexx ou modifier le nom du script actuel dans le gadget string. Vous pouvez utiliser le gadget Selectionner Script ... afin de sélectionner le script arexx à l'aide d'un requester ASL.

Les trois gadgets dans la partie basse de la fenêtre sont étiquetés Sauver, Utiliser et Annuler.

Sauver

sauvegarde vos définitions des touches de fonctions, celles-ci seront automatiquement rechargées lors de la prochaine session de MainActor.

Utiliser

conserve les définitions, mais ne les sauve pas.

Annuler

ignore les changements effectués aux définitions.

Lancer Script Arexx

Vous permet de sélectionner un script arexx, qui sera alors exécuté.

1.16 MainActor.guide/Menu Fenetres

Menu Fenetres

=====

Ce menu vous permet d'ouvrir/de fermer les différentes fenêtres de MainActor en sélectionnant simplement le choix approprié.

1.17 MainActor.guide/Les Fenetres

Les Fenetres

Les Fenêtres sont les principales interfaces de MainActor pour l'utilisateur. Leur utilisation est néanmoins optionnelle, vous pouvez toutes les fermer (sauf la Fenetre Projet) et n'utiliser que les menus. C'est à vous de décider. La position et les propriétés des fenêtres seront sauvées dans le fichier de préférences.

Voici une description détaillée des différentes fenêtres de MainActor et de leurs gadgets.

Fenetre Projet	La Fenetre Projet
Fenetre Panneau de Controle Projet	Le Panneau de Controle de Projet
Fenetre Voir Parametres Projet	Les Parametres du Projet
Fenetre Informations Projet	Les Infos sur le Projet
Fenetre Prefs Systeme	Les Preferences du Systeme
Fenetre Prefs MainActor	Les Preferences de MainActor
Fenetre Buffer Texte	Le Buffer Texte

1.18 MainActor.guide/Fenetre Projet

Fenetre Projet

=====

Une nouvelle fenêtre projet est ouverte en sélectionnant le choix Ouvrir Nouveau Projet dans le menu Menu Projet.

Vous pouvez ouvrir jusqu'à cinq fenêtrés projet, le numéro de votre fenêtre projet est affiché dans la barre de titre, juste devant le nom du projet, comme par exemple 1: HAM8_Animation. Si aucun projet n'est chargé, le titre est alors Projet Inutilise.

Les fenêtres projet sont contrôlées principalement par la Fenetre Panneau de Controle Projet.

Gadget Mode Projet

Suivant le mode du projet, la label du gadget sera Projet Source, Projet Destination ou Projet DesActive.

Le Projet Source

Vous ne pouvez disposer que d'un seul projet source. C'est le projet sur lequel toutes les actions de la Fenetre Panneau de Controle Projet seront exécutées. Les gadgets des fenêtres Panneau de Controle et Voir Parametres Projet seront positionnés conformément au projet source.

Le Projet Destination

C'est le projet dans lequel toutes les données sélectionnées du projet source seront ajoutées grâce au gadget Ajouter de la fenêtre Voir Parametres Projet.

Il ne peut y avoir qu'un seul projet destination.

Les Projets DesActives

Ces projets attendent d'être placés dans le mode source ou destination. Il peut y avoir plus d'un projet désactivé.

Vous pouvez facilement changer le mode d'un projet en cliquant sur le Gadget Mode Projet, ainsi si vous cliquez par exemple sur le Gadget Mode Projet du projet source, il sera transformé en projet destination et le précédent projet destination sera changé en projet source.

Si vous cliquez sur le Gadget Mode Projet d'un projet désactivé, is sera transformé en projet source.

Si une seule fenêtre projet est ouverte, vous ne pouvez pas alors modifier le Gadget Mode Projet.

A chaque inversion du projet source, les gadgets de la Fenetre Panneau de Controle Projet et de la Fenetre Voir Parametres Projet seront ajustés par rapport aux paramètres du nouveau projet source.

AnteMemoire

C'est un simple gadget inverseur. Si celui-ci est sélectionné, votre projet utilisera les mécanismes d'anté-mémoire (système de cache) en RAM.

Si vous ne disposez pas d'assez de mémoire, vous devrez le désélectionner. Ceci implique par exemple que les animations seront reproduites directement depuis votre disque dur, ce qui est bien sur beaucoup plus lent que de reproduire l'animation directement en mémoire.

Vous ne pouvez inverser le status du gadget AnteMemoire que si le projet est en mode desactivé. Des que vous chargez un projet, ce gadget sera grise.

Sélection Module Chargement

Lorsque vous activez ce bouton, un requester apparaît dans lequel vous pouvez sélectionner le type de module chargeur pour ce projet.

Le gadget cyclique du requester vous permet de choisir entre les Chargeurs Images ou les Chargeurs Animations.

Lors de la selection du gadget Charger dans la Fenetre Panneau de Controle Projet, MainActor execute le chargeur d'animation/d'image que vous avez sélectionner pour ce projet source.

Le nom du module chargeur courant est ecrit dans un gadget texte situé directement en-dessous du gadget Sélection Module Chargement. Juste à coté du nom se trouve une boite d'information contenant un A ou un I. Ces lettres indiquent soit un chargeur de type Animation ou bien un chargeur de type Image.

Le gadget Sélection Module Chargement sera grisé des que vous aurez chargé le projet.

Sélection Module Sauvegarde

Lorsque vous activez ce bouton, un requester apparaît dans lequel vous pouvez sélectionner le type de module de sauvegarde pour ce projet.

Le gadget cyclique du requester vous permet de choisir entre les Enregistreurs Images ou les Enregistreurs Animations.

Lors de la sélection du gadget Sauver dans la Fenetre Panneau de Controle Projet, MainActor execute l'enregistreur d'animation/d'image que vous avez sélectionné pour ce projet source.

Le nom du module chargeur courant est écrit dans un gadget texte situé directement en-dessous du gadget Sélection Module Sauvegarde. Juste à côté du nom se trouve une boîte d'information contenant un A ou un I. Ces lettres indiquent soit un chargeur de type Animation ou bien un chargeur de type Image.

Le gadget Sélection Module Sauvegarde ne sera accessible que si un projet est chargé.

La Liste des Trames/Images

Cette liste vous permet de choisir les trames ou les images sur lesquelles vous désirez appliquer une opération.

Si vous possédez un chargeur d'animation pour cette fenêtre projet, la liste montrera les trames numérotées de l'animation ainsi que leur timecodes.

Si c'est un chargeur d'images, la liste montrera les noms des images que vous avez chargées.

Sélectionnez ou désélectionnez les trames/images en cliquant sur leur texte. Pour faire une sélection multiple, ne relâchez pas le bouton de la souris et déplacez celle-ci par-dessus les champs à sélectionner. La liste défilera si vous atteignez le bord inférieur.

Dans la See Fenetre Prefs MainActor, vous pouvez sélectionner le nombre de champs visibles dans la liste. Vous pouvez également changer la police de caractères. (le défaut est Topaz 8 pour la police et 8 pour le nombre de champs visibles).

1.19 MainActor.guide/Fenetre Panneau de Controle Projet

Fenetre Panneau de Controle Projet

=====

Cette fenetre execute ces fonctions sur la Fenetre Projet source courante.

Charger

Si vous possédez un chargeur d'animation pour le projet source, un requester apparaît afin que vous puissiez sélectionner une animation du type approprié.

Si c'est un chargeur d'images, le premier requester vous demandera le nom de la première image, puis un second requester s'affichera pour vous demander le nom de la dernière image. MainActor classera alors alphabétiquement et les chargera. Par exemple, si vous avez la liste d'images suivante:

```
Amiga_Pic.00001
Amiga_Pic.00002
.
.
Amiga_Pic.00155
```

et que vous sélectionniez Amiga_Pic.00055 dans le premier requester et Amiga_Pic.00100 dans le suivant, toutes les images comprises entre Amiga_Pic.00055 et Amiga_Pic.00100 seront chargées. Le second requester est optionnel, ce qui veut dire qu'il est possible de l'annuler en cliquant sur le gadget Annuler si vous ne desirez charger qu'une image.

MainActor inspecte l'icône (s'il y en a une) du projet à la recherche des tooltypes suivants: Fenetre, InfoTrame, PasAnteMemoire, BBlanc, XOffset, YOffset, Repeter. Si vous avez sauvegardé le projet avec MainActor, ces tooltypes initialiseront les paramètres de la Fenetre Voir Parametres Projet.

Le gadget Charger n'est disponible que si vous n'avez pas encore chargé de projet dans le projet source.

Decharger

Ce gadget se situe directement en-dessous du gadget Charger. Il permet de décharger le projet courant du projet source.

Il n'est opérationnel que si un projet est déjà chargé dans le projet source.

Reproduire

Ce gadget se situe à côté du gadget Charger. Il n'est opérationnel que lorsque vous avez chargé une animation dans le projet source.

Si vous visualisez votre animation sur un écran, deux routines sont disponibles. MainActor détermine automatiquement si votre version du système d'exploitation est inférieure à et dans ce cas reproduira l'animation à l'ancienne. si vous disposez de la 3.0 ou supérieure vous bénéficierez des nouvelles routines double buffeurs.

L'animation sera visualisée en accord avec les paramètres de la Fenetre Voir Parametres Projet.

Les touches suivantes peuvent être utilisées pour contrôler la reproduction de l'animation:

ESCAPE OU UN BOUTON DE LA SOURIS
stoppera la reproduction de l'animation

ESPACE
marquera une pause dans l'animation. Lorsque l'animation est en mode pause, vous pouvez utiliser la touche TAB pour passer à la trame suivante.

ENTREE

validera les timecodes que vous pouvez voir dans la liste du projet source et que vous pouvez modifier (ceux-ci sont par défaut).

TOUCHES DU CURSEUR

modifie la position de l'écran, le changement d'offset peut être contrôlé dans la Fenêtre Voir Paramètres Projets au niveau des gadgets d'offsets x et y.

N**M**

Si vous avez activé l'option Info Trame, vous pouvez modifier la couleur du texte d'info avec les touches N et M.

LES TOUCHES DE FONCTION

sont utilisées pour modifier la vitesse de reproduction, ce qui modifie les défauts. Vous pouvez réactiver les défauts en appuyant sur ENTREE.

F1

positionne le timecode à 1/60 de seconde (60 tps)

F2

positionne le timecode à 2/60 de seconde (30 tps)

F3

positionne le timecode à 3/60 de seconde (20 tps)

F4

positionne le timecode à 4/60 de seconde (15 tps)

F5

positionne le timecode à 5/60 de seconde (12 tps)

F6

positionne le timecode à 10/60 de seconde (6 tps)

F7

positionne le timecode à 20/60 de seconde (3 tps)

F8

positionne le timecode à 40/60 de seconde (1.5 tps)

F9

positionne le timecode à 60/60 de seconde (1 tps)

F10

positionne le timecode à 120/60 de seconde (0.333 tps)

Afficher

Ce gadget se trouve en-dessous du gadget Reproduire. Il vous permet d'afficher toutes les trames/images que vous avez sélectionné dans la liste du projet source. Ce gadget fonctionne pour les animations et pour les images.

Les trames/images seront affichées conformément aux paramètres de la Fenetre Voir Parametres Projet.

Les touches suivantes peuvent être utilisées pour contrôler l'affichage des images:

ESCAPE OU UN BOUTON DE LA SOURIS
stoppera l'affichage des images.

ESPACE
affichera les images suivantes que vous avez sélectionné.

TOUCHES DU CURSEUR
modifie la position de l'écran, le changement d'offset peut être contrôlé dans la Fenetre Voir Parametres Projets au niveau des gadgets d'offsets x et y.

Sauver

Si vous avez activé un enregistreur d'animation dans votre projet source, il vous sera demandé le nom de la nouvelle animation. La nouvelle animation sera construite sous le format approprié. Seules les trames SELECTIONNEES dans la liste du projet source seront sauvées. Si vous ne désirez que convertir ou resauver l'animation, vous devrez désélectionner toutes les trames de la liste.

Si vous avez activé un enregistreur d'images dans votre projet source, il vous sera demandé de spécifier le nom du répertoire et le tronc commun pour le nom des images.

Exemple: Vous avez sélectionné un chargeur d'animation et un enregistreur d'images, puis chargé une animation. L'animation courante est appelée Example_Anim. Maintenant vous sélectionnez les dix premières trames de l'animation et cliquez sur le gadget Sauver. Dans le requester, vous tapez Ram: pour le répertoire et Example_Pics pour le tronc commun. Les dix images seront ainsi sauvées comme suit:

```
Ram:Example_Pics.00001  
Ram:Example_Pics.00002  
.  
.  
Ram:Example_Pics.00010
```

Ceci est également valable si vous avez un chargeur d'images et un enregistreur d'images.

Pour le cas où vous disposez d'un enregistreur d'animation, des requesters additionnels apparaîtront pour vous demander des attributs spécifiques pour la nouvelle animation, comme la Palette par Image et l' Animation en Boucle.

Les combinaisons suivantes sont autorisées:

1. Chargeur d'Animation et Enregistreur d'Animation
2. Chargeur d'Animation et Enregistreur d'Images

3. Chargeur d'Images et Enregistreur d'Animation

4. Chargeur d'Images et Enregistreur d'Images

De cette manière, vous pouvez facilement convertir toute image/animation dans n'importe quel format d'image/d'animation.

Si les trames ou les images du projet source, pour lesquelles MainActor a associé des effets sonores, sont sauvées, les informations sur le son pour ces trames seront sauvegardées pour usage ultérieur dans le nouveau projet.

Ajouter

Vous pouvez ajouter des trames/images que vous avez sélectionnées dans le projet source au projet de destination. Le projet de destination doit impérativement être un projet de type animation.

Le module d'enregistrement du projet source doit être le même que celui du projet destination. (par exemple le chargeur et enregistreur IFF-Anim5). Le projet destination ne doit PAS être en mode anté-mémoire.

Certains types d'animation doivent répondre à quelques critères additionnels, ainsi le format IFF-Anim5 ne peut être ajouté qu'à des animations non-bouclantes. Lorsque vous désirez ajouter des trames à une animation Anim5 bouclante, resauvez la et sélectionnez NON dans le requester de bouclage d'animation, puis ajoutez les trames.

Si vous désirez ajouter une boucle à une animation non-bouclante, ajoutez juste deux images identiques aux deux premières, puis recharger l'animation.

See Les Modules, pour plus d'information sur les attributs spécifiques des modules.

1.20 MainActor.guide/Fenetre Voir Parametres Projet

Fenetre Voir Parametres Projet

=====

Cette fenêtre contrôle la sortie des gadgets Reproduire et Afficher de la Fenetre Voir Parametres Projet. Les valeurs seront spécifiées individuellement pour chaque projet et seront sauvées dans les fichiers de préférences.

Selection Affichage

Vous pouvez choisir le mode de visualisation à l'aide de ce gadget. Si vous resauver l'animation/l'image, le nouveau mode sera également sauvé, écrasant par la-même l'ancien mode. Ce gadget n'est pas disponible si vous visualiser votre projet en mode fenêtré.

Offsets X/Y

Avec ces deux gadgets de type entier, vous pouvez sélectionner les offsets pour votre projet. Si vous modifiez la position d'une trame (lors de la visualisation d'une animation ou lors de l'affichage d'une image), les valeurs de ces gadgets seront automatiquement mises à jour. Ces gadgets ne seront disponibles que si l'option Centrer n'est pas choisie et que vous n'utilisez pas le mode fenêtré.

Mode Affichage

Ce gadget bouclant vous permet de choisir entre le mode écran et le mode fenêtré. Dans le mode écran les animations/images seront affichées dans un écran (vue) distinct de celui de MainActor.

Sous le mode fenêtré, votre projet sera affiché dans une fenêtre redimensionnable et scrollable sur l'écran de MainActor.

CETTE OPTION N'EST DISPONIBLE QUE SOUS LES SYSTEMES 3.0+.

Plus l'écran de MainActor dispose de couleurs (see Fenetre Prefs Systeme), et plus le système de dithering sur votre trame/image. Si vous visualiser une image en 256 couleurs sur un écran 4 couleurs, vous serez déçu du résultat. Les timecodes d'une animation seront ignorés, l'animation étant affichée le plus rapidement possible.

Nombre de Boucles

Ce gadget de type entier contrôle le nombre de boucles d'une animation. Si par exemple il contient "1", MainActor ne jouera l'animation qu'une fois. Les valeurs possibles varient de 1 à 9999.

Ce gadget n'est disponible que si le projet source contient une animation.

Info Trame

Cet interrupteur (lorsqu'il est activé), vous donnera des informations sur la trame courante lors de la visualisation d'animations, et n'est bien sûr disponible que lorsque le projet source contient une animation.

Lors de la visualisation sur écran vous noterez le texte situé au bord haut-droit de l'écran. Si vous ne voyez pas de texte, utilisez les touches M et N afin de sélectionner une autre couleur pour le texte.

Lors de la visualisation en mode fenêtré, la barre de titre de la fenêtre contiendra les informations sur la trame courante.

Ce gadget n'est disponible que si le projet source contient une animation.

Centrer

Si vous activez l'option de centrage, MainActor centrera automatiquement l'affichage de votre projet. Les gadgets d'offsets x et

y ne seront plus disponibles mais contiendront les valeurs pour le centrage. Ce gadget n'est pas disponible en mode fenêtré.

BBlanc

Si vous validez l'option BordBlanc (BBlanc), MainActor/MainView sélectionnera la couleur noire pour le bord de votre écran.

Exemple:

Vous avez une animation nen 320*256 avec la couleur 0 en bleue. Sans l'option BordBlanc, l'écran entier aura comme couleur 0 le bleu. Si vous validez l'option BordBlanc, seule votre animation possèdera le bleu en couleur 0, le bord de l'écran (le reste del'écran) sera en noir.

le gadget BBlanc n'est disponible que si vous visualiser des images en mode écran.

1.21 MainActor.guide/Fenetre Informations Projet

Fenetre Informations Projet

=====

Cette fenêtre vous donne des informations sur votre projet source courant.

Informations Projet

Ce gadget ouvre une fenêtre d'information qui devrait vous donner toutes les informations utiles sur votre projet source. La fenêtre est ouverte centrée sur la partie visible de votre écran de travail. Sa barre de titre vous précise quel est le projet concerné (le projet source actuel en fait).

Largeur, Hauteur :

Cette ligne vous montre la taille de votre projet en pixels.

Nombre d'Images/Trames :

Précise le nombre de trames de votre animation ou le nombre d'images de votre liste.

Nombre de Couleurs :

Donne le nombre de couleurs de votre projet.

Attributs Speciaux :

Cette ligne vous indique les attributs speciaux (s'il y en a) de votre projet. Ces attributs peuvent être actuellement:

pour aucun attributs

HAM

pour les images ou animation HAM

EHB

pour les images extra halfbrite

Taille du Projet en Octets :

Vous précise la taille de votre animation ou la taille totale des images de votre liste en octets.

Support Mode Chunky

Cette ligne n'apparaît que si votre projet source est basé sur le mode chunky. Les formats se basant sur le mode chunky sont par exemple: GIF/FLI/FLC. Si vous ne possédez pas de dispositif matériel chunky (comme la Retina ou la Picasso-II), le temps de décompression de ce formats sera plus long, étant donné qu'ils doivent être convertis dans le format bitmap de l'Amiga. Vous pouvez le voir par vous-même à l'aide des fonctions Temps Pixels Bitmap/Chunky.

Texte Animation

Cette ligne n'apparaît que si votre projet source est une animation. Elle vous indique si vous posséder une palette de couleurs par trame ou seulement une palette de couleurs par animation, ainsi que du status de bouclage de l'animation (bouclante ou non).

Gadget Liste Image/Trame

Ce gadget (celui situé en-dessous de la ligne noire) liste vos trames ou images. Vous ne pouvez qu'n sélectionner une seule à la fois, la taille et les attributs de décompression de l'image courante sont affichés dans les deux gadgets en-dessous. Si vous posséder une animation bouclante, ce gadget contiendra deux images de plus qui ne sont pas listées dans la ligne Number of Pictures :! Ces deux images représentent la boucle. Certains formats d'animation (comme le chargeur IFF-AnimBrush) n'ont besoin que d'une image pour contenir les informations de bouclage.

Taille en Octets

Ce gadget montre la taille de l'image sélectionnée ou de la trame en octets.

Méthode Comp.

Vous informe quant à la méthode de compression utilisée pour l'image sélectionnée. Par exemple ByteRun pour les images IFF ou Delta5 pour les trames IFF-Anim5. Considérez que la première trame d'une animation de type IFF-AnimX est une image de type IFF-ByteRun.

Profil Taille

Cette fonction ouvre une fenêtre et affiche les tailles des images de votre liste d'animation/d'images en une représentation graphique. La plus grande image possède la plus grande barre verticale, la plus petite reçoit la plus petite barre. Le graphique est configuré pour afficher 600 pixels de large, ainsi la taille en largeur pour chaque trame est calculée par la formule : $600 / \text{Nombre d'Images}$. S'il y a plus de 600 Images dans votre projet source, la taille en largeur sera de 1 pour chaque image et vous devrez faire défiler la fenêtre avec

les gadgets de défilement pour visualiser tout le graphique.

Profil Temps

Cette fonction ouvre une fenêtre et indique le temps nécessaire pour décompresser les images de votre animation, dans une représentation graphique. L'image possédant le plus long temps de décompression possèdera la barre verticale la plus grande, la plus rapide aura la plus courte.

Les barres peuvent avoir deux différentes couleurs:

noir

Ceci indique que cette image ne peut être décompressée durant le timecode imparti. Si par exemple l'image no.3 de votre animation possède un timecode de 3/60 de seconde, sa barre sera noire si le temps de décompression est supérieur à 3/60. La première trame de vos animations sera presque tout le temps en noir car ces images ne peuvent être stockées avec la méthode de compression delta.

bleu

Tout est ok. Cette image peut être décompressée durant son timecode affecté.

Points importants à considérer:

- * Si vous obtenez des barres noires, considérez que ces images se décompresseront rapidement sur des machines rapides et lentement sur des machines lentes. Essayez d'augmenter le timecode de ces images jusqu'à obtenir des barres bleues.
- * Si vous voulez être sûr que votre animation tournera fluidement sur un A1200, rappelez-vous de vérifier les couleurs des barres sur un A1200 car votre propre machine (A3000 etc.) pourrait être plus rapide.
- * La fonction de Profil Temps décompressera toujours les animations en utilisant leur format natif : les animations basées sur le type Bitmap seront décompressées en mode bitmap, les animations de type chunky seront décompressées en mode chunky.

Le graphique est taillé pour contenir 600 pixels en largeur, donc la taille en largeur pour chaque trame est la résultante du calcul suivant : $600 / \text{Number of frames}$. S'il y a plus de 600 Images dans votre projet source, la taille en largeur sera de 1 pour chaque image et vous devrez faire défiler la fenêtre avec les gadgets de défilement pour visualiser tout le graphique.

La fonction de Profil Temps n'est disponible que si votre projet source est une animation.

Temps BitMap

Si vous sélectionnez ce gadget MainActor décompressera le projet source entier une fois en mode bitmap. Ceci implique que les formats chunky comme le FLI demanderont plus de temps étant donné le temps de conversion vers le format bitmap de l'Amiga.

Si le projet source est une animation, MainActor décompressera l'animation (sans les trames de boucle) une fois, si le projet source est une liste d'images, MainActor décompressera chaque image de la liste une fois.

Le temps requis pour la décompression est indiqué dans le gadget de type texte en-dessous du gadget Temps BitMap. Le temps est affiché en secondes.

On notera que le temps requis pour la décompression n'a rien à voir avec le temps requis pour reproduire l'animation sur l'écran. La fonction Temps Décomp. ne fera que décompresser les trames aussi vite que possible et ne se préoccupe pas des timecodes ni des interruptions VBL. Ce temps est donc bien précis.

Il est parfois utile de comparer le temps de décompression d'animations possédants des formats différents. Choisissez le format qui possède le temps de décompression et le taux de compression le plus indiqué pour vous.

Temps Chunky

Ce gadget n'est disponible que si le projet source possède un module dont le format est chunky (c.a.d FLI/GIF etc...).

Si vous sélectionnez cette fonction, MainActor décompressera le projet source entier une fois en format chunky.

Si le projet source est une animation, MainActor décompressera l'animation (sans les trames de boucle) une fois, si le projet source est une liste d'images, MainActor décompressera chaque image de la liste une fois.

Le temps requis pour la décompression est indiqué dans le gadget de type texte en-dessous du gadget Temps Chunky. Le temps est affiché en secondes.

1.22 MainActor.guide/Fenetre Prefs Systeme

Fenetre Prefs Systeme

=====

Cette fenêtre gère tout ce qui concerne l'apparence visuelle de MainActor.

Selection Police

Choisissez la police pour MainActor. Cette police de caractères sera alors utilisées dans chaque fenêtre, menus et gadgets. Seuls les champs de la liste de la Fenetre Projet seront affichés avec une police différente, que vous pouvez modifier en utilisant la Fenetre Prefs MainActor.

La police actuellement utilisée ainsi que sa taille sont affichées à-côté du gadget. Le gadget Selection Police n'est pas activé si vous avez dupliqué l'écran Workbench.

Le système 2.0 n'affichera le requester de polices que sur l'écran du Workbench et non pas sur l'écran de MainActor.

Selection Affichage

SEULEMENT DISPONIBLE EN 2.1 +.

Choisissez le mode d'affichage de votre écran MainActor. Le mode d'affichage courant est indiqué à-côté du gadget.

Ce gadget n'est activé que si

- * MainActor possède son propre écran
- * vous ne dupliquez pas l'écran du Workbench

Utiliser Ecran Propre

Si autorisé, MainActor utilisera un écran qui lui sera propre, sinon, MainActor utilisera l'écran du Workbench ou l'écran actuel publique.

Fenetres SHANGHAI

Si autorisé, MainActor utilisera le mode d'écran publique SHANGHAI, ce qui veut dire par exemple que les fenêtres shell seront automatiquement ouvertes sur l'écran de MainActor.

Ce gadget n'est activé que si MainActor possède un écran distinct.

Taille Ecran

Ce gadget n'est disponible que si vous avez sélectionné le gadget Utiliser Ecran Propre. Vous pouvez choisir la taille de l'écran de MainActor et son mode d'overscan à l'aide du gadget cycle. La taille de l'écran et son mode courant sont affichés dans les deux gadgets de type entier à droite du gadget Taille Ecran. La taille de l'écran dépend du mode d'écran que vous avez sélectionné avec le gadget Selection Affichage. Vous pouvez sélectionner les modes d'écran suivants:

WorkBench

Duplique l'écran Workbench (taille d'écran, mode d'overscan, mode d'affichage, polices)

Personnalisé

Entrez la taille de l'écran de MainActor dans les deux gadgets de type entiers à droite.

Standard

Utilise la taille standard d'écran, sans overscan (par exemple 640 * 512 en PAL: Haute Res. Entrelacé).

Overscan Texte

Le mode d'overscan normal, celui que le Workbench utilise.

Overscan Vidéo

Tente d'ouvrir un écran aussi grand que possible. Scintille sur les écrans standards au bord droit.

Overscan Max

Un peu plus petit que le mode Overscan Vidéo, mais également inutilisable sur les écrans normaux étant donné le scintillement.

Taille Palette

Sélectionnez les couleurs de votre palette à l'aide de ce gadget. La valeur à gauche du gadget slide indique les couleurs disponibles pour votre écran MainActor.

Ce gadget n'a de sens que si vous visualiser des images ou reproduisez des animations en mode fenêtre. Plus de couleurs = meilleur dithering de vos trames/images. (le mode fenêtre n'est disponible qu'n 3.0 +).

Ce gadget n'est activable que si

- * MainActor possède son propre écran
- * vous ne dupliquez pas l'écran du Workbench

Utiliser Prefs Systeme

Si vous désirez valider les changements effectués sur votre affichage, cliquez simplement sur ce gadget.

1.23 MainActor.guide/Fenetre Prefs MainActor

Fenetre Prefs MainActor

=====

Cette fenêtre vous permet de choisir/entrer des attributs spéciaux de MainActor.

Sélection du Module Chargeur par Defaut

Vous permet de choisir le module chargeur par défaut. A chaque nouvelle fenêtre projet sera associée ce nouveau module chargeur.

Sélection du Module Enregistreur par Defaut

Vous permet de choisir le module enregistreur par défaut. A chaque nouvelle fenêtre projet sera associée ce nouveau module enregistreur.

Sélection de la Poliste de Liste

Choisissez la police de caractères pour les entrées de la liste de la Fenetre Projet, cette police doit avoir une taille fixe en largeur, la police courante et sa taille sont affichées à droite du gadget, le défaut étant la police Topaz de taille 8.

Sélection du Chemin pour les Sons

Sélectionne le chemin initial pour les objets sonores. Ce chemin est alors utilisé par la fonction Choisir Objet Sonore, intégrée dans le Requester Module Son.

Nombre d'Entrées de la Liste

Vous pouvez spécifier le nombre d'entrées qui seront visibles dans la liste présente dans les fenêtres projet, à l'aide de ce gadget de type entier. Le défaut est 8 entrées.

Sauver Icône

Si vous sélectionnez ce gadget, MainActor sauvera un icône Workbench pour chaque animation/image que vous créez. Vous pouvez alors les afficher en double-cliquant sur leurs icônes. Les icônes acceptent les mêmes tooltypes que MainView, voir MainView. Les paramètres initiaux des tooltypes sont ceux du projet source (avec lequel vous avez créé la nouvelle animation/image).

Utiliser les Préférences de MainActor

Validera les changements effectués aux préférences de MainActor.

1.24 MainActor.guide/Fenetre Buffer Texte

Fenetre Buffer Texte
=====

Cette fenêtre affiche et bufferise les messages de retour pour l'utilisateur. Vous pouvez utiliser les touches curseur haut/bas pour faire défiler le texte ligne par ligne vers le haut/bas. Control+curseur haut/bas positionnera le curseur au début/à la fin du buffer. Vous pouvez utiliser également la barre de défilement de la fenêtre pour parcourir le buffer.

See Menu Buffer Texte, pour plus de fonctions concernant le buffer texte.

1.25 MainActor.guide/Les Modules

Les Modules

MainActor utilise des modules d'animation et d'images possédant tous les fonctions de chargement et de sauvegarde. Depuis la version 5, MainActor dispose également de modules gérant le son, qui peuvent être associés à chaque trame ou image du projet source.

Les Modules Animations
Les Modules Images
Les Modules Sons

1.26 MainActor.guide/Les Modules Animations

Les Modules Animations
=====

Universel
Universel_EGS
Universel_Merlin
Universel_PicassoII
Universel_Retina

MainActor 1.52 est capable de lire/écrire les formats animation suivants:

AVI
DL
FLI
FLC
IFF-Anim3
IFF-Anim5
IFF-Anim7
IFF-Anim8
IFF-AnimBrush
IFF-AnimJ
Picasso
Real3D

1.27 MainActor.guide/Anim Universel

Anim Universel

Ce module examine le format d'animation et execute le module animation approprié. Vous ne devriez utiliser que les modules Universel étant donné qu'ils sont capables de rediriger directement la sortie des modules vers le dispositif matériel (PicassoII,Retina etc.).

Particularites:

- La fonction Ajouter ne marchera pas si le projet destination possède un chargeur Universel.

1.28 MainActor.guide/Anim Universel_EGS

Anim Universel_EGS

Ce module examine le format d'animation et execute le module d'animation correct. il redirige la sortie des modules directement sur la système EGS de la société VIONA-Development.

Particularités:

- Les touches de fonction contrôlent la vitesse de reproduction de l'animation comme d'habitude, et vous pouvez utiliser de plus l'option Info Trame pour afficher l'information sur les trames durant la reproduction de l'animation. La fonctionnalité de reproduction avec le système EGS ressemble à celle dans une fenêtre Intuition, malgré tout la vitesse est plus bien plus rapide, tout spécialement pour les formats basés sur le mode chunky.
- MainActor ouvre la fenêtre sur l'écran EGS par défaut.

1.29 MainActor.guide/Anim Universel_Merlin

Anim Universel_Merlin

Ce module examine le format d'animation et execute le module d'animation correct. il redirige la sortie des modules directement sur la carte Merlix de la société X-Pert.

Particularités:

- Attention : Durant la reproduction vous devez utiliser les touches numériques (1 - 0) pour ajuster la vitesse d'affichage, et non *PAS* les touches de fonctions comme à l'habitude.
 - Il est plus rapide de reproduire les animations en utilisant les formats bitmap (comme Anim-5/7/8) sur les circuits graphiques standards de l'Amiga car ces formats doivent être convertis dans le format chunky de la carte.
 - Les animations en format chunky comme le FLI/FLC sont bien sur plus rapides sur la Merlin que sur le chipset standard de l'Amiga.
 - Les options d'infos sur trame, mode d'affichage, etc... n'ont bien
-

sur aucune signification pour ce module, la gestion des timecodes est par contre correcte et vous pouvez toujours stopper l'animation et passer a la trame suivante comme d'habitude. Les touches numériques contrôlent également la vitesse de l'animation.

1.30 MainActor.guide/Anim Universel_Picassoll

Anim Universel_PicassoII

Ce module examine le format d'animation et execute le module d'animation correct. il redirige la sortie des modules directement sur la carte Picasso-II de la société VillageTronic.

Particularites:

- Il est plus rapide de reproduire les animations en utilisant les formats bitmap (comme Anim-5/7/8) sur les circuits graphiques standards de l'Amiga car ces formats doivent être convertis dans le format chunky de la carte.
- Les animations en format chunky comme le FLI/FLC sont bien sur plus rapides sur la Picasso-II que sur le chipset standard de l'Amiga.
- Les options d'infos sur trame, mode d'affichage, etc... n'ont bien sur aucune signification pour ce module, la gestion des timecodes est par contre correcte et vous pouvez toujours stopper l'animation et passer a la trame suivante comme d'habitude. Les touches numériques contrôlent également la vitesse de l'animation.

1.31 MainActor.guide/Anim Universel_Retina

Anim Universel_Retina

Ce module examine le format d'animation et execute le module d'animation correct. il redirige la sortie des modules directement sur la carte Retina de la société MacroSystems.

Particularités:

- Il est plus rapide de reproduire les animations en utilisant les formats bitmap (comme Anim-5/7/8) sur les circuits graphiques standards de l'Amiga car ces formats doivent être convertis dans le format chunky de la carte.
 - Les animations en format chunky comme le FLI/FLC sont bien sur plus rapides sur la Retina que sur le chipset standard de l'Amiga.
-

- Les options d'infos sur trame, mode d'affichage, etc... n'ont bien sur aucune signification pour ce module, la gestion des timecodes est par contre correcte et vous pouvez toujours stopper l'animation et passer a la trame suivante comme d'habitude. Les touches numériques contrôlent également la vitesse de l'animation.

1.32 MainActor.guide/AVI

AVI

Représente le format Video pour Windows spécifié par MicroSoft. C'est un format basé sur le mode chunky et permet en outre d'intégrer un flux audio dans l'animation.

Particularités:

- MainActor supporte les codes CRAM et BI_RGB, mais est à ce jour limité aux animations en 8 bits.
- Les flux audio sont ignorés, il n'est pas encore possible de les rejouer depuis MainActor.
- il n'est pas possible de modifier les timecodes des animations AVI.

1.33 MainActor.guide/DL

DL

--

Les animation de type DL sont basées sur le mode chunky et ne supportent pas la compression de données. MainActor gère les animations DL de niveau 1 et 2. Les animations de niveau 1 ont une résolution fixe de 160*100, les animations de niveau 2 peuvent avoir une résolution de 320*200, 160*100 ou 80*50. Le nombre de plans est fixé à 8 bits.

Particularités:

- Les images d'une animation de type DL sont stokées sous forme de données brutes, il n'est donc point besoin d'avoir des images de boucles.
- MainActor reproduit les animations DL d'une façon linéaire, les informations 'playlist' stockées à la fin des animations DL sont ignorées.

1.34 MainActor.guide/FLI

FLI

Les animations FLI sont créées par le logiciel Animator Pro, un programme d'animation uniquement disponible sur les compatibles PC. Ce format est assez vieux, et ne peut gérer que des animations en 320*200 avec une profondeur de 8bits. Les successeur du format FLI est le FLC. Les modules FLI ont été intégrés car bon nombre d'animations (tout spécialement sur CD-ROM) sont dans ce format.

Particularités:

- Les animations FLI contiennent toujours une boucle, il est donc impossible de rajouter des trames aux animations FLI. L'enregistreur FLI n'est donc pas capable de rajouter des trames.
- Les animations FLI ne possèdent qu'un seul timecode (global), il s'applique à toutes les trames de l'animation. La fonction Positionner Timecode ne pourra donc que positionner les timecode global et non pas un timecode par trame comme d'habitude.
- Un bon nombre d'animations contiennent de "fausses" trames à cause de ce manque d'informations sur le timecode par trame. Ce sont des trames qui permettent de gérer le timing des animations. N fausses trames permettront ainsi de ralentir la reproduction de l'animation pour un équivalent de $n * \text{timecode global}$. Les fausses trames peuvent facilement être déterminées à l'aide de la Fenetre Informations Projet, elles ont en effet une taille égale à 0 et un type de compression 'Dummy'.

1.35 MainActor.guide/FLC

FLC

Les animations FLC sont créées par le logiciel Animator Pro, un programme d'animation disponible que sur les compatibles PC. FLC est le successeur du format FLI. Les animations FLC ne sont pas limitées à 320*200 comme pour le FLI et possèdent des composantes (chunks) DELTAS plus rapides.

Particularités:

- Les animations FLC contiennent toujours une boucle, il est donc impossible de rajouter des trames aux animations FLC. L'enregistreur FLC n'est donc pas capable de rajouter des trames.
 - Les animations FLC ne possèdent qu'un seul timecode (global), il s'applique à toutes les trames de l'animation. La fonction Positionner Timecode ne pourra donc que positionner les timecode global et non pas un timecode par trame comme d'habitude.
-

- Un bon nombre d'animations contiennent de "fausses" trames à cause de ce manque d'informations sur le timecode par trame. Ce sont des trames qui permettent de gérer le timing des animations. N fausses trames permettront ainsi de ralentir la reproduction de l'animation pour un équivalent de $n * \text{timecode global}$. Les fausses trames peuvent facilement être déterminées à l'aide de la Fenetre Informations Projet, elles ont en effet une taille égale à 0 et un type de compression 'Dummy'.

1.36 MainActor.guide/IFF-Anim3

IFF-Anim3

Le type 3 du format d'animation ANIM est très vieux. Quelques animations utilisent ce format (comme les anims de Tobias Richter) et donc MainActor les supportent.

Particularités:

- Certaines animations possédant une taille impaire peuvent poser problème sur les machines AGA étant donné que les animations de type 3 imposent une largeur d'écran divisible par 8. Les machines AGA dans les modes hauts impliquent des images divisibles par 32/64. Si vous avez ce type d'animation, votre seule chance est d'éviter ces modes étendus en sélectionnant un affichage en basse-résolution.

1.37 MainActor.guide/IFF-Anim5

IFF-Anim5

Les spécifications du format IFF-Anim5 ont été faites par Electronic Arts.

C'est un bon format "possédant une bonne compression mais lent à la reproduction".

Particularités:

- Il est impossible d'ajouter des trames aux animations bouclantes. Vous pouvez passer outre en resauvant les animations en mode non-bouclant et ensuite ajouter les trames. Vous pouvez transformer une animation non bouclante en une bouclante en rajoutant deux trames identiques aux deux premières à la fin (vous devrez recharger l'animation pour que les changements soient activés).

- Il existent des mauvais compresseurs d'animation sur le marche, qui ne sauvent pas la première composante ANHD avant la composante BODY. Dans ce cas MainActor insère le timecode pour la première trame et vous indiquera un message d'erreur (les autres timecodes seront positionnés). Si vous désirez positionner le timecode de la première trame, resauvez l'animation avec MainActor pour éliminer ce problème.

1.38 MainActor.guide/IFF-Anim7

IFF-Anim7

Les spécifications du format IFF-Anim7 ont été faites par Wolfgang Hofer.

Ce format représente un bon compromis entre la vitesse et la taille de l'animation. Les modules IFF-Anim7_16 utilisent des mots (16 bits), les modules Anim-7_32 utilisent des mots-long (32 bits) pour la compression. Ainsi, la variante 16 bits compresse un peu mieux que les modules 32 bits mais la reproduction est moins rapide.

Les modules IFF-Anim7_32 sont, à mon opinion, le meilleur choix pour des animations rapides dont on peut modifier le timecode par trame.

Particularités:

- Il est impossible d'ajouter des trames aux animations bouclantes. Vous pouvez passer outre en resauvant les animations en mode non-bouclant et ensuite ajouter les trames. Vous pouvez transformer une animation non bouclante en une bouclante en rajoutant deux trames identiques aux deux premières à la fin (vous devrez recharger l'animation pour que les changements soient activés).
- Il existent des mauvais compresseurs d'animation sur le marche, qui ne sauvent pas la première composante ANHD avant la composante BODY. Dans ce cas MainActor insère le timecode pour la première trame et vous indiquera un message d'erreur (les autres timecodes seront positionnés). Si vous désirez positionner le timecode de la première trame, resauvez l'animation avec MainActor pour éliminer ce problème.
- Les modules ne supportent pas les animations qui possèdent une composante DELTA à la place de la composante BODY en première trame.
- Vérifiez bien que la largeur de l'image est divisible par 16 pour l'IFF-Anim7_16 et par 32 pour les animations IFF-Anim7_32. Dans le cas contraire vous noterez une petite portion de l'écran en haut à droite qui ne sera pas rafraîchie correctement.

1.39 MainActor.guide/IFF-Anim8

IFF-Anim8

Les spécifications du format IFF-Anim8 ont été réalisées par Joe Porkka de ASDG.

Particularités:

- Il est impossible d'ajouter des trames aux animations bouclantes. Vous pouvez passer outre en resauvant les animations en mode non-bouclant et ensuite ajouter les trames. Vous pouvez transformer une animation non bouclante en une bouclante en rajoutant deux trames identiques aux deux premières à la fin (vous devrez recharger l'animation pour que les changements soient activés).
- Il existe des mauvais compresseurs d'animation sur le marché, qui ne sauvent pas la première composante ANHD avant la composante BODY. Dans ce cas MainActor insère le timecode pour la première trame et vous indiquera un message d'erreur (les autres timecodes seront positionnés). Si vous désirez positionner le timecode de la première trame, resauvez l'animation avec MainActor pour éliminer ce problème.
- Les modules ne supportent pas les animations qui possèdent une composante DLTA à la place de la composante BODY en première trame.
- Vérifiez bien que la largeur de l'image est divisible par 16 pour l'IFF-Anim7_16 et par 32 pour les animations IFF-Anim7_32. Dans le cas contraire vous noterez une petite portion de l'écran en haut à droite qui ne sera pas rafraichie correctement.

1.40 MainActor.guide/IFF-AnimBrush

IFF-AnimBrush

Les spécifications du format IFF-AnimBrush ont été faites par Dan Silva de la société Electronic Arts. Les Brosses Animées sont utilisées/sauvées par DPaint.

Particularités:

- Il n'existe pas de module de sauvegarde pour le moment.

1.41 MainActor.guide/IFF-AnimJ

IFF-AnimJ

Le format IFF-AnimJ (.movie) a été créé par Eric Graham, créateur de la fameuse démo Jongleur; en fait une animation au format IFF-AnimJ.

Particularités:

- Ce format d'animation est plutôt vieux et n'est supporté que pour des raisons de nostalgies.

1.42 MainActor.guide/Picasso

Picasso

Ce format d'animation a été spécialement créé pour la carte graphique Picasso de la société VillageTronic. Les modules peuvent gérer des résolutions de 8/16/24 bits. Les animations Picasso ne sont reconnues que par le module universel `Universel_PicassoII`.

Particularités:

- Les fonctionnalités des modules Picasso sont les mêmes que celles des modules IFF-AnimX. Ce qui implique que vous pouvez faire boucler une animation, sélectionner une palette de couleurs par trame (seulement en mode 8 bits bien sûr), positionner le timecode pour chaque trame, etc...).
- Si vous désirez créer une animation 24 bits le programme vous demandera si la résolution doit-êtré réduite en 16 bits plus tramage. Le mode 16-Bits est plus rapide que le 24-bits et offre une qualité d'image similaire donc essayez-le.

1.43 MainActor.guide/Real3D

Real3D

Le format d'animation Real3D est utilisé par Real3D, un raytracer du commerce disponible sur l'Amiga.

Particularités:

- Ce format d'animation ne permet d'avoir qu'une palette de couleurs par animation, et les animations contiennent toujours une boucle.
- Aucune compression n'est utilisée pour les données delta, ce qui

autorise une reproduction rapide des grosses animations.

1.44 MainActor.guide/Les Modules Images

Les Modules Images

=====

Universel
Universel_EGS
Universel_Merlin
Universel_PicassoII
Universel_Retina

MainActor 1.52 est capable de lire/écrire les formats d'images suivants;

GIF
IFF
PCX
Icône-Workbench

1.45 MainActor.guide/Image Universel

Image Universel

Ce module inspecte le format d'image et exécute le module de chargement correct donc vous devriez toujours utiliser les modules universels.

1.46 MainActor.guide/Image Universel_EGS

Image Universel_EGS

Ce module inspecte le format d'image et exécute le module de chargement approprié. Il redirige la sortie des modules directement sur le système EGS de la société VIONA-Development.

Particularités:

- La touche d'espace affiche l'image suivante, fermer la fenêtre stoppe l'affichage.
- MainActor ouvre la fenêtre sur l'écran EGS par défaut.

1.47 MainActor.guide/Image Universel_Merlin

Image Universel_Merlin

Ce module inspecte le format d'image et execute le module de chargement approprié. Il redirige la sortie des modules directement sur la carte Merlin de la société X-Pert.

Particularités:

- Les options d'infos de trame, mode d'affichage etc... n'ont bien sur aucune signification avec ce module. Les seules options disponibles sont la barre d'espacement pour visualiser l'image suivante ou la touche d'échappement pour arrêter l'affichage.

1.48 MainActor.guide/Image Universel_PicassoII

Image Universel_PicassoII

Ce module inspecte le format d'image et execute le module de chargement approprié. Il redirige la sortie des modules directement sur la carte Picasso-II de la société VillageTronic.

Particularités:

- Les options d'infos de trame, mode d'affichage etc... n'ont bien sur aucune signification avec ce module. Les seules options disponibles sont la barre d'espacement pour visualiser l'image suivante ou la touche d'échappement pour arrêter l'affichage.

1.49 MainActor.guide/Image Universel_Retina

Image Universel_Retina

Ce module inspecte le format d'image et execute le module de chargement approprié. Il redirige la sortie des modules directement sur la carte Retina de la société MacroSystems.

Particularités:

- Les options d'infos de trame, mode d'affichage etc... n'ont bien sur aucune signification avec ce module. Les seules options disponibles sont la barre d'espacement pour visualiser l'image suivante ou la touche d'échappement pour arrêter l'affichage.
-

1.50 MainActor.guide/GIF

GIF

Un format d'image très largement répandu, conçu par CompuServe. Les révisions 87A et 89A sont supportés.

Particularités:

- Ce format est basé sur le mode chunky, donc il sera plus rapide de l'utiliser à l'aide des modules universels qui supportent les dispositifs chunky (comme Universel_PicassoII etc.), sinon le module convertira l'image en mode biplan exploitable par les circuits graphiques standards, ce qui prendra plus de temps.
- Pas de module de sauvegarde à l'heure actuelle.

1.51 MainActor.guide/IFF

IFF

Ce format est le Format de Fichier Interchangeable (IFF), les spécifications ont été faites par Electronic Arts.

Particularités:

- Depuis la version 1.02 de MainActor, les modules IFF peuvent charger/sauver les images IFF24 (25 bits).

1.52 MainActor.guide/PCX

PCX

Le PCX est un format d'image très répandu sur les PCs, il a été conçu par la société ZSoft.

Particularités:

- Pas de module de sauvegarde à l'heure actuelle.

1.53 MainActor.guide/Icone-Workbench

Icone-Workbench

Ces modules gèrent les icônes du Workbench.

Particularités:

- Le module de sauvegarde ajoutera une extension ".info" au nom du fichier.

1.54 MainActor.guide/Les Modules Sons

Les Modules Sons

=====

MainActor 1.52 est capable de jouer les modules sonores suivants:

IFF-Sample

1.55 MainActor.guide/IFF-Sample

IFF-Sample

Le format IFF-Sample est capable de reproduire les sons digitalisés de n'importe quelle taille.

Particularités:

- Les sons digitalisés stéréo ne sont pas supportés, mais vous pouvez par contre rejouer les sons monos en mode stéréo.
- Le module IFF-Sample ne supporte pas le mode de compression fibonacci..

1.56 MainActor.guide/Support du Son

Support du Son

Le support du son de MainActor est indépendant du module. Cela implique que vous pouvez utiliser le même fichier d'information sonore pour toute animation ou format d'image que MainActor supporte.

Si vous utilisez le Requester Module Son, disponible à l'aide de la fonction Selectionner Son du Menu Divers, afin d'associer un son à un projet chargé, MainActor enregistrera un fichier d'information sur votre disque dur, lequel portera le nom du projet source + ".snd". L'information sonore pour l'animation fournie en exemple Exemples/CountAnim7_32 porte le ainsi le nom Exemples/CountAnim7_32.snd.

Imaginez maintenant que vous avez une animation FLI de 200 trames dont le nom est Test and que vous désirez utiliser la même information sonore pour elle. Pour cela, renommer juste le fichier CountAnim7_32.snd en Test.snd. Peu importe si Test possède plus ou moins de trames que CountAnim7_32: MainActor/MainView vérifiera que les trames pour lesquelles un info sonore est fournie existent dans l'animation.

Cela s'applique, bien sur, également aux images simples ou aux listes d'images. Peu importe si le fichier .snd référence une animation ou une liste d'images.

Rappelez-vous que les objets sonores devront être stockés en mémoire chip, étant donné que MainActor ne gère pas encore la reproduction en direct-to-disk (accès direct au disque). La taille maximum de mémoire chip que vous puissiez avoir est 2MB, dont faites attention à l'utilisation des sons digitalisés que vous utilisez à l'intérieur de votre animation.

Pour plus d'informations, référez-vous à la fonction Selectionner Son ou au Tutorial.

1.57 MainActor.guide/L'Interface Arexx

L'Interface Arexx

Le nom du port Arexx de MainActor est MAINACTOR.

Format:

<>

Les paramètres dans les signets doivent être fournis.

[]

Les paramètres dans les crochets sont optionnels.

|

Les barres verticales indique l'opération booléenne OU et sont utilisées pour séparer des options valides comme pour : [ON | OFF]

La variable de résultat contient le résultat de l'opération, les contenus possibles sont listés dans le chapitre de référence des commandes.

Jetez un oeil dans le repertoire MainActor:rexx pour les exemples. Notez que MainActor ne gère pas les blancs dans les noms de fichiers,

qui sont donc compris comme des arguments Arexx.

Les commandes Arexx intégrées dans MainActor 1.52 sont :

```
Append
DeSelectAll
DeSelectRange
DeSelectRangeRequest
GetSPInfo
GetSPLoader
GetSPName
GetSPSaver
Invert
LoadProject
OpenNewProject
PlayProject
PrintTxt
PrintAndStoreTxt
Quit
RequestFile
RequestInteger
RequestSaveFile
Save
ScreenToBack
ScreenToFront
SelectAll
SelectRange
SelectRangeRequest
ShowPictures
SetSPLoader
SetSPSaver
SetTimecode
SwapDeActivatedToSource
SwapProjects
UnloadProject
Version
WBToFront
```

1.58 MainActor.guide/Append

```
Append
=====
```

Format :

Ajoute les trames/images sélectionnées dans projet source au projet de destination.

resultat: -

1.59 MainActor.guide/DeSelectAll

DeSelectAll
=====

Format: DeSelectAll

Désélectionne toutes les trames/images du projet source.

resultat: -

1.60 MainActor.guide/DeSelectRange

DeSelectRange
=====

Format: DeSelectRange <début> <fin>

Désélectionnera toutes les trames/images du projet source depuis la valeur entière début jusqu'à fin.

resultat: -

1.61 MainActor.guide/DeSelectRangeRequest

DeSelectRangeRequest
=====

Format: DeSelectRangeRequest

Le requester DeSelectRange apparaît, vous permettant de choisir les trames ou les images à désélectionner.

resultat: -

1.62 MainActor.guide/GetSPInfo

GetSPInfo
=====

Format: GetSPInfo

Retourne des informations sur le projet source courant:

La largeur du projet source, suivi par sa hauteur, puis le nombre de couleurs (HAM6,HAM8,EHB seront retournés littéralement pour des

raisons de compatibilité avec ADPro), suivi par le nombre de trames/images de votre projet, puis par le code CACHING=NO ou CACHING=YES suivant que vous l'ayez validé ou non, puis par le code LOOP=YES ou LOOP=NO dépendant du status de bouclage, et enfin suivi par CPF=YES ou CPF=NO indiquant le status de'utilisation de palette de couleurs par trame ou non.

Les listes d'images ont le code LOOP non-validé et le code CPF validé.

resultat: largeur hauteur couleurs #images antémémoire boucle cpf

Exemples:

```
result=320 256 HAM6 220 CACHING=YES LOOP=YES CPF=NO
```

```
result=320 256 16 10 CACHING=YES LOOP=YES CPF=YES
```

1.63 MainActor.guide/GetSPLoader

GetSPLoader
=====

Format: GetSPLoader

Retourne deux arguments, le premier est ANIM ou PIC suivant le type de module de chargement du projet source. Le second argument est le nom du module lui-meme.

resultat: TypeModule NomModule

1.64 MainActor.guide/GetSPName

GetSPName
=====

Format: GetSPName

Si le projet source possède une animation, cette fonction retourne le nom complet de l'animation ainsi que le chemin, sinon elle retourne deux arguments, le premier étant le nom de la première image avec le chemin, le second sera le nom de la dernière image sans le chemin.

resultat: Nom de l'animation ou nom de la première et dernière image.

1.65 MainActor.guide/GetSPSaver

GetSPSaver
=====

Format: GetSPSaver

Retourne deux arguments, le premier est ANIM ou PIC suivant le type de module de sauvegarde du projet source. Le second argument est le nom du module lui-meme.

resultat: TypeModule NomModule

1.66 MainActor.guide/Invert

Invert
=====

Format: Inverser

La fonction inverse le status de sélection des champs du projet source. Tous les champs sélectionnés deviennent désélectionnés et tous les désélectionnés deviennent sélectionnés.

resultat: -

1.67 MainActor.guide/LoadProject

LoadProject
=====

Format: LoadProject <Nom1> [Nom2]

LoadProject chargera une animation ou une liste d'images, suivant le type du module de chargement du projet source.

Nom1 est le nom de l'animation ou le nom de la première image de la liste d'images.

Nom2 n'est utkilisé que si vous désirez charger une liste d'image auquel cas cet argument est le nom de la dernière image.

Exemples:

```
LoadProject Graphics:CountAnim.00001 Graphics:CountAnim.00010
```

```
LoadProject Graphics:CountAnim.00001 CountAnim.00010
```

```
LoadProject Graphics:Test/mandel7_32
```

resultat:-

1.68 MainActor.guide/OpenNewProject

OpenNewProject
=====

Format: OpenNewProject [CACHING]

Ouvre une nouvelle fenêtre projet (jusqu'à cinq). Si vous préciser le paramètre CACHING, la fenêtre projet aura l'antémémoire activé, sinon cette option sera désactivée.

resultat: -

1.69 MainActor.guide/PlayProject

PlayProject
=====

Format: PlayProject

Reproduit l'animation contenue dans le projet source, si le projet source contient une liste d'images, cette fonction s'arrête.

resultat: -

1.70 MainActor.guide/PrintTxt

PrintTxt
=====

Format: PrintTxt <texte>

Affiche texte dans la Fenetre Buffer Texte.

resultat: -

1.71 MainActor.guide/PrintAndStoreTxt

PrintAndStoreTxt
=====

Format: PrintAndStoreTxt <texte>

Affiche et bufferise texte dans la Fenetre Buffer Texte.

resultat: -

1.72 MainActor.guide/Quit

Quit
====

Format: Quit

Ferme tous les projets et quitte MainActor.

resultat: -

1.73 MainActor.guide/RequestFile

RequestFile
=====

Format: RequestFile <texte>

Cette commande ouvre un requester de type ASL, le texte sera affiché dans la barre de titre du requester.

Exemple:

RequestFile "Sélectionnez un Nom de Fichier"

resultat: chemin complet du fichier sélectionné

1.74 MainActor.guide/RequestInteger

RequestInteger
=====

Format: RequestInteger <ValeurInitiale> <texte>

Cette commande ouvre un requester de type entier, le texte sera affiché au-dessus de la valeur entière initialisée par ValeurInitiale.

Exemple:

RequestInteger 640 "Entrez la nouvelle Largeur"

resultat: valeur entière

1.75 MainActor.guide/RequestSaveFile

RequestSaveFile
=====

Format: RequestSaveFile <text>

Cette commande ouvre un requester de type ASL, le texte sera affiché dans la barre de titre du requester.

Exemple:

```
RequestSaveFile "Sélectionnez le Nom du Fichier à Sauver"
```

resultat: chemin complet du fichier sélectionné

1.76 MainActor.guide/Save

Save
=====

Format: Save <Nom> [CPF=YES|NO] [LOOP=YES|NO]

Un enregistreur d'animation sauvera les trames sélectionnées dans une nouvelle animation dont le nom sera celui du paramètre Nom. Le CPF indique si vous désirez avoir une palette de couleurs par trame ou non, l'option LOOP indique si vous voulez une animation bouclante ou non. Les options LOOP et CPF modifient les valeurs par défaut, si vous ne les précisez pas, tout sera sauvé comme si vous aviez sélectionné le gadget Sauver.

Si vous avez un enregistreur d'image, Nom représente le tronçon commun à utiliser pour les images. LOOP et CPF n'ont aucune signification dans ce cas de figure.

resultat: -

1.77 MainActor.guide/ScreenToBack

ScreenToBack
=====

Format: ScreenToBack

Passe l'écran de MainActor derrière.

resultat: -

1.78 MainActor.guide/ScreenToFront

ScreenToFront
=====

Format: ScreenToFront

 Passe l'écran de MainActor devant.

resultat: -

1.79 MainActor.guide/SelectAll

SelectAll
=====

Format: SelectAll

 Sélectionne toutes les trames/images du projet source.

resultat: -

1.80 MainActor.guide/SelectRange

SelectRange
=====

Format: SelectRange <début> <fin>

 Sélectionnera toutes les trames/images du projet source entre les valeurs entières début et fin.

resultat: -

1.81 MainActor.guide/SelectRangeRequest

SelectRangeRequest
=====

Format: SelectRangeRequest

 Le requester SelectRange apparaîtra, vous permettant de choisir les trames ou images à sélectionner.

resultat: -

1.82 MainActor.guide/ShowPictures

ShowPictures
=====

Format: ShowPictures

Affiche les images/trames sélectionnées du projet source.

resultat: -

1.83 MainActor.guide/SetSPLoader

SetSPLoader
=====

Format: SetSPLoader <TypeModule> <NomModule>

Positionne le module chargeur du projet source sur type de module TypeModule avec le nom NomModule.

EXEMPLES:

SetSPLoader PIC IFF

SetSPLoader ANIM IFF-Anim5

resultat: -

1.84 MainActor.guide/SetSPSaver

SetSPSaver
=====

Format: SetSPSaver <TypeModule> <NomModule>

Positionne le module de sauvegarde du projet source sur type de module TypeModule avec le nom NomModule.

EXEMPLES:

SetSPSaver PIC IFF

SetSPSaver ANIM IFF-Anim5

resultat: -

1.85 MainActor.guide/SetTimecode

SetTimecode
=====

Format: SetTimecode <Timecode>

Positionne le Timecode (une valeur entre 1 et 999) sur les trame sélectionnées du projet source.

resultat: -

1.86 MainActor.guide/SwapDeActivatedToSource

SwapDeActivatedToSource
=====

Format: SwapDeActivatedToSource

Echange le premier projet désactivé avec le projet source et le projet source avec le projet destination.

resultat: -

1.87 MainActor.guide/SwapProjects

SwapProjects
=====

Format: SwapProjects

Echange le projet destination avec le projet source.

resultat: -

1.88 MainActor.guide/UnloadProject

UnloadProject
=====

Format: UnloadProject

Décharge le projet courant.

resultat: -

1.89 MainActor.guide/Version

Version
=====

Format: Version

Retourne la chaîne de version actuelle de MainActor.

resultat: MainActor xx.xx (xx.xx.xx)

1.90 MainActor.guide/WBToFront

WBToFront
=====

Format: WBToFront

Passe l'écran Workbench en avant-plan.

resultat: -

1.91 MainActor.guide/MainView

MainView

MainView est le player externe de MainActor. Il permet de visualiser toutes les animations/images pour lesquelles MainActor dispose d'un module de chargement approprié.

Les touches de commandes autorisées lors de la reproduction d'animations ou l'affichage d'images sont les mêmes que celles utilisées dans MainActor. C'est pour cela qu'elles ne sont pas de nouveau détaillées ici, pour les connaître, référez-vous à la Fenêtre Panneau de Contrôle Projet aux sections Reproduire et Afficher.

Si MainActor a sauvé une icône pour les animation/images à afficher, MainView tiendra compte des paramètres contenus dans l'icône et non de ces propres paramètres! Vous pouvez modifier cette règle avec l'option IgnoreIcons.

MainView utilisera par défaut l'option de centrage de MainActor (qui centre l'affichage de vos animation ou images). Si vous spécifiez un Offset X ou Y l'option de centrage sera annulée et les offsets spécifiés seront activés à la place.

Vous pouvez démarrer MainView depuis le Workbench ou depuis le CLI.

Lancer MainView depuis le Workbench

Si vous démarrez MainView depuis le Workbench (avec l'icône), vous pouvez sélectionner le(s) fichier(s) à l'aide du requester ASL. Pour sélectionner plus d'un fichier, appuyez sur une des deux touches shift et sélectionnez les fichiers avec la souris. (A partir du SE 2.1+).

MainView reconnaît les tooltypes suivants:

Window

Active le mode feêtré, toutes les animations ou les images seront affichées dans une fenêtre sur l'écran publique courant. Non-activée par défaut.

InfoTrame

InfoTrame active le mode d'information sur les trames. Non-activé par défaut.

NoCaching

Invalide l'antémémoire. Dans ce mode, MainView lis reproduit directement à partir du disque-dur, ce qui vous permet de visualiser des grosses animations même si vous ne disposez pas de beaucoup de mémoire. Non-activée par défaut.

IgnoreIcons

Ignore les icones des animations/images. Non-activée par défaut.

BBlanc

Valide l'option BBlanc option. Non-activée par défaut.

XOffset=<Valeur>

Vous pouvez directement positionner l'offset X de départ. 0 représente le bord gauche. Si vous spécifiez un Offset X alors l'option de centrage sera annulée!

YOffset=<Valeur>

Vous pouvez directement positionner l'offset Y de départ. 0 représente le bord haut. Si vous spécifiez un Offset Y alors l'option de centrage sera annulée!

Repeats=<Valeur>

Répète l'animation <Valeur> fois. Par exemple Repeats=1 reproduira l'animation une fois. Le défaut est 100.

Directory=<Chemin>

Représente le chemin initial pour le requester ASL.

Anim_Module=<Module>

Choisi le module chargeur par défaut pour les animations. Le défaut est le module Universel.

Pic_Module=<Module>

Choisi le module chargeur par défaut pour les images. Le défaut est le module Universel.

Si vous désirez afficher par exemple toutes les images sur la carte Picasso-II, choisissez le module Universel_PicassoII.

Lancer MainView depuis le CLI

Si vous démarrez MainView depuis le CLI, vous aurez accès alors à des fonctionnalités supplémentaires. Vous pouvez, par exemple, définir des patterns pour les animations ou les listes d'images.

La syntaxe est : `MainView [-<options>] <fichier>`

Vous pouvez spécifier autant de fichiers que vous le voulez.

MainView possède ces options :

```
-w           : valide le mode fenêtré
-fi          : valide le mode InfoTrame
-nc          : ignore l'antémémoire
-i           : ignore les icônes pour les animation/images
-bb          : valide l'option Bord Blanc (BBlanc)
-xvaleur     : 'valeur' indique l'offset X initial
-yvaleur     : même chose pour l'offset Y
-rvaleur     : 'valeur' indique le nombre de répétitions pour l'animation.
-amodule     : ou 'module' indique le module de chargement d'animation par
              défaut, par exemple -aUniversel sélectionne le chargeur
              Universel (défaut).
-pmodule     : où 'module' indique le module de chargement d'image par défaut ←
              ,
              par exemple -aUniversel sélectionne le chargeur Universel
              (défaut).
              Si vous désirez transférer vos images sur lacarte Picasso-II
              entrez -pUniversel_PicassoII
```

Exemples:

`MainView -nc -rl Graphics:Pics/#? Animation/#?8_32` affichera tous les fichiers du répertoire `Graphics:Pics/` et les fichiers du répertoire se terminant par `'8_32'`; les animations seront directement reproduites à partir du disque dur (une fois).

`MainView -pUniversel_PicassoII Graphics:#?_24Bit` affichera toutes les images dont le nom se termine par `'_24Bit'` sur la carte Picasso-II.

1.92 MainActor.guide/Tutorial

Tutorial

Ce tutoriel vous explique (rapidement) les possibilités de MainActor. Son but est de vous donner l'idée générale derrière MainActor, vous devrez bien sûr lire toute la documentation pour tirer parti de toutes les fonctionnalités de MainActor.

Ce tutoriel vous explique comment

Charger des Animations

Charger des Images
Reproduire les Animations
Afficher des Images
Creer-Convertir des Animations
Sauver des Images d'une Animation
Convertir des Images
Ajouter des trames
Timer des Animations
Associer des Effets Sonores
Lancer des Scripts Arexx
Afficher des Images-Anims sur Cartes Graphiques

1.93 MainActor.guide/Charger des Animations

Charger des Animations

=====

Vous avez besoin d'un projet inutilisé pour charger une animation dans MainActor. Sélectionnez le gadget Sélection Module Chargement de la Fenetre Projet et choisissez le format d'animation approprié (si vous voulez par exemple charger une animation IFF-Anim5, sélectionnez le chargeur IFF-Anim5 loader ou bien le chargeur Universel). Si vous désirez utiliser le cache pour l'animation (placer l'animation en mémoire), validez le gadget AnteMemoire. Maintenant sélectionnez le gadget Charger de la Fenetre Panneau de Controle Projet et choisissez l'animation à l'aide du requester ASL. MainActor va maintenant examiner l'animation et la charger en mémoire (si l'antémémoire est activé). Après cela, les trames de l'animation sont listées dans la liste défilante de la fenêtré projet, et tous les gadgets (exceptés Charger et peut-être Ajouter) de la Fenetre Panneau de Controle Projet sont maintenant valides.

1.94 MainActor.guide/Charger des Images

Charger des Images

=====

Vous devez posséder un projet inutilisé afin de charger une image ou une liste d'images dans MainActor. Sélectionnez le gadget Sélection Module Chargement de la fenêtré projet et choisissez le format d'image approprié (si vous voulez, par exemple, charger une image IFF, sélectionnez le chargeur IFF). Si vous désirez placer les images en mémoire (mécanisme d'antémémoire), sélectionnez le gadget AnteMemoire. Maintenant sélectionnez le gadget Charger de la Fenetre Panneau de Controle Projet et choisissez la première image de la liste à l'aide du requester ASL. Si vous ne désirez charger qu'une image, vous pouvez annuler le second requester, sinon choisissez la dernière image de la liste dans le second requester. MainActor chargera alors la/les image(s) sélectionnée(s) et les placera en mémoire (si l'antémémoire est actif). Maintenant les images sont

listées dans la liste défilante de la fenêtre projet, et tous les gadgets (exceptés Charger, Reproduire et peut-être Ajouter) de la Fenetre Panneau de Controle Projet sont maintenant valides.

1.95 MainActor.guide/Reproduire les Animations

Reproduire les Animations

=====

Vous devez d'abord charger une animation. Ensuite vous n'avez qu'à sélectionner le gadget Reproduire de la Fenetre Panneau de Controle Projet. Pour plus de détails, référez-vous à la documentation.

1.96 MainActor.guide/Afficher des Images

Afficher des Images

=====

Vous devez tout d'abord charger une animation ou une liste d'images. Sélectionnez les images que vous désirez voir dans la liste du projet source, après cela appuyez sur le gadget Afficher de la Fenetre Panneau de Controle Projet. Pour plus de détails, référez-vous à la documentation.

1.97 MainActor.guide/Creer-Convertir des Animations

Creer/Convertir des Animations

=====

Vous devez tout d'abord charger une animation ou une liste d'images. Sélectionnez les images à inclure dans la nouvelle animation dans la liste du projet source. Après cela, vous devrez sélectionner le gadget Sélection Module Sauvegarde et choisir le format d'animation approprié. Maintenant, cliquez sur le gadget Sauver se trouvant dans la Fenetre Panneau de Controle Projet et entrez le nom de la nouvelle animation. MainActor créera alors l'animation, vous devrez répondre à quelques questions (bouclage ou non et ainsi de suite). Pour plus de détails, référez-vous à la documentation.

1.98 MainActor.guide/Sauver des Images d'une Animation

Sauver des Images d'une Animation

=====

La procédure est la même que pour la section précédente, sélectionnez juste un module de sauvegarde image au lieu d'un module animation. Pour plus de détails, référez-vous à la documentation.

1.99 MainActor.guide/Convertir des Images

Convertir des Images

=====

Même procédure qu'au-dessus, vous devez juste charger une image ou une liste d'images et sélectionner un autre type de module de sauvegarde.

1.100 MainActor.guide/Ajouter des trames

Ajouter des trames

=====

Chargez une animation ou une liste d'images dans le projet source et une animation dans le projet de destination. Le gadget Ajouter de la Fenetre Panneau de Controle Projet devrait être maintenant actif. Sélectionnez les images que vous désirez ajouter (au projet de destination) dans le projet source. Sélectionnez alors le gadget Ajouter, MainActor ajoutera alors les images sélectionnées du projet source à l'animation contenue dans le projet destination. Pour plus de détails, référez-vous à la documentation.

1.101 MainActor.guide/Timer des Animations

Timer des Animations

=====

Chargez une animation et sélectionnez les images auxquelles vous désirez associé un nouveau timecode. Choisissez le champs Positionner Timecode dans le Menu Divers et entrez le nouveau timecode dans le gadget de type entier. MainActor modifiera alors les timecodes dans l'animation, et vous pouvez effectuer un controle en visualisant l'animation.

1.102 MainActor.guide/Associer des Effets Sonores

Associer des Effets Sonores

=====

Chargez une animation ou une liste d'images et sélectionnez la fonction Sélectionner Son du Menu Divers.

Cliquez sur le gadget Ajouter Son et sélectionnez l'image à laquelle vous désirez associé un son à l'aide du gadget Choisir Trame, sélectionnez le type de module sonore avec le gadget Choisir Module Son et choisissez le fichier son avec le gadget Choisir Objet Sonore.

Si vous désirez tester l'effet sonore, appuyez juste sur le gadget Test.

Maintenant cliquez sur le gadget Valider et rejouez l'animation.

Chargez l'animation fournie CountAnim7_32 du repertoire Exemples pour voir une exemple d'utilisation du Requester Module Son.

Pour plus de détails regardez la fonction Sélectionner Son et son chapitre Support du Son associé.

1.103 MainActor.guide/Lancer des Scripts Arexx

Lancer des Scripts Arexx

=====

Vous pouvez directement lancer des scripts Arexx en sélectionnant le choix Lancer Script Arexx du Menu Arexx et en choisissant les scripts Arexx. Vous pouvez associer des scripts Arexx aux touches de fonction à l'aide du choix Installer Scripts Arexx (de nouveau dans le Menu Arexx). Vous pouvez réellement accélérer votre travail en les utilisant, jetez un oeil sur leur entêtes pour obtenir une description sur leur utilisation.

1.104 MainActor.guide/Afficher des Images-Anims sur Cartes Graphiques

Afficher des Images/Anims sur Cartes Graphiques

=====

Utilisez simplement le module Universel approprié (comme par exemple le Universel_PicassoII), ils transfèrent la sortie de chaque module sur la carte graphique choisie. Notez qu'il est plus rapide de visualiser les animations en format bitmap (comme les Anim-5/7/8) sur les circuits graphiques standards étant donné qu'elles doivent être converties en mode chunky. Les animations en mode chunky comme les FLI/FLC sont au contraire plus rapide sur les cartes graphiques.

1.105 MainActor.guide/Trucs et Astuces

Trucs et Astuces

- * Rappelez-vous que le mode d'affichage natif de l'Amiga est basé sur le mode bitmap ! Les animations basées sur le mode chunky comme les FLI/FLC/DL ou bien les images au format GIF doivent être converties au format bitmap ! Ce qui est très lent ! Vous ne pouvez les afficher avec une vitesse rapide que si vous possédez un système d'affichage basé sur le mode chunky (comme pour les cartes graphiques Picasso-II Retina). Dans autre coté, les formats basés sur le mode bitmap comme les IFF-Anim5/7/8 seront lent sur ces cartes car ils doivent être convertis au format chunky.
- * Essayez toujours de créer des animations ne possédant qu'une seule palette de couleurs (CPA). elles sont plus rapide que les animations possédant une palette de couleurs par trame (CPF), tout spécialement si vous utilisez un affichage profond (8-bit). Les animations CPF sont également plus lente reproduites directement à partir du disque dur.
- * Rappelez-vous que les animations FLI et FLC sont toujours identifiées comme des animations CPF, même si elles ne possèdent pas une palette de couleurs par trame. Essayez de les convertir tout d'abord au format CPA si vous n'êtes pas sur que la palette change à l'intérieur de l'animation.
- * Si vous utilisez les modules de sauvegarde IFF-Anim7_16 ou IFF-Anim8_16, rappelez-vous que les trames source doivent avoir une largeur divisible par 16! Même chose pour les modules de sauvegarde qui ont besoin cette fois d'une largeur divisible par 32. Si vous choisissez d'ignorer cela, vous obtiendrez une petite partie de l'écran en haut à droite qui ne sera pas rafraichie correctement.
- * Les fichiers de préférences sont des *IMAGES* de votre setup courant de MainActor, ceci veut dire que si vous sauvez un fichier de prefs et démarrez après MainActor avec celui-ci vous retrouverez le même environnement que précédemment.

1.106 MainActor.guide/Enregistrement

Enregistrement

Si vous désirez vous enregistrer à MainActor vous pouvez choisir entre deux différents packages::

Premier Package

La tarif d'enregistrement pour ce package est de \$50 (85 marks allemands) ou l'équivalent dans votre monnaie locale.

Qu'obtenez-vous avec ce package:

- * Un lot consiste en:
 - Un manuel (écrit en TeX)
 - La dernière version de MainActor
 - Un fichier clé
- * Deux disques d'updates gratuits (vous devez me contacter pour vos updates)
- * Les updates additionels coutent \$20 (30 DM) avec le nouveau manuel et \$10 (15 DM) sans.

Deuxième Package

Le tarif d'enregistrement pour ce package est de \$25 (40 marks allemands) ou l'équivalent dans votre monnaie locale.

Qu'obtenez-vous avec ce package:

- * Un lot consiste en:
 - La dernière version de MainActor
 - Un fichier clé
- * Les updates additionels coutent \$20 (30 DM) avec le nouveau manuel et \$10 (15 DM) sans.

Comment commander MainActor

Allemagne

Si vous vivez en Allemagne, vous pouvez simplement commander votre copie de MminActor par téléphone ou par fax.

Europe

Si vous résidez en Europe, la meilleure façon est d'envoyer un EuroChèque, sinon envoyez directement du liquide ou faites effectuer un transfert bancaire.

Reste du Monde

Si vous ne vivez pas en Europe, envoyez simplement du liquide ou bien faites effectuer un transfert bancaire. Notez que nous devons demander un montant supplémentaire pour couvrir les frais de transferts. Le prix de MainActor est alors de \$55 ou \$30.

MainConcept, GbR Moenig/Zabel
Im Johannistal 36
52064 Aachen
Allemagne

Tel : (0049) - 241- 707032
FAX : (0049) - 241- 707839
BBS : (0049) - 241- 707138

So vous désirez directement effectuer un transfert:

MainConcept, GbR Moenig/Zabel
NO. 20020251
Sparkasse Aachen
BLZ 390 500 00 (Allemagne)
Usage: MainActor
VEUILLEZ INCLURE VOTRE NOM SUR L'ORDRE DE TRANSFERT !!

Pour toutes questions/suggestions, contactez-nous par courrier électronique:

Internet zeus@jupiter.oche.de
Internet moenig@pool.informatik.rwth-aachen.de
ADSP markusm@tolkien.adsp.sub.org

1.107 MainActor.guide/Le Futur

Le Futur

Les améliorations futures présentes dans ma liste:

- Les modules de chargement/sauvegarde pour le format VRLIs Vista Pro format (VANIM).
- Plus de modules d'image et d'animation (en général).
- Beaucoup plus de scripts Arexx ((dé)-accélération sinus et autres).
- Documentation Allemande.
- Modules spécifiques pour des dispositifs matériels commerciaux (digitaliseurs, cartes graphiques, ...).

Vos suggestions sont toujours les bienvenues.

1.108 MainActor.guide/Credits

Credits

Ce package a été développé à l'aide des produits suivants:

- Dice, de la société Obvious Implementation Corp
-

- Devpac 3.04, de la société HiSoft
- WShell2.0 et Arexx, de la société Wishful Thinking Corp
- TurboText de la société Oxxi

Merci de produire des logiciels de haute qualité.

Remerciements spéciaux à:

- Stefan Becker pour sa connaissance de l'Amiga, sans lui ce projet n'aurait jamais été rendu possible.
- Remerciements à Marc Podlipec pour les descriptions de certains formats d'animation supportés.
- Philippe Brand pour la traduction française de la documentation.
- Tous les utilisateurs enregistrés pour leur support et leur confiance en mon travail.
- Norbert Bogenrieder pour les icônes.

1.109 MainActor.guide/Index

Index

Afficher des Images	Afficher des Images
Afficher des Images/Anims sur Cartes Graphiques	Afficher des Images-Anims sur ↔
Cartes Graphiques	
Ajouter des trames	Ajouter des trames
Amiga Amiga. A l'heure d'aujourd'hui il existe 5 différents	Qu'est-donc ↔
MainActor ?	
Anim Universel	Anim Universel
Anim Universel_EGS	Anim Universel_EGS
Anim Universel_Merlin	Anim Universel_Merlin
Anim Universel_PicassoII	Anim Universel_PicassoII
Anim Universel_Retina	Anim Universel_Retina
Animator Pro	FLI
Animator Pro	FLC
Append	Append
ASDG	IFF-Anim8
Associer des Effets Sonores	Associer des Effets Sonores
AVI	AVI
Charger des Animations	Charger des Animations
Charger des Images	Charger des Images
CompuServe	GIF
Convertir des Images	Convertir des Images
Credits	Credits
Creer/Convertir des Animations	Creer-Convertir des Animations
Dan Silva	IFF-AnimBrush
Demarrage	Disclaimer

DeSelectAll	DeSelectAll
DeSelectRange	DeSelectRange
DeSelectRangeRequest	DeSelectRangeRequest
DL	DL
Electronic Arts	IFF
Electronic Arts	IFF-Anim5
Enregistrement	Enregistrement
Eric Graham	IFF-AnimJ
Fenetre Buffer Texte	Fenetre Buffer Texte
Fenetre Informations Projet	Fenetre Informations Projet
Fenetre Panneau de Controle Projet	Fenetre Panneau de Controle Projet
Fenetre Prefs MainActor	Fenetre Prefs MainActor
Fenetre Prefs Systeme	Fenetre Prefs Systeme
Fenetre Projet	Fenetre Projet
Fenetre Voir Parametres Projet	Fenetre Voir Parametres Projet
FLC	FLC
FLI	FLI
Fonctionnalites	Fonctionnalites
GetSPInfo	GetSPInfo
GetSPLoader	GetSPLoader
GetSPName	GetSPName
GetSPSaver	GetSPSaver
GIF	GIF
Icone-Workbench	Icone-Workbench
IFF	IFF
IFF-Anim3	IFF-Anim3
IFF-Anim5	IFF-Anim5
IFF-Anim7	IFF-Anim7
IFF-Anim8	IFF-Anim8
IFF-AnimBrush	IFF-AnimBrush
IFF-AnimJ	IFF-AnimJ
IFF-Sample	IFF-Sample
Image Universel	Image Universel
Image Universel_EGS	Image Universel_EGS
Image Universel_Merlin	Image Universel_Merlin
Image Universel_PicassoII	Image Universel_PicassoII
Image Universel_Retina	Image Universel_Retina
Installation	Installation
Introduction	Introduction
Invert	Invert
L'Interface Arexx	L'Interface Arexx
Lancer des Scripts Arexx	Lancer des Scripts Arexx
Le Futur	Le Futur
Les Fenetres	Les Fenetres
Les Menus	Les Menus
Les Modules	Les Modules
Les Modules Animations	Les Modules Animations
Les Modules Images	Les Modules Images
Les Modules Sons	Les Modules Sons
LoadProject	LoadProject
MacroSystems	Anim Universel_Retina
MainView	MainView
Menu Arexx	Menu Arexx
Menu Buffer Texte	Menu Buffer Texte
Menu Divers	Menu Divers
Menu Fenetres	Menu Fenetres
Menu Projet	Menu Projet

Menu Selection	Menu Selection
MicroSoft	AVI
Nouveautes de la version 1.1	Nouveautes de la version 1.1
Nouveautes de la version 1.2	Nouveautes de la version 1.2
Nouveautes de la version 1.5	Nouveautes de la version 1.5
OpenNewProject	OpenNewProject
OS 3.0 Amiga OS 3.0	Fenetre Panneau de Controle Projet
PCX	PCX
Picasso	Picasso
PlayProject	PlayProject
PrintAndStoreTxt	PrintAndStoreTxt
PrintTxt	PrintTxt
Qu'est-donc MainActor ?	Qu'est-donc MainActor ?
Quit	Quit
Real3D	Real3D
Reproduire les Animations	Reproduire les Animations
RequestFile	RequestFile
RequestInteger	RequestInteger
RequestSaveFile	RequestSaveFile
Sauver des Images d'une Animation	Sauver des Images d'une Animation
Save	Save
ScreenToBack	ScreenToBack
ScreenToFront	ScreenToFront
SelectAll	SelectAll
SelectRange	SelectRange
SelectRangeRequest	SelectRangeRequest
SetSPLoader	SetSPLoader
SetSPSaver	SetSPSaver
SetTimecode	SetTimecode
ShowPictures	ShowPictures
Support du Son	Support du Son
SwapDeActivatedToSource	SwapDeActivatedToSource
SwapProjects	SwapProjects
Timer des Animations	Timer des Animations
Trucs et Astuces	Trucs et Astuces
Tutorial	Tutorial
UnloadProject	UnloadProject
Version	Version
VillageTronic	Anim Universel_PicassoII
VIONA-Development	Anim Universel_EGS
WBToFront	WBToFront
Wolfgang Hofer	IFF-Anim7
X-Pert	Anim Universel_Merlin
ZSoft	PCX
