

WRITE

COLLABORATORS

	<i>TITLE :</i> WRITE		
<i>ACTION</i>	<i>NAME</i>	<i>DATE</i>	<i>SIGNATURE</i>
WRITTEN BY		July 20, 2024	

REVISION HISTORY

NUMBER	DATE	DESCRIPTION	NAME

Contents

1	WRITE	1
1.1	WRITE.guide	1
1.2	WRITE.guide/Einleitung	2
1.3	WRITE.guide/Systemvoraussetzungen	4
1.4	WRITE.guide/Copyright	4
1.5	WRITE.guide/Demoversion	4
1.6	WRITE.guide/Vollversion	5
1.7	WRITE.guide/Allgemein	7
1.8	WRITE.guide/Registrierung	7
1.9	WRITE.guide/Autor	8
1.10	WRITE.guide/Installation	9
1.11	WRITE.guide/Starten	11
1.12	WRITE.guide/Tooltypes	13
1.13	WRITE.guide/PublicScreens	13
1.14	WRITE.guide/Editorfenster	14
1.15	WRITE.guide/Requester	15
1.16	WRITE.guide/Aboutrequester	17
1.17	WRITE.guide/ASCIIrequester	17
1.18	WRITE.guide/FindReplacerequester	17
1.19	WRITE.guide/Helprequester	17
1.20	WRITE.guide/Keyrequester	18
1.21	WRITE.guide/Menurequester	18
1.22	WRITE.guide/Panelrequester	19
1.23	WRITE.guide/WinManagerrequester	19
1.24	WRITE.guide/Selectlistrequester	20
1.25	WRITE.guide/Helplistrequester	20
1.26	WRITE.guide/Jumplistrequester	20
1.27	WRITE.guide/Showlistrequester	20
1.28	WRITE.guide/Configeditrequester	20
1.29	WRITE.guide/Showtextrequester	21

1.30	WRITE.guide/Varprefsrequester	21
1.31	WRITE.guide/Globalsetsprefsrequester	21
1.32	WRITE.guide/Globalprefsrequester	21
1.33	WRITE.guide/Modulerequester	22
1.34	WRITE.guide/Modulepartrequester	23
1.35	WRITE.guide/Uselistrequester	23
1.36	WRITE.guide/Modulelistrequester	24
1.37	WRITE.guide/Prefsrequester	24
1.38	WRITE.guide/Hotkeyrequester	25
1.39	WRITE.guide/Backuprequester	25
1.40	WRITE.guide/Konzept	25
1.41	WRITE.guide/Das Prinzip	25
1.42	WRITE.guide/Der Ed	26
1.43	WRITE.guide/Konfig	26
1.44	WRITE.guide/Configs	27
1.45	WRITE.guide/Module	28
1.46	WRITE.guide/Syntax	29
1.47	WRITE.guide/allgemeine Syntax	29
1.48	WRITE.guide/Typen	30
1.49	WRITE.guide/Variablen	31
1.50	WRITE.guide/Konstanten	32
1.51	WRITE.guide/Funktionsbeschreibung	33
1.52	WRITE.guide/Maske	37
1.53	WRITE.guide/NOP	37
1.54	WRITE.guide/Open	38
1.55	WRITE.guide/Save	38
1.56	WRITE.guide/SetBackUp	39
1.57	WRITE.guide/New	39
1.58	WRITE.guide/NewEd	40
1.59	WRITE.guide/QuitEd	40
1.60	WRITE.guide/Window	41
1.61	WRITE.guide/Iconify	41
1.62	WRITE.guide/Hide	42
1.63	WRITE.guide/Silent	42
1.64	WRITE.guide/Font	43
1.65	WRITE.guide/WinArranger	43
1.66	WRITE.guide/SetTitle	44
1.67	WRITE.guide/About	44
1.68	WRITE.guide/Prefs	45

1.69	WRITE.guide/GPrefs	45
1.70	WRITE.guide/HelpFkt	46
1.71	WRITE.guide/WinManager	46
1.72	WRITE.guide/ShowVars	47
1.73	WRITE.guide/ShowFunctions	48
1.74	WRITE.guide/ShowConstants	48
1.75	WRITE.guide/ShowASCII	49
1.76	WRITE.guide/ShowIndex	49
1.77	WRITE.guide/GetString	50
1.78	WRITE.guide/GetNumber	51
1.79	WRITE.guide/GetFindReplace	51
1.80	WRITE.guide/GetFile	52
1.81	WRITE.guide/GetFiles	52
1.82	WRITE.guide/GetFont	53
1.83	WRITE.guide/Ask	53
1.84	WRITE.guide/Message	54
1.85	WRITE.guide/MessageOK	54
1.86	WRITE.guide/Flash	55
1.87	WRITE.guide/Beep	55
1.88	WRITE.guide/ParseBuffer	55
1.89	WRITE.guide/DoBuffer	56
1.90	WRITE.guide/DoString	56
1.91	WRITE.guide/PreparseString	57
1.92	WRITE.guide/SetUserFkt	57
1.93	WRITE.guide/Compare	58
1.94	WRITE.guide/If	58
1.95	WRITE.guide/Break	59
1.96	WRITE.guide/SetError	59
1.97	WRITE.guide/SetVar	60
1.98	WRITE.guide/GetVar	60
1.99	WRITE.guide/SetEnv	60
1.100	WRITE.guide/GetEnv	61
1.101	WRITE.guide/System	61
1.102	WRITE.guide/SetMark	62
1.103	WRITE.guide/Mark	62
1.104	WRITE.guide/UnMark	63
1.105	WRITE.guide/DeleteBlock	63
1.106	WRITE.guide/CopyBlock	64
1.107	WRITE.guide/InsertBlock	64

1.108WRITE.guide/DeleteArea	64
1.109WRITE.guide/CopyArea	65
1.110WRITE.guide/SaveBuffer	65
1.111WRITE.guide/LoadBuffer	66
1.112WRITE.guide/ClearBuffer	66
1.113WRITE.guide/StrToBuffer	67
1.114WRITE.guide/BufferToStr	67
1.115WRITE.guide/ClipToBuffer	67
1.116WRITE.guide/BufferToClip	68
1.117WRITE.guide/BlockLeft	68
1.118WRITE.guide/BlockRight	69
1.119WRITE.guide/BlockLftAlig	69
1.120WRITE.guide/BlockRghtAlig	69
1.121WRITE.guide/BlockCenter	70
1.122WRITE.guide/BlockBlock	70
1.123WRITE.guide/CursorUp	71
1.124WRITE.guide/CursorDown	71
1.125WRITE.guide/CursorRight	71
1.126WRITE.guide/CursorLeft	72
1.127WRITE.guide/NextWord	72
1.128WRITE.guide/LastWord	73
1.129WRITE.guide/PageUp	73
1.130WRITE.guide/PageDown	74
1.131WRITE.guide/ScrollUp	74
1.132WRITE.guide/ScrollDown	74
1.133WRITE.guide/Goto	75
1.134WRITE.guide/GotoMouse	75
1.135WRITE.guide/SetTextMark	75
1.136WRITE.guide/GoTextMark	76
1.137WRITE.guide/Find	76
1.138WRITE.guide/Replace	77
1.139WRITE.guide/ReplaceList	78
1.140WRITE.guide/FindPattern	78
1.141WRITE.guide/MatchBracket	79
1.142WRITE.guide/Return	80
1.143WRITE.guide/Delete	80
1.144WRITE.guide/DeleteToEOL	80
1.145WRITE.guide/DeleteLine	81
1.146WRITE.guide/UnDelLine	81

1.147WRITE.guide/BackSpace	82
1.148WRITE.guide/Tab	82
1.149WRITE.guide/BackTab	82
1.150WRITE.guide/UpperBlock	83
1.151WRITE.guide/LowerBlock	83
1.152WRITE.guide/WriteChar	84
1.153WRITE.guide/WriteText	84
1.154WRITE.guide/SwapChar	85
1.155WRITE.guide/Key	85
1.156WRITE.guide/DoubleKey	85
1.157WRITE.guide/SetHotKey	86
1.158WRITE.guide/Menu	86
1.159WRITE.guide/Item	87
1.160WRITE.guide/Sub	87
1.161WRITE.guide/ItemBar	88
1.162WRITE.guide/SubBar	88
1.163WRITE.guide/DoREXX	89
1.164WRITE.guide/LockWindow	89
1.165WRITE.guide/NextEd	90
1.166WRITE.guide/OpenPort	90
1.167WRITE.guide/ClosePort	91
1.168WRITE.guide/WaitPort	91
1.169WRITE.guide/ZipWindow	91
1.170WRITE.guide/ActivateWindow	92
1.171WRITE.guide/WindowToFront	92
1.172WRITE.guide/WindowToBack	93
1.173WRITE.guide/ScreenToFront	93
1.174WRITE.guide/ScreenToBack	93
1.175WRITE.guide/SetREXXClip	94
1.176WRITE.guide/GetConfig	94
1.177WRITE.guide/SetREXXVar	95
1.178WRITE.guide/GetREXXVar	95
1.179WRITE.guide/Refresh	95
1.180WRITE.guide/ChangeConfig	96
1.181WRITE.guide/SaveGConfig	96
1.182WRITE.guide/SaveConfig	97
1.183WRITE.guide/MacroRec	97
1.184WRITE.guide/MacroStop	98
1.185WRITE.guide/MacroPlay	98

1.186WRITE.guide/SetPannel	98
1.187WRITE.guide/Pannel	99
1.188WRITE.guide/Macro	99
1.189WRITE.guide/Undo	100
1.190WRITE.guide/ClearList	100
1.191WRITE.guide/AddList	100
1.192WRITE.guide/RemoveList	101
1.193WRITE.guide/Push	101
1.194WRITE.guide/Pop	102
1.195WRITE.guide/ShowList	102
1.196WRITE.guide/ListToBuffer	102
1.197WRITE.guide/BufferToList	103
1.198WRITE.guide/DoList	103
1.199WRITE.guide/ListSize	104
1.200WRITE.guide/GetListEntry	104
1.201WRITE.guide/FindListEntry	104
1.202WRITE.guide/Exists	105
1.203WRITE.guide/Delay	105
1.204WRITE.guide/GuideHelp	105
1.205WRITE.guide/VersionCheck	106
1.206WRITE.guide/Inc	106
1.207WRITE.guide/Dec	107
1.208WRITE.guide/RangeCheck	107
1.209WRITE.guide/RangeRound	108
1.210WRITE.guide/Begin	108
1.211WRITE.guide/Close	109
1.212WRITE.guide/Start	109
1.213WRITE.guide/Quit	109
1.214WRITE.guide/Fold	110
1.215WRITE.guide/UnFold	110
1.216WRITE.guide/AutoFold	111
1.217WRITE.guide/ReFold	111
1.218WRITE.guide/ModulePrefs	111
1.219WRITE.guide/Use	112
1.220WRITE.guide/Variablebeschreibung	112
1.221WRITE.guide/_AColor	114
1.222WRITE.guide/_BColor	114
1.223WRITE.guide/_CColor	115
1.224WRITE.guide/_DColor	115

1.225WRITE.guide/_ReadTabs	115
1.226WRITE.guide/_WriteTabs	115
1.227WRITE.guide/_CaseSense	115
1.228WRITE.guide/_Optimize	116
1.229WRITE.guide/_XPos	116
1.230WRITE.guide/_YPos	116
1.231WRITE.guide/_Changed	116
1.232WRITE.guide/_FileName	117
1.233WRITE.guide/_FindString	117
1.234WRITE.guide/_ReplaceString	117
1.235WRITE.guide/_Length	117
1.236WRITE.guide/_RS	117
1.237WRITE.guide/_RN	118
1.238WRITE.guide/_WBStarted	118
1.239WRITE.guide/_LoadTab	118
1.240WRITE.guide/_SaveTab	118
1.241WRITE.guide/_Version	119
1.242WRITE.guide/_Wins	119
1.243WRITE.guide/_Day	119
1.244WRITE.guide/_Date	119
1.245WRITE.guide/_Time	119
1.246WRITE.guide/_Path	120
1.247WRITE.guide/_FRPattern	120
1.248WRITE.guide/_PatCase	120
1.249WRITE.guide/_ConfigPath	120
1.250WRITE.guide/_ShowSpace	121
1.251WRITE.guide/_ShowEOL	121
1.252WRITE.guide/_PatNoCase	121
1.253WRITE.guide/_CurrentChar	121
1.254WRITE.guide/_CurrentWord	121
1.255WRITE.guide/_CurrentLine	122
1.256WRITE.guide/_TabLength	122
1.257WRITE.guide/_REXX	122
1.258WRITE.guide/_WordDef	122
1.259WRITE.guide/_WriteIcon	123
1.260WRITE.guide/_AppIcon	123
1.261WRITE.guide/_AppWindow	123
1.262WRITE.guide/_AppMenu	123
1.263WRITE.guide/_Cursor	124

1.264WRITE.guide/_AutoIndent	124
1.265WRITE.guide/_SleepMode	124
1.266WRITE.guide/_EditMode	125
1.267WRITE.guide/_Marked	125
1.268WRITE.guide/_MarkAx	125
1.269WRITE.guide/_MarkAy	125
1.270WRITE.guide/_MarkBx	126
1.271WRITE.guide/_MarkBy	126
1.272WRITE.guide/_WinMode	126
1.273WRITE.guide/_CurrentID	126
1.274WRITE.guide/_VersionString	127
1.275WRITE.guide/_File	127
1.276WRITE.guide/_FilePath	127
1.277WRITE.guide/_REXXPortName	127
1.278WRITE.guide/_REG1	127
1.279WRITE.guide/_REG2	128
1.280WRITE.guide/_DefaultTool	128
1.281WRITE.guide/_Language	128
1.282WRITE.guide/_CurrentConfig	128
1.283WRITE.guide/_DefaultConfig	128
1.284WRITE.guide/_AutoFree	129
1.285WRITE.guide/_WinWidth	129
1.286WRITE.guide/_WinHeight	129
1.287WRITE.guide/_WordWrap	129
1.288WRITE.guide/_RightMargin	130
1.289WRITE.guide/_ScreenWidth	130
1.290WRITE.guide/_ScreenHeight	130
1.291WRITE.guide/_Undo	130
1.292WRITE.guide/_ScrRelLeft	131
1.293WRITE.guide/_ScrRelTop	131
1.294WRITE.guide/_ScrRelWidth	131
1.295WRITE.guide/_ScrRelHeight	131
1.296WRITE.guide/_WordOnly	132
1.297WRITE.guide/_ReqToMouse	132
1.298WRITE.guide/_EColor	132
1.299WRITE.guide/_FColor	132
1.300WRITE.guide/_AutoFold	133
1.301WRITE.guide/_FoldStart	133
1.302WRITE.guide/_FoldEnd	133

1.303WRITE.guide/_DelFoldMark	133
1.304WRITE.guide/_Fold	134
1.305WRITE.guide/_Screenname	134
1.306WRITE.guide/_PathPath	134
1.307WRITE.guide/_User	134
1.308WRITE.guide/_CollectorMem	135
1.309WRITE.guide/_StdNumPad	135
1.310WRITE.guide/_InsertMode	135
1.311WRITE.guide/_OverwriteCursor	135
1.312WRITE.guide/_ReadSpeed	135
1.313WRITE.guide/_UndoMem	136
1.314WRITE.guide/_CurrentUndoMem	136
1.315WRITE.guide/_CurrentUndo	136
1.316WRITE.guide/TRUE	136
1.317WRITE.guide/FALSE	137
1.318WRITE.guide/HIGHER	137
1.319WRITE.guide/LOWER	137
1.320WRITE.guide/EQUAL	137
1.321WRITE.guide/MAXNUM	137
1.322WRITE.guide/_CaseMenuSC	138
1.323WRITE.guide/_PublicScreen	138
1.324WRITE.guide/_WritePath	138
1.325WRITE.guide/Konstantenbeschreibung	138
1.326WRITE.guide/CURSOR	139
1.327WRITE.guide/MARKA	139
1.328WRITE.guide/MARKB	140
1.329WRITE.guide/SOL	140
1.330WRITE.guide/EOL	140
1.331WRITE.guide/SOW	140
1.332WRITE.guide/EOW	140
1.333WRITE.guide/SOT	141
1.334WRITE.guide/EOT	141
1.335WRITE.guide/SOP	141
1.336WRITE.guide/EOP	141
1.337WRITE.guide/SOS	141
1.338WRITE.guide/MOS	142
1.339WRITE.guide/EOS	142
1.340WRITE.guide/LEFT	142
1.341WRITE.guide/RIGHT	142

1.342	WRITE.guide/SOLW	142
1.343	WRITE.guide/EOLW	143
1.344	WRITE.guide/SONW	143
1.345	WRITE.guide/EONW	143
1.346	WRITE.guide/RexxScripts	143
1.347	WRITE.guide/Listen und Buffer	145
1.348	WRITE.guide/NeueVersion	146
1.349	WRITE.guide/Mailingliste	146
1.350	WRITE.guide/Danksagungen	146
1.351	WRITE.guide/Index	148
1.352	WRITE.guide/Funktionsindex	150
1.353	WRITE.guide/Variableindex	153

Chapter 1

WRITE

1.1 WRITE.guide

Dokumentation für WRITE 4.144 vom 11 February 1996

Einleitung	Eine kleine Einleitung
Systemvoraussetzungen	Hard- und Softwarevoraussetzungen
Copyright	Rechtliches über die Benutzung von WRITE
Registrierung	Wie bekomme ich die Vollversion von WRITE?
Autor	Adresse des Autors
Installation	So installieren Sie WRITE auf Ihrem System
Starten	Starten von WRITE (CLI/WB/QuickWrite)
Tooltypes	Die Tooltypes/CLI-Parameter von WRITE
PublicScreens	WRITE und Public Screens
Editorfenster	Allgemeines über das Editorfenster
Requester	Allgemeine Features der Requester sowie eine ↔
detaillierte	Beschreibung einiger Requester im Detail.
Konzept	Allgemeiner Aufbau des Editors
Syntax	Die Syntax des internen Parsers
Funktionsbeschreibung	Beschreibung aller Funktionen
Variablebeschreibung	Beschreibung aller Variablen
Konstantenbeschreibung	Beschreibung aller Konstanten
RexxScripts	Kurze Beschreiben der mitgelieferten Scripts
Listen und Buffer	Allgemeines über die Verwaltung derselben in WRITE
NeueVersion	Wo erhalte ich die neuste Version von WRITE?
Mailingliste	Die Mailingliste "WRITE"
Danksagungen	Danksagungen an verschiedene Leute
Index	Das Stichwortverzeichnis
Funktionsindex	Verzeichnis aller Funktionen
Variableindex	Verzeichnis aller Variablen

1.2 WRITE.guide/Einleitung

Einleitung

Ich besitze den AMIGA nun seit mehreren Jahren. In dieser Zeit bin ich mit vielen Texteditoren in Berührung gekommen. Mit allen konnte man Texte schreiben, doch auch alle ließen entweder bei der Geschwindigkeit oder beim Bedienungskomfort zu wünschen übrig. So erschütterten einige durch eine unerträgliche Scrollgeschwindigkeit, andere erschwerten einem die Arbeit durch unerträgliche und unmögliche Tastaturbelegungen und - kombinationen. Wieder andere erschlugen mich durch viele, für einen Texteditor unnötige Funktionen, die zu Lasten der Größe des Editors gingen, oder glänzten durch unzureichende Editiermöglichkeiten. So beschloß ich alle Vorteile in einem Programm zu vereinen (was sonst!) und einen Editor zu schreiben, der allen meinen Anforderungen entsprach.

- * WRITE ist komplett konfigurierbar. Menüs und Tastatur können über eine Textdatei beliebig konfiguriert werden. Auch ist WRITE darüber hinaus weiter programmierbar. WRITE kann somit selbst in Details den Erfordernissen und Wünschen des Benutzers vollständig angepaßt werden.
 - * Es können unterschiedliche Konfigurationen gleichzeitig benutzt werden. So kann man in einem Fenster mit einer TeX-Konfiguration arbeiten, während gleichzeitig in einem anderen Fenster typische Einstellungen zur Programmierung in C verwendet werden. Gleichzeitig kann man mit der MAILER.CONFIG eine Mail mit Wordwrap etc. schreiben.
 - * Jede Konfiguration kann auf einem eigenen Screen mit einem eigenen Font in den eigenen Farben arbeiten. WRITE ist in allen seinen Fenstern und Requestern völlig auflösungs- und fontsensitiv. Es wird immer der eingestellte DefaultFont eines Screens verwendet. Dabei kann es sich sogar um einen Proportionalfont handeln.
 - * Konfiguriert werden kann WRITE dabei wahlweise über normale ASCII-Textdateien als aber auch über eine leistungsfähige, fontsensitive Benutzeroberfläche.
 - * WRITE besitzt intern eine kleine aber mächtige Skriptsprache, über die auf alle Funktionen schnell zugegriffen werden kann.
 - * Dabei ist es möglich eigene Variablen sowie Makros zu definieren.
 - * WRITE besitzt eine komfortable AREXX-Schnittstelle mit fast 170 Funktionen und mehr als 100 Variablen. Alle Funktionen der internen Makrosprache sind auch über AREXX verfügbar.
 - * Er besitzt alle gängigen Blockoperationen (Cut, Copy, Paste ...). Blöcke können dabei selbstverständlich zeichenweise markiert werden.
-

- * Desweiteren können beliebige Textteile links-, rechtbündig, zentriert oder auch im Blocksatz formatiert werden.
 - * WRITE verfügt über umfangreiche Funktionen zum Suchen und Ersetzen von Wörtern etc. Diese können auch mittels AREXX-Skripts einfach automatisiert und erweitert werden.
 - * WRITE besitzt eine Undo-Funktion, mit der eine beliebige, voreinstellbare Zahl von Textveränderungen wieder rückgängig gemacht werden kann.
 - * WRITE gehocht den Commodore Richtlinien zur Gestaltung der Benutzeroberfläche (Style-Guide). Die Handhabung des Editors orientiert sich dabei an gängigen Features und Arbeitsweisen. D.h. alle Funktionen können über Menüs aufgerufen werden, der Cursor kann mit der Maus gesetzt, Blöcke mit ihr markiert werden.
 - * Es können beliebig viele Textfenster geöffnet werden, der Text kann, beliebig lang sein. Einzige Begrenzung ist der vorhandene Hauptspeicher.
 - * Auch Zeilen können beliebig lang sein.
 - * WRITE beherrscht das automatische Generieren von Backups. Dabei kann einfach eine Endung an die Datei angehängen, die Datei unbenannt oder in ein angegebenes Verzeichnis unter einen festen Namen abgespeichert werden.
 - * WRITE kann Texte falten. Verschachtelte Textfalten sind möglich.
 - * WRITE läuft unter OS 2.04, OS 2.1, OS 3.0 und 3.1, und unterstützt daher viele Features von OS 2.0, wie z.B. AppWindows, -menus und -icons, sowie auch einige Features von 3.0.
 - * Seine Speicherverwaltung ist völlig dynamisch.
 - * WRITE unterstützt die locale.library ab OS 2.1 und ist dadurch fast völlig an verschiedene Sprachen anpassbar.
 - * WRITE beinhaltet einige komfortable AREXX-Skripts für SAS C, DFA und den OBERON-Compiler der Firma A+L AG. Desweiteren liegen Skripts für umfangreichere Textverarbeitungsoperationen, sowie einige Beispielskripts für komplexere Funktionen bei.
 - * WRITE liegt die hui.library, eine objektorientierte fontsensitive GUI-Oberflächen erzeugende Library. Es ist geplant, die hui.library voll zu dokumentieren, so daß es für den User möglich ist, Zusatzapplikationen im selben Look und Feel von WRITE für WRITE zu schreiben, ohne dabei auf andere Oberflächengeneratoren zurückgreifen zu müssen. Ihre Zusatzapplikation bleiben klein und haben eine fontsensitive, schnelle StyleGuide Oberfläche.
 - * Die hui.library unterstützt nicht nur das schnelle und einfache Generieren von automatisch fontsensitiven Oberflächen, sondern ermöglicht auch die Größenveränderung von einzelnen Fenstern als auch komplexe Oberflächenelemente wie Panels/Tabulatoren.
-

- * WRITE liegt auch die write.library bei, welche die externe Handhabung von WRITE (z.B. beim Schreiben eines Quickstarters) vereinfachen soll.
- * WRITE besitzt sowohl einem Insert- als auch einen Overwritemodus.
- * Leistungsfähiger Quickstarter.
- * Asynchrone Requester

1.3 WRITE.guide/Systemvoraussetzungen

Hard- und Softwarevoraussetzungen

Folgende Sachen sind unbedingt zu beachten:

- * Auf Ihrem System muß OS 2.04 oder höher vollständig installiert sein! Einige (unwesentliche) Features lassen sich erst ab 3.0 nutzen.
- * Es sollte genügend Speicher vorhanden sein! Obwohl WRITE speichersparsam programmiert ist, braucht er doch einige 100KByte an Speicher. Doch ist es möglich, durch Verzicht auf ein wenig Komfort, den Speicherbedarf etwas zu verringern. Wirklich arbeiten kann man mit WRITE allerdings erst ab 2MByte Hauptspeicher. Auch ein Prozessor >68000 wäre nicht schlecht.
- * WRITE braucht mindestens einen Stack von 30000 Bytes. Sollte dieser nicht vorhanden sein, weist WRITE Sie darauf hin und bricht dann ab. herauf.
- * Lesen Sie bitte ausführlich die Anleitung bevor Sie WRITE das erste Mal benutzen. Vor allen Dingen die Kapitel Copyright, Registrierung und Installation.

1.4 WRITE.guide/Copyright

Copyright

Demoversion	Copyright der Demoversion
Vollversion	Copyright der kommerziell vertriebenen Version
Allgemein	Allgemeine Copyrighthinweise für beide Versionen

1.5 WRITE.guide/Demoversion

Copyright der Demoversion

=====

- * Die Demoversion von WRITE ist Shareware. Sie darf unter folgenden Bedingungen benutzt und weitergereicht werden:
- * Eine Diskette, die dieses Demo von WRITE in irgendeiner Form beinhaltet, darf nicht für mehr als 5 DM oder deren Gegenwert in einer ausländischen Währung kopiert, verkauft, weitergereicht werden.
- * Fred Fish ist es ausdrücklich erlaubt diese Demoversion in seine Sammlung aufzunehmen.
- * Ebenso ist es erlaubt die Demoversion auf Aminet zu packen. Desweiteren darf sie auch auf einer AminetCD erscheinen.
- * Auch eine Veröffentlichung einer installierten Demoversion auf einer Meeting-Pearls-CD ist hiermit erlaubt, das Originalarchiv sollte sich allerdings ebenfalls auf der CD befinden.
- * Das Paket darf nur vollständig weitergereicht werden!
- * Dem Benutzer wird es gestattet, WRITE ein bis zwei Monate zu benutzen, dann muß er sich registrieren lassen oder den Gebrauch von WRITE einstellen.

1.6 WRITE.guide/Vollversion

Copyright der Vollversion

=====

- * Diese Version von WRITE fällt ebenfalls unter dem Begriff Shareware. Es gelten jedoch folgende Einschränkungen
 - * WRITE darf nicht ...
 - ... in irgendeiner Form weitergereicht werden. Gleiches gilt für beliebige Teile des Paketes, auf die nicht ausdrücklich jemand drittes ein Copyright hat.
 - ... von jemand anders als mir persönlich verkauft oder vertrieben werden.
 - * Eine vollständige Version ist bei mir unter der oben genannten Adresse für 30DM zu erhalten.
 - * Alle Limitierungen in der Demoversion sind in der vollständigen Version aufgehoben.
 - * Jeder, der eine voll funktionsfähige Version von WRITE mehr als einmal benutzt ohne sie offiziell gekauft zu haben, wird aufgefordert, ja sollte sich von seinem Gewissen gezwungen fühlen,
-

diese nachträglich zu erwerben, da in WRITE mittlerweile mehr als fünf Jahre Programmierarbeit stecken!

- * Besitzer der vollständigen Version werden über Updates informiert und können diese direkt bei mir für ein weiteres Entgelt erwerben, oder sich diese selbst kostenlos über eine der unten angegebenen Adressen (NeueVersion) besorgen.
- * Ich (als der Autor von WRITE) verpflichte mich gravierende Mängel zu beheben.
- * WRITE darf nur auf einen einzigen Rechner installiert sein. Er darf z.B. also nicht in Netzwerken oder auf Mehrplatzsystem benutzt werden. Sollte dies jedoch erforderlich sein, so bitte ich um Rücksprache.

Ich möchte hier außerdem ausdrücklich bemerken, daß ich nicht verpflichtet bin an WRITE weiterzuarbeiten. Ich kann jederzeit Teile des Editors ändern, rauschmeißen, Neues einfügen. Das Format des Konfigurationsfiles kann sich jederzeit ändern. Kompatibilität zu älteren Versionen kann somit auch auf Grund der Leistungsoptimierung nicht immer gewährleistet werden. Ich kann jeder Zeit Preise und Kaufbedingungen ändern.

Das heißt natürlich nicht, daß ich mich nicht den Wünschen der User beuge. Einige Teile von WRITE wie z.B. die Undofunktion und Folds wären ohne die Wünsche meiner Betatester nicht implementiert worden. Dies heißt eher, daß ich, um den Editor zu verbessern, schlechtere Konzepte etc. bereit bin herauszuschmeißen.

Ich mache darauf aufmerksam, daß die Programmiererei nur eines meiner Hobbies ist und ich auch noch nebenbei studiere. Sollte also nicht sofort am nächsten Tag WRITE in der Post liegen, so gilt der klassische Spruch: KEINE PANIK!!!. Einen bis eineinhalb Monate Bearbeitungszeit nehme ich mir in Ausnahmefällen schon heraus. Möglicherweise programmiere ich auch gerade an einer neuen Version mit doppelt so vielen Features ...?

Schließlich bin ich nicht in der Lage nach jedem Bugfix allen Besitzer eine neue Version zuzuschicken (ich habe einfach nicht das Geld!). Sollte es jedoch bei einzelnen Personen zu gravierenden, unumkehrbaren Fehlern in hochwichtigen Funktionen kommen, so sollte sich immer etwas machen lassen. Spätestens dann, wenn man mir mit der ausführlichen Fehlerbeschreibung einen Rückantwortbrief beilegt.

Registrierte Besitzer erhalten einen Keyfile, mit dem sie in der Lage sind jede neu herausgekommene Version sofort, ohne weitere Umstände, zu benutzen. Über größere Updates werden alle registrierten Benutzer postalisch/EMail benachrichtigt. Ein Update kann man auch direkt von mir gegen eine Gebühr von 5DM bzw. 10DM für alle Länder außerhalb Europas erhalten.

Die Zeit, die ich in WRITE investiere, sowie die Höhe der Registrierungsgebühr hängen entscheidend von der Zahl der Registrierungen ab. Also ... Je mehr sich registrieren lassen ...

1.7 WRITE.guide/Allgemein

Allgemeine Copyrighthinweise

=====

- * Ich kann keine Haftung für jegliche Schäden, die direkt oder indirekt durch WRITE entstehen, übernehmen. So bin ich z.B. nicht für versehentlich gelöschte oder durch Absturz verlorengegangene wichtige Dokumente, noch für qualmende Hardware, defekte Software, verwirrte Geister, gescheiterten Ehen etc., die irgendwie berechtigt oder unberechtigt mit WRITE in Verbindung gebracht werden können, verantwortlich zu machen. WRITE ist gut aber nicht perfekt. (noch nicht!)
- * Jegliche Änderungen an Teilen dieses Paketes (Docs ...) sind verboten! Davon ausgenommen sind:
 1. Übersetzungen. Dem Originalarchiv dürfen von 3. Hand Übersetzungen der Dokumentation, oder auch nur Teile dieser, beigelegt werden. Dabei sollte darauf geachtet werden, daß durch die Übersetzung der Text nicht verändert wird. Bevor jemand anfängt Teile zu übersetzen, sollte er unbedingt mit mir Kontakt aufnehmen. Desweiteren müssen diese Übersetzungen mit mir zugänglich gemacht werden und es muß mir erlaubt werden diese im WRITE-Paket mitzuveröffentlichen.
 2. Das Ändern der Icons sowie der Tooltypes, als auch die Position der Icons und Drawers.
- * Das widerrechtliche Benutzen (Klauen) von Teilen dieses Paketes ist ebenfalls verboten!
- * Es ist verboten WRITE zu dissassemblieren, decodieren, decompilieren ...
- * Der Käufer akzeptiert mit der Benutzung von WRITE obige Konditionen.
- * Jeder, der gegen diese Bedingungen verstößt, sollte sich bewußt sein, daß damit gegebenenfalls eine strafbare Handlung begeht, gegen die ich entsprechend vorgehen werde. Speziell das Vertreiben der Vollversion von WRITE als Raubkopie fällt unter diesen Punkt.

1.8 WRITE.guide/Registrierung

Registrierung von WRITE

Wie bekomme ich denn nun die Vollversion von WRITE?

1. Sie schicken mir offiziell eine Bestellung per Post oder EMail mit ungefähr folgendem Wortlaut

"Hiermit bestelle ich die neuste Vollversion von WRITE. Ich

akzeptiere die in der Anleitung unter den Punkten Copyright und Registrierung genannten Kaufbedingungen und Hinweise."

Fügen Sie dem Brief auf jeden Fall Ihre komplette Adresse, wenn möglich auch Ihre EMailadresse und Ihre Telefonnummer bei. Sollte es zu Rückfragen kommen, ist es sicherlich in Ihrem Sinne, wenn ich Sie so schnell wie möglich erreiche.

Geben Sie an, wie viele Versionen Sie von WRITE haben wollen.

Geben Sie auch unbedingt an, ob Sie WRITE sofort bekommen wollen, oder noch gegebenenfalls auf eine neue Version warten wollen.

2. Lassen Sie mir das Geld zukommen. Sie können mir das Geld in Form von Bargeld oder auch als Scheck zukommen lassen. Auch eine Überweisung auf das unter Autor angegebene Konto, sowie eine postalische Zustellung, sind möglich. Naturalien nehme ich nicht an. Im Einzelfall läßt sich aber auch z.B. über eine Begleichung durch ein eigenes, sharewarebehaftetes Profukt reden.

Für eine Versendung außerhalb Europas bitte ich Sie, weitere 5DM zu überweisen!

Stellen Sie auf jeden Fall sicher, daß ich mit dem Geld auch Ihren Namen und Adresse erhalte, damit ich Ihnen auch WRITE zustellen kann.

Innerhalb Deutschland empfehle ich die Überweisung des Geldes. Egal zu welcher Zusendungform Sie sich entschließen, muß gewährleistet sein, daß ich Abzug aller durch die Zusendungsart entstehenden Kosten 30DM in der Hand halte. Gerade wenn Sie aus dem Ausland kommen, sollten Sie dies unbedingt beachten!

3. Warten Sie darauf, daß der Postbote Ihnen WRITE ins Haus bringt. Dies sollte im Normalfall 1-2 Wochen (ohne eventuellen Postweg) dauern, im Einzelfall etwas länger. Sollte ich mich nach mehr als einem Monat noch nicht gemeldet haben, so gehen sie davon aus, daß mich Ihr Brief nicht erreicht hat und versuchen Sie nochmals mit mir Kontakt aufzunehmen.
4. Klatschen Sie in die Hände, freuen Sie sich und werden Sie sich bewußt, daß Sie einen weiteren, entscheidenen Schritt in Ihrem Leben getan haben.
5. Ich möchte noch einmal darauf hinweisen, daß wenn Sie über einen Netzanschluß (InterNet, Fido, Zerberus, Maus etc.) mir Ihre Adresse unbedingt mitteilen sollten. Dies ermöglicht es mir Ihnen Updates ggf. zuzuschicken, Sie um Ihre Meinung zu fragen, Ihnen bei Problemen zu helfen etc.

1.9 WRITE.guide/Autor

Autor

Geld, Kritik, Vorschläge, Lob und Tadel in Deutsch oder English an:

Postadresse

Tim Teulings
An der Dorndelle 16
59192 Bergkamen
DEUTSCHLAND

EMailadresse

MausNet
Tim Teulings @ UN

InterNet:

rael@edge.ping.de

Bankverbindung

Sparkasse Berkamen - Bönen
BLZ : 410 518 45
KontoNr.: 16186496
Tim Teulings

1.10 WRITE.guide/Installation

Installation

Lesen sie bitte auch das Kapitel Systemvoraussetzungen!

- * Auf der Diskette, die Sie bekommen haben, sollte sich ein Installer-Skript für den Installer, den Sie mit Ihren Betriebssystemdisketten bekommen haben, befinden.

Alles was Sie also im Normalfall zu tun haben, ist mit einem Doppelklick auf das entsprechende Icon das automatische Installationsprogramm zu starten und die Fragen Ihren Wünschen entsprechend zu beantworten.

Wollen Sie dennoch WRITE manuell installieren, sollten Sie wie folgt vorgehen.

1. Einige Dateien auf der Diskette sind eventuell mit lha gepackt, man erkennt sie an der Endung .lha, und müssen gegebenenfalls entpackt werden. Sollten Sie keine Version von Lha besitzen, benutzen Sie das Programm lx im c-Verzeichnis. Eine Anleitung zu diesem Programm finden Sie im Verzeichnis Docs/.
2. Wird im weiteren von Verzeichnissen innerhalb der Distribution geschrieben, so sind diese immer relativ zum Hauptverzeichnis des Archives bzw. relativ zum Hauptverzeichnis ihrer Diskette gemeint, je nach dem, wie sie WRITE erhalten haben.
3. Schaffen Sie auf Ihrer Platte ein neues Verzeichnis mit beliebigen Namen. Hier bietet sich als Name WRITE an. Im

weitern wird es deshalb einfach WRITE genannt.

4. In der Umgebungsvariable WRITEPATH des Betriebssystems sollte der vollständige und absolute Pfad dieses Verzeichnisses stehen. Dies kann dadurch erreicht werden, ...

... daß man diese mit dem Befehl SetEnv (oder Set für eine COMMODORE-SHELL) manuell nach jedem Bootvorgang setzt.

... daß man einen dieser Befehle in seine startup-sequence oder noch besser in die user-startup einfügt.

... daß man nach Setzen dieser Variable den File WRITEPATH aus dem ENV:-Verzeichnis ins ENVARC:-Verzeichnis kopiert, so daß die Umgebungsvariable automatisch nach jedem Boot-Vorgang gesetzt wird.

(Letzteres ist meiner Meinung nach die geschickteste Methode!)

WRITE sucht nun alle Konfigurationsdateien sowie einige weitere Daten in diesen Verzeichnis bzw. in bestimmten, fest vorgegebenen Unterverzeichnissen innerhalb dieses Verzeichnisses. Zur Referenz des Konfigurationsfiles brauchen Sie somit immer nur den Dateinamen ohne Pfad.

5. Erzeugen sie in diesem Verzeichnis ein Unterverzeichnis names config/. Kopieren Sie alle Dateien aus dem Verzeichnis config/ dort hinein. Im einzelnnen sollten dies Files mit der Endung #?.config sein.
 6. Erzeugen sie im Verzeichnis WRITE ein Unterverzeichnis names module. Kopieren Sie alle Dateien aus dem Verzeichnis module/ dort hinein.
 7. Erzeugen sie im Verzeichnis WRITE ein Unterverzeichnis names icons. Kopieren Sie alle Dateien aus dem Verzeichnis icons/ dort hinein. Dies ist das Verzeichnis für die Icons, die WRITE benutzt.
 8. Erzeugen sie im Verzeichnis WRITE ein Unterverzeichnis names docs. Kopieren Sie, wenn Sie wollen, alle zumindestens aber die Datei WRITE.guide aus dem Verzeichnis docs/ dort hinein. WRITE.guide wird für die Onlinehilfe gebraucht.
 9. Kopieren Sie die REXX-Scripts in ein Verzeichnis, welches im Suchpfad von REXX liegt. Im Allgemeinen ist dies nur das REXX:-Verzeichnis. Es besteht allerdings die Möglichkeit die Skripte in ein beliebiges anderes Verzeichnis zu kopieren (z.B. ein Unterverzeichnis REXX/ im oben erwähnten WRITE-Verzeichnis) und anschließend mittels ASSIGN REXX: <Verzeichnis> ADD diese für WRITE ohne Pfadname startbar zu machen.
 10. Kopieren Sie die garbagecollector.library, hui.library und die write.library, sowie andere eventuell vorhandene Libraries ins LIBS:-Verzeichnis. Desweiteren kopieren sie den Inhalt der Verzeichnisse libs/images und libs/gadgets in die entsprechenden
-

Verzeichnisse im Verzeichnis SYS:classes (Workbench-Verzeichnis auf Ihrer Festplatte). Sollte das Verzeichnis SYS:classes/ nicht existieren, so kopieren sie die Unterverzeichnisse in ihr LIBS:-Verzeichnis.

11. Kopieren Sie die .catalog-Files in die entsprechenden Verzeichnisse Ihrer Workbench. Für die deutsche Sprache ist es nicht nötig einen Katalog zu installieren, da WRITE selbst bereits die deutschen Texte enthält.
 12. Kopieren Sie nun WRITE selbst, samt seinem Icon, in das von Ihnen gewünschte Verzeichnis.
 13. Zu WRITE gehört auch ein Quickstarter names QuickWrite (Starten). Kopieren Sie auch diesen, wenn Sie wollen, in ein beliebiges Verzeichnis und geben Sie ihm einen ebenfalls beliebigen Namen.
- * Beenden Sie möglichst alle weiteren Programme, oder machen Sie einen Reset, starten Sie das GarbagePrefs-Programm in der Prefs-Schublade der Installationsdiskette, wählen Sie den Menüpunkt Editieren/Werte vorschlagen, bestätigen Sie mit Speichern und verlassen das Programm.
 - * Starten Sie WRITE.

Schließlich (auch nach der Installation durch das Installationsscript) sollten unbedingt noch folgende Dinge getan werden:

- * Kontrollieren Sie, ob die Einstellungen im File STARTUP.CONFIG in dem Icon von WRITE Ihren Wünschen entsprechen. Es kann sein, daß die dort definierten Hotkeys sich mit bereits vorhandenen Hotkeys überschneiden, oder daß die eingestellten Backup-Modi auf nicht existierende Verzeichnisse zeigen.
- * Kontrollieren sie ebenfalls Tooltype-Einstellungen von WRITE und QuickWrite (Starten).

1.11 WRITE.guide/Starten

Starten von WRITE (CLI/WB/QuickWrite)

Es gibt drei Möglichkeiten WRITE zu starten. Aus einem CLI heraus, von der Workbench und mittels QuickWrite. QuickWrite ist dabei ein kleines Programm, welches WRITE lädt, falls er noch nicht geladen ist, und dann über den AREXX-Port von WRITE die angegebenen Dateien lädt.

Einen Quickstarter wie QuickWrite ist dann sinnvoll, wenn man z.B. mehrere Sachen gleichzeitig macht, so zum Beispiel während man programmiert eine Mail schreibt oder ähnliches. Hier ist es dann nicht sinnvoll WRITE zweimal zu starten, da hierdurch unnötig Ressourcen (Speicher ...) verbraucht werden. Besser ist es, ein kleines Programm (QuickWrite eben)

zu benutzen, welches nachschaut, ob WRITE nicht bereits gestartet wurde, und wenn dies der Fall ist, die zu ladenden Dateien einach über den AREXX-Port von WRITE an WRITE weiterleitet. Hervorzuheben ist hierbei, das WRITE dies durch die Möglichkeit mehrere Konfigurationen gleichzeitig verwalten zu können, diese Vorgehensweise besonders gut und komfortabel unterstützt. Es ist also sehr zu empfehlen, statt WRITE direkt immer WRITE über Quickwrite zu starten. Siehe hierzu auch die Beschreibung von SLEEPMODE weiter unten.

Beim Start von WRITE wird dann zuerst der Tooltype/CLI-Argument STARTUPCONFIG ausgewertet. Dann die entsprechende STARTUP.CONFIG geladen. Anschließend werden dann die restlichen Tooltypes/CLI-Argumente ausgewertet. Für weitere Informationen über die Tooltypes/CLI-Argumente von WRITE schauen Sie bitte im Kapitel Tooltypes nach.

Eine der dabei wichtigsten Einstellung, ist SLEEPMODE. Wird WRITE im SLEEPMODE gestartet, so werden keine Fenster und keine Konfigurationen geladen. Auch wenn das letzte Textfenster geschlossen ist, wird WRITE nicht beendet. Dieses Verhalten ist sinnvoll, wenn WRITE über QuickWrite benutzt werden soll. Dieser startet WRITE und öffnet Fenster, lädt Texte etc. über dessen AREXX-Port.

Beachten sie auch, daß WRITE immer seine Tooltypes parsed. Genauerer dazu lesen sie unter Tooltypes.

Die Tooltypes/CLI-Parameter von QuickWrite sind:

FILE/M, CONFIG/K, LINE/K/N, SCREENTOFront/S, STICKY/--STICKY/S, HIDE/S

FILE

Eine Reihe von Textdateien,

CONFIG

Die zu ladene Konfiguration für die Texte.

LINE

Textzeile, zu der nach dem Laden gesprungen werden soll.

SCREENTOFront

Der Screen, auf dem das Textfenster geöffnet wird, wird nach dem Laden nach vorne und nach dem Schließen des Fensters wieder nach hinten gebracht wird.

STICKY

QuickWrite wird erst beendet, wenn das entsprechende Textfenster geschlossen wurde. Dies ist nützlich, wenn man WRITE über QuickWrite z.B. aus einem Newsreader heraus starten will.

HIDE

Die unter FILE angegebenen Textdateien werden geladen, aber es werden keine Fenster geöffnet. Dies kann nachträglich über z.B. den WinManager geschehen.

Zu beachten ist, daß die Parameter LINE, SCREENTOFront und STICKY nur dann funktionieren, wenn genau 1 File als Textdatei angegeben wird. SCREENTOFront desweiteren nur, wenn STICKY gesetzt wurde.

1.12 WRITE.guide/Tooltypes

Tooltypes

Über die Tooltypes können einige wichtige Einstellungen von WRITE gleich beim Starten von WRITE getätigt werden.

Beachten Sie, daß WRITE, im Gegensatz zum üblichen Vorgehen, seine Tooltypes immer analysiert. D.h., sowohl beim Start von der Workbench, als auch beim Start aus einer Shell, werden die Tooltypes gelesen.

Die Tooltypes und ihre Bedeutung:

APPMENU

setzt die Variable `_AppMenu`.

APPICON

setzt die Variable `_AppIcon`.

APPWIN

setzt die Variable `_AppWindow`.

SLEEPMODE

setzt die Variable `_SleepMode`.

STDCONFIG

setzt die Variable `_DefaultConfig`

STARTUPCONFIG.

Hier kann eine alternative Startup.config gewählt werden.

Die Parameterzeile für die Shell lautet:

`FILES/M,START=STARTUPCONFIG/K,SLEEP/S,NOSLEEP/S,STDCONFIG/K`

FILES

steht für eine beliebige Zahl von Texten

STARTUPCONFIG,

STDCONFIG

haben die gleiche Funktion, wie die entsprechenden Tooltypes.

SLEEP,

NOSLEEP

starten WRITE im entsprechenden Modus. (`_SleepMode`.

1.13 WRITE.guide/PublicScreens

Public Screens

Wenn nicht anders angegeben, öffnet WRITE seine Fenster immer auf der Workbench. Es ist aber auch möglich, Fenster auch auf anderen, öffentlichen Screens (Public Screens) zu öffnen. WRITE besitzt dabei keinen eigenen Screenmanager, daß heißt, daß WRITE nicht in der Lage ist, selbst Screens zu öffnen, sondern ist darauf angewiesen, daß andere Programme diese Screens für ihn öffnen.

So kann man in dem entsprechenden Konfigurationsfile ein Programm starten, welches einen öffentlichen Screen öffnet, oder über AREXX ein bereits laufendes Programm dazu veranlassen. Anschließend wird dieser Screen über die Variable _Screenname angemeldet. Der Screen wird gelockt, d.h. dem Screenmanager wird nicht erlaubt das Fenster wieder zu schließen. Dieser wird erst wieder freigegeben, wenn man für diese Konfiguration einen anderen Screen anmeldet oder die Konfiguration beendet. WRITE wird also immer, wenn die Konfiguration aktiv ist, alle seine Fenster auf diesem Screen öffnen. Über einen entsprechenden AREXX-befehl im CLOSE-Teil einer Konfiguration, kann man nun das Screenmanagerprogramm dazu veranlassen, den Screen wieder zu schließen, wenn die Konfiguration freigegeben wird.

1.14 WRITE.guide/Editorfenster

Editorfenster

Das Editorfenster gliedert sich in drei wesentliche Teile: Die Titelzeile mit einigen wichtigen Informationen über den Text, den Scrollbalken auf der rechten Seite, so wie der eigentliche Editierbereich. Der Scrollbalken verhält sich wie üblich und bedarf wohl keiner weiteren Erklärung, ähnlich wie der Editierbereich. Im weiteren soll auf die Bedeutung der verschiedenen Mauszeiger und der kryptischen Zeichen in der Titelzeile des Fensters eingegangen werden.

Die Statuszeile
=====

Im ersten Teil zeigen einige Buchstaben wesentliche Informationen zum Text. Erscheint an der ersten Stelle eine M, so wurde eine Marke gesetzt; erscheint ein B, so wurde eine zweite Marke gesetzt und damit ein Block markiert. Ein R an dritter Stelle bedeutet, daß REXX installiert wurde und daß WRITE REXX-Scripts ausführen kann. Ein C an vierter Stelle bedeutet, daß WRITE beim Suchen zwischen Groß- und Kleinschreibung unterscheidet. Ein S an fünfter Stelle zeigt an, daß sich WRITE im Sleep-Modus befindet.

Als nächstes folgen drei Zahlen. Diese stehen für die Spalte und die Zeile im Text, in der sich der Cursor befindet, und die Länge des Textes in Zeilen.

Anschließend folgt, wenn die Undo-Funktion aktiviert ist (_Undo), in

eckigen Klammern die Zahl der Textänderungen, die WRITE sich gemerkt hat und die man rückgängig machen kann.

Hiernach kommen eventuell die Texte (nur lesen) und (verändert), die anzeigen, daß der Text nicht verändert werden kann bzw. daß der Text verändert wurde.

Schließlich, als letztes, steht in der Titelzeile der Name des aktuellen Files.

Die verschiedenen Mauszeiger
=====

1. Der normale Mauszeiger. Dies ist der Betriebssystemmauszeiger, der normalerweise benutzt wird.
2. Der Busy-Mauszeiger, eine kleine Uhr. Dieser Mauszeiger erscheint immer dann, wenn WRITE gerade arbeitet (z.B. beim Abspeichern) und auf die Eingaben des Benutzers nicht reagieren kann. Bitte warten Sie dann mit Ihren Eingaben bis der normale Mauszeiger wieder erscheint.
3. Der Sleep-Mauszeiger. Dieser Mauszeiger erscheint immer dann, wenn die graphische Ausgabe von WRITE abgeschaltet ist. Dies ist sinnvoll, wenn ein Script viele Änderungen am Text vornimmt, da das Abschalten zu einem nicht unwesentlichen Performancegewinn führt. Der Benutzer sollte auch hier möglichst alle Eingaben unterlassen (auch wenn diese möglich sind).
4. Der Markierungs-Mauszeiger, einem Visier ähnlich. Dieser Mauszeiger erscheint immer dann, wenn man eine Blockmarke gesetzt hat. WRITE erwartet dann, daß man eine zweite Marke setzt, um einen Block zu markieren.

1.15 WRITE.guide/Requester

Requester

- * Alle Requester unterstützen Shortcuts. Das bedeutet, daß die meisten Gadgettypen nicht nur mittels der Maus, sondern auch über die Tastatur selektiert werden können. Angezeigt wird der Shortcut durch einen Strich unter dem entsprechenden Buchstaben. Außerdem gibt es für jedes Fenster meist ein Gadget, welches über die Return-Taste selektiert werden kann, und eins, welches man mit der Escape-Taste erreichen kann. Ersteres wird dadurch angezeigt, daß dieses Gadget einen zweiten Rahmen erhält, der es noch weiter hervorgehoben erscheinen läßt, zweiteres dadurch, daß dieses einen Rahmen erhält, der das Gadget in die Oberfläche "eingebettet" aussehen läßt. Bitte machen Sie sich, wenn sie die texte von Requestern angeben, bei der Wahl der Shortcuts in den, der Belegung von Return- und Escapegadgets und bei der Reihenfolge der Gadgets Gedanken, versuchen Sie möglichst die Logik der Betriebssystemrequester und WRITE zu kopieren...

- * Desweiteren unterstützen viele Requester die Onlinehilfe. Durch Drücken der Help-Taste wird, falls zu diesem Requester vorhanden, die Online geladen und eine Erklärung zu dem entsprechenden Requester angezeigt.
- * Einige Requester, hauptsächlich die mit einen List- oder Textgadget haben ein Größengadget, über das Größe des Fenster verändert werden kann. Die geänderte Größe wird allerdings nicht abgespeichert.
- * Man kann für die meisten der internen Requesteraufrufe global über die Variable `_ReqToMouse`, bzw. für die meisten Requester bei externen Aufrufen über das Tag `@TOMOUSE WRITE` so konfigurieren, daß Requester immer unter dem Mauszeiger geöffnet werden. Dies ist vorteilhaft für Leute mit Tools, die das Fenster unter dem Mauszeiger automatisch aktivieren, oder auch für Leute mit großen Screens.
- * Die Requester von WRITE sind alle fontsensitiv. Das heißt, daß sie sich an die Größe des eingestellten Systemfonts anpassen. So ist selbst bei großen Fontgrößen, wie man sie z.B. als Besitzer einer Graphikkarte benutzt, ein übersichtliches, lesbares, komfortables Layout gewährleistet.

Im Folgenden nun eine Beschreibung der wichtigsten Requester im Detail:

Aboutrequester	Allg. Informationen über WRITE
ASCIIrequester	Übersicht über alle benutzbaren Zeichen.
FindReplacerequester	Der Suchen- und Ersetzenrequester
Helprequester	Übersicht über Funktionen, Variablen, Konstanten und Onlinehilfe ↩
Keyrequester	Dient zur Konfiguration einer Taste der Tastaturbelegung ↩
Menurequester	Dient zur Konfiguration eines Menüpunkts
Panelrequester	Popup-Requester mit programmierbaren Knöpfen
WinManagerrequester	Übersicht über alle Fenster
Selectlistrequester	Der Listen-Auswahlrequester - Auswahl eines Elementes aus einer Liste ↩
Helplistrequester	Der Listen-Hilfsrequester - Zeiger Hilfe zu einem Element in Liste ↩
Jumplistrequester	Der Listen-Sprungrequester - Springe zur einer Zeile in der Liste ↩
Showlistrequester	Der Listen-Zeigerequester - Zeige eine Liste
Configeditrequester	Editiere einen Konfigurationstext
Showtextrequester	Zeige eine Konfigurationstext
Varprefsrequester	Ändern einzelner Variablen über die Oberfläche
Globalsetsprefsrequester	Requester für globale Einstellungen
Globalprefsrequester	Requester f. globale u. lokale Vorgaben von lokalen Einstellungen ↩
Modulerequester	Voreinsteller für ein Modul
Modulepartrequester	Voreinsteller für einzelne Modulteile
Uselistrequester	Auswahl der Module einer Konfiguration
Modulelistrequester	Editieren aller vorhandenen Module
Prefsrequester	Voreinsteller für konfigurationslokale Einstellungen
Hotkeyrequester	Voreinsteller für Hotkeys

Backuprequester

Voreinsteller für Backups

1.16 WRITE.guide/Aboutrequester

Der About-Requester
=====

Hier steht nur die aktuelle Version von WRITE, die Adresse des Authors, sowie der Name der registrierten Person.

1.17 WRITE.guide/ASCIIrequester

Der ASCII-Requester
=====

Siehe ShowASCII.

1.18 WRITE.guide/FindReplacerequester

Der FindReplace-Requester
=====

Siehe GetFindReplace

1.19 WRITE.guide/Helprequester

Der Helprequester
=====

Über den Helprequester ist es möglich Informationen und Hilfe über einige Interna von WRITE zu erlangen. Dieser ist asynchron zum den Editorfesntern, so daß er während des Schriebens eines Textes geöffnet bleiben kann. Es bietet Zugang zu den folgenden Unterequestern:

Variablen

Hier erhält man eine Übersicht über alle internen, vordefinierten Variablen, ihren Zugriffstatus, sowie ihren Inhalt. Jede Zeile besteht aus dem Namen der Variablen. Dann folgt ein Einbuchstaben-Kürzel, wobei

-

bedeutet, daß die Variable global ist. Auf sie kann also immer zugegriffen werden.

C

bedeutet, daß die auf die Variable immer dann zugegriffen werden kann, wenn eine Konfiguration aktiv ist (GetConfig).

E

bedeutet, daß auf die Variable nur dann zugegriffen werden kann, wenn ein Ed aktiv ist.

Durch einen Doppelklick wird die entsprechende Hifszeit angezeigt.
Siehe auch ShowVars

Funktionen

Hier erhält man eine Übersicht über alle internen Funktion, wann sie ausgeführt werden können, was sie zurückgeben und welche Parameter sie verlangen. Siehe auch ShowFunctions.

Durch einen Doppelklick wird die entsprechende Hifszeit angezeigt.

Konstanten

Eine Übersicht über alle Konstanten.

Durch einen Doppelklick wird die entsprechende Hifszeit angezeigt.
Siehe auch ShowConstants

ASCII-Tabelle

Hier wird eine ASCII-Tabelle gezeigt. Siehe auch ShowASCII.

Stichworthilfe

Es wird ein Requester geöffnet über den sie ein Stichwort angeben können, welches dann in der Hilfsdatei gesucht wird. Möchten sie eine Übersicht über alle Stichwörter, so geben sie einfach INDEX ein.

1.20 WRITE.guide/Keyrequester

Der Key-Requester

=====

Über diesen Requester kann eine beliebige, durch die Commoditiesbeschreibung (sehen sie hierzu in die mit ihrem Betriebssystem erhaltenen Handbücher) darstellbare Taste belegt werden. Dabei kann sowohl ein einfacher Tastendruck (siehe auch Key), aber auch ein Doppelklick (siehe hierzu DoubleKey) definiert werden.

Beachten sie, das sie möglichst nur Tastaturdefinitionen benutzen, die nicht bereits in einem anderen Modul definiert wurden. WRITE kontrolliert nur auf doppelte Benutzung innerhalb eines Moduls.

1.21 WRITE.guide/Menurequester

Der Menü-Requester
=====

Hier kann ein Menüpunkt spezifiziert werden. Dabei kann man zwischen einem Menü, einem Menüpunkt, einem Menütrennstrich, einem Untermenü sowie einem Untermenütrennstrich unterschieden werden (sehen Sie hierzu auch die Funktionen Menu, Item, ItemBar, Sub sowie SubBar).

Zu einem Menü- bzw. Untermenüpunkt kann hier auch gleich ein Tastaturkürzel angegeben werden. Ist dieses einbuchstabig, so ist dieser Menüpunkt später auch über die Tastaturkombination rechte Amigataste + <Buchstabe> erreichbar.

Ist die Kürzelbeschreibung länger als ein Buchstabe, so wird davon ausgegangen, daß es sich um eine Commoditiesbeschreibung handelt. Dieser Menüpunkt ist also über die angegebene Tastenkombination erreichbar. Beachten sie, daß dies zwar ab OS 2.0 funktioniert, die Kürzelbeschreibung erst ab OS 3.0 auch im Menü sichtbar ist.

Über die Variable _CaseMenuSC kann WRITE dazu gebracht werden, daß es bei den Kürzel über die rechte Amigataste zwischen qualifizierten und unqualifizierten Kürzeln unterscheidet.

1.22 WRITE.guide/Panelrequester

Das Panel
=====

Das Panel ist als ein schnell erreichbare Klickleiste für Funktionen, die man nicht so oft braucht, daß man sie in ein Menü packt, allerdings doch immer parat haben möchte, gedacht. Konfigurieren kann man sie über den Befehl SetPannel innerhalb der STARTUP.CONFIG oder über den Knopf Start im Requester für die globalen Einstellungen. Aufgerufen werden kann das Panel über den Befehl Pannel.

1.23 WRITE.guide/WinManagerrequester

Der WinManager
=====

Über den WinManager erhält man eine Übersicht über alle sichtbaren, iconifizierten, sowie unsichtbaren Editorfenster. Er stellt Funktionen zum Zeigen und Löschen eines Fensters. Auch können hier neue Fenster geöffnet werden. Hierzu wird die WinManager-Aktion in den globalen Einstellungen ausgeführt. Schließlich kann WRITE über den WinManager beendet werden, falls keine Editorfenster mehr vorhanden sind. Aktionen beziehen sich dabei immer auf den selektierten Eintrag. Der WinManager läuft asynchron zum Rest des Editors, es kann also mit geöffnetem WinManager weitergearbeitet werden, allerdings wird die Liste der Fenster

dabei nicht aktualisiert.

Siehe WinManager.

1.24 WRITE.guide/Selectlistrequester

Der Listen-Auswahlrequester
=====

Ein Requester, um ein Eintrag einer Liste per Doppelklick auszuwählen.

1.25 WRITE.guide/Helplistrequester

Der Hilfe-Listrequester
=====

Klicken sie auf den Listeneintrag, zu dem sie Hilfe wünschen.

1.26 WRITE.guide/Jumplistrequester

Der Listen-Sprungrequester
=====

Klicken sie auf die Zeile, zu der sie springen möchten.

1.27 WRITE.guide/Showlistrequester

Der "Zeige Liste"-Requester
=====

Dieser Requester dient dazu, einfach eine Liste anzuzeigen.

1.28 WRITE.guide/Configeditrequester

Der "Editiere Text"-Requester
=====

Mittels dieses Requesters können sie einen Konfigurationsteiltext editieren. Das benutzte Textgadget bietet dazu vielfältige gängige Editiermöglichkeiten an. Über rechte Amigataste + c / x / v können

Textteile über die Zwischenablage kopiert, ausgeschnitten und eingefügt werden.

Über den Knopf Parsen ist es möglich den Konfigurationsteil auf seine syntaktische Korrektheit zu überprüfen.

1.29 WRITE.guide/Showtextrequester

Der "Zeige Text"-Requester

=====

Dieser Requester dient einfach dazu, einen Konfigurationsteil zu anzeigen.

1.30 WRITE.guide/Varprefsrequester

Ändern einzelner Variablen über die Oberfläche

=====

Hier kann der Wert der meisten schreibbaren Variablen über eine komfortable Oberfläche geändert werden. Dazu sind die Variablen in einzelne thematische Bereiche unterteilt, die über das Mehrfachauswahlgadget im oberen Teil selektiert werden können.

1.31 WRITE.guide/Globalsetsprefsrequester

Requester für globale Einstellungen

=====

Mit den hier angegebenen Knöpfen kann der Wert der Variablen `_AppIcon`, `_AppWindow`, `_AppMenu`, `_SleepMode`, `_ReqToMouse` sowie `_ReadSpeed` geändert werden.

1.32 WRITE.guide/Globalprefsrequester

Requester für globale und globale Vorgaben von lokalen Einstellungen

=====

Über diesen Requester können sowohl einige globale Einstellungen getätigt, als auch für viele lokale Voreinstellungen globale Defaulteinstellungen angegeben werden.

Es existieren folgende Knöpfe:

Globale Einstellungen

Hier können globale Einstellungen gemacht werden. Verzweigt zu Globalsetsprefsrequester.

Ausehen

Falten

Editieren

Dateien

Diese Knöpfe verzweigen zu den gleichen Requestern wie in Prefsrequester. Zuständig für die globalen Vorgaben für die lokalen Einstellungen.

Start-Aktion keine Argumente

Wird ausgeführt, wenn WRITE gestartet wurde und keine Dateien übergeben wurden und WRITE sich nicht im _SleepMode befindet. Der ideale Ort ein Fenster zu öffnen.

Start-Aktion Argumente

Wird für jede WRITE beim Start übergebene Datei aufgerufen. Der Dateiname befindet sich in _RS. Auch hier sollte im Regelfall ein Fenster geöffnet und die angegebene Datei dort hineingeladen werden.

App-Aktion

Wird beim Doppelklick auf das App-Icon bzw. beim Selektieren des App-Menüeintrages ausgeführt. Öffnet im Normalfall den WinManager.

App-Aktion Argumente

Wenn auf das App-Icon App-Fenster Icons fallengelassen werden, wird dieser Code für jede Datei aufgerufen. Der Dateiname befindet sich in _RS.

WinManager Aktion

Wird ausgeführt, wenn im WinManager auf neues Fenster geklickt wird. Sollte im Regelfall ein Fenster der _DefaultConfig öffnen.

Start

Hier können WRITE-Funktionen angegeben werden, die dann ausgeführt werden, wenn der Editor gestartet wird. Siehe auch Start.

Quit

Hier können WRITE-Funktionen angegeben werden, die dann ausgeführt werden, wenn der Editor beendet wird. Siehe auch Quit.

1.33 WRITE.guide/Modulerequester

Einstellungen für ein Konfigurationsmodul

=====

Hier können alle Einstellungen innerhalb eines Modules verändert werden. Dazu existieren folgende Knöpfe:

Makros

Tastatur

Menüs

Verzweigen zu einem Unterequester, mittels dem neue Einträge definiert als auch alte geändert und gelöscht werden können. Momentan kann man in einem Modul eigene Makros definieren (die aber über die Modulgrenzen hinaus sichtbar sind), beliebige Tasten definieren, sowie Menüs oder auch nur Teilmenüs definieren. Einzelne Menüs können mittels dem Uselistrequester zur einer Konfiguration zusammengefügt werden.

Begin

Hier können WRITE-Funktionen angegeben werden, die dann ausgeführt werden, wenn dieses Modul geladen wird.

Close

Hier können WRITE-Funktionen angegeben werden, die dann ausgeführt werden, wenn dieses Modul wieder freigegeben wird.

1.34 WRITE.guide/Modulepartrequester

Einstellungen für die einzelnen Teile eines Moduls

=====

Mittels dieses Requester können Makros, Tasten und Menüs definiert werden. Das aussehen und die Funktionsweise ist dabei immer die gleiche. Es gibt im wesentlichen folgende Knöpfe:

Editieren Mittels eines Doppelklicks auf einen Eintrag oder den Knopf Editieren kann dessen auszuführender Code eines Eintrages editiert werden.

Neu

Hier kann ein neuer Eintrag erzeugt werden. Es öffnet sich ein weiterer Requester, in dem man die dazu nötigen Informationen eingeben kann.

Ändern

Es öffnet sich der gleiche Requester wie unter Neu, der es erlaubt den Typ etc. des selektierten Eintrages zu ändern.

Hoch

Runter

Der Eintrag kann in der Liste hoch und runter bewegt werden. Dies ist nur bei Menüs sinnvoll, da hier die Reihenfolge maßgeblich ist. Andere Einstellungsklassen ignorieren diese Funktionen.

Löschen

Der aktuelle Eintrag wird unwiderruflich gelöscht.

1.35 WRITE.guide/Uselistrequester

Auswahl der Module einer Konfiguration

=====

Hier können sie bestimmen welche und in welcher Reihenfolge die aktuelle Konfiguration Module benutzt. Beachten sie, daß bei Modulen, die Menüs definieren, die Reihenfolge der Benutzung entscheidend ist.

1.36 WRITE.guide/Modulelistrequester

Editieren aller vorhandenen Module

=====

Dieser Requester zeigt ihnen alle vorhandenen Module im Speicher und auch im Konfigurationsverzeichnis an. Sie haben die Möglichkeit ein neues Modul erstellen (Neu) oder ein selektiertes zu verändern. Sie gelangen dabei zum Modulerequester.

1.37 WRITE.guide/Prefsrequester

Requester für konfigurationslokale Einstellungen

=====

Über diesen Requester werden die zu einer Konfiguration lokalen Einstellungen gemacht. Dazu werden auch folgende Requester benutzt:

- * Uselistrequester, für die Zusammenstellung von Menüs, Tastatur, Makros aus einzelnen Untermodulen.

Desweiteren existieren noch drei Knöpfe:

Schließ-Aktion

Hier kann eine Folge von WRITE-Funktionen angegeben werden, die ausgeführt werden, wenn der Benutzer auf das Schließsymbol eines Textfenster drückt. Im Normalfall wird hier das Makro M_QUIT ausgeführt. Siehe hierzu auch SetUserFkt.

Begin

Hier können WRITE-Funktionen angegeben werden, die dann ausgeführt werden, wenn diese Konfiguration geladen wird. Dies ist der richtige Ort, um z.B. über AREXX einem Screenmanager mitzuteilen, daß er jetzt einen Screen zu öffnen hat. Siehe hierzu auch Begin.

Close

Hier können WRITE-Funktionen angegeben werden, die dann ausgeführt werden, wenn diese Konfiguration wieder freigegeben wird. Eine Konfiguration wird entweder dann freigegeben, wenn die Variable _AutoFree gesetzt wurde und das letzte zugehörige Editorfenster geschlossen wurde, oder wenn der Editor beendet wird. Dies ist der richtige Ort, um z.B. über AREXX einem Screenmanager mitzuteilen, daß er jetzt den unter Begin geöffneten Screen wieder zu

schließen hat. Siehe hierzu auch Close.

1.38 WRITE.guide/Hotkeyrequester

Requester für Hotkeyeinstellungen
=====

Über diesen Requester können Hotkeys definiert werden. Siehe auch SetHotKey.

1.39 WRITE.guide/Backuprequester

Requester für Backups
=====

Über diesen Requester können Backups definiert werden. Siehe auch SetBackUp.

1.40 WRITE.guide/Konzept

Einführende Beschreibung des Konzeptes von WRITE

Das Prinzip	Allgemeine Einleitung
Der Ed	Die interne Repräsentation eines Textes
Konfig	Das Konfigurationsprinzip

1.41 WRITE.guide/Das Prinzip

Das Prinzip
=====

Viele Texteditoren sind durch eine feste Tastatur- und Menübelegung recht beschränkt in ihren Möglichkeiten. Stört den Benutzer irgendetwas an der Handhabung, so muß er sich daran gewöhnen oder mit einem anderen Texteditor vorlieb nehmen.

Bei der Programmierung von WRITE wurde versucht, dem Benutzer Möglichkeiten zur Beeinflussung der Handhabung, des äußeren Erscheinungsbildes mitzugeben.

Dies wird dadurch erreicht, daß WRITE mittels einer kleinen, in den Editor

eingebauten Interpretersprache, einer Mischung aus der Batchsprache des Betriebssystems und AREXX, programmierbar ist.

Der Editor führt also direkt keine Tastaturkommandos oder Menüpunkte aus, sondern nur noch Befehlsfolgen, die der Tastatur und Menü beliebig zugewiesen werden können. Der Benutzer kann frei bestimmen, was passiert, wenn diese Taste gedrückt oder jener Menüpunkt ausgewählt wird. Ja selbst die Menüs an sich sind frei definierbar; und sollten die Möglichkeiten des internen Interpreters nicht reichen, so können AREXX-Makros verwendet werden. Jeder interne Befehl ist auch über AREXX erreichbar.

1.42 WRITE.guide/Der Ed

Der Ed
=====

Die interne Struktur zum Verwalten eines Textes wird Ed genannt. Für jeden Text, der geladen wird, gibt es einen Ed. Im Prinzip kann man einen Ed mit einem Editorfenster identifizieren (Obwohl nicht jeder Ed ein offenes Fenster besitzen muß).

Jedem Ed kann bei seiner Erschaffung (mittels NewEd) eine eigene Konfigurationsdatei zugewiesen werden. WRITE lädt diese Datei, wenn sie nicht schon bereits für einen anderen Ed benutzt wurde, automatisch nach. D.h., startet man WRITE so, daß er keinen Ed öffnet, lädt er auch keinen Konfigurationsfile.

Dies klingt alles recht kompliziert. Sie vermuten, daß Sie nun vor der ersten Benutzung erst einmal stundenlang die Anleitung studieren müssen. Doch keine Panik! Es liegt ein dokumentierter Beispielfile bei, der die Möglichkeiten von WRITE ausführlich demonstriert. Spielen Sie mit diesem ein wenig herum, merken Sie sich Dinge, die Sie stören, schauen Sie sich Ihre Realisierung im Konfigurationsfile an, versuchen Sie mittels der Dokumentation zu verstehen, was passiert und überlegen Sie sich, wie sich dies anders machen ließe, um dann schließlich den Konfigurationsfile zu ändern. Achten Sie dabei darauf, daß Sie immer einen lauffähigen Konfigurationsfile parat haben, da WRITE sich mit einem fehlerhaften Konfigurationsfile nicht starten läßt. Sie wären somit nicht in der Lage WRITE zu benutzen, um die Fehler zu korrigieren. Das Beste ist es, die geänderte Stelle zu markieren und sie mit dem Menüpunkt INTERN/Parse block auf ihre syntaktische Richtigkeit zu überprüfen.

1.43 WRITE.guide/Konfig

Das Konfigurationsprinzip
=====

Configs Die Konfigurationen
Module Die Module

Für Konfiguration als auch für alle Konfigurationen gilt: Ändern sie bitte nicht die der Originaldistribution beigelegten Konfigurationen und Module, sondern erzeugen und benutzen sie immer ihre eigenen, separaten Einstellungen!

Damit vermeiden sie, daß sie bei jeden Neuinstallation, wie sie bei z.B. jedem Update geschieht, alle Einstellungen neu machen müssen. Selbst wenn es zu Inkompatibilitäten kommt und WRITE sie auf Grund dessen bei der Verwendungen ihrer alten konfigurationen warnt, müssen so nur Kleinigkeiten geändert werden, aber nie die ganze Konfiguration von Grund auf neu hergestellt werden.

1.44 WRITE.guide/Configs

Die Konfigurationen

Für jeden einzelnen Ed (siehe Der Ed) ist es möglich eine Konfiguration namendlich anzugeben (siehe NewEd). So kann man in einem Fenster eine Konfiguration benutzen, die TeX unterstützt (durch spezielle Menüpunkte, WordWrap etc.), in einem anderen Fenster eine spezielle C-Konfiguration, die z.B. den Compiler aufruft, Fehler anzeigt.

Jede dieser Konfigurationen ist völlig unabhängig von allen anderen, jede einzelne kann komplett andere Menüs, eine andere Tastaturbelegung, andere Farben usw. benutzen. WRITE lädt eine verlangte Konfiguration erst dann nach, wenn sie das erste Mal verlangt wird.

Eine Konfiguration besteht dabei aus folgenden Elementen:

Versionsstring

Die ersten drei Zeilen einer jeden Konfiguration bestehen aus einem Kommentar, welcher den Namen der Konfiguration, die Versionsnummer von WRITE, unter der sie erstellt wurde, sowie eine Datumsangabe angibt. Durch den String \$Ver: ist es dabei möglich, über den DOS-Befehl version ebenfalls diese Informationen zu erlangen.

VERSIONCHECK

Der Befehl VersionCheck wird standardmäßig eingefügt. Über ihn wird kontrolliert, ob der Konfiguration, der unter einer bestimmten WRITE-Version erstellt wurde, mit der momentan verwendeten kompatibel ist.

USE

Eine Reihe von USE xxx-Befehlen, die diverse Module (siehe Module) importieren. In diesen werden explizit dann Makros, Menüs und Tastaturbelegung definiert. Jeder Use-Befehl sorgt dafür, daß das entsprechende Modul geladen und interpretiert wird. Durch die Gliederung der Deklarationen in einzelne Module ist es möglich eine Konfiguration aus vorgegebenen Standardmodulen im Baukastenprinzip zusammenzubauen. Gleichzeitig wird jedes Modul nur einmal geladen.

Eine zweite Konfiguration, die nahezu die gleichen Module benutzt, wird dementsprechend nur wenig mehr Speicherplatz brauchen und auch sehr viel schneller geladen werden. Es besteht also keinen Grund mit unterschiedlichsten Konfigurationen gleichzeitig zu sparen. GGf. ist die Reihenfolge der Use-Aufrufe (z.B. bei Menüs) entscheidend.

SETUSERFKT

Ggf. folgt hierauf eine Reihe von SetUserFkt-Befehlen. Deren genaue Funktion entnehmen sie bitte der Beschreibung von SetUserFkt selbst.

SETVAR

Eine Reihe von SetVar-Aufrufen, die lokal einige Variablen Werten zuweisen und dadurch auch Verhaltensweisen der aktuellen Konfiguration definieren. Z.B. würde

```
SETVAR "_WordWrap" 2
```

Wordwrap anschalten.

BEGIN

CLOSE

Hier können Befehle angegeben werden, die beim Laden bzw. beim Entfernen der Konfiguration ausgeführt werden. Für ein Beispiel sehen Sie bitte unter PublicScreens nach.

1.45 WRITE.guide/Module

Die Module

Module dienen dazu Teile eines Menüs, einer Tastaturbelegung, sowie oft benutzte Makros zu definieren. Module sind dabei keiner bestimmten Konfiguration zugehörig, sondern können von jeder beliebigen Konfiguration über den Use-Befehl benutzt werden, um eine vollständige Konfiguration im Baukastenprinzip aus einzelnen Teilelementen zusammenzubauen.

Ein Modul hat folgenden Aufbau:

Versionsstring

Die ersten drei Zeilen eines jeden Moduls bestehen aus einem Kommentar, welcher den Namen des Moduls, die Versionsnummer von WRITE, unter dem das Modul erstellt wurde, sowie eine Datumsangabe angibt. Durch den String \$Ver: ist es dabei möglich, über den DOS-Befehl version ebenfalls diese Informationen zu erlangen.

VERSIONCHECK

Der Befehl VersionCheck wird standardmäßig eingefügt. Über ihn wird kontrolliert, ob das Modul, das unter einer bestimmten WRITE-Version erstellt wurde, mit der momentan verwendeten kompatibel ist.

MACRO

KEY

DOUBLEKEY

MENU

ITEM
ITEMBAR
SUB
SUBBAR

Durch diese Befehl werden schließlich Makros, Tasten und Menüs definiert. Für eine genauere Beschreibung sehen sie bitte unter den einzelnen Funktionen nach: Macro, Key, DoubleKey, Menu, Item, ItemBar, Sub und SubBar.

BEGIN
CLOSE

Hier können Befehle angegeben werden, die beim Laden bzw. beim Entfernen des Modules ausgeführt werden.

1.46 WRITE.guide/Syntax

Die Syntax des internen Interpreters

allgemeine Syntax	Allgemeine Syntax
Typen	Die verschiedenen Typen
Variablen	Variablen
Konstanten	Konstanten

1.47 WRITE.guide/allgemeine Syntax

Allgemeine Syntax
=====

Der interne Interpreter verarbeitet beliebig lange Befehlsfolgen. Diese bestehen aus einer Liste von Befehlen, im weiteren auch Funktionen genannt, samt ihrer Argumente. Dabei besitzt jeder Befehl eine feste Zahl von Argumenten von jeweils klar definiertem Typ. Argumente dürfen also z.B. nicht einfach weggelassen werden. Ein Beispiel:

```
Befehl1 Argument1
Befehl2 Argument1 Argument2 Argument3
```

Dem internen Parser (im Gegensatz zu AREXX) ist es dabei egal wie die Befehlsfolge formatiert ist. So kann obiges Beispiel auch folgenderweise geschrieben werden:

```
Befehl1 Argument1 Befehl2
Argument1 Argument2
Argument3
```

Der Interpreter arbeitet nun die Befehlsfolge von oben nach unten ab. Doch ist dies nicht immer sinnvoll. So öffnet der 1. Befehl z.B. ein Fenster, während der 2. in dieses einen Text schreibt. Was würde

passieren wenn z.B. das Fenster wegen Speichermangel nicht geöffnet werden kann? Es würde versucht werden, in ein nicht vorhandenes Fenster einen Text zu schreiben. Deshalb geben einige Befehle einen Fehler zurück. Ist ein Fehler aufgetreten, so wird die Abarbeitung der Befehlsfolge sofort abgebrochen.

Eine komplette Auflistung aller Funktionen finden Sie im Kapitel Funktionsbeschreibung.

Beachten sie auch, daß sie mittels des Befehls Macro weitere Funktionen selbst definieren können.

1.48 WRITE.guide/Typen

Typen

=====

Die verschiedenen Typen

=====

Der Interpreter unterscheidet zwischen 6 verschiedenen Daten- bzw. Parametertypen:

Zahlen.

Zahlen sind vorzeichenlose Dezimalzahlen von 0 bis etwas über 1000000000. Einige Beispiele:

1234 , 4567 , 229874 , 0

Zahlen sind zuweisungskompatibel zu Zeichenketten. Ihr Inhalt wird bei einer Zuweisung automatisch in eine Zeichenkette umgewandelt.

Zeichenketten.

Es gibt zwei unterschiedliche Arten

1. Wörter. Wörter bestehen aus einem optionalen Unterstrich oder Klammeraffen (@), einem Buchstaben und weiteren Buchstaben oder Ziffern. Bei jedem Wort schaut der Interpreter nach, ob es sich bei dem Wort nicht um einen Befehl oder eine Variable handelt. Befehle werden ausgeführt, Variablen durch ihren Inhalt ersetzt. Beispiele:

_EinWort , W2345r , _w2swd

2. Zeichenketten. Zeichenketten können im Gegensatz zu Wörtern aus beliebigen Zeichen bestehen. Sie werden durch sogenannte Quotes umschlossen. Quotes können sein: "", (), ''. Variablen können mittels \$VariableName\$ in die Zeichenkette eingefügt werden. Ähnlich kann über &VariableName& der Inhalt der entsprechenden REXX-Variablen eingefügt werden, wenn die Zeichenkette über ein REXX-Befehl empfangen wurde. Auch können Zeichenketten mittels des +-Zeichens über mehrere Zeilen verteilt werden:

```
"1. Teil der Zeichenkette"+  
(2. Teil der Zeichenkette)
```

Zeichenketten sind bedingt zuweisungskompatibel zu Zahlen. D.h. steht in der Zeichenkette eine Zahl und nur diese Zahl, dann kann dieser Zeichenkette auch einer Zahl zugewiesen werden, ansonsten beschwert sich der Parser mit einer entsprechenden Meldung. Beachten Sie daß Ihre Zeichenkette zwar auch negative Zahlen beinhalten darf, diese jedoch vom Interpreter wieder in positive Zahlen umgewandelt werden. Auch ist es möglich, daß die Zeichenkette nicht eine Dezimalzahl, sondern eine Hexadezimalzahl der Form "4E75H" beinhalten kann.

Tags.

Bei Tags handelt es sich um eine Liste, von weiteren, optionalen Parametern, die die Arbeitsweise einer Funktion ändern, variieren. Tags bestehen aus einer einleitenden, geschweiften Klammer { beliebig vielen Zahlen oder Konstanten und einer abschließenden, geschweiften Klammer }. Leere Tags können und sollten weggelassen werden.

Funktionsliste.

Funktionslisten bestehen aus einer Befehlsfolge (d.h. einer Reihe von Befehlen samt ihren Argumenten) und einem abschließenden Semikolon. Beispiel:

```
Befehl1 Argument1 Befehl2 Argument1 Argument2 Argument3;
```

Kommentare.

Kommentare fangen mit /* an und hören mit */ auf. Alles, was im Kommentar steht, wird vom Parser ignoriert. Kommentare können überall gesetzt werden. Kommentare können auch verschachtelt werden. Folgendes Konstrukt ist deshalb erlaubt:

```
/* Ein paar Sachen zum Debugen  
  
/* Aufruf 1 */  
  
blabla 1 2 3  
  
/* Aufruf 2 */  
  
blupblup "Eine Wasserblase "  
  
*/
```

REXX-Variablen

Über die Konstruktion &Variablenname kann der Inhalt der entsprechenden REXX-Variablen an der angegebenen Stelle anstatt einer Zeichenkette eingefügt werden. Die funktioniert allerdings nur aus REXX-Skripten heraus

1.49 WRITE.guide/Variablen

Variablen
=====

Damit der Benutzer nicht nur die internen Funktionen aufrufen, sondern auch auf interne Einstellungen zugreifen und diese verändern kann, gibt es Variablen.

Variablen sind vom Typ Zeichenkette oder Zahl. Auch hier gilt: Zahlen sind zuweisungskompatibel zu Zeichenketten, Zeichenketten bedingt zuweisungskompatibel zu Zahlen. Dies ist mit Vorsicht zu behandeln. Da der Parser während des Parsens nicht feststellen kann, ob die Variable nun eine Zeichenkette oder eine Zahl beinhaltet, fällt diese Aufgabe dem Interpreter zu, der dann einfach mit einem Fehler abbrechen wird.

Möchte man nun z.B. als Parameter einer Funktion statt einer Zahl eine Variable angeben, so tätigt man dies einfach durch die Nennung des Variablenamens. Hat zum Beispiel die Variable x den Inhalt 25, so sind die Funktionsaufrufe

```
MacheMitZahl 25
MacheMitZahl x
```

identisch.

Im Zusammenhang mit Funktionen gibt es zwei spezielle Variablen: `_RS` und `_RN`. Sie existieren, da einige Funktionen ein Resultat zurückgeben. Ist der Rückgabewert vom Typ Zahl, dann steht er in `_RN`; ist er vom Typ Zeichenkette, dann steht er in der Variable `_RS`. Auf den Rückgabewert einer Funktion kann also solange zugegriffen werden, bis er von einer Funktion selben Rückgabetyps überschrieben wird.

Wie schon in Typen erwähnt, können Variablen durch `$VariableName$` in eine Zeichenkette eingefügt werden. So ergibt Message "Zeit: `$_Time$`", zum Beispiel, einen Requester mit der aktuellen Zeit.

Bitte beachten Sie, daß einige Variablen nur geschrieben/ausgelesen werden können, wenn der entsprechende Ed/die entsprechende Konfiguration aktiviert ist. Dies geschieht mit `LockWindow` und `GetConfig`.

Mittels des `SetVar`-Befehls ist es auch möglich eigene Variablen zu definieren.

Eine ausführliche Auflistung aller vordefinierten Variablen finden Sie im Kapitel Variablebeschreibung.

1.50 WRITE.guide/Konstanten

Konstanten
=====

Konstanten wurden hauptsächlich für den Typ Tag, sowie als Platzhalter für spezielle Textpositionen eingeführt. Durch Kombination der beiden ist es möglich, auf äußerst einfache Weise das Verhalten von

Funktionen zu beeinflussen. Beachten sie, daß sich diese Konstanten nicht wie Variablen sondern wie vordefinierte Symbole verhalten.

1.51 WRITE.guide/Funktionsbeschreibung

Funktionenbeschreibung

Funktionen für Ed's und Fenster

Maske	Infos über die Beschreibung der Funktionen
NOP	Diese Funktion macht gar nichts
Open	Laden eines Textes
Save	Speichert einen Text
SetBackUp	Setzt die verschiedenen BackUpmodi
New	Löscht aktuellen Text
NewEd	Öffnet einen neuen Ed
QuitEd	Schließt Ed
Window	Öffnet Fenster für Ed
Iconify	Iconifiziert Ed
Hide	Versteckt Ed
Silent	Unterbindet Graphikausgabe in Fenster
Font	Set neuen Font
WinArranger	Organisiert offene Fenster
SetTitle	Setzt FensterTitel

Requester

About	Informationen über Version,Autor...
Prefs	Änderung einiger konfigurationslokalen Variablen
GPrefs	Änderung der globalen Variablen
HelpFkt	Hilfsfunktion
WinManager	Erleichtert Umgang mit Eds
ShowVars	Zeigt Variablen
ShowFunctions	Zeigt Funktionen
ShowConstants	Zeigt Konstanten
ShowASCII	Zeigt ASCII-Code aller Zeichen
ShowIndex	Erstellt einen Index zu einem Suchmuster
GetString	Requester für Zeichenketteneingabe
GetNumber	Requester für Zahleneingabe
GetFindReplace	Requester für die Eingabe von Suchwörtern
GetFile	Der Filerequester
GetFiles	Filerequester mit MultiSelect
GetFont	Fontrequester
Ask	Frage Requester mit definierbaren Gadgets
Message	Zeigt kurz eine Meldung
MessageOK	Zeigt Nachricht und erwartet Bestätigung
Flash	Bildschirmblitz
Beep	Beep

Funktionen für den internen Parser und das Betriebssystem

ParseBuffer	Parsen eines Puffers
DoBuffer	Führt Puffer aus
DoString	Führt Zeichenkette aus
PreparseString	Parsed Zeichenkette vor. Variablen etc. werden ersetzt
SetUserFkt	Set eine UserFunktion
Compare	Vergleicht zwei Werte
If	Bedingte Abarbeitung
Break	Bedingter Abbruch eine Anweisungsfolge
SetError	Bricht Anweisungsfolge ab
SetVar	Setzt eine Variable
GetVar	Liest Variable
SetEnv	Setzt Umgebungsvariabel
GetEnv	Liest Umgebungsvariabel
System	Führt DOS-Befehle etc. aus

Puffer- und Blockoperationen

SetMark	Setzt die Marken für Blockoperationen
Mark	Markieren eines Blockes
UnMark	Löscht die aktuelle Blockmarkierung
DeleteBlock	Löscht den markierten Block
CopyBlock	Kopiert den markierten Block
InsertBlock	Fügt einen Puffer an der Cursorposition ein
DeleteArea	Löscht angebaren Bereich
CopyArea	Copiert angebaren Bereich
SaveBuffer	Speichert ein Puffer ab
LoadBuffer	Läd einen Puffer
ClearBuffer	Löscht einen Puffer
BufferToStr	Konvertiert Buffer in einer Zeichenkette
StrToBuffer	Konvertiert Zeichenkette in Buffer
ClipToBuffer	Kopiert Text im clipboard-device in einen Puffer
BufferToClip	Kopiert einen Puffer ins clipboard-device
BlockLeft	Verschiebt Block nach Links
BlockRight	Verschiebt Block nach Rechts
BlockLftAlig	Macht Block linksbündig
BlockRghtAlig	Macht Block rechtsbündig
BlockCenter	Zentriert einen Block
BlockBlock	Setzt einen Textbereich in Blocksatz

Befehle für die Bewegung im Text

CursorUp	Bewegt den Cursor 1 hoch
CursorDown	Bewegt Cursor 1 runter
CursorRight	Bewegt Cursor 1 rechts
CursorLeft	Bewegt Cursor 1 links
NextWord	Springt zum Anfang des nächsten Wortes
LastWord	Springt zum Anfang des letzten Wortes
PageUp	Springt eine Seite nach oben
PageDown	Springt eine Seite nach unten
ScrollUp	Scrollt den Text unter dem Cursor
ScrollDown	Scrollt den Text unter dem Cursor
Goto	Springt zu einer angegebenen Zeile/Spaltenposition
GotoMouse	Positioniert Cursor unter der Maus
SetTextMark	Setzt eine TextMarke
GoTextMark	Springt zu einer TextMarke

Suchen und Finden

Find	Springt zum gesuchten Text
Replace	Ersetzt die Suchzeichenkette durch eine andere Zeichenkette
FindPattern	Sucht Text nach einem Muster
ReplaceList	Sucht und ersetzt den Inhalt einer Liste
MatchBracket	Sucht die entsprechende 2. Klammer

Befehle für die Texteditierung

Return	Zeilenumbruch
Delete	Löscht Zeichen unter dem Cursor
DeleteToEOL	Löscht vom Cursor bis Ende der Zeile
DeleteLine	Löscht ganze Zeile
UnDelLine	Setzt mit DeleteLine gelöschte Zeile wieder ein
BackSpace	Einen nach links und dann löschen
Tab	Springt zum nächsten Tab
BackTab	Springt zum letzten Tab
UpperBlock	Wandelt einen Textbereich in Großbuchstaben um
LowerBlock	Wandelt einen Textbereich in Kleinbuchstaben um
WriteChar	Schreibt in Zeichen
WriteText	Schreibt Zeichenkette
SwapChar	Vertauscht zwei Zeichen

Menüs und Tastaturbelegung

Key	Belegt eine Taste mit einer Befehlsfolge
DoubleKey	Belegt eine Doppellick Tastenkombination
SetHotKey	Definiert einen HotKey mit einer Befehlsfolge
Menu	Neues Menü
Item	Definiert einen Menüeintrag
Sub	Definiert einen Untermenüeintrag
ItemBar	Macht in einem Menü einen Unterteilungsstrich
SubBar	Macht in einem Untermenü einen Unterteilungsstrich

REXX

DoREXX	Führt ein REXX-Script aus
LockWindow	Alle REXX-Komandos gehen an das markierte Fenster
NextEd	Aktiviert einen bestimmten Ed
OpenPort	Öffnet einen REXX-Port für ein Fenster
ClosePort	Schließt diesen
WaitPort	Wartet bis das Fenster geschlossen wird
ZipWindow	Simuliert Drücken des Zoom-Symbols
ActivateWindow	Aktiviert das aktuelle Fenster
WindowToFront	Bringt das aktuelle Fenster nach vorne
WindowToBack	Bringt das aktuelle Fenster nach hinten
ScreenToFront	Bringt den aktuellen Screen nach vorne
ScreenToBack	Bringt den aktuellen Screen nach hinten
SetREXXClip	Kopiert den Inhalt einer Zeile/Puffer in das REXXClipboard
GetConfig	Aktiviert eine bestimmte Konfiguration
SetREXXVar	Setzt eine REXX-Variablen mit den Inhalt einer Zeile etc.
GetREXXVar	Liest den Inhalt einer REXX-Variablen nach _RS
Refresh	Aktualisiert das Fenster
ChangeConfig	Ändert die Konfiguration eines bestehenden Eds
SaveGConfig	Speichert globale Konfiguration ab.

SaveConfig Speichert lokale Konfiguration in einen File ab.

TASTATUR-MAKROS

MacroRec Startet die Aufzeichnung eines Makros
MacroStop Stopt die Aufzeichnung eines Makros
MacroPlay Spielt ein Makro ab

PANNEL

SetPannel Belegt ein Gadgets des Pannels
Pannel Zeigen eines ButtonPannels auf das wichtige Fkt gelegt werden können ↔

MAKROS

Macro Definiert ein Macro, welches wie eine normale Funktion benutzt werden kann. ↔

UNDO

Undo Macht Veränderungen wieder rückgängig

LISTEN

ClearList Löscht eine Liste
AddList Hängt einen Eintrag an eine Liste
RemoveList Löscht einen Listeneintrag
Push Schiebt Eintrag auf die erste Position d. Liste
Pop 1. Eintrag nach _RS und aus Liste löschen
ShowList Zeigt Liste/Selektieren aus Liste
ListToBuffer Kopiert eine Liste in einen Buffer
BufferToList Macht aus jeder Zeile eines Buffers einen Listeneintrag
DoList Führt Funktion mit jedem Listenelement aus
ListSize Gibt die Größe einer Liste zurück
GetListEntry Gibt bestimmten Eintrag einer Liste zurück
FindListEntry Such bestimmten Eintrag und gibt dessen position zurück

FILES

Exists Schaut, ob ein File existiert
Delay Wartet eine einstellbare Zeit

HELP

GuideHelp Ruft AmigaGuide mit bestimmten Stichwort auf
VersionCheck Kontrolliert, ob WRITE zur angegebenen Version kompatibel ist
Inc Addiert zu einer Zahl eine weitere Zahl
Dec Subtrahiert zwei Zahlen voneinander
RangeCheck Kontrolliert, ob Zahl im angegebenen Interval liegt
RangeRound Vergrößert, verkleinert Zahl, daß sie im angegebenen Intervall liegt ↔
Begin Wird beim Laden einer Konfiguration ausgeführt
Close Wird beim Beenden einer Konfiguration ausgeführt

Start	Wird beim Starten v. WRITE ausgeführt
Quit	Wird beim Schließen v. WRITE ausgeführt

TEXTFALTEN

Fold	Falten einen bestimmten Textbereich
UnFold	Entfaltet alle Falten in einem bestimmten Textbereich
AutoFold	Konvertiert all Faltenmarkierungen zu Falten
ReFold	Schaut, ob Cursor zwischen zwei Faltenmarkierungen steht und ↔ konvertiert diese zu einer Falte

Module

ModulePrefs	Zeigt Liste aller Modul. Selktierte Module können editiert ↔ werden.
Use	Läd angegebenes Modul.

1.52 WRITE.guide/Maske

Verwendete Syntax für die Funktionsbeschreibung
=====

Im folgenden werden die einzelnen Funktionen samt ihrer Parameter beschrieben. Der Typ eines Parameters wird dabei durch einen ihm (oder einer Liste von Parametern getrennt durch ,) angehängtes Kürzel bestimmt.

/S

steht hierbei für eine Zeichenkette. Beachten Sie, daß Zahlen zuweisungskompatibel zu Zeichenketten sind. Sie können also hier auch Parameter sein.

/N

steht für eine vorzeichenlose Zahl. Zeichenketten sind auch hier zuweisungskompatibel, doch jedoch nur dann, wenn Sie nur eine Zahl beinhalten. "123" kann zugewiesen werden, "Dash 3" nicht.

/T

steht für eine Liste von Tags. Diese muß mit { anfangen und mit } aufhören. Dazwischen steht eine beliebige Zahl von TAGS. Wollen Sie keine Tags übergeben, können die geschweiften Klammern ganz weggelassen werden.

/F

steht für eine Funktionsliste. Eine Funktionsliste ist eine Reihe von Funktionen sammt ihren Parametern (die wieder Funktionslisten sein können), die durch ein ; abgeschlossen werden.

1.53 WRITE.guide/NOP

NOP

===

Aufruf : NOP

Benötigt :

Setzt Fehler:

Ergebnisse :

Beschreibung: NOP steht für 'no operation'. Diese Funktion macht gar nichts.

Siehe auch =>

1.54 WRITE.guide/Open

Open

====

Aufruf : Open Dateiname/S Tags/T

Benötigt : Ed

Setzt Fehler: Ja

Ergebnisse : Nein

Beschreibung: Diese Funktion versucht den Text mit dem angegebenen Dateinamen in den aktuellen Ed zu laden. Ist dies nicht möglich, so bricht dies Funktion mit einer Fehlermeldung ab. Diese Funktion mach keine Sicherheitsabfrage, falls der alte Text verändert sein sollte! Die Fehlermeldung durch Requester kann mittels des Tags @SILENT unterdrückt werden. Open gibt dann einfach nur einen Fehler zurück.

Siehe auch => GetFile, Save, LoadBuffer, SaveBuffer

1.55 WRITE.guide/Save

Save

====

Aufruf : Save Dateiname/S Tags/T

Benötigt : Ed

Setzt Fehler: Ja

Ergebnisse : Keine

Beschreibung: Save speichert den Text im aktuellen Ed unter dem angegebenen Namen ab. Namensangaben wie PRT: zum Drucken sind möglich. WRITE restauriert dabei die ursprünglichen Protection-Flags mit Ausnahme des Archive-Flags (A). Ist in Mode @RAW gesetzt, werden LF nur bei leeren Zeilen abgespeichert. WRITE erzeugt so überlange Zeilen die aus jeweils einem ganzen Absatz bestehen. Dies ist praktisch, falls man den Text anschließend in eine Textverarbeitung einlesen will.

Kann der Text nicht abgespeichert werden, so wird das Abspeichern mit einem Fehler und dem entsprechenden Fehlerrequester abgebochen. Der Requester kann durch das Setzen des Tags @SILENT unterdrückt werden.

Siehe auch => GetFile, Open, LoadBuffer, SaveBuffer

1.56 WRITE.guide/SetBackUp

SetBackUp
=====

Aufruf : SetBackUp Mode/N Pattern/S To/S

Benötigt : Nichts

Setzt Fehler: Nein

Ergebnisse : Nein

Beschreibung: SetBackUp stellt die verschiedenen BackUpmodi von WRITE ein. BackUp bedeutet, daß, wenn ein Text unter einem Dateinamen, der bereits existiert, abgespeichert werden soll, von der bereits bestehenden Datei eine Sicherheitskopie gemacht wird. Momentan gibt es 3 Modi:

0. Entspricht die Datei dem angegebenen DOS-Pattern, so wird sie als angegebene Datei To umbenannt bzw. kopiert.
1. Entspricht die Datei dem Pattern, so wird die angegebene Endung angehängen.
2. Entspricht die Datei dem Pattern, so wird sie in das angegebene Directory kopiert.

WRITE vergleicht die Pattern in absteigender Reihenfolge, d.h. 2 ... 1 ...0.

Siehe auch =>

1.57 WRITE.guide/New

New

===

Aufruf : New

Benötigt : Ed

Setzt Fehler: Nein

Ergebnisse : Nein

Beschreibung: New löscht den aktuellen Text unwiderruflich. Eine eingebaute Sicherheitsabfrage gibt es dabei nicht. Diese muß programmiert werden. Für ein Beispiel, wie dies zu tun ist, schauen Sie bitte in die beigelegten Standardkonfigurationen.

Siehe auch =>

1.58 WRITE.guide/NewEd

NewEd

=====

Aufruf : NewEd Konfiguration/S

Benötigt : Nichts

Setzt Fehler: Ja

Ergebnisse : Ja

Beschreibung: NewEd öffnet einen neuen Ed mit der angegebenen Konfiguration. Wird als Konfigurations(file) "" angegeben, so die Konfiguration aus der Variable _DefaultConfig benutzt. Kann der Konfigurationfile nicht gefunden werden, oder tritt beim Parsen des selben ein Fehler auf, so bricht NewEd ab und gibt einen Fehler zurück.

Siehe auch => Der Ed

1.59 WRITE.guide/QuitEd

QuitEd

=====

Aufruf : QuitEd

Benötigt : Ed

Setzt Fehler: Nein

Ergebnisse : Nein

Beschreibung: Die Funktion schließt den aktuellen Ed, den dazugehörigen Text sowie, wenn geöffnet, das Fenster.

Eine Sicherheitsabfrage gibt es nicht. Zu Realisierung einer Sicherheitsabfrage schauen Sie bitte in einen beliebigen beigelegten Konfigurationsfile nach.

Siehe auch => NewEd

1.60 WRITE.guide/Window

Window
=====

Aufruf : Window dx1/N dy1/N dx2/N dy2/N Tags/T

Benötigt : Ed

Setzt Fehler: Ja

Ergebnisse : Nein

Beschreibung: Window öffnet für den aktuellen Ed ein Fenster mit den angegebenen Maßen. Dabei steht (x1,y1) für die linke obere Ecke relativ zur linken oberen Ecke des Bildschirms und (x2/y2) für die rechte untere Ecke relativ zur rechten unteren Ecke.

Window 0 0 0 0

öffnet ein Fenster über den ganzen Screen.

WINDOW 50 50 50 50

öffnet ein Fenster, dessen Seiten jeweils 50 Pixel vom Bildschirmrand entfernt sind. Hatte der Ed schon einmal ein geöffnetes Fenster, so werden dessen Maße benutzt. Konnte das Fenster nicht geöffnet werden, so wird ein Fehler zurückgegeben.

Ist in Tags das @SCREENREL gesetzt, so beziehen sich die Größenangaben nicht auf die tatsächliche Screengröße sondern auf einen Screen der durch _ScrRelLeft, _ScrRelTop, _ScrRelWidth und _ScrRelHeight angegebenen Größe. Dies ist nützlich für übergroße Screen wie man sie bei Grafikkarten besitzt.

Siehe auch => Iconify, Hide, Silent

1.61 WRITE.guide/Iconify

Iconify
=====

Aufruf : Iconify

Benötigt : Ed

Setzt Fehler: Ja

Ergebnisse : Nein

Beschreibung: Schließt ein eventuell vorhandenes Fenster und öffnet ein iconifiziertes Fenster für den aktuellen Ed. Dieses ist ein kleines Fenster mit einem Schließsymbol in der rechten, oberen Ecke des Screens. Betätigt man dieses Schließsymbol, so wird wieder ein Fenster der alten Größe geöffnet. Mehrere Icons werden untereinander plazierte. Kann das Iconfenster nicht geöffnet werden, so wird ein Fehler zurückgegeben.

Siehe auch => Window, Hide, Silent

1.62 WRITE.guide/Hide

Hide

====

Aufruf : Hide

Benötigt : Ed

Setzt Fehler: Nein

Ergebnisse : Nein

Beschreibung: Schließt das Icon oder Fenster des aktuellen Eds. Der Text ist nicht verloren, er besitzt nur kein Fenster mehr. Es gibt mehrere Möglichkeiten das Fenster wieder zu öffnen:

1. Über den WinManager
2. In das REXX-Script, das in den Hidemodus geschaltet hat, mittels Window oder Iconify (Da die Befehle an das aktuelle Fenster gehen!)
3. Oder ähnlich über den PrivatePort (dessen Namen man über OpenPort bekommen hat, oder den man mit dem ID, der von NewEd zurückgegeben wird, öffnet.

Siehe auch => Window, Iconify, Silent

1.63 WRITE.guide/Silent

Silent

=====

Aufruf : Silent

Benötigt : Ed

Setzt Fehler: Nein

Ergebnisse : Nein

Beschreibung: Das Fenster des aktuellen Ed (wenn er eins geöffnet hat) wird in den Silentmode geschaltet. D.h., daß alle graphischen Ausgaben unterdrückt werden. Einige Funktionen wie z.B. Replace erreichen so ein vielfaches ihrer Geschwindigkeit.

Siehe auch => Window, Iconify, Hide

1.64 WRITE.guide/Font

Font

====

Aufruf : Font Name/S yGröße/N DiskFont/N

Benötigt : Nichts

Setzt Fehler: Ja

Ergebnisse : Nein

Beschreibung: Der Text im Editierfenster wird in dem angegebenen Font dargestellt. Name und yGröße stehen dabei für den Namen und die Höhe des Textes. Ist DiskFont#0, so wird der Font von Diskette geladen, ansonsten wird er im ROM gesucht. Kann der Font nicht gefunden werden, wird ein Fehler zurückgegeben

Siehe auch => GetFont

1.65 WRITE.guide/WinArranger

WinArranger

=====

Aufruf : WinArranger Gewichtung/N Tags/T

Benötigt : Nichts

Setzt Fehler: Nein

Ergebnisse : Nein

Beschreibung: WinArranger versucht alle geöffneten Fenster

übersichtlich, flächendeckend und ohne Überlappungen auf dem Screen zu plazieren. Momentan werden zwei Modi unterstützt:

- * @VERT - Alle offenen Fenster werden untereinander plaziert und nach vorne gebracht.
- * @HORIZ - Alle Fenster werden nebeneinander plaziert und nach vorne gebracht.

WinArranger beachtet beim Plazieren der Fenster auch den Inhalt der Variablen `_ScrRelLeft`, `_ScrRelTop`, `_ScrRelWidth` und `_ScrRelHeight`.

Über Gewichtung kann man einstellen, wie viel das aktuelle Fenster größer als alle anderen sein soll. Bei dem Wert 2 z.B. ist das atuelle Fenster genau zweimal so groß wie die anderen Fenster. Eine interessante Einstellung ist z.B. `WinArranger _Wins`.

Siehe auch =>

1.66 WRITE.guide/SetTitle

SetTitle
=====

Aufruf : SetTitle Titel/S NoHold/N

Benötigt : Ed

Setzt Fehler: Nein

Ergebnisse : Nein

Beschreibung: SetTitle setzt den Fenstertitel aud Titel. Die Flags und Positionsangaben bleiben dabei sichtbar. Ist `NoHold=0`, so wird der Titel nach Ausführung der aktuellen Befehlsfolge gelöscht, ansonsten nicht.

Siehe auch =>

1.67 WRITE.guide/About

About
=====

Aufruf : About

Benötigt : Nichts

Setzt Fehler: Nein

Ergebnisse : Nein

Beschreibung: About öffnet ein kleines Fenster, in dem die Versionsnummer, mein Name und meine Adresse, sowie ein kleiner Hinweis in Sachen Raubkopien und dem legalen Besitz von Originalen stehen. Beachten Sie, daß das dieser Requester asynchron ist, das heißt, daß Sie in einem beliebigen Editorfenster bzw. Requester weiterarbeiten können, ohne den About-Requester zu schließen.

Siehe auch => Copyright, Vollversion, Requester

1.68 WRITE.guide/Prefs

Prefs
=====

Aufruf : Prefs

Benötigt : Ed

Setzt Fehler: Nein

Ergebnisse : Nein

Beschreibung: Hier kann man einige konfigurationsspezifische Einstellungen ändern und abspeichern.

Dabei werden die Einstellung nach einzelnen Themenbereichen aufgeteilt. Alle Einstellungen in den Unterrequestern werden bei drücken der OK-Taste übernommen. Drückt man im Preferencerequester Speichern..., so wird automatisch ein neuer Konfigurationsfile mit dem angegebenen Namen erzeugt. Durch Drücken von Ende werden die Einstellung nur übernommen, aber nicht abgespeichert.

Durch das Setzen des Tags @TOMOUSE wird der Requester zentriert unter dem Mauszeiger geöffnet. Siehe dazu auch das Kapitel Requester

Siehe auch => GPrefs, Requester

1.69 WRITE.guide/GPrefs

GPrefs
=====

Aufruf : GPrefs

Benötigt : Nichts

Setzt Fehler: Nein

Ergebnisse : Nein

Beschreibung: Hier kann man einige globale Einstellungen ändern.

Hier gilt das gleiche wie auch für wie für den Prefsrequester: Drückt man im Preferencerequester Speichern, so wird automatisch eine neue STARTUP.CONFIG erzeugen. Durch Drücken von Ende werden die Einstellung nur übernommen, aber nicht abgespeichert.

Durch das Setzen des Tags @TOMOUSE wird der Requester zentriert unter dem Mauszeiger geöffnet. Siehe dazu auch das Kapitel Requester

Siehe auch => Prefs, Requester

1.70 WRITE.guide/HelpFkt

Help
====

Aufruf : Help

Benötigt : Nichts

Setzt Fehler: Nein

Ergebnisse : Nein

Beschreibung: Help öffnet ein kleines Fenster mit verschiedenen Gadgets über die einige weitere Hilfsrequester geöffnet werden können.

Durch das Setzen des Tags @TOMOUSE wird der Requester zentriert unter dem Mauszeiger geöffnet. Siehe dazu auch das Kapitel Requester. Beachten Sie, daß das dieser Requester asynchron ist, das heißt, daß Sie in einem beliebigen Editorfenster bzw. Requester weiterarbeiten können, ohne den Hilfs-Requester zu schließen.

Siehe auch => ShowVars, ShowFunctions, ShowASCII, Requester

1.71 WRITE.guide/WinManager

WinManager
=====

Aufruf : WinManager

Benötigt : Nichts

Setzt Fehler: Nein

Ergebnisse : Nein

Beschreibung: WinManager öffnet ein Fenster mit einem Listrequester, in dem alle geöffneten Eds gezeigt werden. Da bei bedeutet die erste Zahl der ID, ein anschließendes Sternchen zeigt an, daß der Text verändert wurde, und ein abschließendes h, i, s gibt an, ob sich der Ed im Hiden-, Iconify- oder im Silent-Mode befindet. Der Eintrag schließt mit dem Dateinamen des aktuellen Textes ab. Mit den darunter angebrachten Gadgets kann der Requester wieder verlassen, ein neues Fenster geöffnet, ein selektierter Ed gezeigt, gelöscht, oder, falls kein Ed vorhanden, WRITE verlassen werden. Ein Eintrag kann durch anklicken mit der Maus, oder (ab OS 3.0) über die CursorUp bzw. CursorDown Tasten selektiert werden.

Das Verlassen von WRITE geht nur, wenn alle Fenster geschlossen sind.

die Taste Neues Fenster führt bei Selektion die WinManager-Aktion (SetUserFkt,GPrefs) aus. Damit läßt sich konfigurieren, was für ein Fenster (Konfiguration, Größe) geöffnet werden soll.

Durch das Setzen des Tags @TOMOUSE wird der Requester zentriert unter dem Mauszeiger geöffnet. Siehe dazu auch das Kapitel Requester.

Beachten Sie, daßdas dieser Requester asynchron ist, das heißt, daß Sie in einem beliebigen Editorfenster bzw. Requester weiterarbeiten können, ohne den WinManager-Requester zu schließen.

Siehe auch => Requester

1.72 WRITE.guide/ShowVars

ShowVars
=====

Aufruf : ShowVars

Benötigt : Nichts

Setzt Fehler: Nein

Ergebnisse : Nein

Beschreibung: Öffnet ein Fenster mit einem Listgadget, in dem alle internen Variablen mit ihren Namen sowie dem aktuellen Wert stehen.

Steht hinter dem Variablennamen ein P, so ist die Variable nur auslesbar, wenn eine Konfiguration aktiviert ist. Steht hinter dem Namen ein E, sogar nur, wenn ein Ed aktiviert ist.

Durch das Setzen des Tags @TOMOUSE wird der Requester zentriert unter dem Mauszeiger geöffnet. Siehe dazu auch das Kapitel Requester

Siehe auch => HelpFkt, ShowFunctions, ShowASCII, ShowConstants, Requester, GetConfig

1.73 WRITE.guide/ShowFunctions

ShowFunctions
=====

Aufruf : ShowFunctions

Benötigt : Nichts

Setzt Fehler: Nein

Ergebnisse : Nein

Beschreibung: Eine Liste mit allen internen Funktionen samt ihrer Parameter.

Durch das Setzen des Tags @TOMOUSE wird der Requester zentriert unter dem Mauszeiger geöffnet. Siehe dazu auch das Kapitel Requester

Hinter dem Variablennamen stehen einige Buchstaben:

C
Die Funktion kann nur mit aktiver Konfiguration ausgeführt werden.

E
Die Funktion kann nur mit aktiven Ed ausgeführt werden.

W
Die Funktion kann nur mit aktivem Fenster ausgeführt werden.

*
Die Funktion ändert den Text.

S
Die Funktion gibt eine Zeichenkette zurück.

N
Die Funktion gibt eine Zahl zurück.

!
Die Funktion gibt gegebenenfalls einen Fehler zurück.

Siehe auch => HelpFkt, ShowVars, ShowASCII, ShowConstants, Requester

1.74 WRITE.guide/ShowConstants

ShowConstants
=====

Aufruf : ShowConstants

Benötigt : Nichts

Setzt Fehler: Nein

Ergebnisse : Nein

Beschreibung: Eine Liste mit allen internen Konstanten.

Durch das Setzen des Tags @TOMOUSE wird der Requester zentriert unter dem Mauszeiger geöffnet. Siehe dazu auch das Kapitel Requester

Siehe auch => HelpFkt, ShowVars, ShowASCII, ShowFunctions, Requester

1.75 WRITE.guide/ShowASCII

ShowASCII
=====

Aufruf : ShowASCII

Benötigt : Nichts

Setzt Fehler: Nein

Ergebnisse : Nein

Beschreibung: Öffnet ein Fenster mit einer Reihe von Gadgets, in dem alle 256 ASCII-Zeichen abgebildet sind. Nicht darstellbare Zeichen, werden durch ein ? repräsentiert.

Durch das Anklicken eines Gadgets wird der entsprechende Buchstabe in das zuletzt aktivierten Editorfenster an der Cursorposition eingefügt. Auch Tasteneingaben bei aktiven Requester werden an das zuletzt aktive Editorfenster weitergeleitet.

Durch das Setzen des Tags @TOMOUSE wird der Requester zentriert unter dem Mauszeiger geöffnet. Siehe dazu auch das Kapitel Requester

Beachten Sie, daß das dieser Requester asynchron ist, das heißt, daß Sie in einem beliebigen Editorfenster bzw. Requester weiterarbeiten können, ohne den ASCII-Requester zu schließen.

Siehe auch => WriteChar, HelpFkt, ShowFunctions, ShowVars, ShowConstants, Requester

1.76 WRITE.guide/ShowIndex

ShowIndex
=====

Aufruf : ShowIndex Pattern/S Flags/T

Benötigt : Ed

Setzt Fehler: Nein

Ergebnisse : Nein

Beschreibung: Sucht im gesamten Text nach dem angegebenen DOS-Pattern. Wenn @CASE in Flags gesetzt ist, so wird dabei zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden. Wenn @NOCASE gesetzt ist, nicht. Ansonsten wird die Preferenceeinstellung benutzt. Anschließend werden alle Zeilen, in den das Pattern gefunden wurde, in einem Requester mit ihrer Zeilennummer angezeigt. Durch Selektion einer Zeile kann dann zu dieser gesprungen werden.

Für Oberon/Modula2-Programmierer ist zum Beispiel nützlich:

ShowIndex "#?PROCEDURE#?" 1

Durch das Setzen des Tags @TOMOUSE wird der Requester zentriert unter dem Mauszeiger geöffnet. Siehe dazu auch das Kapitel Requester

Siehe auch =>, Requester

1.77 WRITE.guide/GetString

GetString
=====

Aufruf : GetString Title/S Vorbelegung/S

Benötigt : Nichts

Setzt Fehler: Ja

Ergebnisse : Ja

Beschreibung: GetString öffnet einen Requester mit dem angegebenen Titel und einem Texteingabefeld mit dem angegebenen Inhalt. Wird im Texteingabefeld RETURN gedrückt oder das Bestätigungsgadget betätigt, so wird in der Variablen _RS die eingegebene Zeichenkette zurückgegeben. Andernfalls wird ein Fehler zurückgegeben.

Durch das Setzen des Tags @TOMOUSE wird der Requester zentriert unter dem Mauszeiger geöffnet. Siehe dazu auch das Kapitel Requester

Siehe auch => GetNumber, Requester

1.78 WRITE.guide/GetNumber

GetNumber
=====

Aufruf : GetNumber Titel/S Vorbelegung/N

Benötigt : Nichts

Setzt Fehler: Ja

Ergebnisse : Ja

Beschreibung: GetNumber öffnet einen Requester mit dem angegebenen Titel und einem Integergadget mit dem angegebenen Inhalt. Wird im Integergadget RETURN gedrückt oder das Bestätigungsgadget betätigt, so wird in der Variablen _RN die eingegebene Zahl zurückgegeben. Andernfalls wird ein Fehler zurückgegeben.

Durch das Setzen des Tags @TOMOUSE wird der Requester zentriert unter dem Mauszeiger geöffnet. Siehe dazu auch das Kapitel Requester

Siehe auch => GetString, Requester

1.79 WRITE.guide/GetFindReplace

GetFindReplace
=====

Aufruf : GetFindReplace FindWord/S ReplaceWord/S Flags/T

Benötigt : Nichts

Setzt Fehler: Ja

Ergebnisse : Nein

Beschreibung: GetFindReplace öffnet einen Requester in dem komfortabel die Variablen _FindString, _CaseSense, _WordOnly und, falls @REPLACE in Flags gesetzt ist, auch die Variable _ReplaceString gesetzt werden können. Sprich, hier kann angegeben werden, nach welchem Wort gesucht werden soll. Dabei kann über die beiden Schalter bestimmt werden, ob bei der Suche zwischen Klein- und Großschreibung unterschieden soll, sowie, ob nur ganze Wörter erkannt werden soll. Die Definition von ganzen Wörtern ist dabei vom Inhalt der Variablen _WordDef ab. Diese kann auch temporär über das Setzen der Tags CASE, NOCASE, WORD und NOWORD erreicht werden.

Drückt man in einen der beiden Texteingabefelder die HELP-Taste, so öffnet sich ein ListRequester, über den man eins der vorher eingegebenen Wörter selektieren kann.

Durch das Setzen des Tags @TOMOUSE wird der Requester zentriert unter

dem Mauszeiger geöffnet. Siehe dazu auch das Kapitel Requester

Siehe auch => Find, Replace, FindPattern, Requester

1.80 WRITE.guide/GetFile

GetFile
=====

Aufruf : GetFile Pfad,Pattern/S Typ/T

Benötigt : Nichts

Setzt Fehler: Ja

Ergebnisse : Ja

Beschreibung: GetFile öffnet einen Filerequester mit dem Pfad Pfad oder, falls dieser leer ist ("") mit dem Pfad, der in der Variable _Path steht (Gleiches gilt für Pattern). Es werden dabei nur Files, die dem Suchmuster Pattern entsprechen, oder, falls dieser leer ist, dem Muster in der Variablen _FRPattern, angezeigt.

Ist in Typ @SAVE gesetzt, so wird ein Save-Filerequester benutzt (Es wird helle Schrift auf dunklem Hintergrund benutzt).

Wird eine Datei selektiert, so wird der dazugehörige Dateiname ,falls Pfad leer ist, in der Variablen _Path zurückgegeben, ansonsten in _RS.

Andernfalls wird ein Fehler zurückgegeben.

Siehe auch => GetFiles

1.81 WRITE.guide/GetFiles

GetFiles
=====

Aufruf : GetFiles Liste,Pfad,Pattern/S Typ/T

Benötigt : Nichts

Setzt Fehler: Ja

Ergebnisse : Ja

Beschreibung: Gleiches Verhalten wie GetFile. Nur das hier nicht nur ein File sondern mehrere selektiert werden können, und diese nicht in _Path oder _RS sondern in der angegebenen Liste eingetragen werden. Diese muß vorher existieren.

Siehe auch => GetFile

1.82 WRITE.guide/GetFont

GetFont
=====

Aufruf : GetFont

Benötigt : Nichts

Setzt Fehler: Ja

Ergebnisse : Nein

Beschreibung: GetFont öffnet einen Fontrequester. Wird ein Font selektiert, so wird versucht, diesen als neuen Font für die Textdarstellung zu benutzen. Wird kein Font selektiert, oder kann dieser nicht geladen dargestellt etc. werden, wird die Abarbeitung abgebrochen.

Siehe auch =>

1.83 WRITE.guide/Ask

Ask
===

Aufruf : Ask Title/S Gadgets/S Flags/T

Benötigt : Nichts

Setzt Fehler: Nein

Ergebnisse : Ja

Beschreibung: Ask öffnet einen Requester mit Title als Text und den in Gadgets beschriebenen Gadgets als mögliche Antwort. Ist in Flags das Tag @VERT gesetzt, so wird rechts neben dem Text die Gadgeliste vertikal erzeugt, sonst horizontal unter dem Text.

Die Beschreibung der Gadgets folgt folgender Konvention: Die Gadgettitel werden hintereinander aufgelistet und durch das Zeichen | von einander getrennt. Mittels eines Unterstriches im Titel kann der nächste Buchstabe als Tastaturkürzel markiert werden. Ein ^ bedeutet, daß dieses Gadget auch über die Escapetaste selectiert werden kann. Dieses Gadget sollte demnach für einen Abruch oder für das sichere Verlassen des Requester stehen. Ein * bedeutet, daß dieses Gadget auch mit RETURN beantwortet werden kann. Dieses Gadget sollte also für die vorgeschlagene Standardbeantwortung stehen.

Die Gadgets werden von Links nach Rechts von 0 aufwärts durchnummeriert. Ask gibt in _RN die Nummer des selektierten Gadgets zurück. Ein Beispiel:

```
Ask "Dies ist ein Test!!!" "Echt _super man!*|_Nicht so toll^"
```

Durch das Setzen des Tags @TOMOUSE wird der Requester zentriert unter dem Mauszeiger geöffnet. Siehe dazu auch das Kapitel Requester

Siehe auch => Requester, Message, MessageOK

1.84 WRITE.guide/Message

Message
=====

Aufruf : Message Text/S

Benötigt : Nichts

Setzt Fehler: Nein

Ergebnisse : Nein

Beschreibung: Message öffnet einen Requester mit dem angegebenen Text. Nach kurzer Zeit verschwindet der Requester wieder.

Durch das Setzen des Tags @TOMOUSE wird der Requester zentriert unter dem Mauszeiger geöffnet. Siehe dazu auch das Kapitel Requester

Siehe auch => MessageOK, Requester

1.85 WRITE.guide/MessageOK

MessageOK
=====

Aufruf : MessageOK Text/S

Benötigt : Nichts

Setzt Fehler: Nein

Ergebnisse : Nein

Beschreibung: Funktioniert wie Message, nur das hier die Meldung erst durch ein Gadget bestätigt werden muß bevor sie verschwindet.

Durch das Setzen des Tags @TOMOUSE wird der Requester zentriert unter dem Mauszeiger geöffnet. Siehe dazu auch das Kapitel Requester

Siehe auch => Message, Requester

1.86 WRITE.guide/Flash

Flash

=====

Aufruf : Flash

Benötigt : Nichts

Setzt Fehler: Nein

Ergebnisse : Nein

Beschreibung: Läßt den Bildschirm einmal aufblinken.

Siehe auch => Beep

1.87 WRITE.guide/Beep

Beep

=====

Aufruf : Beep Deep/N

Benötigt : Nichts

Setzt Fehler: Nein

Ergebnisse : Nein

Beschreibung: Beep erzeugt einen kurzen Ton. Ist Deep=0, dann ist der Ton relativ hoch, sonst tief.

Siehe auch => Flash

1.88 WRITE.guide/ParseBuffer

ParseBuffer

=====

Aufruf : ParseBuffer Nummer/N

Benötigt : Nichts

Setzt Fehler: Ja

Ergebnisse : Nein

Beschreibung: ParseBuffer behandelt den Text in dem Puffer mit der angegebenen Nummer als WRITE-Script und prüft es auf seine syntaktische Richtigkeit ohne es dabei jedoch auszuführen. Eventuell auftretende Fehler werden wie üblich im Textfenster gemeldet. Sind Fehler aufgetreten, so wird dementsprechend von der Funktion ein Fehler zurückgegeben.

Diese Funktion ist sinnvoll, wenn man Teile des Konfigurationsfiles ändert, und sie anschließend auf ihre Richtigkeit überprüfen will.

Siehe auch => DoBuffer, DoString, PreparseString

1.89 WRITE.guide/DoBuffer

DoBuffer
=====

Aufruf : DoBuffer Nummer/N

Benötigt : Nichts

Setzt Fehler: Ja

Ergebnisse : Nein

Beschreibung: Führt den angegebenen Puffer als WRITE-Script aus. Treten dabei Fehler auf, so gibt die Funktion ebenfalls einen Fehler aus.

Siehe auch => ParseBuffer, DoString, PreparseString

1.90 WRITE.guide/DoString

DoString
=====

Aufruf : DoString Zeichenkette/S

Benötigt : Nichts

Setzt Fehler: Ja

Ergebnisse : Nein

Beschreibung: Führt die angegebene Zeichenkette als WRITE-Script aus. Natürlich gibt auch diese Funktion dabei auftretene Fehler als Fehler zurück.

Siehe auch => ParseBuffer, DoBuffer, PreparseString

1.91 WRITE.guide/PreparseString

PreparseString
=====

Aufruf : PreparseString Zeichenkette/S

Benötigt : Nichts

Setzt Fehler: Ja

Ergebnisse : Nein

Beschreibung: PreparseBuffer parsed die Zeichenkette, kontrolliert auf Richtigkeit und ersetzt dabei Variablen durch ihre Inhalte. Die Zeichenkette wird in _RS zurückgegeben.

Siehe auch => DoBuffer, DoString, ParseBuffer

1.92 WRITE.guide/SetUserFkt

SetUserFkt
=====

Aufruf : SetUserFkt Name/S Funktionsliste/F

Benötigt : Nichts

Setzt Fehler: Nein

Ergebnisse : Nein

Beschreibung: Userfunktionen sind Stellen im internen Ablauf, wo der Benutzer konfigurierend eingreifen kann. Mittels SetUserFkt können hier Funktionslisten definiert werden, die dann in der angegebenen Situation aufgerufen werden.

Momentan gibt es folgende Userfunktionen:

STARTUPARGACTION

Diese Funktion wird für jeden Commandlineparameter einmal aufgerufen. Der Parameter steht dabei in der Variablen _RS. Diese Funktion sollte ein Fenster öffnen und die angegebene Textdatei laden.

STARTUPNOARGACTION

Diese Funktion wird aufgerufen, wenn WRITE nicht im _SleepMode

gestartet wurde und keine Dateien bei Start übergeben wurden.

APPARGACTION

Die Funktion wird für jede Datei, die auf das AppIcon oder in das AppWindow gezogen wird, ausgeführt. Der Dateiname steht in _RS.

APPACTION

Die Funktion wird ausgeführt, wenn auf das AppIcon doppelgeklickt wurde oder der AppMenu-Eintrag selektiert wurde.

CLOSEACTION

Diese Funktion wird aufgerufen, wenn das Schließ-Gadget eines Fensters angeklickt wird. Die Funktion sollte eventuell eine Sicherheitsabfrage machen und anschließend das Fenster schließen.

WINMANAGERACTION

Diese Funktion wird bei Selektion des Gadgets Neues Fenster im WinManager aufgerufen. Sie sollte ein Editorfenster öffnen.

Siehe auch =>

1.93 WRITE.guide/Compare

Compare

=====

Aufruf : Compare Zeichenkette1/S Zeichenkette2/S

Benötigt : Nichts

Setzt Fehler: Nein

Ergebnisse : Ja

Beschreibung: Vergleicht die beiden Zeichenketten und gibt je nach Ergebnis die Werte LOWER, HIGHER oder EQUAL in _RN zurück. Da Zahlen bei der Übergabe automatisch in Zeichenketten umgewandelt werden, kann man mit dieser Funktion auch Zahlen untereinander als auch Zahlen und Zeichenketten miteinander vergleichen.

Siehe auch => If, Break

1.94 WRITE.guide/If

If

==

Aufruf : If Command/F Then/F Else/F Tags/T

Benötigt : Nichts

Setzt Fehler: Nein

Ergebnisse : Nein

Beschreibung: If führt die angegebene Funktionsliste Command aus. Gibt diese Funktion keinen Fehler zurück und ist _RN=0, so wird die Funktionsliste Then ausgeführt, ansonsten die Funktionsliste Else. Ist das Tag @CLEARRN gesetzt, so wird _RN vor der Ausführung von Command gelöscht. Dies ist z.B. wichtig, wenn _RN ungleich 0 ist, Command _RN nicht ändert und If dementsprechend nur auf die Rückgabe eines Fehlers reagieren soll.

Siehe auch => Break

1.95 WRITE.guide/Break

Break
=====

Aufruf : Break Compare/N Zeichenkettel/S Zeichenkette2/S

Benötigt : Nichts

Setzt Fehler: Ja

Ergebnisse : Nein

Beschreibung: Break vergleicht Zeichenkettel und Zeichenkette2 Und stellt fest, das sie gleich (EQUAL), Zeichenkettel kleiner als Zeichenkette2 (LOWER) oder größer (EQUAL) ist. Ist nun Compare gleich dem Resultat, so gibt Break einen Fehler zurück und die aktuelle Befehlsfolge wird abgebrochen. Beispiel:

Break EQUAL "Hallo" "Hallo"

Break LOWER 255 13

Das erste Beispiel bricht ab, das Zweite nicht.

Siehe auch => If

1.96 WRITE.guide/SetError

SetError
=====

Aufruf : SetError

Benötigt : Nichts

Setzt Fehler: Ja

Ergebnisse : Nein

Beschreibung: Bricht die anktuelle Anweisungsfolge ab.

Siehe auch => Break, If, Compare

1.97 WRITE.guide/SetVar

SetVar

=====

Aufruf : SetVar Variable/S Wert/S

Benötigt : Nichts

Setzt Fehler: Ja

Ergebnisse : Nein

Beschreibung: Setzt den Inhalt der einer internen Variable auf den Wert Wert. Variable ist dabei der gequotete Name der Variable. Existiert die Variable nichts, so wird ein Fehler zurückgegeben. Beispiel:

SetEnv "_FileName" "s:startup-sequence"

Setzt den Dateinamen des aktuellen Textes auf s:startup-sequence.

Siehe auch => GetVar

1.98 WRITE.guide/GetVar

GetVar

=====

Aufruf : GetVar Variable/S

Benötigt : Nichts

Setzt Fehler: Ja

Ergebnisse : Ja

Beschreibung: Liest den Wert der Variablen Variable aus und schreibt ihn als Zeichenkette in die Variable _RS. Existiert die angegebene Variable nicht, so wird ein Fehler zurückgegeben.

Siehe auch => SetVar

1.99 WRITE.guide/SetEnv

SetEnv
=====

Aufruf : SetEnv Variable/S Wert/S

Benötigt : Nichts

Setzt Fehler: Ja

Ergebnisse : Nein

Beschreibung: Setzt den Wert einer lokalen DOS-Enviromentvariabeln auf den Wert Wert.

Siehe auch =>

1.100 WRITE.guide/GetEnv

GetEnv
=====

Aufruf : GetEnv Variable/S

Benötigt : Nichts

Setzt Fehler: Ja

Ergebnisse : Ja

Beschreibung: Ließt den Wert der angegebenen Dos-Enviromentvariabeln aus und schreibt ihn in die Variable _RS

Siehe auch =>

1.101 WRITE.guide/System

System
=====

Aufruf : System Befehl/S Flags/T

Benötigt : Nichts

Setzt Fehler: Ja

Ergebnisse : Nein

Beschreibung: System startet einen Befehl (mit Argumenten). Ist @ASYNC ind Flags gesetzt, so wird der Befehl im Hintergrund gestartet. D.h.,

daß mit WRITE während das Programm läuft, weiter gearbeitet werden kann. Ansonsten wartet WRITE darauf, daß das Programm beendet wird. Aus leicht einsichtigen Gründen, kann nur ein Fehler zurückgegeben werden, wenn @ASYNc nicht gesetzt ist.

Siehe auch =>

1.102 WRITE.guide/SetMark

SetMark
=====

Aufruf : SetMark

Benötigt : Ed

Setzt Fehler: Nein

Ergebnisse : Nein

Beschreibung: Setzt den Anfang bzw. das Ende eines Blockes, welcher dann mit Cut, Copy ... bearbeitet werden kann. Setzt man zum ersten Mal eine Marke, so verändert sich der Mauszeiger in ein Visier und ein M erscheint bei den Flags in der Titelzeile. Desweiteren ist ein zeichengroßes Kästen unter dem Cursor zu sehen. Man ist im Markierungs-Modus. Dieser bleibt solange erhalten, wie man nicht auf irgendeine Art einen Zeilenumbruch tätigt. Nun kann mit den gleichen Verfahren das Ende des Blockes gewählt werden. Ist das Ende des Blockes vor dem Anfang, so werden Anfangs- und Endmarken automatisch vertauscht. Ist dies getan, so wird der Block als Ganzes farblich hervorgehoben. Der Block ist markiert und bleibt dies auch, bis ein Zeilenumbruch durchgeführt wurde. Nun kann der Block mit den Blockfunktionen bearbeitet werden.

Mit einen Doppelklick mit der linken Maustaste ist es z.B. möglich Marken zu setzen.

Siehe auch => UnMark, Mark

1.103 WRITE.guide/Mark

Mark
=====

Aufruf : Mark VonX, VonY, BisX, BisY/N Tags/T

Benötigt : Ed

Setzt Fehler: Nein

Ergebnisse : Nein

Beschreibung: Markiert den angegebenen Block.

Durch das Setzen des Tags @SILENT können eventuelle Fehlerrequester unterdrückt werden.

Siehe auch => Mark, UnMark, Konstantenbeschreibung

1.104 WRITE.guide/UnMark

UnMark

=====

Aufruf : UnMark

Benötigt : Ed

Setzt Fehler: Nein

Ergebnisse : Nein

Beschreibung: UnMark löscht den markierten Block. Diese Funktion wird auch aufgerufen, wenn der rechte Maustaste gedrückt wurde, ohne ein Menü auszuwählen.

Siehe auch => SetMark, Mark

1.105 WRITE.guide/DeleteBlock

DeleteBlock

=====

Aufruf : DeleteBlock

Benötigt : Ed

Setzt Fehler: Ja

Ergebnisse : Nein

Beschreibung: Löscht den markierten Block. Ist kein Block markiert, so wird mit einem Fehler abgebrochen.

Durch das Setzen des Tags @SILENT können eventuelle Fehlerrequester unterdrückt werden.

Siehe auch => CopyBlock, InsertBlock, CopyArea, DeleteArea

1.106 WRITE.guide/CopyBlock

CopyBlock
=====

Aufruf : CopyBlock Puffername/S

Benötigt : Ed

Setzt Fehler: Ja

Ergebnisse : Nein

Beschreibung: Kopiert den markierten Block in den angegebenen Zwischenspeicher. Ist kein Block markiert, so wird mit einem Fehler abgebrochen.

Durch das Setzen des Tags @SILENT können eventuelle Fehlerrequester unterdrückt werden.

Siehe auch => DeleteBlock, InsertBlock, CopyArea, DeleteArea

1.107 WRITE.guide/InsertBlock

InsertBlock
=====

Aufruf : InsertBlock Puffername/S

Benötigt : Ed

Setzt Fehler: Ja

Ergebnisse : Nein

Beschreibung: Fügt den Inhalt des angegebenen Blocks an der aktuellen Cursorposition in den Text ein. Ist der angegebene Block leer, so wird mit einem Fehler abgebrochen.

Durch das Setzen des Tags @SILENT können eventuelle Fehlerrequester unterdrückt werden.

Siehe auch => CopyBlock, DeleteBlock, CopyArea, DeleteArea

1.108 WRITE.guide/DeleteArea

DeleteArea
=====

Aufruf : DeleteArea VonX,VonY,BisX,BisY/N

Benötigt : Ed

Setzt Fehler: Ja

Ergebnisse : Nein

Beschreibung: Genau die gleiche Funktion wie DeleteBlock, nur das hier ein beliebiger Block angegeben werden kann.

Durch das Setzen des Tags @SILENT können eventuelle Fehlerrequester unterdrückt werden.

Siehe auch => CopyBlock, InsertBlock, CopyArea, Konstantenbeschreibung

1.109 WRITE.guide/CopyArea

CopyArea
=====

Aufruf : CopyArea Buffername/S VonX,VonY,BisX,BisY/N

Benötigt : Ed

Setzt Fehler: Ja

Ergebnisse : Nein

Beschreibung: Genau die gleiche Funktion wie CopyBlock, nur das hier ein beliebiger Block angegeben werden kann.

Durch das Setzen des Tags @SILENT können eventuelle Fehlerrequester unterdrückt werden.

Siehe auch => DeleteBlock, InsertBlock, DeleteArea, Konstantenbeschreibung

1.110 WRITE.guide/SaveBuffer

SaveBuffer
=====

Aufruf : SaveBuffer Dateiname/S Puffername/S

Benötigt : Nichts

Setzt Fehler: Ja

Ergebnisse : Nein

Beschreibung: Speichert den Inhalt des angegebenen Puffers als Datei mit

dem Namen Dateiname ab. Treten beim Abspeichern Fehler auf, so wird mit einem Fehler abgebrochen. Achtung! Die Einstellungsmöglichkeiten für Textfiles, wie z.B. die Abspeicherung von Tabs, gelten hier nicht. Blöcke werden immer im Standard-ADSCII-Format abgespeichert.

Durch das Setzen des Tags @SILENT können eventuelle Fehlerrequester unterdrückt werden.

Siehe auch => LoadBuffer

1.111 WRITE.guide/LoadBuffer

LoadBuffer
=====

Aufruf : LoadBuffer Dateiname/S Puffername/S

Benötigt : Nichts

Setzt Fehler: Ja

Ergebnisse : Nein

Beschreibung: Lädt die Datei Dateiname in den angegebenen Block. Treten beim Laden Fehler auf, so wird mit einem Fehler abgebrochen. Achtung! Die Einstellungsmöglichkeiten für Textfiles, wie z.B. die Abspeicherung von Tabs, gelten hier nicht. Blöcke werden immer im Standard-ADSCII-Format abgespeichert.

Durch das Setzen des Tags @SILENT können eventuelle Fehlerrequester unterdrückt werden.

Siehe auch => SaveBuffer

1.112 WRITE.guide/ClearBuffer

ClearBuffer
=====

Aufruf : ClearBuffer Puffername/S

Benötigt : Nichts

Setzt Fehler: Nein

Ergebnisse : Nein

Beschreibung: Löscht den angegebenen Puffer. Ist der Buffer noch nicht vorhanden wird er erzeugt.

Siehe auch =>

1.113 WRITE.guide/StrToBuffer

StrToBuffer
=====

Aufruf : StrToBuffer Zeichenkette/S Puffername/S

Benötigt : Nichts

Setzt Fehler: Nein

Ergebnisse : Nein

Beschreibung: Der angegebene Buffer wird mit der angegebenen Zeichenkette belegt.

Siehe auch =>

1.114 WRITE.guide/BufferToStr

BufferToStr
=====

Aufruf : BufferToStr Puffername/S

Benötigt : Nichts

Setzt Fehler: Nein

Ergebnisse : Ja

Beschreibung: Die maximal ersten 256 Zeichen des angegebenen Buffers werden in _RS zurückgegeben.

Durch das Setzen des Tags @SILENT können eventuelle Fehlerrequester unterdrückt werden.

Siehe auch =>

1.115 WRITE.guide/ClipToBuffer

ClipToBuffer
=====

Aufruf : ClipToBuffer Puffername/S Clipboardnummer/N

Benötigt : iffparse.library

Setzt Fehler: Ja

Ergebnisse : Nein

Beschreibung: Kopiert den Inhalt des angegebenen Clipboarddevices in einen internen Puffer. Für weitere Informationen über die Funktion und die Arbeitsweise des Clipboarddevices schauen Sie bitte in die Handbücher, die Sie mit Ihrem Amiga erhalten haben.

Siehe auch => BufferToClip

1.116 WRITE.guide/BufferToClip

BufferToClip
=====

Aufruf : BufferToClip Puffername/S Clipboardnummer/N

Benötigt : iffparse.library

Setzt Fehler: Ja

Ergebnisse : Nein

Beschreibung: Kopiert den angegebenen internen Puffer in ein Clipboarddevice. Für weitere Informationen über die Funktion und die Arbeitsweise des Clipboarddevices schauen Sie bitte in die Handbücher, die Sie mit Ihrem Amiga erhalten haben.

Durch das Setzen des Tags @SILENT können eventuelle Fehlerrequester unterdrückt werden.

Siehe auch => BufferToClip

1.117 WRITE.guide/BlockLeft

BlockLeft
=====

Aufruf : BlockLeft x/N

Benötigt : Ed

Setzt Fehler: Nein

Ergebnisse : Nein

Beschreibung: Verschiebt den markierten Block als Ganzes um x Zeichen nach links.

Siehe auch => BlockRight

1.118 WRITE.guide/BlockRight

BlockRight
=====

Aufruf : BlockRight x/N

Benötigt : Ed

Setzt Fehler: Nein

Ergebnisse : Nein

Beschreibung: Verschiebt den markierten Block als Ganzes um x Zeichen nach rechts.

Siehe auch => BlockRight

1.119 WRITE.guide/BlockLftAlig

BlockLftAlig
=====

Aufruf : BlockLftAlig Spalte/N

Benötigt : Ed

Setzt Fehler: Nein

Ergebnisse : Nein

Beschreibung: Versucht alle Zeilen im markierten Block linksbündig auf die angegebene Spalte auszurichten.

Siehe auch => BlockRghtAlig

1.120 WRITE.guide/BlockRghtAlig

BlockRghtAlig
=====

Aufruf : BlockRghtAlig Spalte/N

Benötigt : Ed

Setzt Fehler: Nein

Ergebnisse : Nein

Beschreibung: Versucht alle Zeilen im markierten Block rechtsbündig auf die angegebene Spalte auszurichten.

Siehe auch =>

1.121 WRITE.guide/BlockCenter

BlockCenter
=====

Aufruf : BlockCenter Links/N Rechts/N

Benötigt : Markierten Block

Setzt Fehler: Nein

Ergebnisse : Nein

Beschreibung: Zentriert jede Zeile des markierten Blocken zwischen den angegebenen Spalten. Zeilen, die zu groß sind, werden ignoriert.

Siehe auch =>

1.122 WRITE.guide/BlockBlock

BlockBlock
=====

Aufruf : BlockBlock Anfang/N Ende/N Ausnahmen/S MaxSpaces/N

Benötigt : Ed

Setzt Fehler: Ja

Ergebnisse : Nein

Beschreibung: Setzt den angegebenen Textbereich bündig indem es zwischen einzelnen Wörter Leerzeichen einfügt. Wörter werden hier durch Leerzeichen getrennt, der Inhalt der Variablen _WordDef wird also ignoriert. Ebenfalls ignoriert werden Zeilen, deren erstes Nicht-Leerzeichen in der Ausnahmezeichenkette enthalten ist. Schließlich werden maximal MaxSpaces Leerzeichen in einem Wortzwischenraum eingefügt.

Siehe auch =>

1.123 WRITE.guide/CursorUp

CursorUp
=====

Aufruf : CursorUp Mode/N

Benötigt : Ed

Setzt Fehler: Ja

Ergebnisse : Nein

Beschreibung: Ist Mode=0, so wird der Cursor einfach eine Zeile nach oben bewegt. Ist Mode=1, so wird der Cursor ebenfalls eine Zeile nach oben bewegt und, falls der Cursor dann hinter dem letzten Zeichen in dieser Zeile steht, einen Buchstaben hinter dem Ende der Zeile positioniert. Steht der Cursor bereits in der ersten Zeile, so wird ein Fehler zurückgegeben.

Siehe auch =>

1.124 WRITE.guide/CursorDown

CursorDown
=====

Aufruf : CursorDown Mode/N

Benötigt : Ed

Setzt Fehler: Ja

Ergebnisse : Nein

Beschreibung: Funktioniert wie CursorUp, nur daß der Cursor eine Zeile nach unten bewegt wird.

Siehe auch =>

1.125 WRITE.guide/CursorRight

CursorRight
=====

Aufruf : CursorRight Mode/N

Benötigt : Ed

Setzt Fehler: Ja

Ergebnisse : Nein

Beschreibung: Ist Mode=0, so wird der Cursor eine Stelle nach rechts bewegt. Ist Mode=1, so wird der Cursor ebenfalls eine Stelle nach rechts bewegt. Steht er dann jedoch hinter dem letzten Zeichen der Zeile, springt er an der Anfang der nächsten. Existiert diese nicht, so wird ein Fehler zurückgegeben.

Siehe auch =>

1.126 WRITE.guide/CursorLeft

CursorLeft
=====

Aufruf : CursorLeft

Benötigt : Ed

Setzt Fehler: Ja

Ergebnisse : Ja

Beschreibung: Ist Mode=0, so wird der Cursor eine Stelle nach links bewegt. Steht der Cursor bereits in der ersten Spalte, so wird ein Fehler zurückgegeben. Ist Mode=1, so wird der Cursor ebenfalls eine Stelle nach links bewegt. Steht er jedoch in der ersten Spalte der Zeile, springt er ans Ende der letzten. Existiert diese nicht, so wird ein Fehler zurückgegeben.

Siehe auch =>

1.127 WRITE.guide/NextWord

NextWord
=====

Aufruf : NextWord

Benötigt : Ed

Setzt Fehler: Ja

Ergebnisse : Nein

Beschreibung: Springt zum nächsten Wort. Die aktuelle Wortdefinition wird durch den Inhalt der Variable `_WordDef` angegeben. Schauen Sie für weitere Information bitte dort nach. Kann keine nächstes Word gefunden werden, so gibt `NextWord` einen Fehler zurück.

Siehe auch => `LastWord`

1.128 WRITE.guide/LastWord

`LastWord`
=====

Aufruf : `LastWord`

Benötigt : `Ed`

Setzt Fehler: Ja

Ergebnisse : Nein

Beschreibung: Springt zum nächsten Wort. Die aktuelle Wortdefinition wird durch den Inhalt der Variable `_WordDef` angegeben. Schauen Sie für weitere Information bitte dort nach. Kann keine vorheriges Wort gefunden werden, so gibt `NextWord` einen Fehler zurück.

Siehe auch => `NextWord`

1.129 WRITE.guide/PageUp

`PageUp`
=====

Aufruf : `PageUp Percent/N`

Benötigt : `Ed`

Setzt Fehler: Nein

Ergebnisse : Nein

Beschreibung: Blättert `Percent` Prozent einer dargestellten Seite nach oben. Beispiel:

`PageUp 75`

Blättert 75% der dargestellten Seite nach oben. Bei einem Fenster von z.B. 30 Zeilen sind dies 21 Zeilen.

Siehe auch => `PageDown`

1.130 WRITE.guide/PageDown

PageDown
=====

Aufruf : PageDown Percent/N

Benötigt : Ed

Setzt Fehler: Nein

Ergebnisse : Nein

Beschreibung: Blättert Percent Prozent einer dargestellten Seite nach unten. Beispiel:

PageDown 75

Blättert 75% der dargestellten Seite nach unten. Bei einem Fenster von z.B. 30 Zeilen sind dies 21 Zeilen.

Siehe auch => PageUp

1.131 WRITE.guide/ScrollUp

ScrollUp
=====

Aufruf : ScrollUp

Benötigt : Ed

Setzt Fehler: Nein

Ergebnisse : Nein

Beschreibung: Bewegt den Text unter dem Cursor nach unten. nach unten.

Siehe auch => ScrollDown

1.132 WRITE.guide/ScrollDown

ScrollDown
=====

Aufruf : ScrollDown

Benötigt : Ed

Setzt Fehler: Nein

Ergebnisse : Nein

Beschreibung: Bewegt den Text unter dem Cursor nach oben. nach unten.

Siehe auch => ScrollUp

1.133 WRITE.guide/Goto

Goto
====

Aufruf : Goto x/N y/N

Benötigt : Ed

Setzt Fehler: Nein

Ergebnisse : Nein

Beschreibung: Goto springt, wenn vorhanden zur y. Zeile und x. Spalte. Dabei werden auch Positionsangaben mittels der Konstanten @CURSOR bis @EOT unterstützt.

Siehe auch => Konstantenbeschreibung

1.134 WRITE.guide/GotoMouse

GotoMouse
=====

Aufruf : GotoMouse Tags/T

Benötigt : Ed

Setzt Fehler: ja

Ergebnisse : Nein

Beschreibung: Positioniert den Cursor unter den Mauszeiger. Ist das Tag @SAMEPOS gesetzt, wird der Cursor nur gesetzt, wenn sich die Maus bereits über dem Cursor befindet. Dies ist in Zusammenhang mit Doppelklicks (DoubleKey und SetMark nützlich).

Siehe auch =>

1.135 WRITE.guide/SetTextMark

SetTextMark
=====

Aufruf : SetTextMark Nummer/N

Benötigt : Ed

Setzt Fehler: Nein

Ergebnisse : Nein

Beschreibung: SetTextMark setzt in der aktuellen Zeile eine (nämliche Nummer Nummer) temporäre Marke. Beachten Sie bitte, daß sich WRITE nur die Zeilennummer merkt, so daß nach Veränderungen im Text die Marke auf die falsche Stelle zeigt.

Siehe auch => GoTextMark

1.136 WRITE.guide/GoTextMark

GoTextMark
=====

Aufruf : GoTextMark Nummer/N

Benötigt : Ed

Setzt Fehler: Nein

Ergebnisse : Nein

Beschreibung: Springt zur angegebenen Textmarke.

Siehe auch => SetTextMark

1.137 WRITE.guide/Find

Find
=====

Aufruf : Find VonX/N VonY/N BisX/N BisY/N Mode/T

Benötigt : Ed

Setzt Fehler: Ja

Ergebnisse : Ja

Beschreibung: Find sucht ab der aktuellen Cursorposition nach den Inhalt

der Variable `_FindString`. Ist der Inhalt der Variable `_CaseSense` ungleich 0, so unterscheidet Find dabei zwischen Groß- und Kleinschreibung, ansonsten nicht. Kann das gesuchte Wort nicht gefunden werden, so wird ein Fehler zurückgegeben.

Ist der Inhalt der Variable `_WordDef` ungleich 0, so sucht Find nur nach ganzen Wörtern, ansonsten auch nach Wortteilen. Die Definition eines Wortes hängt von dem Inhalt der Variable `_WordDef` ab.

Kann das gesuchte Wort nicht gefunden werden, so wird ein Fehler zurückgegeben.

Ist in Mode `@SILENT` gesetzt, so wird das Nichtfinden des Wortes nicht mittels eines Requesters angezeigt.

Mittels der Tags `@CASE`, `@NOCASE`, `@WORD` und `@NOWORD` kann der Wert der Variablen `_CaseSense` und `_WordDef` für diesen Funktionsaufruf direkt geändert werden, ohne daß globale Einstellungen verändert werden.

Über die Variablen `VonX/Y` und `BisX/Y` kann der Textbereich angegeben werden, auf den sich die Suche beziehen soll. `@CURSOR @CURSOR @EOT` steht z.B. für die Suche von der Cursorposition bis zum Ende des Textes. `@MARKA @MARKA @MARKB @MARKB` für die Suche in dem markierten Block.

Beachten Sie, daß, wenn `VonX/Y` gleich der Cursorposition ist, Find aus einsichtigen Gründen erst ab den nachfolgenden Buchstaben sucht. Dieses Verhalten kann durch das Setzen des Tags `@FIRST` abgestellt werden.

Wird das Tag `@COUNT` gesetzt, so springt Find nicht zum ersten Vorkommnis sondern die die Zahl der gefundenen Wörter im angegebenen Bereich in `_RN` zurück.

Siehe auch => `Replace`, `FindPattern`, Konstantenbeschreibung

1.138 WRITE.guide/Replace

`Replace`
=====

Aufruf : `Replace VonX/N VonY/N BisX/N BisY/N Mode/T`

Benötigt : `Ed`

Setzt Fehler: `Ja`

Ergebnisse : `Ja`

Beschreibung: `Replace` sucht nach dem unter Find angegebenen Schema nach dem angegebenen Wort und ersetzt es durch den Inhalt der Variable `_ReplaceString`.

Ist `@NOREQ` nicht in Modegesetzt, so wird vorher ein Requester geöffnet, in dem das Ersetzen explizit bestätigt werden muß.

Ist auch hier in Mode @SILENT gesetzt, so wird das Nichtfinden des Wortes nicht mittels eines Requesters angezeigt.

Ist @ALL gesetzt, so ersetzt die Funktion nicht nur das nächste Vorkommen, sondern alle Vorkommen bis das Ende des Textes erreicht ist oder die Suche abgebrochen wurde.

Ist bei gesetztem @ALL @NOREQ nicht in Mode gesetzt, so wird bei jedem gefundenen Wort ein Requester geöffnet, in dem man Replace abbrechen kann, das aktuelle Wort überspringen oder ersetzen kann.

Für die Parameter VonX/Y, BisX/Y sowie weitere Tags sehen Sie bitte bei der Beschreibung der Funktion Find nach.

Die Zahl der Ersetzungen wird in _RN zurückgegeben.

Siehe auch => Find, FindPattern, Konstantenbeschreibung

1.139 WRITE.guide/ReplaceList

ReplaceList
=====

Aufruf : ReplaceList xStart/N yStart/N xEnd/N yEnd/N Liste/N

Benötigt : Nichts

Setzt Fehler: Ja

Ergebnisse : Ja

Beschreibung: Noch nicht implementiert.

Siehe auch => Konstantenbeschreibung

1.140 WRITE.guide/FindPattern

FindPattern
=====

Aufruf : FindPattern Von,Bis/N Flags/T

Benötigt : Ed

Setzt Fehler: Ja

Ergebnisse : Nein

Beschreibung: Sucht von der Zeile von bis zur Zeile bis nach dem

DOS-Pattern, welches in der Variable `_PatCase` bzw. `_PatNoCase` angegeben ist. Dies hängt davon ab, ob `@CASE` oder `@NOCASE` in Flags angegeben wird. Wird kein von beiden angegeben, so wird die aktuelle Preferenceseinstellung benutzt. Durch das Setzen von `@SILENT` kann die Meldung des Nichtfindens des Patterns abgeschaltet werden.

Steht der Cursor in der Startzeile, so wird es ab der Position hinter dem Cursor gesucht.

Siehe auch => Find, Replace, Konstantenbeschreibung

1.141 WRITE.guide/MatchBracket

MatchBracket
=====

Aufruf : MatchBracket

Benötigt : Ed

Setzt Fehler: Nein

Ergebnisse : Nein

Beschreibung: MatchBracket sucht zu dem Zeichen unter dem Cursor das konjugierte. Unterstützt werden folgende Paare: (), { }, [], < >, « ». MatchBracket unterstützt dabei auch Verschachtelungen. Im folgenden Beispiel springt MatchBracket, wenn der Cursor auf dem ersten Zeichen steht, zum letzten:

```
{
  {
    /* Dies ist ein Test */
    arg[0]:=0;
  }
}
```

Desweiteren wird für die folgenden Zeichen, zum nächsten Vorkommen gesprungen: ' , ` , " .

Eine interessante Tastaturbelegung ist:

```
KEY ")"
  WRTETEXT ")"
  CURSORLEFT 0
  MATCHBRACKET
  DELAY 10
  MATCHBRACKET
  CURSORRIGHT 0
;
```

Was dafür sorgt, daß der Cursor, immer wenn man) drückt, der Cursor kurz zu entsprechenden öffnenden Klammer springt.

Siehe auch =>

1.142 WRITE.guide/Return

Return

=====

Aufruf : Return

Benötigt : Ed

Setzt Fehler: Nein

Ergebnisse : Nein

Beschreibung: Bricht die aktuelle Zeile an der Cursorposition um.

Beispiel:

```
sadlkjsadf asf gra htrhtrzrtgre
```

```
          ^
          Cursor
```

wird zu...

```
sadlkjsadf asf gra h
trhtrzrtgre
```

Siehe auch => _AutoIndent

1.143 WRITE.guide/Delete

Delete

=====

Aufruf : Delete

Benötigt : Ed

Setzt Fehler: Nein

Ergebnisse : Nein

Beschreibung: Löscht das Zeichen unter dem Cursor. Steht der Cursor hinter dem letzten Zeichen einer Zeile, so wird die nächste Zeile in die Aktuelle geholt.

Siehe auch =>

1.144 WRITE.guide/DeleteToEOL

DeleteToEOL
=====

Aufruf : DeleteToEOL

Benötigt : Ed

Setzt Fehler: Nein

Ergebnisse : Nein

Beschreibung: DeleteToEOL löscht die aktuelle Zeile von der aktuellen Cursorposition bis zum Ende der Zeile.

Siehe auch => Delete, DeleteLine, UnDelLine

1.145 WRITE.guide/DeleteLine

DeleteLine
=====

Aufruf : DeleteLine

Benötigt : Ed

Setzt Fehler: Nein

Ergebnisse : Nein

Beschreibung: DeleteLine löscht die aktuelle Zeile. Die zuletzt gelöschte Zeile kann mit UnDelLine wieder eingefügt werden. Desweiteren wird sie an den Anfang der Liste DeleteLine-History angefügt.

Siehe auch => Delete, DeleteToEOL, UnDelLine

1.146 WRITE.guide/UnDelLine

UnDelLine
=====

Aufruf : UnDelLine

Benötigt : Ed

Setzt Fehler: Nein

Ergebnisse : Nein

Beschreibung: UnDelLine fügt die zuletzt mit DeleteLine gelöschte Zeile

wieder über der aktuellen ein. Ist das Tag @NODUP gesetzt, wird diese Zeile gleichzeitig aus der Liste DeleteLine-History gelöscht.

Siehe auch => Delete, DeleteToEOL, DeleteLine

1.147 WRITE.guide/BackSpace

BackSpace
=====

Aufruf : BackSpace Mode/N

Benötigt : Ed

Setzt Fehler: Nein

Ergebnisse : Nein

Beschreibung: Löscht das Zeichen vor der Schreibmarke. Ist Mode=1 so wird die Schreibmarke, wenn sie sich in der ersten Spalte einer Zeile befindet, hinter dem letzten Zeichen der Zeile darüber positioniert.

Siehe auch => Delete

1.148 WRITE.guide/Tab

Tab
===

Aufruf : Tab Mode/N

Benötigt : Ed

Setzt Fehler: Nein

Ergebnisse : Nein

Beschreibung: Tab springt zur nächsten Tabulatormarke. Diese sind gerade _TabLength Zeichen von einander entfehrnt. Ist Mode=0, so springt nur der Cursor zum Tabulator. Ist Mode=1 so der Text unter dem Cursor bis zum Tabulator bewegt.

Siehe auch => BackTab

1.149 WRITE.guide/BackTab

BackTab
=====

Aufruf : BackTab

Benötigt : Ed

Setzt Fehler: Nichts

Ergebnisse : Nichts

Beschreibung: BackTab springt zur vorherigen Tabulatormarke. Diese sind gerade _TabLength Zeichen von einander entfehrnt.

Siehe auch =>

1.150 WRITE.guide/UpperBlock

UpperBlock
=====

Aufruf : UpperBlock VonX,VonY,BisX,BisY/N

Benötigt : Ed

Setzt Fehler: Nein

Ergebnisse : Nein

Beschreibung: Konvertiert alle Buchstaben im angegebenen Textbereich in Großbuchstaben. Dabei werden auch internationale Zeichen je nach der aktuellen Ländereinstellung des Betriebssystems berücksichtigt.

Die Positionen werden dabei mittels der Konstanten @CURSOR bis @EOT angegeben.

Siehe auch => LowerBlock, Konstantenbeschreibung

1.151 WRITE.guide/LowerBlock

LowerBlock
=====

Aufruf : LowerBlock VonX,VonY,BisX,BisY/N

Benötigt :

Setzt Fehler:

Ergebnisse :

Beschreibung: Konvertiert alle Buchstaben im angegebenen Textbereich zu Kleinbuchstaben. Dabei werden auch internationale Zeichen je nach der aktuellen Ländereinstellung des Betriebssystems berücksichtigt.

Die Positionen werden dabei mittels der Konstanten @CURSOR bis @EOT angegeben.

Siehe auch => UpperBlock, Konstantenbeschreibung

1.152 WRITE.guide/WriteChar

WriteChar
=====

Aufruf : WriteChar DecimalCode/N

Benötigt : Ed

Setzt Fehler: Nein

Ergebnisse : Nein

Beschreibung: WriteChar schreibt das Zeichen mit dem ASCII-Code DecimalCode an die aktuelle CursorPosition. Das Zeichen geht dabei an die gleiche Routine die auch für die über die Tastatur eingegebenen Zeichen zuständig ist. D. h. alle nicht darstellbaren Zeichen, werden auch nicht gedruckt. Diese Funktion ist auch völlig unabhängig von der aktuellen Tastaturbelegung. Ist A mit einer Funktion belegt, so wird WriteChar 65 dennoch ein A schreiben.

Siehe auch => WriteText

1.153 WRITE.guide/WriteText

WriteText
=====

Aufruf : WriteText Zeichenkette/S

Benötigt : Ed

Setzt Fehler: Nein

Ergebnisse : Nein

Beschreibung: WriteText funktioniert genauso wie WriteChar. Nur wird hier eine ganze Zeichenkette ausgegeben. Auch hier werden nicht darstellbare Zeichen herausgefiltert. Die Möglichkeit der Angabe von

Steuersequenzen in der Zeichenkette besteht also nicht.

Siehe auch => WriteChar

1.154 WRITE.guide/SwapChar

SwapChar
=====

Aufruf : SwapChar einsX, einsY, zweiX, zweiY/N

Benötigt : Ed

Setzt Fehler: Ja

Ergebnisse : Nein

Beschreibung: Vertauscht das Zeichen an der Position eins mit dem an der Position zwei.

Siehe auch =>

1.155 WRITE.guide/Key

Key
===

Aufruf : Key Definition/S Befehlsfolge/F

Benötigt : Nichts

Setzt Fehler: Ja

Ergebnisse : Nein

Beschreibung: Key belegt eine beliebige Taste mit einer Funktionsfolge. Bei Definition handelt es sich um eine Tastatur- oder Mausbeschreibung, wie sie auch für die Commodities des Betriebssystem verwendet wird. Schauen Sie bitte für eine genauere Beschreibung in Ihren Handbüchern unter dem Stichwort Commodities nach. Erlaubt ist momentan nur der Typ rawkey.

Siehe auch => DoubleKey

1.156 WRITE.guide/DoubleKey

DoubleKey
=====

Aufruf : DoubleKey Definition1,Definition2/S Befehlsfolge/F

Benötigt : Nichts

Setzt Fehler: Ja

Ergebnisse : Nein

Beschreibung: Diese Funktion arbeitet im Prinzip genauso, nur das hier die Befehlsfolge nur dann ausgeführt wird, wenn erst die Befehlsfolge 1 und dann im Zeitintervall eines Doppellickes die Definition 2 (die unterschiedlich zu der Definition 1 sein kann) gedrückt wird.

Siehe auch => Key

1.157 WRITE.guide/SetHotKey

SetHotKey
=====

Aufruf : SetHotKey Tastensequenz/S Funktion/F

Benötigt : Nichts

Setzt Fehler: Ja

Ergebnisse : Nein

Beschreibung: WRITE besitzt intern eine Reihe von Hotkeys, die mit einer beliebigen Tastenkombinationsbeschreibung über die commodities.library mit einer beliebigen WRITE-internen Funktion belegt werden können. Da die commodities.library benutzt wird, muß die Tastensequenz den Richtlinien, die auch für alle anderen Commodities gelten, folgen. Für das genaue Format der Tastensequenz schauen Sie demnach in Ihrer Dokumentation, die Sie beim Kauf Ihres Computers bekommen haben, nach. Funktion ist eine beliebige Funktionsfolge.

Siehe auch =>

1.158 WRITE.guide/Menu

Menu
=====

Aufruf : Menu Titel/S

Benötigt : Nichts

Setzt Fehler: Nein

Ergebnisse : Nein

Beschreibung: Menu hängt an die Menüleiste ein neues Menü mit dem Titel Titel an.

Siehe auch => Item, Sub, ItemBar, SubBar

1.159 WRITE.guide/Item

Item
====

Aufruf : Item Titel/S ShortCut/S Funktionliste/F

Benötigt : Nichts

Setzt Fehler: Nein

Ergebnisse : Nein

Beschreibung: Item hängt an den zuletzt initialisierten Menü einen Menüpunkt mit dem Titel Titel und dem Shortcut ShortCut an und belegt diesen mit der angegebenen Funktionsliste. Diese wird immer dann automatisch ausgeführt, wenn der Menüpunkt selektiert wird. Anstelle eines ShortCut-Buchstabens kann auch eine Kommodities-Tastenbeschreiben angegeben werden. Diese erscheint dann ab OS 3.0 neben dem Menüpunkt. Gleichzeitig wird die entsprechenden Taste mit der Funktion des Menüpunktes belegt.

Wird (ab OS3.0) die Helptaste während der Mauszeiger über einem Menü ist gedrückt, so wird ein Requester geöffnet, der die Funktionsbelegung dieses Menüpunktes zeigt. c

Siehe auch => Menu, Sub, ItemBar, SubBar

1.160 WRITE.guide/Sub

Sub
===

Aufruf : Sub Titel/S ShortCut/S Funktionliste/F

Benötigt : Nichts

Setzt Fehler: Nein

Ergebnisse : Nein

Beschreibung: Sub hängt an den zuletzt initialisierten Menüpunkt ein Untermenü mit dem Titel Titel und dem Shortcut ShortCut an und belegt diesen mit der angegebenen Funktionsliste. Diese wird immer dann automatisch ausgeführt, wenn das Untermenü selektiert wird.

Weitere Informationen, siehe Item

Für Menüpunkte gibt es auch eine Onlinehilfe. Siehe Item.

Siehe auch => Menu, Item, ItemBar, SubBar

1.161 WRITE.guide/ItemBar

ItemBar
=====

Aufruf : Itembar

Benötigt : Nichts

Setzt Fehler: Nein

Ergebnisse : Nein

Beschreibung: Hängt an den letzten Menüpunkt einen nicht selektierbaren Querstrich an. Diese Funktion sollte zur optischen Aufteilung eines Menüs benutzt werden.

Siehe auch => Menu, Item, Sub, SubBar

1.162 WRITE.guide/SubBar

SubBar
=====

Aufruf : SubBar

Benötigt : Nichts

Setzt Fehler: Nein

Ergebnisse : Nein

Beschreibung: Hängt an das letzte Untermenü einen nicht selektierbaren Querstrich an. Diese Funktion sollte zur optischen Aufteilung eines Menüs benutzt werden.

Siehe auch => Menu, Item, Sub, ItemBar

1.163 WRITE.guide/DoREXX

DoREXX
=====

Aufruf : DoREXX Dateiname/S Console/S Flags/T

Benötigt : REXX-Libraries im libs:-Verzeichnis. RX-Befehl.

Setzt Fehler: Ja

Ergebnisse : Nein

Beschreibung: Führt die angegebene Datei als REXX-Script aus. Je nachdem, ob @ASYNCR in Flags gesetzt ist oder nicht, wartet WRITE auf Beendigung des Scripts oder nicht. Soll das Script auf auch Kommandos an WRITE schicken, so sollte @ASYNCR gesetzt (das Script wartet sonst darauf, daß WRITE die Befehle ausführt, während WRITE darauf wartet das das Script ausgeführt wird), außerdem sollte man vorher eventuell LockWindow aufrufen, da die Befehle immer an das aktive Fenster gehen und wenn während der Ausführung ein anderes Fenster aktiviert wird, gibt es ein heilloses Chaos.

Mittels der Zeichenkette Console kann eine Ein-Ausgabedatei für das gestartete REXX-Skript angegeben werden. Beispiel:

```
DOREXX "listdemo.wrx" "CON:0/0/640/256/WRITEConsole/AUTO/QUIT" {@ASYNCR}
```

Siehe auch => LockWindow, OpenPort, ClosePort, WaitPort

1.164 WRITE.guide/LockWindow

LockWindow
=====

Aufruf : LockWindow ID/N

Benötigt : Nichts

Setzt Fehler: Ja

Ergebnisse : Nein

Beschreibung: LockWindow lockt den Ed mit dem zugehörigen ID. Das heißt, daß alle Befehle, die über die REXX-Schnittstelle kommen, auf den gelockten Ed wirken, selbst wenn zwischendurch andere Fenster aktiviert werden etc.

Ein gelocktes Fenster sollte mit LockWindow 0 vor Verlassen des

REXX-Script wieder entlockt werden, da sonst Scripte, die ein Fenster nicht explizit locken, alle Nachrichten ebenfalls an diesen Ed schicken. Ein erneuter Aufruf von LockWindow überschreibt einen alten Lock. Kann der angegebene ID nicht gefunden werden, so wird ein Fehler zurückgegeben.

Sollen mehrere Script gleichzeitig gestartet werden und diese auf verschiedene Fenster wirken, so benutzen Sie bitte die Funktionen OpenPort, ClosePort, WaitPort.

Siehe auch => OpenPort, ClosePort, WaitPort

1.165 WRITE.guide/NextEd

NextEd
=====

Aufruf : NextEd ID/N

Benötigt : Nichts

Setzt Fehler: Ja

Ergebnisse : Nein

Beschreibung: Aktiviert den nächsten Ed, dessen ID nach dem angegebenen kommt. Kann kein weiterer ID gefunden werden, so gibt NextEd einen Fehler zurück.

Siehe auch =>

1.166 WRITE.guide/OpenPort

OpenPort
=====

Aufruf : OpenPort ID/N

Benötigt : Ed

Setzt Fehler: Ja

Ergebnisse : Ja

Beschreibung: OpenPort öffnet einen persönlichen REXX-Port für den Ed mit dem angegebenen ID. Der Name des Ports wird in _RS zurückgegeben. Kann der Port nicht geöffnet werden (ein Task kann nur eine begrenzte Zahl von Ports verwalten) so wird ein Fehler zurückgegeben.

Bitte beachten Sie das man für einen Ed nicht eines zweiten PrivtaePort

öffnen kann. Ein zweiter Aufruf von OpenPort gibt nur einen Fehler zurück.

Siehe auch => ClosePort, WaitPort

1.167 WRITE.guide/ClosePort

ClosePort
=====

Aufruf : ClosePort ID/N

Benötigt : Ed

Setzt Fehler: Ja

Ergebnisse : Nein

Beschreibung: ClosePort schließt den mit OpenPort geöffneten REXX-Port wieder. Kann der Ed mit dem angegebenen ID nicht gefunden werden, oder existiert kein Port, so wird ein Fehler zurückgegeben.

Siehe auch => OpenPort, WaitPort

1.168 WRITE.guide/WaitPort

WaitPort
=====

Aufruf : WaitPort ID/N

Benötigt : Ed

Setzt Fehler: Ja

Ergebnisse : Nein

Beschreibung: Wird dieser Befehl von einem REXX-Script aus aufgerufen, so kehrt er erst zurück wenn der REXX-Port des Ed geschlossen wird. Dies passiert im allgemeinen, wenn der Ed verlassen (d.h. meisten, das Fenster geschlossen) wird. Dabei darf der Befehl nicht an den globalen, sondern an den lokalen, mit OpenPort geöffneten, Port geschickt werden.

Siehe auch => OpenPort, ClosePort

1.169 WRITE.guide/ZipWindow

ZipWindow
=====

Aufruf : ZipWindow

Benötigt : Fenster

Setzt Fehler: Nein

Ergebnisse : Nein

Beschreibung: Simuliert Drücken des Zoom-Symbols.

Siehe auch => ActivateWindow, WindowToFront, WindowToBack, ScreenToFront, ScreenToBack

1.170 WRITE.guide/ActivateWindow

ActivateWindow
=====

Aufruf : ActivateWindow

Benötigt : Fenster

Setzt Fehler: Nein

Ergebnisse : Nein

Beschreibung: Aktiviert aktuelles Fenster.

Siehe auch => ZipWindow, WindowToFront, WindowToBack, ScreenToFront, ScreenToBack

1.171 WRITE.guide/WindowToFront

WindowToFront
=====

Aufruf : WindowToFront

Benötigt : Fenster

Setzt Fehler: Nein

Ergebnisse : Nein

Beschreibung: Bringt aktuelles Fenster nach vorne.

Siehe auch => ZipWindow, ActivateWindow, WindowToFront, WindowToBack, ScreenToFront, ScreenToBack

1.172 WRITE.guide/WindowToBack

WindowToBack
=====

Aufruf : WindowToBack

Benötigt : Fenster

Setzt Fehler: Nein

Ergebnisse : Nein

Beschreibung: Bringt aktuelles Fenster nach hinten.

Siehe auch => ZipWindow, ActivateWindow, WindowToBack, ScreenToFront, ScreenToBack

1.173 WRITE.guide/ScreenToFront

ScreenToFront
=====

Aufruf : ScreenToFront

Benötigt : Konfiguration

Setzt Fehler: Nein

Ergebnisse : Nein

Beschreibung: Bringt aktuellen Screen nach vorne.

Siehe auch => ZipWindow, ActivateWindow, WindowToFront, WindowToBack, ScreenToBack

1.174 WRITE.guide/ScreenToBack

ScreenToBack
=====

Aufruf : ScreenToBack

Benötigt : Konfiguration

Setzt Fehler: Nein

Ergebnisse : Nein

Beschreibung: Bringt aktuellen Screen nach hinten.

Siehe auch => ZipWindow, ActivateWindow, WindowToFront, WindowToBack, ScreenToFront

1.175 WRITE.guide/SetREXXClip

SetREXXClip
=====

Aufruf : SetREXXClip ClipName/S Typ/N Nummer/N

Benötigt : Nichts/Ed

Setzt Fehler: Ja

Ergebnisse : Nein

Beschreibung: SetREXXClip kopiert den Inhalt einer Zeile/eines Puffers in das REXXClipboard unter dem angegebenen Namen, wo sie dann mit getclip(Name) wider ausgelesen werden kann. Ist Typ=0, so wird die Zeile mit der angegebenen Nummer gelesen. Ist Typ= 1, so wird der angegebene Puffer ins REXXClipboard geschrieben. Dabei markieren Linefeets den Zeilenumbruch. Ist beim Auslesen der Zeile kein Ed aktiviert, oder existiert die angegebene Zeile/der angegebene Puffer nicht, so wird ein Fehler zurückgegeben.

Siehe auch =>

1.176 WRITE.guide/GetConfig

GetConfig
=====

Aufruf : GetConfig Name/S

Benötigt : Nichts

Setzt Fehler: Ja

Ergebnisse : Nein

Beschreibung: GetConfig aktiviert die Konfiguration mit dem angegebenen Namen, damit auf dessen Einstellungen/Variablen zurückgegriffen werden kann. GetConfig lädt nicht noch nicht geladene Konfigurationen nach,

auch kann nicht "" für die Standardkonfiguration angegeben werden.

Siehe auch =>

1.177 WRITE.guide/SetREXXVar

SetREXXVar
=====

Aufruf : SetREXXVar Name/S Which/N Welcher/S

Benötigt : Nichts

Setzt Fehler: Ja

Ergebnisse : Nein

Beschreibung: Schreibt den Inhalt einiger WRITE-internen Werte direkt in eine AREXX-Variable. Dadurch wird die 256 Bytes Limtierung des Parsers von WRITE bei Zeichenketten umgangen.

Which=0 schreibt den Inhalt der Zeile Welcher in die angegebene Variable.
Which=1 schreibt den Inhalt des Buffers Welcher in die Variable.

Siehe auch => GetREXXVar

1.178 WRITE.guide/GetREXXVar

GetREXXVar
=====

Aufruf : GetREXXVar Name/S Which/N Welcher/S

Benötigt : Nichts

Setzt Fehler: Ja

Ergebnisse : Nein

Beschreibung: Im Gegensatz zu SetREXXVar wird hier der Inhalt einer REXX-Variablen in eine WRITE-interne Varaile geschrieben. Die Übergabeparameter sind die gleichen wie bei SetREXXVar

Siehe auch =>

1.179 WRITE.guide/Refresh

Refresh
=====

Aufruf : Refresh

Benötigt : Fenster

Setzt Fehler: Nein

Ergebnisse : Nein

Beschreibung: Aktualisiert das EditorFenster, d.h. der sichtbare Text wird neu geschrieben.

Siehe auch =>

1.180 WRITE.guide/ChangeConfig

ChangeConfig
=====

Aufruf : ChangeConfig ConfigName/S

Benötigt : Ed

Setzt Fehler: Ja

Ergebnisse : Nein

Beschreibung: Ändert die Konfiguration eines Eds auf die Konfiguration ConfigName. Die genannte Konfiguration wird ggf. nachgeladen. Diese Funktion ist nützlich, wenn man zum Beispiel mit einer minimalen Konfiguration arbeitet (Mailer etc.) und die Leistungsfähigkeit einer komplexeren Konfiguration braucht.

Siehe auch =>

1.181 WRITE.guide/SaveGConfig

SaveGConfig
=====

Aufruf : SaveGConfig

Benötigt : Nein

Setzt Fehler: Nein

Ergebnisse : Nein

Beschreibung: Aus den aktuellen globalen Einstellungen wird eine neue startup.config und startup.config.pp.

Siehe auch => SaveConfig

1.182 WRITE.guide/SaveConfig

SaveConfig
=====

Aufruf : SaveConfig Name/S

Benötigt : Nein

Setzt Fehler: Nein

Ergebnisse : Nein

Beschreibung: Aus den aktuellen lokalen Einstellungen, die zu einer Konfiguration gehören, wird eine neue Konfiguration mit dem angegebenen Namen erzeugt.

Siehe auch => SaveGConfig

1.183 WRITE.guide/MacroRec

MacroRec
=====

Aufruf : MacroRec

Benötigt : Nichts

Setzt Fehler: Nein

Ergebnisse : Nein

Beschreibung: MacroRec startet die Aufzeichnung eines Macros. D. h. Alle Komandos nach dem Befehl MacroRec bis ausschließlich dem Befehl MacroStop werden aufgezeichnet. Dabei sind ein paar Dinge zu beachten:

1. Mausbewegungen, sowie Aktionen die mit Mausdrücken verbunden sind, als auch Bewegungen am Scrollbalken werden nicht aufgezeichnet.
2. Fensterwechsel etc. werden nicht aufgezeichnet.
3. Der MacroSaver speichert nicht den (im Konfigurationsfile angegebenen) Quelltext, sondern den erzeugten Zwischencode. So haben z.B. Variablen den Wert zum Zeitpunkt des Abspeicherns nicht

den zum Zeitpunkt der Macroausführung.

4. Macros können nicht rekursiv verschachtelt werden. Erneutes Aufrufen von MacroRec löscht das alte und beginnt ein neues Makro.

Siehe auch => MacroStop, MacroPlay

1.184 WRITE.guide/MacroStop

MacroStop
=====

Aufruf : MacroStop

Benötigt : Nichts

Setzt Fehler: Nein

Ergebnisse : Nein

Beschreibung: Stopt die Aufzeichnung eines Makros.

Siehe auch => MacroRec, MacroPlay

1.185 WRITE.guide/MacroPlay

MacroPlay
=====

Aufruf : MacroPlay Anzahl/N

Benötigt : Nichts

Setzt Fehler: Nein

Ergebnisse : Nein

Beschreibung: Führt das aufgezeichnete Makro Anzahl mal aus.

Siehe auch => MacroRec, MacroStop

1.186 WRITE.guide/SetPannel

SetPannel
=====

Aufruf : SetPannel Nummer/N Name/S Funktionsliste/F

Benötigt : Nichts

Setzt Fehler: Ja

Ergebnisse : Nein

Beschreibung: Mittels SetPannel ist man in der Lage den Text und die Funktion für ein Gadget des Pannels zu definieren.

Siehe auch => Pannel

1.187 WRITE.guide/Pannel

Pannel
=====

Aufruf : Pannel

Benötigt : Nichts

Setzt Fehler: Nein

Ergebnisse : Nein

Beschreibung: Nach dem Aufruf dieser Funktion öffnet sich ein Requester, in dem alle mit SetPannel definierten Makros namentlich in Form von einem Gadgetpanel aufgeführt werden. Durch drücken eines Gadgets startet man das entsprechende Makro. In der Standardkonfiguration kann das MacroPannel kann auch mit einem Doppelklick der rechten Maustaste geöffnet werden.

Durch das Setzen des Tags @TOMOUSE wird der Requester zentriert unter dem Mauszeiger geöffnet. Siehe dazu auch das Kapitel Requester

Siehe auch => SetPannel, Requester

1.188 WRITE.guide/Macro

Macro
=====

Aufruf : Macro Name/S Funktionen/F

Benötigt : Nichts

Setzt Fehler: Nein

Ergebnisse : Nein

Beschreibung: Mittels dieses Befehles ist es möglich, neue, parameterlose

Funktionen zu deklarieren, die genauso wie die internen Funktionen gehandhabt werden können. Name ist dabei der Name des Makros. Bereits deklarierte Makros können auch durch Neudefinition überschrieben werden.

Siehe auch =>

1.189 WRITE.guide/Undo

Undo

====

Aufruf : Undo Count/S

Benötigt : Ed

Setzt Fehler: Nein

Ergebnisse : Nein

Beschreibung: Mittels dieses Befehles, kann man die angegebene Anzahl von Textveränderungen rückgängig machen. Beachten Sie, daß die maximale Anzahl der gespeicherten Veränderungen vom Wert der Variablen _Undo abhängt.

Siehe auch =>

1.190 WRITE.guide/ClearList

ClearList

=====

Aufruf : ClearList List/N

Benötigt : Nichts

Setzt Fehler: Ja

Ergebnisse : Nein

Beschreibung: Lösche die angegebene Liste.

Siehe auch =>

1.191 WRITE.guide/AddList

Addlist
=====

Aufruf : AddList Zeichenkette/S List/N Tags/T

Benötigt : Nichts

Setzt Fehler: Ja

Ergebnisse : Nein

Beschreibung: Hängt an die angegebene Liste die Zeichenkette Zeichenkette an. Ist in Tags @NODUP gesetzt, wird die Zeichenkette nun an die Liste angehängt, wenn er nicht schon bereits vorhanden ist.

Siehe auch =>

1.192 WRITE.guide/RemoveList

RemoveList
=====

Aufruf : RemoveList Name/S Element/N

Benötigt : Nichts

Setzt Fehler: Ja

Ergebnisse : Nein

Beschreibung: Löscht das n-te Element aus der angegebenen Liste. Die Elemente werden von 1 bis zur Größe der Liste heraufgezählt.

Siehe auch =>

1.193 WRITE.guide/Push

Push
=====

Aufruf : Push Name/S Eintrag/S

Benötigt : Nichts

Setzt Fehler: Ja

Ergebnisse : Nein

Beschreibung: Fügt den Eintrag an Position 1 der Liste ein.

Siehe auch =>

1.194 WRITE.guide/Pop

Pop

===

Aufruf : Pop Name/S

Benötigt : Nichts

Setzt Fehler: Ja

Ergebnisse : Ja

Beschreibung: Gibt den Inhalt des ersten Elementes der Liste in _RS zurück und löscht den Eintrag anschließend.

Siehe auch =>

1.195 WRITE.guide/ShowList

ShowList

=====

Aufruf : ShowList Lists/N Zahl/N Tags/T

Benötigt : Nichts

Setzt Fehler: Ja

Ergebnisse : Ja

Beschreibung: Zeigt die angegebene Liste mittels eines Listerequester. Ist @Select in Tags gesetzt, so kann einer der Zeichenketten selektiert werden. Ist ein Eintrag selektiert worden, so gibt ShowList keinen Fehler zurück. Der Eintrag ist aus der Variable _RS auslesbar.

Siehe auch =>

1.196 WRITE.guide/ListToBuffer

ListToBuffer

=====

Aufruf : ListToBuffer List/N Buffer/N

Benötigt : Nichts

Setzt Fehler: Ja

Ergebnisse : Nein

Beschreibung: Konvertiert die angegebene list zu einem Block.

Ist die Liste leer, so wird ein Fehler zurückgegeben.

Siehe auch => BufferToList

1.197 WRITE.guide/BufferToList

BufferToList
=====

Aufruf : BufferToList Buffer/N List /N

Benötigt : Nichts

Setzt Fehler: Ja

Ergebnisse : Nein

Beschreibung: Konvertiert den angegebenen Buffer in eine Liste.

Ist der angegebene Buffer leer, so wird ein Fehler zurückgegeben.

Folds werden nicht konvertiert.

Siehe auch => ListToBuffer

1.198 WRITE.guide/DoList

DoList
=====

Aufruf : DoList

Benötigt : Nichts

Setzt Fehler: Nein

Ergebnisse : Nein

Beschreibung: Noch nicht implementiert.

Siehe auch =>

1.199 WRITE.guide/ListSize

ListSize
=====

Aufruf : ListSize List/N

Benötigt : Nichts

Setzt Fehler: Ja

Ergebnisse : Ja

Beschreibung: Gibt die Zahl der Einträge in der angegebenen Liste zurück.

Siehe auch =>

1.200 WRITE.guide/GetListEntry

GetListEntry
=====

Aufruf : GetListEntry List/N Entry/N

Benötigt : Nichts

Setzt Fehler: Ja

Ergebnisse : Ja

Beschreibung: Die den angegebenen Eintrag in einer Liste in _RS zurück.

Siehe auch =>

1.201 WRITE.guide/FindListEntry

FindListEntry
=====

Aufruf : FindListEntry List/N Zeichenkette/S

Benötigt : Nichts

Setzt Fehler: Ja

Ergebnisse : Ja

Beschreibung: Such nach dem Eintrag Zeichenkette und gibt, wenn gefunden, seine Position in der Liste zurück.

kann der Eintrag nicht gefunden werden, wird ein Fehler zurückgegeben.

Siehe auch =>

1.202 WRITE.guide/Exists

Exists

=====

Aufruf : Exists FileName/F

Benötigt : Nichts

Setzt Fehler: Ja

Ergebnisse : Nein

Beschreibung: Schaut nach, ob der angegebene File existiert. Wenn nicht, wird ein Fehler zurückgegeben. Siehe auch =>

1.203 WRITE.guide/Delay

Delay

=====

Aufruf : Delay Time/N

Benötigt : Nichts

Setzt Fehler: Nein

Ergebnisse : Nein

Beschreibung: Wartet die angegebene Zahl von 1/50 Sekunden. Auf Grund des Parser/Executeroverheads von WRITE, wartet diese Funktion natürlich nie genau die angegebene Zeit.

Siehe auch =>

1.204 WRITE.guide/GuideHelp

GuideHelp
=====

Aufruf : GuideHelp Keyword/S

Benötigt : Nichts

Setzt Fehler: Nein

Ergebnisse : Nein

Beschreibung: Dieser Befehl versucht die Anleitung im Guide-Format über AmigaGuide bzw. MultiView zu laden und versucht eine Referenz zu dem angegebenen Wort zu finden.

Siehe auch =>

1.205 WRITE.guide/VersionCheck

VersionCheck
=====

Aufruf : VersionCheck Version/N Name/S

Benötigt : Nichts

Setzt Fehler: Ja

Ergebnisse : Nein

Beschreibung: Kontrolliert, ob die übergebene Versionsnummer kompatibel zur der aktuellen Versionsnummer von WRITE ist. Ist dem nicht so, wird ein Requester geöffnet, der darauf hinweist, daß das angegebene Programme/Konfiguration etc. möglicherweise nicht kompatibel ist. Der Benutzer kann dann entscheiden, ob er weiter machen, oder abbrechen möchte. Bircht er ab, gibt VersionCheck einen Fehler zurück. Durch Setzen des Tags @SILENT kann der Requester unterbunden werden. VersionChec gibt dann bei unterschiedlichen Versionsnummern gleich einen Fehler zurück.

Die aktuelle Kompatibilitätsversionsnummer steht auch in der Variablen _Version.

Siehe auch =>

1.206 WRITE.guide/Inc

Inc
===

Aufruf : Inc Zahl,Wert/N

Benötigt : Nichts

Setzt Fehler: Nein

Ergebnisse : Ja

Beschreibung: Erhöht Zahl um Wert. Das Ergebnis wird in _RN zurückgegeben.

Siehe auch => Dec, RangeCheck, RangeRound

1.207 WRITE.guide/Dec

Dec

===

Aufruf : Dec Zahl,Wert/N

Benötigt : Nichts

Setzt Fehler: Ja

Ergebnisse : Ja

Beschreibung: Erniedrigt Zahl um Wert. Ist das Ergebnis kleiner als null, so wird ein Fehler zurückgegeben, ansonsten enthält _RN das Ergebnis.

Siehe auch => Inc, RangeCheck, RangeRound

1.208 WRITE.guide/RangeCheck

RangeCheck

=====

Aufruf : RangeCheck Zahl,Min,Max/N

Benötigt : Nichts

Setzt Fehler: Ja

Ergebnisse : Nein

Beschreibung: Liegt Zahl außerhalb des durch Min und Max angegebenen Intervalls, so wird ein Fehler zurückgegeben.

Siehe auch => Inc, Dec, RangeRound

1.209 WRITE.guide/RangeRound

RangeRound

=====

Aufruf : RangeRound Zahl,Min,Max/N

Benötigt : Nichts

Setzt Fehler: Nein

Ergebnisse : Ja

Beschreibung: Ist Zahl < Min, so wird Zahl gleich Min gesetzt. Ist Zahl > Max, so wird Zahl gleich Max gesetzt. Ansonsten bleibt Zahl unverändert. Das Ergebnis wird in _RN zurückgegeben.

Beispiel: Setzen des Cursor 12 Zeilen niedriger

```
INC _YPos 12
RANGECHECK _RN 1 _Length
GOTO _xPos _RN
```

Siehe auch =>

1.210 WRITE.guide/Begin

Begin

=====

Aufruf : Begin Funktionsliste/F

Benötigt : Konfiguration

Setzt Fehler: Nein

Ergebnisse : Nein

Beschreibung: Die angegebene Funktionsliste wird ausgeführt, wenn eine Konfiguration geladen wird. Sollte am Anfang der Konfiguration stehen. Hier können manuell Befehle eingefügt werden, die durch die Benutzeroberfläche nicht direkt programmiert werden können. (Was nicht heißt, daß man den Inhalt der Funktionsliste nicht über die Oberfläche geändert werden kann). Alle manuell eingefügten Befehle müssen hier eingefügt werden, da sie an anderer Stelle eingefügt, von WRITE vergessen, und beim nächsten Abspeichern der Konfiguration vergessen werden.

Siehe auch => _Screenname, PublicScreens

1.211 WRITE.guide/Close

Close
=====

Aufruf : Close Funktionsliste/F

Benötigt : Konfiguration

Setzt Fehler: Nein

Ergebnisse : Nein

Beschreibung: Hier können Funktionen angegeben werden, die ausgeführt werden, wenn die Konfiguration oder der Editor beendet werden. Hier kann z.B. ein Screenmanager dazu bewegt werden, einen Screen zu schließen.

Siehe auch => _Screenname, PublicScreens

1.212 WRITE.guide/Start

Start
=====

Aufruf : Start Funktionsliste/F

Benötigt : Nichts

Setzt Fehler: Nein

Ergebnisse : Nein

Beschreibung: Die angegebene Funktionsliste wird ausgeführt, wenn der Editor gestartet wird. Sollte am Anfang der STARTUP.CONFIG stehen. Hier können manuell Befehle eingefügt werden, die durch die Benutzeroberfläche nicht direkt programmiert werden können. (Was nicht heißt, daß man den Inhalt der Funktionsliste nicht über die Oberfläche geändert werden kann). Alle manuell eingefügten Befehle müssen hier eingefügt werden, da sie an anderer Stelle eingefügt, von WRITE vergessen, und beim nächsten Abspeichern der Konfiguration vergessen werden.

Siehe auch =>

1.213 WRITE.guide/Quit

Quit
=====

Aufruf : Quit Funktionsliste/F

Benötigt : Nichts

Setzt Fehler: Nichts

Ergebnisse : Nichts

Beschreibung: Hier können Funktionen angegeben werden, die ausgeführt werden, wenn der Editor beendet wird. Hier kann z.B. ein Screenmanager dazu bewegt werden, einen Screen zu schließen.

Siehe auch =>

1.214 WRITE.guide/Fold

Fold

====

Aufruf : Fold Von/N Bis/N

Benötigt : Ed

Setzt Fehler: Ja

Ergebnisse : Nein

Beschreibung: Fold faltet den Text von Zeile Von bis Zeile Bis.
Verschachtelte Falten sind möglich. Siehe auch => Konstantenbeschreibung

1.215 WRITE.guide/UnFold

UnFold

=====

Aufruf : Unfold Von/N Bis/N Ebenen/N

Benötigt : Ed

Setzt Fehler: Nein

Ergebnisse : Nein

Beschreibung: Entfaltet in dem angegebenen Bereich alle Falten bis zur angegebenenTiefe.

Siehe auch => Konstantenbeschreibung

1.216 WRITE.guide/AutoFold

AutoFold
=====

Aufruf : AutoFold

Benötigt : Ed

Setzt Fehler: Nein

Ergebnisse : Nein

Beschreibung: Such im ganzen Text nach Foldmarkierungen und faltet die entsprechenden Textteile.

Siehe auch =>

1.217 WRITE.guide/ReFold

ReFold
=====

Aufruf : ReFold

Benötigt : Ed

Setzt Fehler: Nein

Ergebnisse : Nein

Beschreibung: Schaut, ob der Cursor zwischen zwei Faltmarken steht und faltet den entsprechenden Block.

Können keine Markierungen gefunden werden, wird ein Fehler zurückgegeben.

Siehe auch =>

1.218 WRITE.guide/ModulePrefs

ModulePrefs
=====

Aufruf : ModulePrefs

Benötigt : Nichts

Setzt Fehler: Nein

Ergebnisse : Nein

Beschreibung: Öffnet einen Requester, in dem alle vorhandenen Module angezeigt und geändert werden können.

Siehe auch =>

1.219 WRITE.guide/Use

Use

===

Aufruf : Use Module/S

Benötigt : Konfiguration

Setzt Fehler: Nein

Ergebnisse : Nein

Beschreibung: Läd das angegebene Modul und fügt es der Modulliste der aktuellen Konfiguration hinzu.

Siehe auch =>

1.220 WRITE.guide/Variablebeschreibung

Variablebeschreibung

_AColor
_BColor
_CColor
_DColor
_ReadTabs
_WriteTabs
_CaseSense
_Optimize
_XPos
_YPos
_Changed
_FileName
_FindString
_ReplaceString
_Length
_RS
_RN
_WBStarted
_LoadTab

- _SaveTab
- _Version
- _Wins
- _Day
- _Date
- _Time
- _Path
- _FRPattern
- _PatCase
- _ConfigPath
- _ShowSpace
- _ShowEOL
- _PatNoCase
- _CurrentChar
- _CurrentWord
- _CurrentLine
- _TabLength
- _REXX
- _WordDef
- _WriteIcon
- _AppIcon
- _AppWindow
- _AppMenu
- _Cursor
- _AutoIndent
- _SleepMode
- _EditMode
- _Marked
- _MarkAx
- _MarkAy
- _MarkBx
- _MarkBy
- _WinMode
- _CurrentID
- _VersionString
- _File
- _FilePath
- _REXXPortName
- _REG1
- _REG2
- _DefaultTool
- _Language
- _CurrentConfig
- _DefaultConfig
- _AutoFree
- _WinWidth
- _WinHeight
- _WordWrap
- _RightMargin
- _ScreenWidth
- _ScreenHeight
- _Undo
- _ScrRelLeft
- _ScrRelTop
- _ScrRelWidth
- _ScrRelHeight
- _WordOnly

```
_ReqToMouse
_EColor
_FColor
_AutoFold
_FoldStart
_FoldEnd
_DelFoldMark
_Fold
_Screenname
_PathPath
_User
_CollectorMem
_StdNumPad
_InsertMode
_OverwriteCursor
_ReadSpeed
_UndoMem
_CurrentUndoMem
_CurrentUndo
TRUE
FALSE
LOWER
HIGHER
EQUAL
MAXNUM
_CaseMenuSC
_PublicScreen
_WritePath
```

1.221 WRITE.guide/_AColor

```
_AColor
=====
```

Beschreibung: Setzt die aktuelle Vordergrundfarbe (Farbe der Schrift) auf die entsprechende Farbnummer (0..MAXCOLOR-1). Die Farben werden anhand der Reihenfolge im Paletterequester von 0 an aufwärts durchnummeriert.

1.222 WRITE.guide/_BColor

```
_BColor
=====
```

Beschreibung: Setzt den aktuellen Hintergrund auf die entsprechende Farbnummer (0 ... MAXCOLOR-1). Die Farben werden anhand der Reihenfolge im Paletterequester von 0 an aufwärts durchnummeriert.

1.223 WRITE.guide/_CColor

_CColor
=====

Beschreibung: Setzt die aktuelle Vordergrundfarbe (Farbe der Schrift) für markierten Text auf die entsprechende Farbnummer (0..MAXCOLOR-1). Die Farben werden anhand der Reihenfolge im Paletterequester von 0 an aufwärts durchnummeriert.

1.224 WRITE.guide/_DColor

_DColor
=====

Beschreibung: Setzt die aktuelle Hintergrundfarbe für markierten Text auf die entsprechende Farbnummer (0..MAXCOLOR-1). Die Farben werden anhand der Reihenfolge im Paletterequester von 0 an aufwärts durchnummeriert.

1.225 WRITE.guide/_ReadTabs

_ReadTabs
=====

Beschreibung: Variable , die angibt, ob beim Einlesen eines Files gefundene Tabulatoren in Spaces umgewandelt werden sollen. werden sollen. 0=NEIN, ansonsten JA. Siehe auch _LoadTab.

1.226 WRITE.guide/_WriteTabs

_WriteTabs
=====

Beschreibung: Variable , die angibt, ob beim Schreiben eines Files Spaces in Tabulatoren umgewandelt werden sollen. Die Files werden dadurch kürzer. Doch nicht alle Programme konvertieren Tabulatoren wieder richtig zurück. 0=NEIN, ansonsten JA. Siehe auch _SaveTab

1.227 WRITE.guide/_CaseSense

`_CaseSense`
=====

Beschreibung: Variable, die angibt, ob beim Suchen ein Unterschied zwischen Groß- und Kleinschreibung gemacht werden soll. 0=NEIN, ansonsten JA.

1.228 WRITE.guide/_Optimize

`_Optimize`
=====

Beschreibung: Wenn gesetzt, werden beim Abspeichern Spaces hinter dem letzten Buchstaben einer Zeile gelöscht. 0=NEIN, ansonsten JA.

1.229 WRITE.guide/_XPos

`_XPos`
=====

Diese Variable kann nur ausgelesen werden!

Beschreibung: Gibt aktuelle Spalte, in der sich der Cursor befindet, an.

1.230 WRITE.guide/_YPos

`_YPos`
=====

Diese Variable kann nur ausgelesen werden!

Beschreibung: Gibt aktuelle Spalte, in der sich der Cursor befindet, an.

1.231 WRITE.guide/_Changed

`_Changed`
=====

Beschreibung: Wenn ungleich 0, ist der Text seit dem letzten Abspeichern verändert worden.

1.232 WRITE.guide/_FileName

_FileName
=====

Beschreibung: Beinhaltet den Namen des Textes im aktuellen Ed.

1.233 WRITE.guide/_FindString

_FindString
=====

Beschreibung: Zeichenfolge, nach der Find suchen soll.

1.234 WRITE.guide/_ReplaceString

_ReplaceString
=====

Beschreibung: Zeichenfolge, die Replace für ein Vorkommen von
_FindString einsetzen soll.

1.235 WRITE.guide/_Length

_Length
=====

Diese Variable kann nur ausgelesen werden!

Beschreibung: Länge des Textes in Zeilen.

1.236 WRITE.guide/_RS

_RS
===

Diese Variable kann nur ausgelesen werden!

Beschreibung: Variable die den Rückgabewert von Funktionen, die eine
Variable vom Typ Zeichenkette zurückgeben, beinhaltet.

1.237 WRITE.guide/_RN

_RN
===

Diese Variable kann nur ausgelesen werden!

Beschreibung: Numerischer Rückgabewert von Funktionen.

1.238 WRITE.guide/_WBStarted

_WBStarted
=====

Diese Variable kann nur ausgelesen werden!

Beschreibung: Ist _WBStarted ungleich null, so ist WRITE von der Workbench gestartet worden, ansonsten aus einer Shell.

1.239 WRITE.guide/_LoadTab

_LoadTab
=====

Beschreibung: Umrechnungsfaktor für die Konvertierung von Tabulatoren zu Spaces beim Laden eines Textes. Gib den Abstand der Tabulatorstops an. Im Zusammenhang mit _SaveTab können Texte durch Laden und anschließendes Abspeichern von einer Tabulatorgröße zu einer anderen konvertiert werden.

1.240 WRITE.guide/_SaveTab

_SaveTab
=====

Beschreibung: Umrechnungsfaktor für die Konvertierung von Tabulatoren zu Spaces beim Speichern eines Textes. Gib den Abstand der Tabulatorstops an. Im Zusammenhang mit _LoadTab können Texte durch Laden und anschließendes Abspeichern von einer Tabulatorgröße zu einer anderen konvertiert werden.

1.241 WRITE.guide/_Version

_Version
=====

Diese Variable kann nur ausgelesen werden!

Beschreibung: Gibt die Kompatibilitätsversion von WRITE in Form einer Zahl an. Versionen von WRITE, die die gleiche Kompatibilitätsversion haben, sind zu einander kompatibel. Siehe auch VersionCheck

1.242 WRITE.guide/_Wins

_Wins
=====

Diese Variable kann nur ausgelesen werden!

Beschreibung: Gibt die Zahl der momentan vorhandenen Eds an.

1.243 WRITE.guide/_Day

_Day
=====

Diese Variable kann nur ausgelesen werden!

Beschreibung: Die aktuelle Zeit in Form einer Zeichenkette, die Tagesnamen in der ausgeschriebenen Form.

1.244 WRITE.guide/_Date

_Date
=====

Diese Variable kann nur ausgelesen werden!

Beschreibung: Die aktuelle Zeit in Form einer Zeichenkette, die das aktuelle Datum enthält.

1.245 WRITE.guide/_Time

`_Time`
=====

Diese Variable kann nur ausgelesen werden!

Beschreibung: Die aktuelle Zeit in Form einer Zeichenkette, die aktuelle Zeit beinhaltet.

1.246 WRITE.guide/_Path

`_Path`
=====

Beschreibung: Der Pfad des Filerequesters.

1.247 WRITE.guide/_FRPattern

`_FRPattern`
=====

Beschreibung: Das Auswahlmuster für den Filerequester.

1.248 WRITE.guide/_PatCase

`_PatCase`
=====

Beschreibung: Suchmuster für die Funktion FindPattern.

1.249 WRITE.guide/_ConfigPath

`_ConfigPath`
=====

Beschreibung: Das Verzeichnis, in dem WRITE alle Konfigurationsdateien sucht. Module befinden sich im Unterverzeichnis modules/.

1.250 WRITE.guide/_ShowSpace

_ShowSpace
=====

Beschreibung: Wenn #0, werden Spaces durch das Zeichen · angezeigt.

1.251 WRITE.guide/_ShowEOL

_ShowEOL
=====

Beschreibung: Wenn #0, wird das Ende einer Zeile im Text durch das Zeichen ¶ angezeigt.

1.252 WRITE.guide/_PatNoCase

_PatNoCase
=====

Beschreibung: Suchmuster für die Funktion FindPattern.

1.253 WRITE.guide/_CurrentChar

_CurrentChar
=====

Diese Variable kann nur ausgelesen werden!

Schreiben : Nein

Beschreibung: ASCII-Code des Zeichens unter dem Cursor. 0 wenn kein Zeichen.

1.254 WRITE.guide/_CurrentWord

_CurrentWord
=====

Diese Variable kann nur ausgelesen werden!

Beschreibung: Das Wort unter dem Cursor. Definition eines Wortes ist abhängig vom Inhalt der Variable _WordDef.

1.255 WRITE.guide/_CurrentLine

_CurrentLine
=====

Beschreibung: Inhalt der aktuellen Zeile. Auf Grund der Parserbeschränkung ist die Größe dieser Variablen auf 255 Zeichen beschränkt. Mehr Zeichen sind über die Funktion SetREXXVar auslesbar.

1.256 WRITE.guide/_TabLength

_TabLength
=====

Beschreibung: Abstand zwischen Tabulatorstops während des Editierens. Wird von den Funktionen Tab und BackTab benutzt.

1.257 WRITE.guide/_REXX

_REXX
=====

Diese Variable kann nur ausgelesen werden!

Beschreibung: Wenn #0, so ist REXX installiert und es können REXX-Sripte gestartet werden. (WRITE kontrolliert allerdings nur das Vorhandensein von LIBS:rexsyslib.library.)

1.258 WRITE.guide/_WordDef

_WordDef
=====

Beschreibung: Definiert, was WRITE unter einem Wort zu verstehen hat.

0. Ein Wort besteht nur aus Buchstaben, d.h. a-z, A-Z, _, Umlaute etc.
 1. Wörter werden durch sogenannte Trennzeichen getrennt. Trennzeichen sind: , . , / , ; , : , ! , ? , ' , ` , (,) und " .
 2. Wörter werden ausschließlich durch Spaces getrennt.
-

1.259 WRITE.guide/_Writelcon

_WriteIcon
=====

Beschreibung:

0. es wird kein Icon zu einem File abgespeichert.
1. Beim Abspeichern auch wird ein Icon erzeugt, falls noch kein Icon vorhanden ist.
2. Es wird ein neues Icon erzeugt, wenn noch keines vorhanden ist. Ist bereits eines vorhanden, so wird dieses überschrieben. Die Tooltypes werden kopiert.

1.260 WRITE.guide/_AppIcon

_AppIcon
=====

Beschreibung: Wenn #0, so wird auf der Workbench ein AppIcon installiert, über welches der WinManager aufgerufen und Texte geladen werden können.

1.261 WRITE.guide/_AppWindow

_AppWindow
=====

Beschreibung: Wenn #0, so wird jedes Editorfenster auch zu einem AppWindow. D.h. mit dem Ziehen von Workbenchicons in dieses Fenster, können diese geladen werden.

1.262 WRITE.guide/_AppMenu

_AppMenu
=====

Beschreibung: Wenn #0, wird im Hilfsmittelmenü der Workbench ein Menüpunkt installiert, über den man den WinManager aufrufen und selektierte Texte laden kann.

1.263 WRITE.guide/_Cursor

_Cursor
=====

Beschreibung: Je nach Wert wird der Cursor auf verschiedene Weise dargestellt.

0. Normaler Cusor, ein ausgefüllter Block von der Größe eines Buchstabens.
1. Ein kleiner Unterstrich.
2. Ein Horizontaler Strich.
3. Vertikaler Strich.
4. Ein Rahmen von der Größe eines Buchstabens.
5. Ein etwas dickerer Unterstrich.

1.264 WRITE.guide/_AutoIndent

_AutoIndent
=====

Beschreibung: AutoIndent heißt, daß nach einem Return der Cursor automatisch nicht am Anfang der Zeile, sondern unter dem ersten Buchstaben der Zeile darüber steht. Dies ist besonders praktisch, wenn man mit WRITE Programme schreibt, da hier besonders oft mit Texteinrückungen gearbeitet wird. _AutoIndent sagt WRITE nun, wie viele Leerzeilen er rückwärts suchen soll, um nach dem Indent, dem Maß der Einrückung, zu suchen. Beispiel: Der Cursor steht an der Position %.

Hier steht ein Text!!!

%

1 2

Ist _AutoIndent größer als 2, so steht der Cursor nach einem Return an der Position 2, ansonsten an der Position 1. Ist _AutoIndent=0, so ist dieses Feature abgeschaltet.

1.265 WRITE.guide/_SleepMode

_SleepMode
=====

Beschreibung: Ist diese Variable ungleich null, so wird WRITE nicht beendet, wenn der letzte Ed geschlossen worden ist. Dieser Modus wird

empfohlen und sollte immer eingeschaltet sein, wenn es der Speicherplatz zuläßt.

1.266 WRITE.guide/_EditMode

_EditMode
=====

Beschreibung: Wenn#0, kann der Text auch verändert werden. Gilt für alle Fenster!

1.267 WRITE.guide/_Marked

_Marked
=====

Diese Variable kann nur ausgelesen werden!

Beschreibung:

0. Es ist weder eine Blockmarke gesetzt, noch ein Block markiert.
1. Es ist eine Blockmarke gesetzt.
2. Es ist ein Block markiert worden.

1.268 WRITE.guide/_MarkAx

_MarkAx
=====

Diese Variable kann nur ausgelesen werden!

Beschreibung: Spaltennummer der 1. Blockmarke. 0, wenn keine Marke gesetzt.

1.269 WRITE.guide/_MarkAy

_MarkAy
=====

Diese Variable kann nur ausgelesen werden!

Beschreibung: Zeilennummer der 1. Blockmarke. 0, wenn keine Marke gesetzt.

1.270 WRITE.guide/_MarkBx

_MarkBx
=====

Diese Variable kann nur ausgelesen werden!

Beschreibung: Spaltennummer der 2. Blockmarke. 0, wenn keine Marke gesetzt.

1.271 WRITE.guide/_MarkBy

_MarkBy
=====

Diese Variable kann nur ausgelesen werden!

Beschreibung: Zeilennummer der 2. Blockmarke. 0, wenn keine Marke gesetzt.

1.272 WRITE.guide/_WinMode

_WinMode
=====

Beschreibung: Hier kann ausgelesen werden, ob der aktuelle Ed ein Fenster geöffnet hat (0) (Window), ikonifiziert worden ist (1) (Iconify), kein Fenster offen hat (2) (Hide) oder schließlich ein Fenster offen hat, aber die graphische Ausgabe unterdrückt wird (3) (Silent).

1.273 WRITE.guide/_CurrentID

_CurrentID
=====

Diese Variable kann nur ausgelesen werden!

Beschreibung: ID des aktuellen Eds. Ist der ID 0, so ist kein Ed aktiviert.

1.274 WRITE.guide/_VersionString

_VersionString
=====

Diese Variable kann nur ausgelesen werden!

Beschreibung: Versionszeichenkette von WRITE.

1.275 WRITE.guide/_File

_File
=====

Diese Variable kann nur ausgelesen werden!

Beschreibung: Dateiname des aktuellen Textes, ohne kompletten Pfad.

1.276 WRITE.guide/_FilePath

_FilePath
=====

Diese Variable kann nur ausgelesen werden!

Beschreibung: Verzeichnis des aktuellen Textes mit abschließenden : oder /.

1.277 WRITE.guide/_REXXPortName

_REXXPortName
=====

Diese Variable kann nur ausgelesen werden!

Beschreibung: Name des globalen REXX-Ports von WRITE.

1.278 WRITE.guide/_REG1

_REG1
=====

Beschreibung: Variable, die für die eigene Verwendung freigestellt ist.

1.279 WRITE.guide/_REG2

_REG2
=====

Beschreibung: Variable, die für die eigene Verwendung freigestellt ist.

1.280 WRITE.guide/_DefaultTool

_DefaultTool
=====

Beschreibung: Bestimmt, was als Defaulttool in Icons abgespeichert werden soll. Voreingestellt ist automatisch WRITE (inclusive kompletten Pfad) selbst.

1.281 WRITE.guide/_Language

_Language
=====

Diese Variable kann nur ausgelesen werden!

Beschreibung: Hier steht, auf welche Sprache WRITE eingestellt ist.

1.282 WRITE.guide/_CurrentConfig

_CurrentConfig
=====

Diese Variable kann nur ausgelesen werden!

Beschreibung: Der Name der aktuellen Konfiguration. Ist er "", so ist keine Konfiguration aktiviert. Eine Konfiguration läßt sich mit GetConfig aktivieren.

1.283 WRITE.guide/_DefaultConfig

_DefaultConfig
=====

Beschreibung: Der Name der Konfiguration, die immer dann benutzt wird, wenn keine explizite Konfiguration vorgegeben wird (NewEd "").

1.284 WRITE.guide/_AutoFree

`_AutoFree`
=====

Beschreibung: Ist diese Variable ungleich Null, so wird eine Konfiguration, die von keinem Ed mehr gebraucht wird, automatisch freigegeben.

1.285 WRITE.guide/_WinWidth

`_WinWidth`
=====

Diese Variable kann nur ausgelesen werden!

Beschreibung: In dieser Variable steht die Breite des aktuellen Fensters in Zeichen.

1.286 WRITE.guide/_WinHeight

`_WinHeight`
=====

Diese Variable kann nur ausgelesen werden!

Beschreibung: In dieser Variable steht die Höhe des aktuellen Fensters in Zeichen.

1.287 WRITE.guide/_WordWrap

`_WordWrap`
=====

Beschreibung: `_WordWrap` steuert das WordWrapping von WRITE.

0. Kein WordWrap.
 1. Es ertönt ein Beep, wenn der Text einer Zeile über den in `_RightMargin` angegebenen Rand geht. Dies ist ähnlich dem Verhalten einer Schreibmaschine.
 2. WRITE bricht eine Zeile, wenn sie durch Einfügen eines Zeichens über den Rand geht, automatisch um. Der Inhalt der Variable `_AutoIndent` wird dabei beachtet.
-

3. Es wird nicht nur gewrappt, wenn Sie Zeichen einfügen, sondern auch wenn Sie welche löschen. Siehe auch `_RightMargin`.

1.288 WRITE.guide/_RightMargin

`_RightMargin`
=====

Beschreibung: Gibt den rechten Rand für die WordWrap-Funktion (`_WordWrap`) an. Siehe auch `_WordWrap`.

1.289 WRITE.guide/_ScreenWidth

`_ScreenWidth`
=====

Diese Variable kann nur ausgelesen werden!

Beschreibung: Breite des aktuellen Screens in Pixel.

1.290 WRITE.guide/_ScreenHeight

`_ScreenHeight`
=====

Diese Variable kann nur ausgelesen werden!

Beschreibung: Höhe des aktuellen Screens in Pixel.

1.291 WRITE.guide/_Undo

`_Undo`
=====

Beschreibung: Gibt die Größe des Undo-Puffers an. WRITE merkt sich alle Veränderungen am Text. Undo gibt nun an, wie viele Veränderungen er sich merken soll. Ist `_Undo=0`, so ist die Undo-Funktion ausgeschaltet.

1.292 WRITE.guide/_ScrRelLeft

_ScrRelLeft
=====

Beschreibung: Wird beim Aufruf des Befehls Window das Tag @SCREENREL übergeben, so beziehen sich alle Größenangaben nicht auf die reale Screengröße, sondern auf den hier angegebenen Wert. Dies ist zum Beispiel nützlich, wenn ein Script WINDOW 0 0 0 0 zum Öffnen eines bildschirmfüllenden Fensters benutzt. Auf großen Bildschirmen ist dies aber nicht unbedingt erwünscht. Mit dieser Variablen kann man nun einen Screen der angegebenen Größe vortäuschen.

1.293 WRITE.guide/_ScrRelTop

_ScrRelTop
=====

Beschreibung: Wird beim Aufruf des Befehls Window das Tag @SCREENREL übergeben, so beziehen sich alle Größenangaben nicht auf die reale Screengröße, sondern auf den hier angegebenen Wert. Dies ist zum Beispiel nützlich, wenn ein Script WINDOW 0 0 0 0 zum Öffnen eines bildschirmfüllenden Fensters benutzt. Auf großen Bildschirmen ist dies aber nicht unbedingt erwünscht. Mit dieser Variablen kann man nun einen Screen der angegebenen Größe vortäuschen.

1.294 WRITE.guide/_ScrRelWidth

_ScrRelWidth
=====

Beschreibung: Wird beim Aufruf des Befehls Window das Tag @SCREENREL übergeben, so beziehen sich alle Größenangaben nicht auf die reale Screengröße, sondern auf den hier angegebenen Wert. Dies ist zum Beispiel nützlich, wenn ein Script WINDOW 0 0 0 0 zum Öffnen eines bildschirmfüllenden Fensters benutzt. Auf großen Bildschirmen ist dies aber nicht unbedingt erwünscht. Mit dieser Variablen kann man nun einen Screen der angegebenen Größe vortäuschen.

1.295 WRITE.guide/_ScrRelHeight

_ScrRelHeight
=====

Beschreibung: Wird beim Aufruf des Befehls Window das Tag @SCREENREL übergeben, so beziehen sich alle Größenangaben nicht auf die reale

Screengröße, sondern auf den hier angegebenen Wert. Dies ist zum Beispiel nützlich, wenn ein Script WINDOW 0 0 0 0 zum Öffnen eines bildschirmfüllenden Fensters benutzt. Auf großen Bildschirmen ist dies aber nicht unbedingt erwünscht. Mit dieser Variablen kann man nun einen Screen der angegebenen Größe vortäuschen.

1.296 WRITE.guide/_WordOnly

_WordOnly
=====

Beschreibung: Variable, die angibt, ob beim Suchen nur nach ganzen Wörtern oder auch nach Wortteilen gesucht werden soll. 0=NEIN, ansonsten JA. Die Definition eines Wortes hängt von dem Inhalt der Variable _WordDef ab.

1.297 WRITE.guide/_ReqToMouse

_ReqToMouse
=====

Beschreibung: Variable, die angibt, ob bei internen Requesteraufrufen, diese unter dem Mauszeiger geöffnet werden. Siehe auch Requester

1.298 WRITE.guide/_EColor

_EColor
=====

Beschreibung: Eine Falte wird durch zwei horizontale Linien angezeigt. Durch diese Variable kann man die Farbe der oberen bestimmen. Durch geschickte Farbwahl läßt sich z.B. ein dreidimensionales Aussehen erreichen.

1.299 WRITE.guide/_FColor

_FColor
=====

Beschreibung: Eine Falte wird durch zwei horizontale Linien angezeigt. Durch diese Variable kann man die Farbe der unteren bestimmen. Durch geschickte Farbwahl läßt sich z.B. ein dreidimensionales Aussehen erreichen.

1.300 WRITE.guide/_AutoFold

_AutoFold
=====

Beschreibung: Folds werden beim Abspeichern im Text durch die Markierungen _FoldStart und _FoldEnd angezeigt. Ist _AutoFold TRUE, so wird nach dem Einladen eines Textes automatisch nach diesen Markierungen gesucht und diese wieder zu Falten konvertiert.

1.301 WRITE.guide/_FoldStart

_FoldStart
=====

Beschreibung: Folds werden beim Abspeichern im Text durch die Markierungen angezeigt. FoldStart zeigt den Anfang einer Falte, _FoldEnd das Ende einer Falte an. Diese Markierungen können durch den Benutzer frei definiert werden, damit gewährleistet werden kann, daß diese Markierungen z.B. einen Compiler nicht stören. C Programmierer würden z.B. /*S*/ und /*E*/ wählen, Oberon Programmierer (*S*) und (*E*), Leute, die mit TeX arbeiten, einfach %S und %E.

1.302 WRITE.guide/_FoldEnd

_FoldEnd
=====

Beschreibung: Folds werden beim Abspeichern im Text durch die Markierungen angezeigt. _FoldStart zeigt den Anfang einer Falte, _FoldEnd das Ende einer Falte an. Diese Markierungen können durch den Benutzer frei definiert werden, damit gewährleistet werden kann, daß diese Markierungen z.B. einen Compiler nicht stören. C Programmierer würden z.B. /*S*/ und /*E*/ wählen, Oberon Programmierer (*S*) und (*E*), Leute, die mit TeX arbeiten, einfach %S und %E.

1.303 WRITE.guide/_DelFoldMark

_DelFoldMark
=====

Beschreibung: Folds werden beim Abspeichern im Text durch die Markierungen angezeigt. _FoldStart zeigt den Anfang einer Falte, _FoldEnd das Ende einer Falte an. Werden diese Faltenmarkierungen anschließend durch das _AutoFold-Feature oder durch die Funktion ReFold in Falten umgewandelt, kann es erwünscht sein, daß die Faltenmarkierungen gelöscht werden.

Ist die Variable DelFoldMark ungleich TRUE, so geschieht dies. Nach einem anschließenden Entfalten sind die Markierungen wieder verschwunden.

1.304 WRITE.guide/_Fold

_Fold
=====

Diese Variable kann nur ausgelesen werden!

Beschreibung: Ist diese Variable ungleich 0, so handelt es sich bei der aktuellen Zeile um eine Falte. Bevor man auf den Inhalt der aktuellen Zeile zugreifen will, sollte man immer diese Variable kontrollieren.

1.305 WRITE.guide/_Screenname

_Screenname
=====

Diese Variable kann nur ausgelesen werden!

Beschreibung: Names des Screens, auf den die aktuelle Konfiguration ihre Fenster öffnet.

1.306 WRITE.guide/_PathPath

_PathPath
=====

Diese Variable kann nur ausgelesen werden!

Beschreibung: Der Pfadanteil des Filerequesterpfades mit abschließendem / oder :.

1.307 WRITE.guide/_User

_User
=====

Diese Variable kann nur ausgelesen werden!

Beschreibung: Falls es sich um eine registrierte Version handelt, steht hier der Name des Besitzers.

1.308 WRITE.guide/_CollectorMem

_CollectorMem
=====

Diese Variable kann nur ausgelesen werden!

Beschreibung: Größe des Speichers, welcher momentan vom GarbageCollector belegt wird.

1.309 WRITE.guide/_StdNumPad

_StdNumPad
=====

Beschreibung: Hiermit können alle Key-Definitionen des Numeric Pads abgeschaltet werden. Praktisch z.B., um schnell zwischen Cursorsteuerung und Zahleneingabe über das Numeric Pad zu wechseln.

1.310 WRITE.guide/_InsertMode

_InsertMode
=====

Beschreibung: Hiermit kann zwischen dem Einfüge- und Überschreibmodus umgeschaltet werden. Beachten sie, daß mittels _OverwriteCursor das Aussehen des Cursors im Overwritemodus bestimmt werden kann.

1.311 WRITE.guide/_OverwriteCursor

_OverwriteCursor
=====

Beschreibung: Bestimmt das Aussehen des Cursors im Overwritemodus. Siehe auch _Cursor.

1.312 WRITE.guide/_ReadSpeed

_ReadSpeed
=====

Beschreibung: Bestimmt die Anzeigedauer der Message-Funktion in Abhängigkeit von der Textlänge. Die Anzeigedauer berechnet sich nach dr

Formel: $\text{Delay} = (\text{_ReadSpeed} * \text{Length}(\text{Text})) / 10$. Delay hat dabei die Einheit 1/50 Sekunde.

1.313 WRITE.guide/_UndoMem

_UndoMem
=====

Beschreibung: Gibt den maximalen Speicherverbrauch für den Undobuffer eines Editorfensters an.

1.314 WRITE.guide/_CurrentUndoMem

_CurrentUndoMem
=====

Diese Variable kann nur ausgelesen werden!

Beschreibung: Gibt die aktuelle Größe des Undobuffers an.

1.315 WRITE.guide/_CurrentUndo

_CurrentUndo
=====

Diese Variable kann nur ausgelesen werden!

Beschreibung: Gibt die aktuelle Zahl der rückgängigmachbaren Undoschritte an.

1.316 WRITE.guide/TRUE

TRUE
=====

Diese Variable kann nur ausgelesen werden!

Beschreibung: Hat immer den Wert 1.

1.317 WRITE.guide/FALSE

FALSE
=====

Diese Variable kann nur ausgelesen werden!

Beschreibung: Hat immer den Wert 0.

1.318 WRITE.guide/HIGHER

HIGHER
=====

Diese Variable kann nur ausgelesen werden!

Beschreibung: Hat immer den Wert 2. Die vereinfacht den Umgang mit der Funktion Compare.

1.319 WRITE.guide/LOWER

LOWER
=====

Diese Variable kann nur ausgelesen werden!

Beschreibung: Hat immer den Wert 1. Die vereinfacht den Umgang mit der Funktion Compare.

1.320 WRITE.guide/EQUAL

EQUAL
=====

Diese Variable kann nur ausgelesen werden!

Beschreibung: Hat immer den Wert 0. Die vereinfacht den Umgang mit der Funktion Compare.

1.321 WRITE.guide/MAXNUM

MAXNUM
=====

Diese Variable kann nur ausgelesen werden!

Beschreibung: Wert der größten angebbaren Zahl.

1.322 WRITE.guide/_CaseMenuSC

_CaseMenuSC
=====

Beschreibung: Ist diese Variable ungleich null, so wird bei den Tastaturkürzeln für die Menüs zwischen groß- und kleingeschriebenen Kürzeln unterschieden. Dies ist nur für fortgeschrittenen Benutzer gedacht. Menübelegungen, die dieses Feature nutzen, sollten nicht in den Standardkonfigurationen benutzt werden.

1.323 WRITE.guide/_PublicScreen

_PublicScreen
=====

Beschreibung: Der Name des öffentlichen Screens, auf den WRITE die Fenster der aktuellen Konfiguration öffnen soll. Ist der Name gleich "", so werden die Fenster auf den DefaultPublicScreen geöffnet, dies ist normalerweise die Workbench.

1.324 WRITE.guide/_WritePath

_WritePath
=====

Beschreibung: Das Verzeichnis, in dem sich WRITE befindet. Die Konfigurationen befinden sich im Unterverzeichnis config/, Module in module/. Es ist garantiert, daß _WritePath auf : oder / endet, so daß z.B. der Writestring "\$_WritePath\$module/" einen gültigen Pfad auf das Verzeichnis, welches die Module beinhaltet, ergibt.

1.325 WRITE.guide/Konstantenbeschreibung

Konstantenbeschreibung

Die Konstanten, welche als TAGS benutzt werden, werden bei den entsprechenden Funktionen (Funktionsbeschreibung) genauer beschrieben.

Wichtige Konstanten als Platzhalter für Textpositionen. Sie können immer dann verwandt werden, wenn Funktionen Positionsangaben im Text (in Form von x,y oder auch nur y-Koordinaten) erwarten. Alle diese Konstanten werden im Editor mit @Konstantenname verwendet.

CURSOR

MARKA

MARKB

SOL

EOL

SOW

EOW

SOT

EOT

SOP

EOP

SOS

MOS

EOS

LEFT

RIGHT

SOLW

EOLW

SONW

EONW

1.326 WRITE.guide/CURSOR

CURSOR

=====

Beschreibung: Steht die x-, bzw. y-Koordinaten des Cursors.

1.327 WRITE.guide/MARKA

MARKA

=====

Beschreibung: Steht für die Position der Blockanfangsmarke. Nur gültig, wenn eine entsprechende Marke gesetzt wurde. Siehe auch _Marked

1.328 WRITE.guide/MARKB

MARKB
=====

Beschreibung: Steht für die Position der Blockendemarke. Nur gültig, wenn eine entsprechende Marke gesetzt wurde. Siehe auch `_Marked`

1.329 WRITE.guide/SOL

SOL
===

Beschreibung: Steht für die x-,y-Koordinaten des Zeilenanfanges der aktuellen Zeile. Identisch mit `(1,_YPos)`.

1.330 WRITE.guide/EOL

EOL
===

Beschreibung: Steht für die x-,y-Koordinaten des Zeilenendes der aktuellen Zeile. Identisch mit `(Länge der aktuellen Zeile+1,_YPos)`.

1.331 WRITE.guide/SOW

SOW
===

Beschreibung: Steht für die x-,y-Koordinaten des Anfanges des aktuellen Wortes. Nur gültig, wenn Cursor auf einem Wort steht. Siehe auch `_CurrentWord`.

1.332 WRITE.guide/EOW

EOW
===

Beschreibung: Steht für die x-,y-Koordinaten des Endes des aktuellen Wortes. Nur gültig, wenn Cursor auf einem Wort steht. Siehe auch `_CurrentWord`.

1.333 WRITE.guide/SOT

SOT
===

Beschreibung: Steht für die x-,y-Koordinaten des Textanfanges. Identisch mit (1,1).

1.334 WRITE.guide/EOT

EOT
===

Beschreibung: Steht für die x-,y-Koordinaten des Textendes. Identisch mit (Länge der letzten Zeile+1,_Length).

1.335 WRITE.guide/SOP

SOP
===

Beschreibung: Steht für die x-,y-Koordinaten des Anfanges des aktuellen Paragraphen. Paragraphen sind durch Leerzeilen getrennte Textblöcke.

1.336 WRITE.guide/EOP

EOP
===

Beschreibung: Steht für die x-,y-Koordinaten des Endes des aktuellen Paragraphen. Paragraphen sind durch Leerzeilen getrennte Textblöcke.

1.337 WRITE.guide/SOS

SOS
===

Beschreibung: Steht für die x-,y-Koordinaten der oberen, linken Ecke des aktuellen Fensters.

1.338 WRITE.guide/MOS

MOS
===

Beschreibung: Steht für die x-,y-Koordinaten der Mitte des aktuellen Fensters.

1.339 WRITE.guide/EOS

EOS
===

Beschreibung: Steht für die x-,y-Koordinaten der unteren, rechten Ecke des aktuellen Fensters.

1.340 WRITE.guide/LEFT

LEFT
====

Beschreibung: Steht für die x-,y-Koordinaten des Zeichens links vom Cursor. Position ist nicht gültig, wenn der Cursor am Anfang der Zeile steht.

1.341 WRITE.guide/RIGHT

RIGHT
=====

Beschreibung: Steht für die x-,y-Koordinaten des Zeichens rechts vom Cursor.

1.342 WRITE.guide/SOLW

SOLW
====

Beschreibung: Steht für die x-,y-Koordinaten des ersten Zeichen des letzten Wortes.

1.343 WRITE.guide/EOLW

EOLW
====

Beschreibung: Steht für die x-,y-Koordinaten des letzten Zeichen des letzten Wortes.

1.344 WRITE.guide/SONW

SONW
====

Beschreibung: Steht für die x-,y-Koordinaten des ersten Zeichen des nächsten Wortes.

1.345 WRITE.guide/EONW

EONW
====

Beschreibung: Steht für die x-,y-Koordinaten des letzten Zeichen des nächsten Wortes.

Hier endet die Anleitung...

Viel Spaß ...

TIM

1.346 WRITE.guide/RexxScripts

RexxScripts

Für die Beschreibung der hier nicht verzeichneten Skripte schauen Sie bitte im Header der entsprechenden Skripts selbst nach.

autodoc.wrx
versucht zu dem Wort unter dem Cursor über AmigaGuide bzw.
MultiView Informationen zu bekommen.

ClearUmlauts.wrx
wandelt alle deutschen Umlaute in der Form ä => ae etc. um.

CloseDown.wrx

schließt alle Fenster nach Sicherheitsabfrage und beendet WRITE.

define.wrx

Ein Script für den SAS C-Compiler. Nummeriert #defines (z.B. für Lcale-Files) um und sucht zu dem Wort unter dem Cursor modulübergreifend das entsprechenden #define.

ListeDemo.wrx

demonstriert den Umgang mit den WRITE-internen Funktionen zur Listenverwaltung.

locale.wrx

Diverse Routinen für das Arbeiten mit Locale-Files für den SAS C-Compiler.

OberonError.wrx

Script für den Oberon2-Compiler der Firma A+L. Zeigt die Fehler im Quelltext an.

PGP.wrx

Script, daß den Umgang mit PGP erleichtert. Eine Schnittstelle für dieses Skript ist auch die Konfiguration PGP.MENU.

PrivatePortDemo.wrx

Demonstriert den Umgang mit PrivatePorts. Siehe auch OpenPort, ClosePort und WaitPort.

Renumber.wrx

Renummiert eine Reihe untereinanderstehender Zahlen so, daß sie sowohl rechtsbündig als auch aufeinanderfolgend sind.

sc.wrx

Komfortable Fehler-Anzeige für den SAS C-Compiler.

scman.wrx

Zeigt den entsprechende AmigaGuide-Eintrag zu der SAS-Libraryfunktion unter dem Cursor.

SetRexxClipDemo.wrx

Demonstriert die Funktion SetREXXClip. Mit dieser Funktion ist es möglich. Zeilen und Buffer beliebiger Länge nach REXX zu exportieren.

ShowConfig.wrx

Zeigt alle geladenen Konfigurationen.

templates.wrx

Erzeugt automatische Funktionsbeschreibungen / Autodocs für / Manpages für den SAS C-Compiler.

texadr.wrx

Script, um Adressen von DFA nach WRITE im TeX-Format zu importieren.

1.347 WRITE.guide/Listen und Buffer

Listen und Buffer

Listen und Buffer werden in WRITE dynamisch verwaltet. Dies bedeutet, daß man beliebig viele Listen und Buffer haben kann, deren Größe nur durch den vorhandenen Speicher begrenzt ist. Alle Listen und Buffer haben einen Namen, über den sie jederzeit referenziert werden können. Eine Liste oder Buffer mit einem bestimmten Namen erzeugt man dadurch, daß man etwas reinschreibt oder löscht.

Ein Eintrag in eine Liste darf maximal 255 Zeichen lang sein. Alles darüber wird abgeschnitten.

WRITE besitzt intern beim Programmstart schon einige Listen:

List-List.

Eine Liste, in der alle Listen stehen.

Buffer-List.

Die Liste aller Buffer, die momentan existieren.

FindHistory.

Liste aller Suchwörter seit dem Programmstart.

ReplaceHistory.

Liste aller Ersetzungswörter seit dem Programmstart.

DeleteLine-History.

Liste aller durch DeleteLine gelöschter Zeilen.

Listen sind sehr leistungsfähig. Ein Beispiel dafür ist das REXX-Script ListDemo.wrx.

Ein anderes Beispiel, welches eine DeleteWord / UndeleteWord-Funktion als ein Menüpunkt implementiert, soll folgen:

```
ITEM "Delete word" "control delete"
  IF
    COMPARE _CURRENTWORD "";
    NOP;
    PUSH "CED-Word-History" _CURRENTWORD
    DELETEAREA @SOW @SOW @EOW @EOW {@SILENT};
  ;

ITEM "Undelete word" "control alt delete"
  POP "CED-Word-History"
  WRITETEXT _RS
  ;
```

1.348 WRITE.guide/NeueVersion

Wie komme ich an eine neue Version?

Die neueste Version von WRITE sollte immer an den folgenden Orten erhältlich sein:

Aminet,
Verzeichnis util/edit

Maus Unna II,
Tele.: 02303/66232, öffentlicher Programmteil, unter dem Namen
WRITE.lha, WRITEV3.lha oder ähnlich. Am besten nach WRITE* suchen
(lassen).

Fort Hope,
Tele.: 0231/52068, im Brett AMIGA/TOOLS.

1.349 WRITE.guide/Mailingliste

Die Mailingliste "WRITE"

Für die User von WRITE existiert auch eine Mailingliste, in welcher
ausgiebig über WRITE diskutiert werden kann, und wo auch Fragen
bezüglich WRITE gestellt werden können.

Adresse:
Die Adresse der Mailingliste lautet WRITE@edge.ping.de.

Hilfe anfordern:
Um Information über Mailinglisten im allgemeinen (Bedienung etc.) zu
bekommen, schreiben Sie an list@edge.ping.de einzig mit dem Wort
HELP im Text.

Beschreibung der Mailingliste
Um mehr Informationen über die Mailingliste WRITE zu bekommen,
schreiben Sie an list@edge.ping.de einzig mit dem Kommando
DESCRIPTION WRITE im Msgtext.

Eintragen
Um sich schließlich in die Mailingliste selbst einzutragen,
schreiben Sie ebenfalls an list@edge.ping.de mit dem Kommando
SUBSCRIBE WRITE <NAME> <ADDR> im Msgtext, wobei <NAME> für Ihren
Namen und <ADDR> für Ihre Mailadresse steht.

1.350 WRITE.guide/Danksagungen

Danksagungen

Dank geht an ...

Chris Gray

für den grandiosen Draco-Compiler mit dem WRITE bis zur Version 2.50 geschrieben wurde.

A + L

für ihren Oberon-Compiler, der das Schreiben von WRITE noch einfacher machte.

Lars Hanke

für Tips, Kritik und Beta-Testing, seine vielen Ideen, Featurewünsche und viele andere Sachen. Ohne ihn würde WRITE heute nicht so leistungsfähig sein.

hartmut Goebel

für Teile seines Paketes OberonBOOPSI, die in die hui.library eingebaut wurden, sowie Informationen über die Arbeitsweise der Textklasse des OberonSystems und schließlich einen Haufen von Sources, Ideen, Verbesserungsvorschläge und vieles mehr. Vielen Dank.

Thomas Wagner,

der WRITE getestet und auch einen Haufen von Fehlern gefunden hat.

Marc René Preuß

für das Diskettenlogo.

Martin Loos, Olaf Peters und Mr. X,

die mir sehr bei der Verbreitung von WRITE geholfen haben.

Thomas Lottermoser

für Tips, Kritik und die Literatur.

Thomas Stuff

für Tips, Kritik und Beta-Testing.

Andreas Schulz

für den sagenumwobenden DRACO-Club Deutschland.

Meine Freudin,

für geduldiges Zuhören, Testen und das Interesse, wenn ich von Dingen erzählte, die sie eigentlich gar nicht interessierten :-), sowie für ihre Beta-Testerei. Sie hat es gewagt mit WRITE (und TeX) ihre Staatsarbeit zu schreiben.

COMMODORE

für diesen schnuckeligen, kleinen Rechner, mit dem man Tag und Nacht viel Spaß haben kann. (Hehe ...)

1.351 WRITE.guide/Index

Index

Aboutrequester
Adresse
Allgemeine Syntax
APPICON
APPMENU
APPWIN
ASCII-Tabelle
ASCIIrequester
Autor
Backuprequester
Betriebssystem
Buffer
CLI
Configeditrequester
Copyright
Copyright allgemein
Credits
Danksagungen
Das Prinzip
Demoversion
Der Ed
Diskussion
Editorfenster
Einleitung
EMail
Fehlerreport
FindReplacerequester
Fred Fish
Funktionen
Funktionslisten
Geld
Globalprefsrequester
Globalsetsprefsrequester
GUIDEMODE
Haftung
hardware
Helplistrequester
Helprequester
Hotkeyrequester
Index
Installation
Installer
Jumplistrequester
Kaufkonditionen
KaufPreis
Keyrequester
Kommentare
Kommentare
Konfigurationen
Konfigurationsfile
Konfigurationsprinzip

Aboutrequester
Autor
allgemeine Syntax
Tooltypes
Tooltypes
Tooltypes
ASCIIrequester
ASCIIrequester
Autor
Backuprequester
Installation
Listen und Buffer
Starten
Configeditrequester
Copyright
Allgemein
Danksagungen
Danksagungen
Das Prinzip
Demoversion
Der Ed
Mailingliste
Editorfenster
Einleitung
Autor
Autor
FindReplacerequester
Demoversion
Funktionsbeschreibung
Typen
Autor
Globalprefsrequester
Globalsetsprefsrequester
Tooltypes
Allgemein
Systemvoraussetzungen
Helplistrequester
Helprequester
Hotkeyrequester
Index
Installation
Installation
Jumplistrequester
Vollversion
Vollversion
Keyrequester
Autor
Typen
Configs
Installation
Konfig

Konstanten
Konstantenbeschreibung
Konzept
Kritik
Libraries
Listen
Mailingliste
MausNet
Mauszeiger
Menurequester
Module
Modulelistrequester
Modulepartrequester
Modulerequester
Mousepointer
Neue Version
OS 2.0
Panel
Panelrequester
Prefsrequester
Preis
Public Screens
QuickWrite
Registrierung
Requester
REXX-Variablen
RexxScripts
Screenmanager
Scrollbar
Scrollgadgets
Selectlistrequester
Shortcuts
Showlistrequester
Showtextrequester
SLEEPMODE
Software
SOUND
Speicher
Stack
Strings
Syntax
System
Tags
Tastaturshortcuts
Textfenster
Titelzeile
Tooltypes
Update
Uselistrequester
Variablen
Variablen
Varprefsrequester
Vollversion
Warum WRITE?
Wichtig
WinManagerrequester
Workbench

Konstanten
Konstantenbeschreibung
Konzept
Autor
Installation
Listen und Buffer
Mailingliste
Autor
Editorfenster
Menurequester
Module
Modulelistrequester
Modulepartrequester
Modulerequester
Editorfenster
NeueVersion
Installation
Panelrequester
Panelrequester
Prefsrequester
Vollversion
PublicScreens
Starten
Registrierung
Requester
Typen
RexxScripts
PublicScreens
Editorfenster
Editorfenster
Selectlistrequester
Requester
Showlistrequester
Showtextrequester
Tooltypes
Systemvoraussetzungen
Tooltypes
Installation
Systemvoraussetzungen
Typen
Syntax
Installation
Typen
Requester
Editorfenster
Editorfenster
Tooltypes
Vollversion
Uselistrequester
Variablen
Variablebeschreibung
Varprefsrequester
Vollversion
Einleitung
Systemvoraussetzungen
WinManagerrequester
PublicScreens

Workbench
Zahlen
Zeichenketten

Starten
Typen
Typen

1.352 WRITE.guide/Funktionsindex

Funktionsindex

About
ActivateWindow
AddList
Ask
AutoFold
BackSpace
BackTab
Beep
Begin
BlockBlock
BlockCenter
BlockLeft
BlockLftAlig
BlockRghtAlig
BlockRight
Break
BufferToClip
BufferToList
BufferToStr
ChangeConfig
ClearBuffer
ClearList
ClipToBuffer
Close
ClosePort
Compare
CopyArea
CopyBlock
CursorDown
CursorLeft
CursorRight
CursorUp
Dec
Delay
Delete
DeleteArea
DeleteBlock
DeleteLine
DeleteToEOL
DoBuffer
DoList
DoREXX
DoString

About
ActivateWindow
AddList
Ask
AutoFold
BackSpace
BackTab
Beep
Begin
BlockBlock
BlockCenter
BlockLeft
BlockLftAlig
BlockRghtAlig
BlockRight
Break
BufferToClip
BufferToList
BufferToStr
ChangeConfig
ClearBuffer
ClearList
ClipToBuffer
Close
ClosePort
Compare
CopyArea
CopyBlock
CursorDown
CursorLeft
CursorRight
CursorUp
Dec
Delay
Delete
DeleteArea
DeleteBlock
DeleteLine
DeleteToEOL
DoBuffer
DoList
DoREXX
DoString

DoubleKey	DoubleKey
Exists	Exists
Find	Find
FindListEntry	FindListEntry
FindPattern	FindPattern
Flash	Flash
Fold	Fold
Font	Font
GetConfig	GetConfig
GetEnv	GetEnv
GetFile	GetFile
GetFiles	GetFiles
GetFindReplace	GetFindReplace
GetFont	GetFont
GetListEntry	GetListEntry
GetNumber	GetNumber
GetREXXVar	GetREXXVar
GetString	GetString
GetVar	GetVar
GoTextMark	GoTextMark
Goto	Goto
GotoMouse	GotoMouse
GPrefs	GPrefs
GuideHelp	GuideHelp
Help	HelpFkt
Hide	Hide
Iconify	Iconify
If	If
Inc	Inc
InsertBlock	InsertBlock
Item	Item
ItemBar	ItemBar
Key	Key
LastWord	LastWord
ListSize	ListSize
ListToBuffer	ListToBuffer
LoadBuffer	LoadBuffer
LockWindow	LockWindow
LowerBlock	LowerBlock
Macro	Macro
MacroPlay	MacroPlay
MacroRec	MacroRec
MacroStop	MacroStop
Mark	Mark
MatchBracket	MatchBracket
Menu	Menu
Message	Message
MessageOK	MessageOK
ModulePrefs	ModulePrefs
New	New
NewEd	NewEd
NextEd	NextEd
NextWord	NextWord
NOP	NOP
Open	Open
OpenPort	OpenPort
PageDown	PageDown

PageUp	PageUp
Pannel	Pannel
ParseBuffer	ParseBuffer
Pop	Pop
Prefs	Prefs
PreparseString	PreparseString
Push	Push
Quit	Quit
QuitEd	QuitEd
RangeCheck	RangeCheck
RangeRound	RangeRound
ReFold	ReFold
Refresh	Refresh
RemoveList	RemoveList
Replace	Replace
ReplaceList	ReplaceList
Return	Return
Save	Save
SaveBuffer	SaveBuffer
SaveConfig	SaveConfig
SaveGConfig	SaveGConfig
ScreenToBack	ScreenToBack
ScreenToFront	ScreenToFront
ScrollDown	ScrollDown
ScrollUp	ScrollUp
SetBackUp	SetBackUp
SetEnv	SetEnv
SetError	SetError
SetHotKey	SetHotKey
SetMark	SetMark
SetPannel	SetPannel
SetREXXClip	SetREXXClip
SetREXXVar	SetREXXVar
SetTextMark	SetTextMark
SetTitle	SetTitle
SetUserFkt	SetUserFkt
SetVar	SetVar
ShowASCII	ShowASCII
ShowConstants	ShowConstants
ShowFunctions	ShowFunctions
ShowIndex	ShowIndex
ShowList	ShowList
ShowVars	ShowVars
Silent	Silent
Start	Start
StrToBuffer	StrToBuffer
Sub	Sub
SubBar	SubBar
SwapChar	SwapChar
System	System
Tab	Tab
UnDelLine	UnDelLine
Undo	Undo
UnFold	UnFold
UnMark	UnMark
UpperBlock	UpperBlock
Use	Use

VersionCheck	VersionCheck
WaitPort	WaitPort
WinArranger	WinArranger
Window	Window
WindowToBack	WindowToBack
WindowToFront	WindowToFront
WinManager	WinManager
WriteChar	WriteChar
WriteText	WriteText
ZipWindow	ZipWindow

1.353 WRITE.guide/Variableindex

Variableindex

CURSOR	CURSOR
EOL	EOL
EOLW	EOLW
EONW	EONW
EOP	EOP
EOS	EOS
EOT	EOT
EOW	EOW
EQUAL	EQUAL
FALSE	FALSE
HIGHER	HIGHER
LEFT	LEFT
LOWER	LOWER
MACNUM	MAXNUM
MARKA	MARKA
MARKB	MARKB
MOS	MOS
RIGHT	RIGHT
SOL	SOL
SOLW	SOLW
SONW	SONW
SOP	SOP
SOS	SOS
SOT	SOT
SOW	SOW
TRUE	TRUE
_AColor	_AColor
_AppIcon	_AppIcon
_AppMenu	_AppMenu
_AppWindow	_AppWindow
_AutoFold	_AutoFold
_AutoFree	_AutoFree
_AutoIndent	_AutoIndent
_BColor	_BColor
_CaseMenuSC	_CaseMenuSC
_CaseSense	_CaseSense

_CColor	_CColor
_Changed	_Changed
_CollectorMem	_CollectorMem
_ConfigPath	_ConfigPath
_CurrentChar	_CurrentChar
_CurrentConfig	_CurrentConfig
_CurrentID	_CurrentID
_CurrentLine	_CurrentLine
_CurrentUndo	_CurrentUndo
_CurrentUndoMem	_CurrentUndoMem
_CurrentWord	_CurrentWord
_Cursor	_Cursor
_Date	_Date
_Day	_Day
_DColor	_DColor
_DefaultConfig	_DefaultConfig
_DefaultTool	_DefaultTool
_DelFoldMark	_DelFoldMark
_EColor	_EColor
_EditMode	_EditMode
_FColor	_FColor
_File	_File
_FileName	_FileName
_FilePath	_FilePath
_FindString	_FindString
_Fold	_Fold
_FoldEnd	_FoldEnd
_FoldStart	_FoldStart
_FRPattern	_FRPattern
_InsertMode	_InsertMode
_Language	_Language
_Length	_Length
_LoadTab	_LoadTab
_MarkAx	_MarkAx
_MarkAy	_MarkAy
_MarkBx	_MarkBx
_MarkBy	_MarkBy
_Marked	_Marked
_Optimize	_Optimize
_OverwriteCursor	_OverwriteCursor
_PatCase	_PatCase
_Path	_Path
_PathPath	_PathPath
_PatNoCase	_PatNoCase
_PublicScreen	_PublicScreen
_ReadSpeed	_ReadSpeed
_ReadTabs	_ReadTabs
_REG1	_REG1
_REG2	_REG2
_ReplaceString	_ReplaceString
_ReqToMouse	_ReqToMouse
_REXX	_REXX
_REXXPortName	_REXXPortName
_RightMargin	_RightMargin
_RN	_RN
_RS	_RS
_SaveTab	_SaveTab

_ScreenHeight	_ScreenHeight
_Screenname	_Screenname
_ScreenWidth	_ScreenWidth
_ScrRelHeight	_ScrRelHeight
_ScrRelLeft	_ScrRelLeft
_ScrRelTop	_ScrRelTop
_ScrRelWidth	_ScrRelWidth
_ShowEOL	_ShowEOL
_ShowSpace	_ShowSpace
_SleepMode	_SleepMode
_StdNumPad	_StdNumPad
_TabLength	_TabLength
_Time	_Time
_Undo	_Undo
_UndoMem	_UndoMem
_User	_User
_Version	_Version
_VersionString	_VersionString
_WBStarted	_WBStarted
_WinHeight	_WinHeight
_WinMode	_WinMode
_Wins	_Wins
_WinWidth	_WinWidth
_WordDef	_WordDef
_WordOnly	_WordOnly
_WordWrap	_WordWrap
_WriteIcon	_WriteIcon
_WritePath	_WritePath
_WriteTabs	_WriteTabs
_XPos	_XPos
_YPos	_YPos
