

目次

Photoware/Home-PDの基本的な使い方

動作環境

注文ディスクの選択と作成

注文サイズを選択

注文画像と注文情報の出力

注文画像の画面表示

エラーメッセージ

Photoware/Home-PDの基本的な使い方

Photoware/Home-PDは、お手持ちの画像加工ソフトで作成した画像データを、印刷指示により、フジカラーのお店でプリント注文（メディアプリント注文）する、注文データを作成します。

基本的な使い方の手順は、

1. お手持ちの画像加工ソフトで画像を作成します。
2. アップルメニューの「セレクト」で「Photoware/Home-PD」に設定します。
3. お手持ちの画像加工ソフトの印刷設定で、用紙サイズを設定します。
4. 画質を選択します。
5. 「フジカラーのお店でプリント」画面で、注文枚数、注文ディスクを指定します。
6. 「フジカラーのお店でプリント」画面の「注文データ作成」で、FDまたはZipへ注文情報と一緒に画像等を書き込みます。

著作権情報

目次

著作権情報

本製品の著作権は富士写真フイルム株式会社にあります。

Microsoft、Windowsは米国Microsoft社の米国およびその他の国における登録商標です。

Kodak、FlashPix、Photo CDは米国コダック社の登録商標または商標です。

Apple、Macintosh、Power Macintosh及び漢字Talkは、Apple Computer, Inc.の登録商標または商標です。

Adobe、Acrobat、Adobe PhotoDeluxe、Adobe Photoshopはアドビシステムズ社の各国での登録商標または商標です。

Acrobat(R) Reader Copyright(C) 1987-1997 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.

その他、記載されている会社名、製品名は各社の登録商標または商標です。


[戻る](#)


動作環境

本体	: Apple Power Macintosh またはその互換機
OS	: 漢字Talk7.5.1 以上
CPU	: PowerPC
メモリ	: 32MB 以上または仮想メモリを「入」にする。
ディスプレイ	: 640 × 480 以上、256色以上 (32,000色以上推奨)
HDD	: 60MB 以上の空き容量を持つハードディスク
対応アプリケーション	: 以下の8種類のアプリケーションでのみ動作を確認しています。 <ul style="list-style-type: none">• 筆まめ V1.0 (クレオ)• 宛名職人 V4.01 (アジェンダ)• ポストdeカード V3.0 (システムソフト)• Photoshop V3.0.5J, V4.0J (アドビシステムズ)• PhotoDeluxe V1.0 (アドビシステムズ)• フォトファクトリー V1.0, V1.5 (フジフィルム)
周辺機器	: CD-ROM ドライブ、FDまたはZipドライブ

目次


注文ディスクの選択と作成

1. FDまたはZipをドライブに挿入します。
2. アップルメニュー  から「セクタ」を選択してください。

セクタウィンドウから  を選択し、「注文ディスクの選択」から、

使用するボリュームを選択してください。

3. 選択後「設定」ボタンをクリックしてください。
初めて注文ディスクを作成する場合、「注文用ディレクトリを作成します。よろしいですか？」のメッセージが表示されますので「OK」ボタンをクリックしてください。
4. 「ファイル」メニューから「閉じる」を選択してください。
または、クローズボックスをクリックしてください。



『参考にしてね』

FDは、1.44MBの2HDフロッピーディスクをお使いください。

Zipディスクは、100MBのものをお使いください。

目次

注文サイズを選択



1. アプリケーションで書類等を作成したら、「ファイル」メニューより「用紙設定」に該当する機能を選択してください。
用紙設定ダイアログが表示されます。
2. **用紙**（用紙サイズ）、**方向**（用紙方向）を選択します。用紙のイメージが左側に表示されます。用紙サイズをはがきにした場合、**はがき種別** が選択できます。
3. 注文サイズが決定したら、「OK」ボタンをクリックしてください。
中断する場合は、「キャンセル」ボタンをクリックしてください。

注文用紙設定 Photoware/Home-PD

F

用紙:

はがき種別:

方向:  

W102 H146 (mm)

キャプション
 コーナートンボ
 レジストレーションマーク
 キャリブレーションバー
 罫面罫 (エマルジョンダウン)
 ポストスクリプトレベル2 (印刷)

ラベル
 センタートンボ
 ネガ出力

注文画像と注文情報の出力

1. アプリケーションの「ファイル」メニューより「印刷」に該当する機能を選択してください。注文ダイアログが表示されます。

注文ディスク: "HomePD" Photoware/Home-PD

注文枚数:

画質: ▼

通常は【画質優先】を使用してください。

選択範囲だけをプリント

以下の画像データに変換してプリント:

グレースケール RGB CMY

2. 注文枚数を入力し（用紙サイズを「はがき」に選択した場合、注文枚数は、10～9999までです）、画質のポップアップメニューから、ドラック&リリースにより画質優先・サイズ優先の画質を選択して、「注文」ボタンをクリックしてください。指定した書き込み先のメディアに注文データが既に書き込まれている場合、新規または追加注文ダイアログが表示されます。どちらかのボタンをクリックしてください。

注文ディスク内に、既に注文が存在します。
以前の注文を全て破棄し新規に注文しますか？
それとも、以前の注文に追加して注文しますか？

注文ディスクに出力している間は、「注文ディスクに注文を出力中です。」のメッセージが表示されます。指定したページの内容を表示する場合、「[画面表示](#)」ボタンをクリックしてください。

3. 指定した注文ディスクに画像が出力されます。

注文画像の画面表示

1. 注文ダイアログで、「画面表示」ボタンをクリックします。
注文ダイアログで指定されたページの内容が縮小表示されます。
2. 確認終了後、「OK」ボタンをクリックしてください。



[目次](#)

[戻る](#)

用紙サイズ

用紙サイズ選択のポップアップメニューから、ドラック&リリースにより6種類の用紙サイズが選択できます。

はがき : W146 , H102(mm)


L : W127 , H89(mm)

HV : W158 , H89(mm)

P : W254 , H89(mm)

A5 : W210 , H148(mm)

A4 : W297 , H210(mm)



[目次](#)

[戻る](#)

はがきの種別

用紙サイズをはがきに選択した場合、はがきの種別が選択できます。

- ・年賀はがき
- ・さくらめーる
- ・かもめーる
- ・官製はがき
- ・私製はがき

[目次](#)

[戻る](#)

用紙方向

用紙方向を設定します。



: 横を選択した状態



: 縦を選択した状態

[目次](#)

[戻る](#)

エラーメッセージ一覧

Photoware/Home-PDは、エラーが発生すると警告ダイアログを表示させます。警告ダイアログが表示されたらメッセージを確認した上で、該当する項目を参照してください。

(200) 「予期せぬエラーが発生しました。注文用ディレクトリが作成できませんでした。」

ディスクを初期化（フォーマット）するか、初期化済みの新しいディスクを使います。

(201) 「ディスクの空き容量が足りません。注文用ディレクトリが作成できませんでした。」

ディスクを初期化（フォーマット）するか、初期化済みの新しいディスクを使います。

(321) 「起動ディスクの空き容量が足りません。スプールファイルが作成出来ませんでした。」

起動ディスク内を整理し、十分な空き容量を確保します。60MB以上の空き容量を推奨します。

(322) 「メモリが足りません。スプールファイルが作成出来ませんでした。」

使用中のアプリケーションをいったん終了し、そのアプリケーションの使用メモリサイズを大きく設定し直し、注文をやり直してください。

(501)(511) 「メモリが足りません。注文出来ませんでした。」

注文モニタ（HomePD Monitor）の使用メモリサイズを大きく設定し直し、注文をやり直してください。

エラーメッセージ一覧

- (502) 「注文ディスクが選択されてません。セレクトで選択してください。」
セレクトで注文ディスクを選択後、注文をやり直してください。
- (503) 「注文ディスクが挿入されていません。注文ディスクを挿入後、注文をやり直してください。」
注文ディスクを挿入後、注文をやり直してください。
- (505) 「注文用ディレクトリが見当たりません。セレクトで注文ディスクを選択し、設定してください。」
セレクトで注文ディスクを選択後、「設定」ボタンをクリックして、注文をやり直してください。
- (512) 「注文ディスクの容量が足りません。注文出来ませんでした。」
指定したディスクを初期化（フォーマット）するか、初期化済みの新しいディスクを使ってください。または、注文時に「新規注文」を選択し、以前の注文を破棄します。
- (521) 「メモリが足りません。注文出来ませんでした。」
使用中のアプリケーションをいったん終了し、そのアプリケーションの使用メモリサイズを大きく設定し直し、再度実行してください。
- (522) 「注文モニタが見つからないため、注文出来ません。」
Photoware/Home-PD をインストールし直してください。
- (523) 「起動ディスクの空き容量が足りないため、注文できません。」
起動ディスク内を整理し、十分な空き容量を確保します。60MB以上の空き容量を推奨します。