

VI SYSTEMBESKRIVNING VIRKESHANTERING

1. Underhåll av längdtabell

Virkesbild

I modulerna KO och FA finns möjlighet att i kvantitetsfältet, vid order-/fakturaregistrering, göra uthopp till en virkesbild med F6. Nedan följer en detaljerad systembeskrivning för denna virkesbild.

Kvalitet

6 tecken

Aktuellt artikelnummer visas av systemet. Observera att endast de 6 första tecknen får plats på skärmen.

Nominell höjd

3+1 siffror

Ifylls av systemet.

Nominell bredd

3+1 siffror

Ifylls av systemet.

Benämning

20 tecken

Ifylls av systemet. Benämningen hämtas från artikelns benämning.

Aktuell höjd

3+1 siffror

Ange eventuell aktuell höjd i mm, om den verkliga höjden skiljer sig från den nominella. F10 går direkt vidare till raderna.

Aktuell bredd

3+1 siffror

Ange eventuell aktuell bredd i mm, om den verkliga bredden skiljer sig från den nominella. F10 går direkt vidare till raderna.

Prisgrund

1 tecken

Ange vad a-priset ska basera sig på. Välj mellan antal (A), löpmeter (L), m² (K), nominellt m³ (N) eller aktuellt m³ (T).

A-pris

7+2 siffror

Fältet visar det a-priset som eventuellt finns registrerat för artikeln. Fältet är ändringsbart.

Valuta

3 tecken

Valuta visas endast när order/faktura är registrerad i valuta. SEK anges aldrig.

Rabatt 1

2+2 siffror

Rabatt för kunden visas. Fältet är ändringsbart.

Rabatt 2

2+2 siffror

Rabatt för kunden visas. Fältet är ändringsbart.

VIRKESHANTERING

VI.A ALLMÄNT

Modulen innehåller speciella funktioner som erfordras för hantering av virke. Den är avsedd för sågverk och virkeshandel.

Innehållet i ett virkespaket registreras i en särskild virkesbild, som kan anropas vid orderregistrering och fakturering. Denna kan väljas i form av radmatris eller kolumnmatris.

Pris kan baseras på antal, löpmeter, kvadratmeter eller kubikmeter nominellt eller aktuellt. Systemet utför erforderliga kvantitets- och prisberäkningar. Beräknade värden hämtas, vid registreringen, automatiskt in till ordern eller fakturan.

Viss försäljningsstatistik kan erhållas.

Modulen förutsätter att modulerna kundreskontra, fakturering och lager-/artikelregister finns installerade.

Modulen kan därtill integreras med leverantörsreskontra, inköpsorder, kundorder, valuta och SQL-rapportgenerator.

Handledningen är uppdelad i följande avsnitt:

VI.A	Allmänt
VI.B	Systemöversikt
VI.C	Hanteringstips
VI.D	Igångsättning
VI.E	Nummersättning
VII	Systembeskrivning

VI.B SYSTEMÖVERSIKT

VII Underhåll av längdtabell

VI.C HANTERINGSTIPS**VI.C1 Funktionstangenter i orderbilden**

Virkesmodulen är integrerad med order- och fakturamodulerna. Vid registrering av en virkesorder görs detta i modulen KO. Vid registrering av en virkesfaktura görs detta i modulen FA.

Om virkesmodulen finns installerad finns en möjlighet att från dessa registreringsbilder i KO respektive FA, göra direktuthopp till en speciell virkesbild. Virkesbilden nås från kvantitetsfältet med hjälp av funktionstangenten F6.

VI.D IGÅNGSÄTTNING

1. Registrera en längdtabell i VI1.
2. Fyll i berörda systemparametrar:

SY434 "Följesedel vid fakturautskrift"

SY482

VI.E NUMMERSÄTTNING

Det finns ingen egen nummerserie till denna modul.

VII UNDERHÅLL AV LÄNGDTABELL

```
VI1 Underhåll av längdtabell
=====
=====

Varugrupp 0

Antal dec 0

Längd  Meter      Längd  Meter
-----
1:    0           11:    0
2:    0           12:    0
3:    0           13:    0
4:    0           14:    0
5:    0           15:    0
6:    0           16:    0
7:    0           17:    0
8:    0           18:    0
9:    0           19:    0
10:   0           20:    0
```

Ange varugrupp för vilken längdtabell ska registreras. Ange varugrupp 0 för gemensam. Systemet svarar med varugruppens benämning och texten "UPPLÄGGNING" alternativt "ÄNDRING".

Ange hur många decimaler som ska tillåtas vid registreringen. Max 3 decimaler. Om längdtabellen görs om med färre decimaler kommer den gamla längdtabellen att raderas på grund av decimaländringen.

Ange längd i meter, med valt antal decimaler, för varje respektive längd i tabellen.