

Sommaire du fichier Lisez-moi de HotShots

9 septembre, 1997

[Gestion des ressources système](#)

[Connexion à un nouveau périphérique](#)

[Modification d'images dans des PhotoPages](#)

[Impression de PhotoPages](#)

[Imprimante Epson Color Stylus II](#)

[Envoi de fichiers AVI en utilisant NetCard™ dans HotShots](#)

[Changement des sons de démarrage et de fermeture de HotShots dans Windows 95](#)

[Option non documentée dans la boîte de dialogue Trouver dans la collection](#)

[Retrait de HotShots d'un Macintosh](#)

[Support des Plug-ins PhotoShop](#)

[Support des spécifications TWAIN](#)

[Travailler sur un Macintosh avec de grandes images](#)

[Amélioration des performances d'un diaporama](#)

[Suggestions](#)

Rev. 3.0

Option non documentée dans la boîte de dialogue Trouver dans la collection

Si vous choisissez l'option "Date de modification" dans la première zone de liste déroulante de la boîte de dialogue Trouver dans la collection, vous pouvez également choisir en plus l'option "est après" dans la seconde liste déroulante. Utilisez l'option "est après" en tant que paramètre de recherche pour trouver toute image qui a été modifiée pour la dernière fois après une date que vous spécifiez.

Gestion des ressources système

Toutes les applications nécessitent un minimum de mémoire et d'espace disque pour fonctionner correctement. HotShots ne fait pas exception. Suivant la taille et le nombre d'images ouvertes, HotShots nécessite parfois un espace disque plutôt important pour des fichiers temporaires. S'il vous arrive de manquer d'espace disque, essayez les solutions suivantes :

- n Videz votre Corbeille (Windows 95) ou Poubelle (Macintosh).
- n Supprimez des fichiers temporaires inutiles.

Connexion à un nouveau périphérique

Si vous rencontrez des problèmes pour vous connecter à un nouveau périphérique d'image, contactez le fabricant du périphérique. Il est possible que le fabricant produise de nouveaux pilotes, TWAINS ou plug-ins dont nous n'avons pas encore eu connaissance. Si c'est le cas, le fabricant sera en mesure de résoudre le problème de connexion.

Impression de PhotoPages

Impression de PhotoPages en résolution supérieure

HotShots vous laisse créer et imprimer des PhotoPages sans CD. Cependant, pour imprimer des PhotoPages et obtenir une qualité maximale, il vous sera nécessaire d'insérer le CD lors de l'impression, ou d'utiliser l'installation personnalisée pour copier des PhotoPages de haute résolution sur votre disque dur. Pour Macintosh, copiez les images HiRes dans le dossier HotShots.

Impression de PhotoPages

- n Lorsque vous imprimez des PhotoPages à partir d'un Macintosh, sachez que les PhotoPages sont des modèles. C'est pour cela que nous vous recommandons d'enregistrer vos PhotoPages avant de les imprimer.
- n Les PhotoPages contenant de larges images prendront plusieurs minutes pour imprimer.

Imprimante Epson Color Stylus II

L'imprimante Epson Color Stylus II utilise un programme appelé SuperPrint qui n'a pas la capacité d'imprimer en couleur en mode 720 dpi. Si vous sélectionnez 720 dpi, la zone couleur est désactivée. D'après le fichier Lisez-moi de Epson, la résolution de couleur disponible la plus performante pour cette imprimante est 360 dpi.

Modification d'images dans des PhotoPages

Remplacement d'images dans des PhotoPages

Il est possible de remplacer l'image en cours d'un espace disponible d'une PhotoPage en faisant glisser et déplacer une autre image vers le même emplacement. Cette technique est valable pour autant que la PhotoPage n'a pas été enregistrée.

Annulation de modifications d'images dans des PhotoPages

Les PhotoPages permettent un seul niveau d'annulation. Par exemple, si vous changez la position d'une image (panoramique) dans une photo page, puis choisissez Edition > Annuler, l'image reprendra sa position d'origine. Si vous faites des panoramiques de nombreuses fois, seul le dernier changement pourra être annulé.

Rétablir les modifications d'images dans des PhotoPages

L'option Rétablir dans le menu Fichier n'est pas disponible pour des images dans des PhotoPages.

Impression de PhotoPages

Pour obtenir les meilleurs résultats possibles lors de l'impression de PhotoPages, enregistrez la PhotoPage sous un format de fichier *.SSD. Pour Macintosh, enregistrez la PhotoPage sous l'option de format de fichier "PhotoPage".

Envoi de fichiers AVI en utilisant NetCard dans HotShots

En tant qu'application indépendante, NetCard vous permet d'envoyer des fichiers film (fichiers AVI pour Windows; fichiers MOV pour Mac) sur l'internet. Cependant, lorsque vous utilisez NetCard à partir de HotShots, seules des images fixes peuvent être envoyées. Contactez PictureWorks pour obtenir plus de renseignements si vous désirez envoyer des images AVI/MOV en utilisant NetCard.

Changement des sons de démarrage et de fermeture de HotShots dans Microsoft Windows 95

Les fichiers START.WAV et END.WAV produisent des sons de "percussion" qui sont joués à chaque fois que vous démarrez ou fermez HotShots. Sous Windows, vous pouvez remplacer les fichiers .WAV si vous désirez entendre des sons différents à l'ouverture et/ou à la fermeture:

Pour changer le fichier START.WAV :

1. Dans le répertoire Sounds de HotShots, renommez le fichier START.WAV en ORGSTART.WAV.
2. Sélectionnez un autre son de votre choix ou un fichier WAV pour votre son de démarrage.
3. Renommez le fichier WAV de votre choix en START.WAV et placez-le dans le répertoire Sounds.
4. Démarrez HotShots pour vérifier que le son soit joué.

Pour changer le fichier END.WAV :

1. Dans le répertoire Sounds de HotShots, renommez le fichier END.WAV en ORGEND.WAV.
2. Sélectionnez un autre son de votre choix ou un fichier WAV pour votre son de fin de session.
3. Renommez le fichier WAV de votre choix en END.WAV et placez-le dans le répertoire Sounds.
4. Démarrez HotShots puis fermez l'application pour vérifier que le son soit joué.

Retrait de Hotshots d'un Macintosh

Pour retirer l'application HotShots d'un Macintosh, faites simplement glisser le dossier de l'application dans la Corbeille.

Support des Plug-ins PhotoShop

- n Actuellement HotShots ne supporte que les plug-ins PhotoShop jusqu'à la version 3.0. Les futures versions de HotShots supporteront la version 4.0 ou ultérieure des plug-ins photoshop.
- n Pour le moment HotShots supporte la fonctionnalité d'importation des plug-ins PhotoShop mais pas encore la fonctionnalité d'exportation.

Support des spécifications TWAIN

HotShots supporte actuellement les spécifications TWAIN 1.6.

Travailler sur un Macintosh avec de grandes images

Lorsque vous travaillez dans Macintosh avec de grandes images, il est recommandé d'accroître la mémoire de votre application à plus de deux fois (voire trois fois) la taille du plus grand fichier d'images avec lequel vous comptez travailler. Par exemple, si vous voulez travailler avec une image utilisant 12Mo, vous devriez accorder à la mémoire de l'application au moins 24Mo (36Mo de préférence).

Amélioration des performances d'un diaporama

La performance et la présentation d'un diaporama sur Macintosh seront améliorées si la taille de l'image est réglée sur 640 ×480.

Suggestions

Sélections additives ou soustractives dans une seule image

La fonction par défaut des outils de sélection de HotShots n'autorise qu'une seule sélection par image. (Par exemple, si vous définissez un champ de sélection dans une image, et définissez ensuite un second champ de sélection sans enregistrer, le premier champ de sélection disparaîtra en faveur du second champ de sélection.) Cependant, vous pouvez passer outre cette fonction par défaut et faire des sélections supplémentaires dans une seule image— ou, vous pouvez effacer plusieurs sélections (une sélection à la fois) — d'une image en utilisant des **combinaisons de touches**.

Les combinaisons de touches permettant des sélections additives et soustractives sont les suivantes:

Pour Windows 95

Tâche

Ajouter une sélection supplémentaire à une image

Effacer une sélection d'une image contenant plusieurs sélections

Combinaison de touches

MAJ + outil de sélection

MAJ + CTRL + sélection tool

Pour Macintosh

Tâche

Ajouter une sélection supplémentaire à une image

Effacer une sélection d'une image contenant plusieurs sélections

Combinaison de touches

MAJ + outil de sélection

MAJ + Option + outil de sélection

