

Contenido de Léame de HotShots

9 de septiembre de 1997

Manejo de recursos del sistema

Cómo conectarse a un nuevo dispositivo

Cómo modificar imágenes en una página de fotos

Cómo imprimir páginas de fotos

Impresora a color Epson Stylus II

Cómo enviar archivos AVI/MOV por medio de NetCard de HotShots

Cómo cambiar los sonidos de inicio y final de HotShots en MS Windows 95

Opción indocumentada del diálogo Buscar en colecciones

Cómo quitar la aplicación HotShots de una Macintosh

Soporte de extensiones de PhotoShop

Soporte de especificación TWAIN

Cómo trabajar con imágenes grandes en una Macintosh

Cómo mejorar el desempeño de la presentación de diapositivas

Consejos útiles

Rev. 3.0

Opción indocumentada del diálogo Buscar en colecciones

Si elige la opción "Fecha de modificación" en la primera lista desplegable del diálogo Buscar en colecciones, podrá posteriormente elegir la opción "viene después de" en la segunda lista desplegable. Utilice la opción "Viene después de" como parámetro de búsqueda para buscar cualquier imagen modificada después de la fecha que usted especificó.

Manejo de recursos del sistema

Todas las aplicaciones necesitan una cierta cantidad de memoria y espacio en el disco duro para ser capaz de ser ejecutadas en forma adecuada. HotShots no es la excepción. Dependiendo del tamaño y la cantidad de imágenes abiertas, es posible que HotShots necesite bastante espacio en el disco duro para los archivos temporales. Si posee poco espacio en el disco duro, intente solucionar el problema de cualquiera de estas maneras:

- n Vacíe su Papelera de reciclaje (Windows 95) o Basurero (Macintosh).
- n Borre los archivos temporales que no necesite.

Cómo conectarse a un nuevo dispositivo

Si tiene dificultades para conectarse a un nuevo dispositivo de imágenes, póngase en contacto con el fabricante del dispositivo. Es posible que el fabricante haya usado nuevas unidades, TWAINS o extensiones que todavía no se conocen. De ser así, ellos podrán resolver el problema de conexión.

Cómo imprimir páginas de fotos

Cómo imprimir páginas de fotos de alta resolución

HotShots le permite crear e imprimir páginas de fotos sin necesidad de CD. Sin embargo, para obtener una impresión de páginas de fotos de la más alta calidad, usted necesitará introducir el CD en el momento de imprimir, o usar la instalación personalizada (Windows 95) para copiar las páginas de fotos de alta resolución a su disco duro. Para Macintosh, copie las imágenes de alta resolución en la carpeta de HotShots.

Cómo imprimir páginas de fotos

- n Al imprimir páginas de fotos desde una Macintosh, tenga en cuenta que las páginas de fotos son plantillas. Es por eso que le recomendamos guardar las páginas de fotos antes de imprimir.
- n La impresión de páginas de fotos con imágenes grandes toma varios minutos.

Impresora a color Epson Stylus II

La impresora a color Epson Stylus II utiliza un programa llamado SuperPrint que no puede imprimir en color en el modo 720 ppp. Si usted selecciona 720 ppp, el cuadro de color se desactiva. Según el archivo Léame de Epson, la máxima resolución de color de esta impresora es de 360 ppp.

Cómo modificar imágenes en una página de fotos

Cómo reemplazar imágenes en una página de fotos

Ud. puede reemplazar eficazmente la imagen actual de un "pozo" de la página de fotos al arrastrar y colocar otra imagen en el mismo pozo. Esta técnica funciona siempre y cuando la página de fotos no haya sido guardada.

Cómo deshacer cambios hechos a imágenes en una página de fotos

Las páginas de fotos permiten realizar la función Deshacer a un solo nivel. Por ejemplo, si cambia la posición de una imagen (volteo) de una página de fotos y luego elige Edición > Deshacer, la imagen volverá a su posición original. Si voltea la imagen varias veces, sólo podrá deshacer el último cambio.

Cómo revertir cambios hechos a imágenes en una página de fotos

La opción Revertir del menú Archivo no se encuentra disponible para las imágenes de una página de fotos.

Cómo imprimir páginas de fotos

Para obtener los mejores resultados al imprimir una página de fotos en MS Windows 95, guarde dicha página de fotos como un archivo *.SSD. Para Macintosh, guarde la página de fotos con la opción de formato "página de fotos".

Cómo enviar archivos AVI/MOV por medio de NetCard de HotShots

Como aplicación por sí sola, NetCard le permite enviar archivos de vídeo (archivos AVI para Windows; archivos MOV para Mac) en Internet. Sin embargo, al usar NetCard desde dentro de HotShots, sólo puede enviarse imágenes fijas. Comuníquese con PictureWorks para más detalles si desea enviar imágenes AVI/MOV por medio de NetCard.

Cómo cambiar los sonidos de inicio y final de HotShots en MS Windows 95

Los archivos START.WAV y END.WAV producen los sonidos de “tambor” que se escuchan al iniciar o terminar HotShots. En Windows se pueden cambiar los archivos WAV si se desea escuchar un sonido distinto al iniciar y/o finalizar la aplicación:

Cómo cambiar START.WAV:

1. En el directorio de sonidos de HotShots, cambie el nombre del archivo START.WAV por el de ORGSTART.WAV.
2. Seleccione otro sonido o archivo WAV para el sonido de inicio.
3. Renombre el archivo WAV deseado START.WAV y colóquelo en el directorio de sonidos.
4. Inicie HotShots para verificar que se escucha el sonido elegido.

Cómo cambiar END.WAV:

1. En el directorio de sonidos de HotShots, cambie el nombre del archivo END.WAV por el de ORGEND.WAV.
2. Seleccione otro sonido o archivo WAV para el sonido final.
3. Renombre el archivo WAV deseado END.WAV y colóquelo en el directorio de sonidos.
4. Inicie HotShots y luego ciérrelo para verificar que se escucha el sonido elegido.

Cómo quitar la aplicación HotShots de una Macintosh

Para quitar la aplicación HotShots de una Macintosh, simplemente arrastre la carpeta de la aplicación hacia el Basurero.

Soporte de extensiones de PhotoShop

- n Actualmente HotShots sólo admite extensiones de PhotoShop en versión 3.0. Las versiones posteriores de HotShots admitirán las extensiones de PhotoShop en versión 4.0 o posterior.
- n Actualmente HotShots admite la función Importar de las extensiones de PhotoShop, pero no la función Exportar.

Soporte de especificación TWAIN

Actualmente HotShots admite la especificación TWAIN 1.6.

Cómo trabajar con imágenes grandes en una Macintosh

Al trabajar con imágenes grandes en una Macintosh, le recomendamos incrementar la memoria de la aplicación en más del doble (de preferencia el triple) del tamaño de la imagen más grande con la que vaya a trabajar. Por ejemplo, si va a trabajar con una imagen de 12MB, asigne por lo menos 24MB a la memoria de la aplicación (de preferencia 36MB).

Cómo mejorar el desempeño de la presentación de diapositivas

El desempeño y la apariencia de una presentación de dispositivas en Macintosh mejoran si el tamaño de imagen se fija en 640 ×480.

Consejos útiles

Cómo hacer selecciones aditivas o sustractivas en una imagen sencilla

Como opción predeterminada, las herramientas de selección de HotShots permiten que se haga sólo una selección en una imagen sencilla. (Por ejemplo, si Ud. define una selección en círculo en una imagen y luego define otra selección en círculo sin haber guardado la primera, ésta desaparece en favor de la segunda.) Sin embargo, se puede cambiar esta función predeterminada y realizar selecciones aditivas en una sola imagen o eliminar múltiples selecciones (una por una) de una imagen usando las **combinaciones clave**.

Las combinaciones clave que le permiten hacer selecciones aditivas o sustractivas son las siguientes:

Para MS Windows 95

Tarea	Combinación de teclas
Agregar otra selección a una imagen	Mayús + herramienta de selección
Eliminar una selección de una imagen con múltiples selecciones	Mayús + CTRL + herramienta de selección

Para Macintosh

Tarea	Combinación de teclas
Agregar otra selección a una imagen	Mayús + herramienta de selección
Eliminar una selección de una imagen con múltiples selecciones	Mayús + Opción + herramienta de selección

