

Sheet1

RANRANTYPE,C,7	NAME,C,30	CODE1,C,50
99 01	PRINTER AT&T 473	024 027 055
99 02	PRINTER Dataproducts 80/132/480	017 027 081 052 036 029 027 066 056 036 002
99 03	PRINTER Dataproducts 8052	027 063 018 020
99 04	PRINTER Diablo 630	027 013 080 027 047 027 012 066
99 05	PRINTER Epson FX-80	027 064
99 06	PRINTER Epson FX-100	027 064
99 07	PRINTER Epson FX-185	027 064
99 08	PRINTER Epson FX-286	027 064 027 120 048 027 080
99 09	PRINTER Epson JX-80	027 064
99 10	PRINTER Epson LQ1500	027 064
99 11	PRINTER Epson MX	018 020
00 12	PRINTER Epson MX/Grftrx	027 067 066 027 050 018 020 027 070 013
99 13	PRINTER Epson RX-80	027 064 027 067 066
99 14	PRINTER Fujitsu DL2400	018 020
99 15	PRINTER Fujitsu DL2400 Color	027 064
99 16	PRINTER Gemini Star 10/15	027 064 027 066 001 027 050
99 17	PRINTER HP ThinkJet	018
00 18	PRINTER HP LaserJet/Internal Font	027
00 19	PRINTER HP LaserJet/92286YFont	027
00 20	PRINTER IBM Graphics	018 020
99 21	PRINTER IBM Proprinter	027 064 018
99 22	PRINTER IBM Proprinter XL	027 064 018 027 088 001 133
99 23	PRINTER IBM Quiet Writer	020
99 24	PRINTER IBM Wheel Printer	012
99 25	PRINTER NEC P3	027 035 065
99 26	PRINTER NEC P5/P6/P7	027 064 018 027 080 028 073 049
99 27	PRINTER NEC SpinWriter 3550/2050	017 013 027 067 066
99 28	PRINTER Okidata 84/92 (DP Mode)	024 017 027 048 030
99 29	PRINTER Okidata 93 (DP Mode)	024 017 027 048 030
99 30	PRINTER Okidata 84/92 (WP Mode)	024 017 027 049 030
99 31	PRINTER Okidata 93 (WP Mode)	024 017 027 049 030
99 32	PRINTER Okidata Plug'nPlay	018 020
99 33	PRINTER Okidata 192	024 017 027 048 030 027 033 050
99 34	PRINTER ProWriter All (& NEC 8023A)	017 027 036 027 091 027 060 013 027 080
99 35	PRINTER TI 800/850	027 064 027 061 027 067 066
99 36	PRINTER TI 855	027 064 027 098
99 37	PRINTER Toshiba P1340/1350	027 026 073 027 093 027 042 048
99 38	PRINTER Toshiba P351	027 026 073 027 037
99 39	PRINTER Toshiba P351/IBMGraphics	018 020
99 40	PRINTER Other ASCII Printer	
	CC MONITOR	

Sheet1

CODE1A,C,30

CODE2,C,55

024 027 055 015

017 027 081 052 036 029 027 066 056 036 002 031

027 063 015 020

027 013 080 027 047 027 012 066 027 031 008

027 015

027 015

027 015

027 015

027 015

027 015

015 020

027 067 066 027 050 018 020 027 070 013 020 015 027 070

027 064 027 067 066 020 015

015 020

015

027 064 027 066 001 027 050 027 066 003

015

+(s10.H"+CHR(13)+CHR(10)

027

+(s0b10h0S"+CHR(13)+CHR(10)

027

015 020

015

015 027 088 001 232

020

012

027 015

027 064 015 028 073 049

017 013 027 067 066 027 015

024 017 027 048 029

024 017 027 048 029

024 017 027 049 029

024 017 027 049 029

015 020

024 017 027 048 029 027 033 050

017 027 036 027 091 027 060 013 027 080 015 027 081

027 064 027 061 027 067 066 027 080

027 064 027 098 027 100 015

027 026 073 027 042 048 027 091

027 026 073 027 037 027 042 048 007 091

015

CODE2A,C,45

+(s16.6H"+CHR(27)+"(10U"+CHR(13)+CHR(10)  
+(s0b16h0S" +CHR(27)+"(10U"+CHR(13)+CHR(10)