



Changement de DNS pour Windows 95

Changement de DNS pour
la connexion à Club-Internet
sous Windows95

Cette fiche n'est valable que si vous disposez déjà d'un login et d'un mot de passe Club-Internet.


Attention : Si votre ordinateur est configuré sur un réseau local TCP/IP, les manipulations effectuées ci-après peuvent perturber la connexion à ce dernier. Il est donc préférable que vous contactiez auparavant votre administrateur système. Vérifiez systématiquement que les copies d'écran que nous vous proposons correspondent à votre configuration (paramètres, cases à cocher etc.)

1. Changement du DNS dans le panneau de configuration


Allez dans le panneau de configuration, pour cela, cliquez sur le menu Démarrer :



Puis allez dans paramètres, et Panneau de configuration :



Dans le panneau de configuration, double-cliquez sur l'icône RESEAU. La fenêtre suivante apparaît.



2. Suppression DNS existant dans TCP/IP réseau

Dans la fenêtre RESEAU sélectionnez TCP/IP et cliquez sur le bouton PROPRIETES. La fenêtre PROPRIETES TCP/IP apparaît alors. Sélectionnez maintenant l'onglet CONFIGURATION DNS.



Si, comme dans la copie d'écran ci-dessous, vous avez une ou plusieurs adresses dans la boîte de dialogue, supprimez les. Pour cela, sélectionnez chaque adresse présente puis appuyez sur « Supprimer ».

Si aucune adresse ne figure dans la boîte de dialogue, passez directement à l'étape suivante.

3. Ajout des DNS dans TCP/IP réseau

Remplissez ensuite cette fenêtre comme suit : cocher : activer DNS,

- « Hôte » = votre login (ex : jdupon),
- « Domaine » = club-internet.fr
- « DNS » = 194.117.200.10
- « DNS » = 194.117.200.15

Pour rentrer le DNS (ici 194.117.200.10), tapez la suite de numéros dans la zone où figurent les trois points. Lorsque vous aurez rentré le DNS n'oubliez pas de cliquer sur le bouton AJOUTER.

Entrez ensuite le DNS secondaire, qui a pour adresse : 194.117.200.15, et cliquez à nouveau sur Ajouter.

La fenêtre « Propriété TCP/IP » est maintenant similaire à la copie d'écran suivante.





Changement de DNS pour Windows 95




Vous pouvez maintenant enregistrer toutes les modifications en cliquant sur le bouton OK en bas à droite. Cliquez à nouveau sur OK dans la fenêtre RESEAU. Si à ce moment l'ordinateur vous propose de redémarrer, acceptez. Si il ne vous le propose pas, **REDEMARREZ** le maintenant afin que Windows 95 prenne en compte vos modifications (pour redémarrer, aller dans le menu DEMARRER suivi de ARRETER puis REDEMARRER L'ORDINATEUR).

Il vous reste maintenant à reconfigurer la connexion téléphonique à Club-Internet.

4. Sélection de la connexion


L'ordinateur a maintenant redémarré. Pour configurer cette connexion, il vous faut double-cliquer sur l'icône POSTE DE TRAVAIL (en haut à gauche de votre écran bureau Windows 95). Double-cliquez ensuite sur ACCES RESEAU A DISTANCE. Vous obtenez la fenêtre suivante :




5. Modifier les paramètres DNS de la connexion

Pour configurer celle-ci, vous devez cliquer sur le bouton droit de votre souris sur l'icône de connexion que vous utilisez habituellement. Un menu apparaît alors, choisissez l'option PROPRIETES

La fenêtre suivante apparaît (le numéro de téléphone et le type de modem peuvent différer selon la nature de votre connexion).



Cliquez à présent sur le bouton ou l'onglet TYPE DE SERVEUR



Vérifiez que seules les cases « activer la compression logicielle » ainsi que « TCP/IP » sont cochées. Cliquez ensuite sur le bouton paramètres TCP/IP





Changement de DNS pour Windows 95

Paramètres TCP/IP

☒ Adresse IP attribuée par serveur
☐ Spécifier une adresse IP

Adresse IP : 0 . 0 . 0 . 0

☐ Adresses de serveur de nom attribuées par serveur
☒ Spécifier les adresses de serveurs de noms

DNS primaire : 194 . 117 . 200 . 10
DNS secondaire : 194 . 117 . 200 . 15
WINS primaire : 0 . 0 . 0 . 0
WINS secondaire : 0 . 0 . 0 . 0

☒ Utiliser la compression d'en-tête IP
☒ Utiliser la passerelle par défaut pour le réseau distant

OK Annuler

Cochez « adresse IP attribuée par serveur » puis cochez « spécifier les adresses des serveurs de noms ». Remplacez le DNS principal par 194.117.200.10, puis le DNS secondaire par 194.117.200.15, cochez les deux cases Utiliser... Cliquez ensuite successivement sur OK afin de refermer les différentes fenêtres jusqu'à ce que vous arriviez à l'Accès Réseau à Distance.

En cas de problème, il est important de vérifier :

- Que vous avez correctement saisi les informations de cette fiche.
- Que vous n'avez pas oublié d'information.
- Que vous avez bien respecté minuscules et majuscules.
- Que vous avez entré le mot de passe de Club-Internet.
- Que vous n'avez pas confondu votre login (ex : jdupont) avec votre adresse e mail (ex : jdupont@club-internet.fr).

Si toutefois un problème subsistait, n'hésitez pas à contacter notre support technique au 01 55 45 45 45.

Nous vous souhaitons une bonne connexion

