

## RagTime-5.5-Aktualisierer


Mit dem Programm "RagTime-5.5-Aktualisierer" können Sie eine deutsche RagTime-Installation der Versionen **5.5**, **5.5.1** oder **5.5.2b1** aktualisieren, so dass RagTime nachher unter der Versionsnummer 5.5.2 existiert.


Dieser Aktualisierer schließt die Programmverbesserungen älterer Aktualisierer ein wie zum Beispiel die Problembehebung beim Ausdruck des Euro-Zeichens auf einigen Druckern. Sie brauchen nur den vorliegenden RagTime-5.5-Aktualisierer anzuwenden, um auch die in den vorausgegangenen Aktualisierern enthaltenen Programmverbesserungen zu erhalten.

### Warum auf RagTime 5.5.2 aktualisieren?


- Eine Unverträglichkeit mit dem Produkt PowerPrint wurde beseitigt.
- Diverse Unverträglichkeiten zu einzelnen Druckern und im Zusammenspiel mit anderen Programmen wurden beseitigt.
- Sie beobachten Fehler bei der Arbeit mit Infographiken.
- Sie möchten von den in RagTime 5.5.2 enthaltenen allgemeinen Verbesserungen profitieren.

### Wie Sie RagTime aktualisieren

1. Doppelklicken Sie das Programm "RagTime-5.5-Aktualisierer". 
2. Der Aktualisierer meldet sich und fordert Sie auf, FORTFAHREN zu klicken.
3. Es wird gezeigt, was der Aktualisierer tut und wo er eine RagTime-Installation gefunden hat. Sofern nur eine RagTime-Installation zur Aktualisierung in Frage kommt, klicken Sie AKTUALISIEREN und lesen bei 5. weiter.




4. Sofern mehrere RagTime-Installationen in Frage kommen, klicken Sie ORDNER ... Der Aktualisierer macht einen Suchlauf über alle vorhandenen Festplatten und listet alle RagTime-Installationen auf, die für eine Aktualisierung in Frage kommen. Ändern Sie die Auswahl im oberen Teil des Fensters, um Informationen über Volume und Ordner dieser Installation im unteren Teil angezeigt zu erhalten. Wählen Sie die gewünschte Installation aus und bestätigen Sie mit OK und AKTUALISIEREN.




Wurde vom Aktualisierer nichts gefunden, überprüfen Sie, ob es sich um RagTime-5.0- oder 5.0.1-Installationen handelt. Brechen Sie den Aktualisierer ab und suchen Sie mit Hilfe von FINDEN... im ABLAGE-Menü des Finders nach RagTime. Wählen Sie die gefundene Datei im Finder aus und rufen Sie mit ABLAGE-→ INFORMATIONEN zu dieser Datei Informationen ab. Sofern es sich um RagTime 5.0 oder 5.0.1 handelt, so ist dieser Aktualisierer für solche Programmversionen **nicht geeignet**.

5. Der Aktualisierer ändert nun nacheinander die verschiedenen Programmbestandteile und hält Sie über die jeweiligen Bearbeitungsschritte auf dem Laufenden. Dies erfordert eine gewisse Zeit.



6. Nachdem dies abgeschlossen ist, meldet der Aktualisierer den erfolgreichen Abschluss. Verlassen Sie den Installer durch Klick auf BEENDEN.



Sie können nun unmittelbar mit der zur Version 5.5.2 aktualisierten RagTime-Version arbeiten.  
Das Aktualisierungsprogramm und diese Beschreibung werden nun nicht mehr benötigt.

## Falls die Aktualisierung fehlschlägt

Wenn bei der Aktualisierung ein Problem auftritt, bleibt die alte Installation unverändert erhalten.

Dies ist z.B. der Fall, wenn die RagTime-Datei verändert wurde. Installieren Sie in diesem Fall RagTime 5.5 von Ihrer Original-CD neu und wiederholen die Aktualisierung.

Viel Erfolg bei der Arbeit mit RagTime 5.5.2 wünscht

Ihr B & E-Team

B & E Software GmbH  
Dezember 2000