

Choice (Windows)

Inhalt:

Programmbeschreibung
Programm einrichten (Editor)
Programmbedienung

Einstellungen in der ini-Datei

Registrierung

Autor:

Stefan Cordes

Am Kockshof 24

40882 Ratingen

Tel: +49/2102/895 816

Fax: +49/2561/91371-2904

CompuServe: 100331,3700

Internet: 100331.3700@CompuServe.com

WWW: <http://ourworld.compuServe.com/homepages/Cordes/>

Programmbeschreibung

Choice ist ein Sharewareprogramm, das registriert werden muß!

Choice ist die bedingte Autostart-Gruppe für Windows.

Beim Start von Windows werden Sie gefragt, ob bestimmte Programme gestartet werden sollen oder nicht.

Welche Programme das sind stellen Sie im Editor zusammen.

Antworten Sie nicht in einer bestimmten Zeit, so wird die eingestellte Standardantwort benutzt.

Leistungsumfang Choice (Windows):

- Läuft unter Windows 3.0, Windows 3.1x and **Windows 95**
- **Setup** Programm (mit **vollständiger** Deinstallationsmöglichkeit!)
- Setup fügt Choice zu jeder nationalen Autostartgruppe hinzu.
- (Germany = Autostart, USA = Startup, ...)
- Automatische **Sprachanpassung** (bisher deutsch und englisch)
- Zeigt einen Countdown, bis die eingestellte Antwort benutzt wird
- Zeigt das Icon des auszuführenden Programms
- Stellt fest, ob ein Programm bereits geladen ist und fragt dann nicht.
- Das Anfangsverzeichnis kann wie im Programm Manager gesetzt werden
- **Virusüberprüfung**: Stellt fest, ob der Programmcode verändert wurde.
- Online Hilfe
- Drag and Drop
- Rechte Maustaste für lokale Menüs
- *.lnk Dateien von Win 95- Erweiterte Abfragebedingungen (Datei/Zeit)

Inhalt

Registrierung

Wenn Sie registriert sind, so können Sie über Ihre Codezahl innerhalb der nächsten 2 Jahre jedes Update von Choice benutzen.

Registrierung bedeutet, daß der Anwender meiner Software durch Zahlung eines Registrierungsbetrages die vollständigen Nutzungsrechte an der Software erlangt. Ohne zu registrieren dürfen Sie die Software nur für einen beschränkten Zeitraum nutzen.

Die Registrierungsgebühr ist ein kleines Entgelt, durch das ich die Software pflegen und Neue schreiben kann.

Benutzen Sie zur Registrierung die Datei cho_deu.txt.

(Oben in den Knopf "Registrieren" drücken).

Inhalt

Programm einrichten (Editor)

Gestartet wird der Editor durch "Datei Editor".

Für jede Frage müssen folgende Angaben gemacht werden:

- An: Ob der Eintrag aktiv ist, oder nicht.
- Frage: Frage, die auf dem Bildschirm erscheint
- Warte: Wartezeit (in Sekunden) bis autom. geantwortet wird,
- Std.: Voreingestellte Antwort, wenn keine Eingabe erfolgt
- Dir.: Öffnet Dialogbox zum Suchen von Programmen
- Exe.: voller Programmname des zu startenden Programms (.exe,...)
- Erw.: Erweiterte Einstellungen öffnen
- Del.: Programmeintrag entfernen

Erweiterte Einstellungen:

Anf.: Anfangsverzeichnis für Programm (wie im Programm Manager)

Fragen, wenn geladen:

Es ist meist nicht sinnvoll mehrere Kopien (Instanzen) des gleichen Programms zu laden.

Soll Choice auch Fragen, ob ein Programm gestartet werden soll, obwohl es bereits läuft, so müssen

Sie dieses Feld anklicken.

Ausnahmen:

Wenn keine Eingaben in Choice gemacht werden, so wird die Standardantwort benutzt.

Die Ausnahmen geben an, daß zu bestimmten Zeiten oder Bedingungen die Standardantwort geändert werden soll.

Datei: Andere Standardantwort, wenn eine bestimmte Datei existiert.

Uhrzeit: Andere Standardantwort, wenn eine bestimmte Uhrzeit ist.

Tag: Andere Standardantwort, wenn ein bestimmter Tag ist.

Schnelleinstieg:

A) Drücken Sie auf das Dir... Feld und stellen Sie die Standardantwort ein. Fertig.
oder

B) Schieben sie per drag and drop ein Programm z.B. aus dem Dateimanager auf das Choice-Fenster. Fertig!

Inhalt

Programmbedienung

Entweder einfach warten, bis der Countdown abgelaufen ist (dann werden alle grün gehakten Programme geladen), oder mit Tastatur oder Maus eingreifen (s.u.).

Symbolerklärung:



= Programm wird ohne Eingriff geladen.



= Programm wird ohne Eingriff nicht geladen.

Mit der Maus

Drücken Sie auf die Symbole der Programme, bis die Programme grün markiert sind, die Sie starten möchten. Jetzt drücken Sie den Aktionsschalter "Starte markierte".

Sie können mit der rechten Maustaste auf Symbole drücken.

Mit der Tastatur

Beantworten Sie der Reihe nach die Fragen nach dem Start der einzelnen Programme (<J> für Ja und <N> für Nein).

Mit **Cursor links rechts** wechseln Sie zu der vorigen, nächsten Frage.

Return (Enter) nimmt die Standardantwort für diese Frage.

<M> startet die grün markierten Programme.

<ESC> beendet Choice und starte kein Programm.

<->/<+> (am Nummernblock) Un-/Markiert alle Programme als zu laden.

Inhalt

Ini-Datei:

Folgende Einstellungen können in der Ini-Datei "choice.ini" geändert werden:
(Die Datei befindet sich dort, wo die Datei choice.exe ist und kann mit dem Editor von Windows geändert werden.)

In der Sektion [Info]:

LastDelay=<Sekunden> Standard: 5

gibt an, wie lange auf dem Feld "Starte markierte" gewartet werden soll.

SetOnTop=<0/1> Standard: 1

Bei 1 stellt sich das Choice Fenster immer wieder nach vorne.

Inhalt

