

Podrobný návod k instalaci a práci s programem

Program se instaluje spuštěním **INSTALL.BAT** z instalace **diskety è.1** v režimu DOS, ve WIN95 jej spustíme programem Průzkumník v hlavním MENU. Před spuštěním instalace ostré verze je třeba odstranit DEMO verzi (pokud byla instalována). Adresář **TRELL** se nesmí na disku C: v okamžiku spuštění instalace vyskytovat.

Instalace program nainstaluje a rozbalí archivy na **disk C:** do adresáře **TRELL**, kde po ukončení instalace spustíme program příkazem **GO.BAT** v režimu DOS (WIN, WIN 95) nebo **95_TRELL.PIF** v režimu WIN95.

U ostré verze programu se ihned po prvním startu systému vkládá **NÁZEV FIRMY**, **IÈO**, **DIÈ**, jméno a heslo supervizora - správce systému. K nahlédnutí se zobrazí i licenční podmínky TRELLSOFT a základní popis programu, který lze vytisknout klávesou **F4** nebo opustit **ESC**. Poté se zobrazí aktuální datum a čas, jejichž správnost je klíčovì důležitá pro správný chod programu. Pokud tyto údaje nesouhlasí se skutečností, je třeba je v rámci nabízeného menu nahradit správnými.

Při prvním spuštění následuje start systému správy dat a následný skok do hlavního menu. Při každém dalším spuštění programu se ihned po startu nabídne seznam osob oprávněných k manipulaci s programem. Při druhém běhu je to pouze **SUPERVIZOR**, který nyní èi kdykoliv pozdìji může přidělit oprávnění i hesla všem ostatním uživatelùm bez zvláštních priorit.

Po vybrání jména ze seznamu osob se program dotáže na **HESLO**. Toto heslo opravòuje uživatele ke vstupu do systému. Po zadání správného hesla se standardnì systém zeptá na správnost data a času a poté startuje hlavní programový blok.

Pokud jste se však přihlásili jako **SUPERVIZOR** - osoba, která provedla první start, pak následuje výběr : **SPUSTIT SYSTÈM - PØIDÏLIT OPRÁVNÏNÍ - ZMÏNIT HESLO**. Přidělením oprávnění zakládáte do systému další zaměstnance oprávněné k manipulaci s programem a zároveň zakládáte i jejich hesla. Změnit heslo aktivuje výběr **ZMÏNIT JMÉNO A HESLO - SMAZAT POLOŽKU**, kde lze změnit a mazat existující oprávnění v plném rozsahu, to vše ovšem pouze za předpokladu, že jste se přihlásili jako SUPERVIZOR. Po výběru **SPUSTIT SYSTÈM** se zkontroluje systémový datum a čas a startuje se správa dat.

HLAVNÍ MENU

Při prvním startu se ihned po vstupu do systému zobrazí popis firmy, její adresy a specifikace plátce-neplátce DPH, který je třeba velmi pečlivì vyplnit, nebo se z nìho budou pøevádìt jednotlivé údaje do všech skladových dokladù.

V hlavním menu jsou k dispozici následující spínače :

FIRMA - vkládání a editace informací o firmì - adresa, telefony, nastavení plátce-neplátce DPH.

UZÁVÏRKA - celková evidence a sumarizace pohybù na skladu se souèty èástek, zboží, roztòidìním podle pohybù (pøíjem, výdej, pøevod, prodej, kasa, fakturace, atd.), skladù a kategorií výrobkù, výpoètem zisku a to vše jak za smìnu, tak i za libovolné období. K

dispozici je i **STRUÈNÁ UZÁVÌRKA**, která zobrazuje a tiskne pouze výpisy sumarizací operací a souèty jejich èástek. Uzávìrku je možné tisknout na tiskárnì i do souboru - ve starých uzávìrkách lze libovolnì vyhledávat.

TISKÁRNA - podpùrné systémy pro korektní èeský tisk na jakékoli tiskárnì v kódu kameník. Tyto systémy je vhodné instalovat až ve chvíli, kdy jste si jisti, že všechny standartní volby pro tisk (KAMENÍK bez podpory, LATIN2, WINDOWS, ASCII) selhaly nebo nejsou dostateènì kvalitní. Pro správnou instalaci podpory tisku je po její aktivaci nutné zavøít a znovu spustit celý program. V pøípadì, že zkoušíme podpùrné systémy pro různé druhy tiskáren, je nutné pøed znovuspuštìním programu resetovat poèítaè, aby byl tisk skuteènì korektní.

MONITOR - nastavení barevného schematu pro monitor - barevný - èernobílý - mono VGA. Pøi nastavení mono VGA je použita rezidentní podpora monochromatického zobrazování. Pokud chcete kdykoliv pozdìji provést okamžitou úèinnou odinstalaci nastavení mono VGA, je tøeba zmìnit nastavení, program zavøít, resetovat poèítaè a znovu spustit systém. U ostatních nastavení BAREVNÝ - ÈERNOBÍLÝ jsou zmìny nastavení rychlé a jednoduché pouze v rámci programu, tato nastavení jsou vhodná pro vìtšinu monitorù a proto jsou doporuèována jako standartní.

UPGRADE - pokud budete mít zájem o upgrade - novou vylepšenou verzi programu, stisknete toto tlačítko, vložíte do mechaniky disketu na kterou se zaznamenají údaje o vaší instalaci a odešlete ji na adresu dodavatele programu.

HOTLINE - horká linka pro uživatele a zájemce o produkty TRELLSOFT.

POPIS FUNKCE - podrobný popis funkce každého modulu s možností tisku kompletního popisu i návodu pøíslušného ke každému programovému modulu. Prohlíží se šipkami, PgDn-PgUp, myší, do textu se lze dostat tabelátorem.

START - tímto spínaèem se jednotlivé funkèní moduly startují.

START SKLADOVÉ EVIDENCE

Pokud jste dosud neměli založen žádný sklad, zobrazí se nabídka **ZALOŽENÍ SKLADU**, kde je tøeba vložit orientaènì název vašeho skladu v délce maximálnì 8 znakù (písmen), k nimuž bude vytvoøena pøíslušná skladová databáze i zálohovací bezpeènostní systémy.

Pod zobrazeným jménem pøihlášeného pracovníka a èíslem smìny se nacházejí dva spínaèe, jejichž nastavení má zásadní vliv na celý zpùsob práce s programem. Jsou to :

STRUÈNÉ SKLADOVÉ KARTY - pokud jsou zaškrtnuty, pak není tøeba vždy vyplòovat kompletní skladovou kartu se systémem slev podle množství, kupónovou slevou a dealerskými cenami, ale zobrazí se vždy pouze zjednodušená karta se základními údaji o výrobku - kód, kategorie, název, DPH, rabat, ceny atd. Pokud se kdykoliv pozdìji rozhodnete evidovat i ostatní údaje obsažené v kompletní skladové kartì, budou pøíslušné kolonky jimiž se tyto dvì karty liší u starších karet prázdné. Pøi startu je program nastaven na práci s kompletními skladovými kartami.

VÍCE KARET SE STEJNÝM KÓDEM - pokud je zaškrtnuto, pak skladový systém pøi každém pøidání výrobku s odlišnou nákupní cenou, než byla ta v poslední kartì, zakládá kartu novou se stejným kódem, ale odlišnou nákupní cenou. Prodejní cena nastavená do této nové karty se automaticky kopíruje do všech starších karet se stejným kódem. Pøi vydávání výrobku ze skladu se postupnì vydává od starších karet k novìjším a prázdné identické karty se automaticky odmazávají. Pøi zobrazení karty, jež je jednou z karet se stejným kódem se

odlišnou barvou zobrazuje navíc součet kusů na skladě komplet ve všech skladových kartách tohoto kódu. Při vyhledávání se vždy nabídne ta poslední. Systém je výhodný pro přesnou evidenci zisku a postupných změn nákupních cen, ale přesto je při startu programu nastaven klasický způsob práce **jedna karta - jeden kód**, kde se nákupní ceny průměrují vzhledem ke stavu zásob a novým nákupním cenám.

V obrazovce jsou pak další funkce spínáče pro přímou práci se skladovými daty :

INFORMACE O SKLADU - zde jsou k nahlédnutí popisy skladů (vkládají a upravují se v rámci práce s jednotlivými sklady). Lze zde evidovat adresu skladu, telefony, skladníky, zástupce, poznámky ke skladu v neomezené míře atd. Pohyb po skladech je možný klávesami PgDn-PgUp.

INFORMACE O FIRMĚ - i zde je přístupné (stejně jako v obrazovce hlavního menu) s možností úprav (změna adresy či telefonů) info o firmě. S nastavením plátce/neplátce DPH smí manipulovat pouze SUPERVIZOR, protože tento údaj má zásadní vliv na výpočet zisku i na způsob zobrazení dat a strukturu formulářů.

REVIZE SUPERVIZORA - tento příkaz umožňuje supervizorovi kontrolu všech operací provedených konkrétním pracovníkem za určité období v případě podezření na jakékoliv nekorektnosti a selektivně prohlédnout podrobný výpis přidávaného, odebraného a převedeného zboží tímto členem. Pokud nevolíte žádné jméno z výběru, pak je výběr rozšířen na všechny zaměstnance.

UZÁVĚRKA SKLADU - pracuje stejně jako hlavní uzávěrka v obrazovce hlavního menu pouze s tím rozdílem, že je vázána pouze na skladové pohyby a lze v ní evidovat sumarizace i zisk jednotlivých skladů každého zvlášť.

ZÁLOHOVÁNÍ - v tomto výběru lze zálohovat jednotlivé sklady nebo přímo i celé komplet systémy správy dat ve zkomprimované podobě na disketu pro případ, že by došlo k vážnější poruše počítače a data či systémy by byly i přes dvojitě jistě struktury a informací poškozeny nebo dokonce ztraceny. Proto lze touto uživatelsky poměrně nenáročnou operací zazálohovat veškeré vybrané informace na floppy disk a tím předejít problémům v případě jakékoliv vážnější katastrofy.

Obnova systému či skladů v rámci této možnosti přísluší pouze SUPERVIZORovi, nebo obnovovaná data z diskety nemusí být již aktuální a proto mohou způsobit v případě neodůvodněnosti tohoto příkazu zmatek ve skladech - stav se obnoví na stav před několika dny a tudíž jsou všechny později provedené operace, přesuny či doklady neplatné. Z tohoto důvodu může běžná obsluha programu vytvářet zálohy bez problémů, ale obnovu musí provádět pouze SUPERVIZOR až po zvážení nutnosti tohoto nouzového kroku.

EXPORT A IMPORT - funkce pro přenos skladových karet a pohybů zboží, kdy se srovnávají stavy skladů mezi jednotlivými počítači ve firmě tak, aby byl na všech terminálech kdykoliv přístupný okamžitý stav každého skladu.

ZALOŽ SKLAD - založení skladu. Název skladové databáze smí mít maximálně 8 znaků - písmen.

SMAŽ SKLAD - smazání a naprostá likvidace všech údajů obsažených ve vybraném skladu. Oprávnění k této operaci má pouze SUPERVIZOR a příkaz k likvidaci je třeba potvrdit dvakrát.

VYBER SKLAD - tímto spínačem si zvolíme z nabídky všech existujících skladů ten, se kterým chceme pracovat. Po provedení výběru se dostáváme do hlavní skladové obrazovky.

HLAVNÍ SKLADOVÁ OBRAZOVKA

Zde je soustředěna většina spínačů pro rychlou a efektivní práci se skladem. V horní části obrazovky je zobrazen okamžitý součet hodnoty všech výrobků na skladu v nákupních i prodejních cenách (dále jen **NC .. nákupní, PC .. prodejní ceny**), případně v NC-DPH u plátců a PC+DPH u neplátců DPH. Pod názvem skladu je k dispozici i aktuální součet počtu kusů všech výrobků na skladu.

NOVÝ ZÁZNAM - na tomto spínači je nastaven kurzor vždy po vstupu do hlavní skladové obrazovky. Zde se zakládá skladová karta - kód, kategorie, název zboží, počet jednotek, mírná jednotka, NC - nákupní cena, PC - prodejní cena, sazba DPH, rabat - přírůžka k NC v procentech, slevy zboží podle odebraného množství, dealerské ceny podle kategorií, kupónové slevy. **PC s DPH, DPH i PC se přepočítávají navzájem** automaticky po doplnění kteréhokoliv údaje. Stejně tak i NC, přírůžka v procentech (rabat) a PC jsou matematicky provázány a přepočítávají a zobrazují se okamžitě po vložení či změně kteréhokoliv údaje. Výrobky vložené do karty se zároveň zanesou i do příjemky.

Pokud zavádíte velké množství nových výrobků do skladu a chcete jim automaticky přidělovat následné kódy, stačí uložit první výrobek s libovolným kódem výrobku a při vkládání dalších výrobků vždy stisknout klávesu **F2** a **nový kód** výrobku se do kolonky doplní automaticky. Klávesou **F3** se vkládá do kolonky **kategorie** stejný údaj jako u předcházejícího výrobku. Pro pomocné výpočty **lze použít kalkulačku**, která je v rámci celého programu vázána na klávesu **F10**. Zruší se ESC.

UPRAV ZÁZNAM - funkce pro opravy v existující kartě. Lze změnit cokoliv kromě kódu, data založení a počtu kusů na skladu. Všechny provedené opravy s výjimkou změny NC se okamžitě zkopírují i do všech identických karet se stejným kódem v ostatních skladech či pobočkách.

SMAŽ ZÁZNAM - smaže vybranou skladovou kartu, ale pouze pokud neobsahuje žádné zboží na skladě. Jinak je nutné nejdříve zboží odepsat, vydat či převést a pak lze kartu smazat.

KOPÍRUJ - zkopíruje celou skladovou kartu. Je třeba vyplnit nový kód výrobku a přepsat odlišnosti (vhodné při více podobných výrobcích). Počet kusů ve zkopírované kartě je prázdný - přidávané kusy se objeví v příjemce.

ZMĚNA NC - vnitřní funkce pod **KOPÍRUJ**. Je přístupná pouze pokud je povoleno více karet se stejným kódem. Pak při příjmu dalších kusů stejného výrobku s novou nákupní cenou (zdražilo se apod.) vytvoří novou kartu se stejným kódem a nová prodejní cena PC se zkopíruje do všech starších karet tohoto výrobku. Při vydávání se vydává postupně od starších karet k novým a prázdné se odmazávají.

TISK KARTY - celé skladové karty lze postupně tisknout pod sebe volbou tisk karty, kdy se na několika řádcích vytisknou kompletně všechny podrobné údaje ze zobrazené karty, která byla na obrazovce v okamžiku spuštění tohoto spínače. Režim tisku KAMENÍK-LATIN2-ASCII atd. se zde nenastavuje - zůstává nastavení z posledního provedeného tisku v jakémkoliv jiném menu. Po opuštění skladové obrazovky nebo libovolným příkazem k tisku se tisk karet uzavře a papír z tiskárny vyjede.

PRVNÍ - PŘEDCHOZÍ - DALŠÍ - POSLEDNÍ - spínače pro přímý pohyb po skladových kartách v rámci hlavní skladové obrazovky. Pohybovat po kartách se lze velmi efektivně též přímo z klávesnice klávesami **PgDn - PgUp**.

F2 - SEZNAM - kliknutím na spínač nebo stiskem klávesy **F2** v této obrazovce se zobrazí do

okénka skladové karty seznam všech skladových karet v tomto skladu, který lze porovnávat spinae Kód - podle kódu, **Název** a **Jednotky** podle obdobných kritérií. V rámci seznamu lze jednoduše vyhledávat výrobky prímým vypsáním kódu z klávesnice, kdy se v seznamu prímó vyhledává výrobek s tímto kódem nebo částí kódu zleva. Pokud odznaeíte výbír **Kód na prvním místě**, objeví se na zaátku každého řádku výpisu nejdříve název výrobku. V názvech se vyhledává stejným způsobem jako v kódech vkládáním zaátku slova hledaného názvu z klávesnice. Dvojklikem myši eí entrem na položce vybereme tuto položku do skladové karty a vrátíme se zpít do hlavní obrazovky. Klávesou **ESC** se vracíme bez výbírú.

INFO SKLAD - zpóístupuje k vyplníní i prohlížení veškeré informace o skladu - Název skladu, Adresu, Tel, Fax, Poznámky ke skladu v neomezeném rozsahu, Jméno a soukromý telefon vedoucího skladu i jeho zástupce.

TÓIDIT POLOŽKY - pokud je ve skladu více než jeden výrobek, lze tóidit položky - oadit karty v seznamu za sebou - podle kódu, kategorie, názvu zboží, počtu kusů, nákupní ceny a prodejní ceny. Po každém otevření skladu se položky setóidí podle parametru, který byl naposledy nastaven a je stále aktuální.

PØECENÍNÍ SKLADU - pøecení komplet celý sklad podle koeficientu zadaného v procentech (na desetiny procenta napø. pøi zmínách kurzu "-" zlevníní "+" zdražení). Provádí zmíny i v systému slev podle množství. Systém pøeceníní umožňuje i zaokrouhlování všech finálních cen (PC+DPH) na desetiny, jednotky, desítky eí stovky nahoru podle potøeb uživatele. Pokud nebyly po pøeceníní provedeny žádné jiné zmíny ve skladových kartách a nebyla opuština hlavní skladová obrazovka, lze se vrátit v rámci pøeceníní skladu spínaem **ZPÍT** na pùvodní stav pøed pøeceníním.

PØEHLED VÝROBKÙ - zpóístupní pøehled všech skladových karet pøíslušných k výrobkùm na skladi. Zobrazí se v řádcích pod sebou (kód, kategorie, název, počet jednotek, NC, PC). Pohyb po seznamu šípkami nebo PgDn-PgUp, dvojklik myši na vybranou položku = skok do hlavní skladové obrazovky na kompletní kartu vybraného výrobku.

Zde je k dispozici také vyhledávání výrobkù podle kódu, názvu (i části názvu tøeba uprostøed slova), filtry podle kategorie, počtu kusů a ohranièených cen NC i PC. Pokud je v režimu hledání nalezen pouze jediný výrobek, je automaticky nastaven do skladové karty a obrazovka **PØEHLED VÝROBKÙ** je opuština. Pod seznamem jsou okamžitè souèty cen NC i PC všech nalezených výrobkù a celkový souèet nalezených kusů. Tisk seznamu je možný ve všech kódech eèštiny (Kameníci, Latin2, Windows, Ascii).

TISK CENÍKÙ - umožňuje ze vzniklého seznamu velmi jednoduše vytvořit ceník vhodný pro komerèní prezentaci pøed zákazníky. Tuto možnost poskytuje funkce **VÝBÌR ZBOŽÍ DO CENÍKU**, kde lze vybírat položky, které se mají eí nemají v ceníku objevit. Ceník může být dealerský nebo koncový s pøehledným uspořádáním a adresou firmy. K dispozici je tisk na tiskárně (opít ve všech kódech eèštiny) nebo uložení prímó na floppy disk v textovém formátu.

INVENTURA - další ze spínaeù v obrazovce **PØEHLED VÝROBKÙ**, kde je možné odepsat vadné, ztracené eí poškozené zboží ze skladu s nulovou prodejní cenou.

PØIDEJ A ODEPIŠ - spínaè hlavní skladové obrazovky, který zpóístupní veškeré manipulace s výrobky na skladu - tedy pøidávání, odepisování i pøevádíní výrobkù ze skladu na sklad. Po spuštíní tohoto spínae se dostáváme do nejpoužívanější obrazovky **PØIDÁNÍ, ODEPSÁNÍ A PØEVOD ZBOŽÍ**.

PØIDÁNÍ, ODEPSÁNÍ A PØEVOD ZBOŽÍ

Tato obrazovka je určena k přímé a rychlé manipulaci a přesunu zboží s okamžitou možností kontroly, korekcí a úprav v plném rozsahu. Za tímto účelem jsou zde soustředěny následující funkce :

HLEDAT KÓD - vyhledání skladové karty podle kódu - do okénka se vepíše konkrétní kód a po stisku ENTER je výrobek vyhledán, karta načtena a objeví se v aktuální zobrazené skladové kartě. Pohyb na okolní výrobky v rámci seznamu je možný také klávesami **PgUp-PgDn**.

PŘIDAT - do kolonky vložíme číselný počet jednotek výrobku, jehož skladová karta je zobrazena (případně jsme jej vyhledali možností hledat kód) a potvrdíme ENTER. Po vypsání nabízené skladové operace PŘIDÁNÍ VÝROBKU DO SKLADU volbu potvrdíme a zboží se okamžitě přičte do skladové karty i do příjemky. Zde je možné také vložit **novou NC** přidávaných výrobků, ze které se automaticky vypočte nová NC na 1 výrobek a ta se zanesou společně s ostatními daty do karty. V rámci přidávání lze mít také koncové ceny **PC** nebo **PC+DPH** pro aktuální skladovou kartu.

ODEBRAT - ekvivalentní funkce jako PŘIDAT, pouze s tím rozdílem, že se zde zboží odepisuje a jednotlivé položky se přesouvají do výdejky.

PŘEVÉST - zboží se namísto prostého odebrání převádí ze skladu na sklad. Je třeba zadat cílový sklad, do něhož chceme výrobky převést - ostatní manipulace jsou prakticky shodné, jako u ODEBRAT. Do cílového skladu lze nahlédnout volbou **SEZNAM SKLADU** při potvrzování převodu, kdy se zobrazí seznam s nímž se pracuje stejně jako s F2- SEZNAM v hlavní obrazovce. Převedené zboží se načítá do převodky společně s jménem cílového skladu.

POVINNÝ TISK SKLADOVÝCH DOKLADŮ - po startu nastaven na **NE**

Režim NE - tisk skladových dokladů je nepovinný. Příjemky, převodky a výdejky se v průběhu práce vytvářejí automaticky, po opuštění skladu se samostatně zavírají a ukládají. K uložení dokladu není bezpodmínečně nutné jeho vytištění na tiskárnu. Tento režim je vhodný pro volnější práci se skladem, kdy nepožadujeme přesnou paralelní evidenci skladových dokladů v jejich reálné (papírové) podobě. Tyto doklady se dají samozřejmě kdykoliv později vyhledat, načíst a vytisknout.

Režim ANO - tisk skladových dokladů je povinný. Dokud je v příjemce, převodce nebo výdejce nějaké zboží a dosud nebyla vytištěna na tiskárnu, nelze ji uzavřít a uložit a nelze ani opustit příslušný sklad, v němž byly tyto operace provedeny. Je tedy nutné vždy před opuštěním konkrétního skladu doklady vytisknout a korektně ukončit.

PŘÍJMOVÝ PROTOKOL - po této volbě se zobrazí obrazovka příjmového protokolu, kde je k dispozici seznam všech provedených operací v rámci neuzavřené příjemky. Příjemku lze vytisknout volbou **TISK**, kdy doplníme do dokladu příslušné údaje - dodací listy, SPZ, jména atd. a doklad se vytiskne (se všemi možnostmi volby tisku : **KAMENÍCI** - čeština podporovaná podřípným systémem, **LATIN2** - starší norma Microsoftu pro český DOS, **WINDOWS** - nová čeština pro WIN95, která bohužel v režimu DOS příliš nefunguje, **ASCII** - bezproblémový rtisk na jakékoliv tiskárnu, ovšem bohužel bez háčeků a éček, ale zato vždy čitelně a bez paznaků grafického typu.

UZAVŘENÍ DOKLADU - další spínač v obrazovce příjmového protokolu. Po jeho výběru je doklad uzavřen a uložen a všechny pozdější operace se ukládají do dokladu s následným číslem (např. 00002/98, čemuž odpovídá uložený dokument 00002-98.prj pod adresářem PŘÍJEMKY). Po uzavření dokladu již nelze v dokladu provádět žádné opravy, odstranění chybných operací a podobně.

HLEDAT STAROU příjemku - je další funkce s jejíž pomocí můžeme vyhledávat ve všech vydaných dokladech přímo zadáním "číslo hledaného dokladu - rok" (např. 2-98) a pokud doklad existuje, okamžitě se zpřístupní na obrazovku a je k dispozici jak k prohlížení za pomoci myši, šipek či kláves PgDn-PgUp, tak i k okamžitému tisku.

PODROBNÉ HLEDÁNÍ - je sice poněkud neobvyklá, ale přesto velmi užitečná funkce pro vyhledávání ve starých dokladech. Zde je možno vložit hledané slovo, název nebo část textu, která je obsažena v hledaném dokladu a rok vydání tohoto dokladu. Po spuštění **HLEDEJ** se odstartuje prohledávání jednotlivých dokladů s výpisem nalezených textů na obrazovku. Všechny nalezené doklady, které odpovídají požadavku, jsou načteny do seznamu, z něhož je pak můžeme vybírat jeden po druhém. Pokud se chceme vrátit z prohlížení či tisku určitého dokladu zpět k ostatním nalezeným dokladům, stačí znovu zvolit **PODROBNÉ HLEDÁNÍ** a seznam všech naposledy nalezených tiskopisů je opět k dispozici.

OPRAVA CHYB - je možnost, kterou lze korigovat všechny chyby, překlepy a překouknutí hned potom, co k nim došlo. V rámci příjmového, výdajového či převodního protokolu je možno kliknout na libovolnou položku ve výpisu (dvojklik myši) a zobrazí se nabídka **ODSTRANĚNÍ** této položky z výpisu, z neuzavřeného protokolu i kompletní náprava všech stavů zboží na stav na skladu před provedením této neplatné operace. Pokud si tuto možnost zvolíte, je vaše chyba bez zaprotokolování okamžitě odstraněna a sklad se automaticky nastaví do stavu před provedením této zrušené operace. V případě, že byl již doklad uzavřen a vytištěn, pak se již k chybám nelze vracet, ani je opravovat. Opravy jsou možné pouze do okamžiku uzavření dokladu.

PŘEVODNÍ PROTOKOL - obsahuje stejné volby a možnosti jako **PŘÍJMOVÝ PROTOKOL** pouze s tím rozdílem, že tvoří, tiskne a vyhledává převodky - doklady o převodu ze skladu na sklad.

VÝDAJOVÝ PROTOKOL - obdobné jako převodní protokol - tvoří, tiskne, vydává a vyhledává výdejky. Navíc obsahuje výpočet zisku z prodeje zboží ve výdejce, který se vypočítává zvlášť pro plátce i neplátce DPH.

PŘEHLED - ZMĚNA NC - NOVÝ jsou spínaně ekvivalentní se spínají v hlavní skladové obrazovce (Přehled skladu, Kopíruj - Změna nc, Nový záznam), kde je jejich funkce podrobně vysvětlena. Zde jsou umístěny pro zjednodušení a zrychlení obsluhy při trvalé práci o obrazovce **PŘIDÁNÍ, ODEPSÁNÍ A PŘEVOD ZBOŽÍ**.

Vyzkoušená **nejefektivnější forma obsluhy** programu je kombinací klávesy **TABELÁTOR a MYŠI**, případně **šipkami, PgUp-PgDn** či zkratkovými klávesami k jednotlivým funkcím spínaně v každé obrazovce. Jednotlivé obrazovky lze opouštět bez uložení pouze stiskem klávesy **ESC**.

Přejeme Vám příjemnou práci s programem.

TRELLSOFT tel.: 02 / 961 439 69 nonstop