

Cheetah CD Burner

Vypalování jednoduše a zadarmo!



(CD)

KAREL ŠREDL

Po prázdninové přestávce vás opět vítám u dalšího Rychlokurzu – tentokrát na téma vypalujeme snadno a rychle. Než se pustíte do instalace, uložte si rozdělanou práci a spuštěné programy ukončete. Posledním krokem instalace je totiž restart a mohli byste přijít o rozpracovanou úlohu. Začněme ale krokem prvním, a tím je spuštění instalačního souboru. Dále jen zkratkovitě: [Next >] → souhlas s licencí [Yes] → zvolit instalační adresář [Next >] → [Finish]. Následuje fáze kopírování souborů, která končí výzvou k již zmíněnému restartu.

Po spuštění programu se zaregistrujete číslem 0192837465. Z uvítací obrazovky se v několika krocích dozvíte, jak jednoduché je CD vypálit (takový ještě rychlejší Rychlokurz). Rozhraní aplikace je velice jednoduché – je to vlastně lišta ikonek, kde určíte *CO* budete dělat, na ploše pod ní pak označíte s *ČIM* budete pracovat.


Kopírujeme CD

Začneme tou jednodušší variantou – kopírováním CD. Máte před sebou své oblíbené cédéčko a chcete si vytvořit jeho záložní kopii (jakýkoli jiný důvod by byl nelegální). Klikněte na tlačítko  *Start* a z nabídky vyberte buď  *Copy an*

Audio CD (pokud kopírované CD obsahuje písničky) nebo  *Copy a Data CD* (pokud jde o datové CD).

Po volbě typu kopírování se v hlavní oblasti objeví okno s nastavením. Zde určíte, z jaké mechaniky budete číst (*Source drive:*) a na které budete vypalovat (*Destination Drive:*). Máte-li pouze jednu, pak v obou polích nastavíte tutéž jednotku. V sekci [*Settings*] lze nastavit rychlost vypalování (*Destination Speed:*) a pomocný adresář, v němž se bude vytvářet obraz CD (musíte mít k dispozici dostatek volného místa na disku – maximálně bude potřeba 800 MB). Ještě poznámku k rychlosti vypalování: čím vyšší rychlost vypalování zvolíte, tím kratší dobu bude celý proces trvat, ale při vypalování vyššími rychlostmi může nastat problém vypálené CD přečíst ve starších mechanikách. Proto se – hlavně pro audio CD, které budete chtít přehrávat třeba ve vašem starém discmanu – doporučuje nastavit rychlost vypalování na nižší hodnotu (osobně používám 4x). Důležité je také zkontrolovat, pro jakou rychlost je vypalovací médium certifikováno. Pokud použijete rychlost vyšší, hrozí vám, že vypalování skončí chybou a CD




bude nečitelné (a budete mít další podložku pod kafe).


Máte-li vše nastaveno, spusťte kopírování kliknutím na tlačítko  *Copy CD*. Vaše CD se začne načítat a data se budou ukládat do pomocného adresáře. Po kompletním načtení Cheetah Burner vysune kopírované CD a vyzve vás ke vložení prázdného média. Vložte je a stiskněte [OK]. Nyní již následuje fáze vypalování a pokud vše proběhne hladce, na konci obdržíte krásnou kopii vašeho originálního CD. Jen pozor! Některá




rá CD mají implementovanou ochranu proti kopírování, v takovém případě nebude výsledné CD funkční.


Vytváříme nové CD

Postup vytváření nového CD se lehce liší podle toho, zda chceme vytvořit datové cédéčko (tedy umístit na ně soubory a adresáře jako na pevném disku), nebo zda chceme vytvořit audio CD (tedy disk s písničkami, přehratelný v různých discmanech a hi-fi věžích). Klikněte tedy na ikonu  *Start* a zvolte buď  *Data CD Burner* nebo  *Audio CD Burner*. V hlavní oblasti se otevrou dvě okna. Okno vpravo ukazuje váš pevný disk, okno vlevo pak reprezentuje vytvářené cédéčko. Úplně dole je zobrazen žlutý pruh, který ukazuje úroveň zaplnění vytvářeného CD. Pokud se ve stavovém řádku pod ním zobrazí nápis *Exceeded the Maximum Disc Capacity*, znamená to, že jste do vytvářeného CD umístili příliš mnoho dat a je nutné z něj některé soubory či písničky odstranit.

Jak tedy vytvářené CD naplnit? Jednoduše si v pravém okně najdete soubor či adresář, který chcete vypálit, a přetáhnete ho do levého okna. Pokud vytváříte audio CD, nemůžete na ně uložit cokoli – jen soubory s příponami MP3, MP2, WMA, WAV, AVI a OGG. Pokud naopak potřebujete cokoli odebrat, stačí soubor v levém okně označit a stisknout tlačítko  *Remove* (nebo klávesu [Delete]). Soubor se tím pouze odstraní ze seznamu k vypálení, na vašem disku zůstane.



Řekněme, že jste do levého okna dali vše, co na nově vytvářeném cédéčku chcete mít. V hor-






ním řádku levého okna tedy ještě nastavte název CD (*Volume ID*), mechaniku, v níž budete vypalovat (*Drive*) a rychlost vypalování (*Write Speed*). Pak už stačí jen kliknout na tlačítko  *Burn Disc* a vypalování začne.


Práce s obrazem CD

Obraz CD je vlastně obsah CD přenesený do jednoho souboru. K čemu slouží? Třeba jako záloha. Díky programům jako Daemon Tools či Alcohol může rovněž fungovat jako virtuální médium – nikdy se nepoškrábe a je podstatně rychlejší než skutečné CD. Jak však takový obraz vytvoříme?




Klikněte na tlačítko  *Start* a vyberte volbu  *Create ISO File* (vytvořit soubor ISO, což je standardní formát pro uložení obrazů). Otevřou se před vámi opět dvě okna: pravé s obsahem vašeho pevného disku a levé, do něhož umístíte vybrané soubory a adresáře. Přesun souborů opět probíhá metodou drag&drop.





Jde prakticky o totožný postup jako při vytváření datového CD, pouze při kliknutí na ikonu  *Create ISO* budete vyzváni k zadání jména a cílového umístění vytvářeného obrazu.

Jak jsem se již zmiňoval, s obrazem můžeme dále pracovat. Budete-li jej potřebovat vypálit na skutečné CD, stačí vybrat  *Start* >  *Burn ISO File*. V dialogu pak přes tlačítko *Browse* zvolíte požadovaný soubor ISO, nastavíte me-

chaniku a rychlost vypalování a stisknete tlačítko  *Burn Disc*.

Další akce

Používáte-li prepisovatelná média, tedy CD-RW, na která lze data vypálit vícekrát, pak se vám bude jistě hodit volba pod tlačítkem  *Start* >  *Erase Disc* (Vymazat disk). Vložíte CD-RW, vyberte mechaniku a stisknete tlačítko  *Erase*.

Pokud byste chtěli převést písničky ze svého oblíbeného audio CD do formátu MP3, pak klikněte na  *Start* >  *Audio CD Ripper*. V hlavní oblasti se zobrazí seznam písniček z cédéčka a dokáže-li je program identifikovat v internetové databázi hudebních CD, pak se objeví i interpret, název alba a názvy jednotlivých skladeb. Kliknutím na tlačítko  *Extract Audio* spustíte proces extrahování písní z CD a jejich převedení do formátu MP3. Budete dotázáni jen na to, kam výsledné soubory uložit. Přesnější nastavení kvality výsledných MP3 provedete přes tlačítko  , zde zvolíte datový tok (*bitrate*), jenž určuje výslednou kvalitu zvuku. Čím vyšší hodnota, tím lepší zvuk, ale samozřejmě i větší výsledný soubor. Já osobně zpravidla nastavuji bitrate na 192 Kb/s.

Závěr

Složité programy nemusejí být to „pravé ořechové“ pro uživatele, který chce prostě „jen“ vypálit



Budete-li se chtít o programu Cheetah CD Burner dozvědět více, navštivte internetové stránky autorů. Najdete zde odkazy na tři jeho příbuzné: software pro vypalování DVD, aplikaci pro vypalování ovládané z příkazové řádky a utilitu pro konverzi audiosouborů.

cédéčko. V takovém případě bych doporučil právě Cheetah CD Burner. Je jednoduchý a přehledný, v neposlední řadě je pro čtenáře PC WORLDu zdarma. Tak proč hledat jinde? 5 0459/OK



www.ecipa.cz

Pátý ročník největší čtenářské ankety o nejlepší foto/video produkty na trhu v ČR a SR.
Hlasujte prostřednictvím internetu www.ecipa.cz od 1. 9. do 31. 10. a vyhraďte zajímavé ceny.
Podpořte svoji oblíbenou značku a produkt.

kategorie a
Klasická fotografie

kategorie b
Digitální fotografie

zvláštní kategorie
Značka roku
Zpracovatel fotografií

kategorie c
Video

kategorie d
Foto-video příslušenství