

### **Informazioni preliminari su Microsoft Internet Explorer**

Internet è un insieme di reti che connette milioni di computer in tutto il mondo e un'ampia fonte di informazioni in continua evoluzione ed espansione. Fin dalla sua creazione negli anni Sessanta, Internet ha registrato una crescita esponenziale ed è attualmente utilizzata da milioni di utenti, sia in ambito commerciale e universitario sia in ambito privato.

Una volta connessi a Internet è possibile utilizzare Internet Explorer per visualizzare un'enorme varietà di informazioni. È anche possibile includere queste informazioni in documenti o salvarle in un file sul computer.

- ▶ Per iniziare a esplorare Internet, fare clic su un oggetto nella finestra principale di Internet Explorer.

### **Nuove funzionalità di Microsoft Internet Explorer**

- [Per l'esplorazione del Web](#)
- [Per la creazione di pagine Web](#)
- [Per l'amministrazione di siti Web](#)

### **Per l'esplorazione del Web**

- Per consultare le informazioni sul Web in maniera più agevole è ora possibile scaricare file da Internet in una finestra separata mentre si continua a consultare altre pagine Web.
- La nuova barra degli strumenti ridimensionabile presenta una serie di collegamenti predefiniti che consentono un accesso facile e veloce a pagine Internet molto interessanti il cui contenuto viene aggiornato regolarmente.
- Grazie al supporto dello standard industriale delle restrizioni d'accesso a Internet, i genitori hanno la possibilità di escludere quei siti Web che giudicano inappropriati per i propri figli.
- Internet Explorer fornisce anche supporto per documenti ActiveX. Questo significa che è possibile visualizzare con Internet Explorer documenti, come file di Microsoft Office, senza avviare un altro programma come Microsoft Word.

### **Per la creazione di pagine Web**

- Internet Explorer fornisce supporto per tutte le funzionalità HTML più recenti, incluse alcune caratteristiche proprie di Internet Explorer, come cornici senza bordo, cornici mobili e fogli di stile HTML.
- Internet Explorer fornisce anche supporto per controlli ActiveX che consentono di aggiungere funzionalità personalizzate, come i suoni, l'animazione e la grafica 3D.
- Per creare pagine Web più originali, è possibile utilizzare Visual Basic Scripting e JavaScript per creare pagine sofisticate con informazioni attive piuttosto che statiche.

**Per l'amministrazione di siti Web**

- Il supporto degli standard di sicurezza SSL 2.0, SSL 3.0 e PCT garantisce transazioni ultrasicure tramite Internet. Questa nuova caratteristica di Internet Explorer consente ad esempio di rendere sicuri gli acquisti da cataloghi su pagine Web tramite carte di credito.

### **Per visualizzare una pagina su Internet**

► Fare clic su qualsiasi collegamento ipertestuale sulla pagina iniziale. Un collegamento ipertestuale può essere un'immagine, un'immagine 3D o del testo colorato, generalmente sottolineato.

Se si desidera passare alla pagina successiva fare clic sul pulsante  sulla barra degli strumenti.

Se si desidera tornare alla pagina precedente fare clic sul pulsante  sulla barra degli strumenti.

### **Suggerimento**

▪ Per verificare se un oggetto sulla pagina è un collegamento ipertestuale, spostare il puntatore del mouse sull'oggetto. Se il puntatore assume la forma di una mano, si tratta di un collegamento ipertestuale.

### Suggerimenti per visualizzare e organizzare le pagine

- È possibile velocizzare la visualizzazione di una pagina scegliendo di non visualizzare immagini, suoni e video.
- Per annullare la visualizzazione troppo lenta di una pagina, fare clic sul pulsante  sulla barra degli strumenti.
- Internet Explorer tiene traccia delle ultime cinque pagine visualizzate. Queste vengono aggiunte a un elenco visualizzato all'interno del menu **Vai** in modo da potervi tornare facilmente.
- Se una pagina viene visualizzata spesso, può essere utile aggiungerla all'insieme dei collegamenti preferiti o creare un collegamento a essa sul desktop.
- È possibile salvare la pagina corrente in un file sul proprio computer scegliendo **Salva con nome** dal menu **File**.

Per procedure passo passo fare clic su Argomenti correlati.

---

{button ,AL("a\_display\_fast;a\_save\_page;a\_view\_history;a\_collect\_favorites;a\_create\_shortcut")} [Argomenti correlati](#)

### **Per andare a una pagina o a una posizione specifica**

► Nella casella **Indirizzo** digitare l'indirizzo della pagina che si desidera aprire oppure fare clic sulla freccia di selezione per selezionarlo dall'elenco, quindi premere INVIO.

### **Suggerimenti**

- Per visualizzare la pagina in una nuova finestra, scegliere **Nuova finestra** dal menu **File** prima di digitare l'indirizzo.
- Per andare a una pagina specifica, è anche possibile scegliere **Apri** dal menu **File**, quindi digitare l'indirizzo nella casella di testo.

### **Per tornare a una pagina già visitata**

- ▶ Scegliere la pagina desiderata dall'elenco del menu **Vai**.

#### **Note**

- Quando si esce da Microsoft Internet Explorer le voci aggiunte alla parte inferiore del menu **Vai** vengono rimosse.
- Per un elenco completo di tutte le pagine visitate in tutte le sessioni, scegliere **Apri cartella Cronologia** dal menu **Vai**, quindi fare doppio clic sulla pagina che si desidera aprire.

---

{button ,AL("a\_set\_history;a\_move\_pages")} [Argomenti correlati](#)

### Per tornare alla pagina iniziale

► Fare clic sul pulsante  
 sulla barra degli strumenti.

### Suggerimento

- Se la barra degli strumenti non è visualizzata, scegliere **Barra degli strumenti** dal menu **Visualizza**.

---

{button ,AL("a\_homepage\_change;a\_view\_pages;a\_goto\_page ")} [Argomenti correlati](#)

### **Per impostare un'altra pagina come pagina iniziale**

- 1 Andare alla pagina che si desidera visualizzare quando si avvia Microsoft Internet Explorer.
- 2 Scegliere **Opzioni** dal menu **Visualizza**.
- 3 Fare clic sulla scheda **Esplorazione**, quindi scegliere il pulsante **Usa pagina corrente**.

### **Suggerimenti**

- Qualora si abbia familiarità con la creazione di pagine Web, è possibile creare una pagina iniziale personalizzata con collegamenti ipertestuali ai siti Web preferiti.
- Per ripristinare la pagina iniziale originale, scegliere il pulsante **Usa pagina predefinita**.

---

{button ,AL("a\_return\_home;a\_searchpage\_change")} [Argomenti correlati](#)

### Per andare alla pagina di ricerca

- ▶ Fare clic sul pulsante
-  sulla barra degli strumenti.

### Suggerimento

- Se la barra degli strumenti non è visualizzata, scegliere **Barra degli strumenti** dal menu **Visualizza**.

---

{button ,AL("a\_searchpage\_change;a\_view\_pages;a\_goto\_page")} [Argomenti correlati](#)

### **Per sostituire la pagina di ricerca**

- 1 Andare alla pagina che si desidera utilizzare come pagina di ricerca.
- 2 Scegliere **Opzioni** dal menu **Visualizza**.
- 3 Nella scheda **Esplorazione** selezionare **Pagina di ricerca** dall'elenco.
- 4 Scegliere il pulsante **Usa pagina corrente**.

### **Suggerimento**

- Per utilizzare la pagina di ricerca originale, scegliere il pulsante **Usa pagina predefinita**.

---

{button ,AL("a\_return\_search;a\_homepage\_change")} Argomenti correlati

### **Per creare un insieme di collegamenti alle pagine preferite**

- 1 Andare alla pagina che si desidera aggiungere all'insieme di collegamenti preferiti.
- 2 Scegliere **Aggiungi a Preferiti** dal menu **Preferiti**.
- 3 Digitare un nuovo nome per la pagina, se lo si desidera.

### **Suggerimenti**

- Per memorizzare il collegamento alla pagina in una cartella diversa, scegliere il pulsante **Crea in** nella finestra di dialogo **Aggiungi a Preferiti**.
- Per aprire una delle pagine preferite, fare clic sul pulsante  sulla barra degli strumenti, quindi sulla pagina che si desidera aprire.
- Per gestire meglio le pagine preferite è possibile organizzarle in cartelle.

---

{button ,AL("a\_view\_pages;a\_goto\_page;a\_move\_pages")} [Argomenti correlati](#)

### Per organizzare i collegamenti alle pagine preferite in cartelle

- 1 Scegliere **Organizza Preferiti** dal menu **Preferiti**.
- 2 Per creare una nuova cartella in cui memorizzare i collegamenti alle pagine, fare clic su , immettere un nome per la cartella, quindi premere INVIO.
- 3 Trascinare i collegamenti dell'elenco sulle cartelle appropriate.

#### Suggerimenti

- È possibile organizzare le pagine per argomento. Una cartella denominata Pagine d'arte potrebbe ad esempio contenere informazioni su mostre e critiche d'arte, mentre una cartella denominata Volare potrebbe contenere informazioni sull'aviazione.
- Se l'elevato numero di collegamenti o di cartelle rende il trascinamento poco pratico, in alternativa è possibile utilizzare il pulsante **Sposta**.

---

{button ,AL("a\_move\_files;a\_fcab\_create\_folder")} [Argomenti correlati](#)

### **Per creare un collegamento a una pagina sul desktop**

- 1 Andare alla pagina alla quale si desidera creare un collegamento.
- 2 Scegliere **Crea collegamento** dal menu **File**.

### **Suggerimento**

- Se la finestra di Internet Explorer non è ingrandita alle massime dimensioni, per creare un collegamento è possibile trascinare un collegamento ipertestuale da questa finestra nella posizione desiderata, ad esempio sul desktop.

---

{button ,AL("a\_view\_pages;a\_goto\_page")} [Argomenti correlati](#)

### **Per salvare la pagina corrente sul computer**

- 1 Scegliere **Salva con nome** dal menu **File**.
- 2 Fare doppio clic sulla cartella in cui si desidera salvare la pagina.
- 3 Nella casella **Nome file** digitare il nome della pagina, quindi fare clic su **Salva**.

#### **Nota**

- È possibile salvare solo il testo di una pagina e non le immagini.

---

{button ,AL("a\_saveas\_item")} [Argomenti correlati](#)

### **Per salvare una pagina o un'immagine senza aprirla**

- 1 Fare clic con il pulsante destro del mouse sul collegamento ipertestuale dell'oggetto desiderato.
- 2 Fare clic su **Salva destinazione con nome**.
- 3 Nella casella **Nome file** digitare il nome dell'oggetto, quindi fare clic su **Salva**.

#### **Note**

- Internet Explorer salva una copia della pagina o dell'immagine piuttosto che un collegamento a tale oggetto.
- Con questo metodo è possibile scaricare la copia di un oggetto senza aprirlo.
- Per salvare una copia del collegamento ipertestuale, è sufficiente trascinarlo nella posizione desiderata, ad esempio sul desktop. Verrà visualizzato un collegamento alla pagina Web.

---

{button ,AL("a\_save\_page;a\_create\_shortcut")} [Argomenti correlati](#)

### **Per cercare del testo su una pagina**

- 1 Scegliere **Trova (su questa pagina)** dal menu **Modifica**.
- 2 Digitare il testo che si desidera trovare.
- 3 Modificare le impostazioni se necessario.
- 4 Fare clic su **Trova successivo**.

---

{button ,AL("search\_internet")} [Argomenti correlati](#)

### **Per copiare informazioni da una pagina in un documento**

1 Selezionare le informazioni che si desidera copiare.

Per copiare il contenuto di un'intera pagina, scegliere **Seleziona tutto** dal menu **Modifica**.

2 Scegliere **Copia** dal menu **Modifica**.

3 Aprire il documento in cui si desidera visualizzare le informazioni, quindi fare clic nella posizione in cui si desidera collocarle.

4 Scegliere **Incolla** dal menu **Modifica** del documento.

### **Suggerimento**

- Non è possibile copiare informazioni da una pagina Web all'altra.

---

{button ,AL("a\_view\_pages")} [Argomenti correlati](#)

### **Per modificare la visualizzazione di una pagina**

- 1 Scegliere **Opzioni** dal menu **Visualizza**.
- 2 Nella scheda **Generale** modificare le impostazioni secondo le necessità.

#### **Note**

- Per informazioni della Guida su un oggetto specifico, fare clic su  nella parte superiore della finestra di dialogo, quindi sull'oggetto.
- Alcune pagine utilizzano colori e caratteri predefiniti invece di quelli specificati dall'utente.

### Per visualizzare un testo in dimensioni più grandi o più piccole

- 1 Scegliere **Caratteri** dal menu **Visualizza**.
- 2 Scegliere la dimensione del carattere desiderata.

#### Note

- È anche possibile modificare la dimensione del carattere facendo clic sul pulsante  sulla barra degli strumenti.
- Alcune pagine utilizzano delle dimensioni predefinite del carattere invece di quelle specificate dall'utente.

---

{button ,AL("a\_changefonts\_propfixed;a\_change\_appearance")} [Argomenti correlati](#)

### **Per visualizzare le pagine già visitate più velocemente**

- 1 Scegliere **Opzioni** dal menu **Visualizza**.
- 2 Fare clic sulla scheda **Avanzate**, quindi scegliere il pulsante **Impostazioni**.
- 3 Per creare più spazio per la memorizzazione temporanea delle pagine, trascinare il dispositivo di scorrimento verso destra.
- 4 Per impedire che vengano aggiornate le pagine nella cartella File temporanei Internet, selezionare il pulsante di opzione **Mai**.

### **Suggerimenti**

- Per eliminare le pagine memorizzate nella cartella File temporanei Internet, selezionare il pulsante di opzione **Svuota cartella**. In tal caso le pagine verranno tuttavia visualizzate più lentamente in quanto saranno aperte da Internet invece che dal disco rigido.
- Per informazioni della Guida su un oggetto specifico, fare clic su  nella parte superiore della finestra di dialogo, quindi sull'oggetto.

---

{button ,AL("a\_display\_fast")} [Argomenti correlati](#)

### Per visualizzare le pagine più velocemente

- 1 Scegliere **Opzioni** dal menu **Visualizza**.
- 2 Nella scheda **Generale** deselezionare una o tutte le caselle di controllo **Mostra immagini**, **Riproduci suoni** e **Riproduci video**.

#### Suggerimenti

- Se la casella **Mostra immagini** o **Riproduci video** è deselezionata, è ancora possibile visualizzare una singola immagine o animazione facendo clic con il pulsante destro del mouse sull'icona corrispondente nella pagina Web e quindi scegliendo **Mostra Immagine**.
- Se le immagini sulla pagina corrente sono ancora visibili dopo aver deselezionato la casella di controllo **Mostra immagini**, è possibile nasconderle scegliendo **Aggiorna** dal menu **Visualizza**.

---

{button ,AL("a\_disk\_cache")} [Argomenti correlati](#)

## **Per avviare un programma quando viene aperto un particolare tipo di file**

1 Scegliere **Opzioni** dal menu **Visualizza**.

2 Fare clic sulla scheda **Programmi**, quindi scegliere il pulsante **Tipo file**.

3 Se si desidera aprire un nuovo tipo di file che Internet Explorer ancora non riconosce, scegliere il pulsante **Nuovo tipo**.

Se si desidera sostituire il programma che viene avviato quando si apre un determinato tipo di file, selezionare il tipo di file desiderato, quindi scegliere il pulsante **Modifica**.

4 Digitare una descrizione per il tipo di file, quindi specificarne il contenuto e l'estensione.

5 Per definire una nuova azione per il tipo di file, scegliere il pulsante **Nuova**.

Per modificare un'azione per un tipo di file esistente, selezionare il comando che si desidera modificare, quindi scegliere il pulsante **Modifica**.

6 Specificare l'azione che si desidera definire, come Apri o Stampa, quindi il programma che deve completare l'azione.

### **Suggerimento**

- Per informazioni della Guida su un oggetto specifico, fare clic su  nella parte superiore della finestra di dialogo, quindi sull'oggetto.

### **Per visualizzare il file di origine della pagina corrente**

- Scegliere **HTML** dal menu **Visualizza**.

### **Suggerimenti**

- Questo comando risulta utile per vedere come è costruita una pagina Web, nel caso si desideri crearne personalmente.
- Per modificare la pagina occorre prima salvarla sul computer. Dopo aver modificato la pagina è possibile aprirla in Internet Explorer per visualizzare le modifiche.

---

{button ,AL("a\_save\_page")} [Argomenti correlati](#)

### **Per utilizzare un'immagine come sfondo del desktop**

- 1 Andare alla pagina contenente l'immagine che si desidera utilizzare.
- 2 Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'immagine, quindi scegliere **Imposta come sfondo**.

### **Per configurare il computer per l'accesso a Internet utilizzando un server proxy**

- 1 Richiedere l'indirizzo del sistema proxy dall'amministratore della rete.
- 2 Scegliere **Opzioni** dal menu **Visualizza**.
- 3 Fare clic sulla scheda **Connessione**.
- 4 Selezionare la casella di controllo **Connetti a Internet attraverso un server proxy** nella casella di gruppo **Server proxy**.
- 5 Scegliere il pulsante **Impostazioni**, quindi digitare l'indirizzo o gli indirizzi del sistema proxy fornito dall'amministratore del sistema.

#### **Note**

- Microsoft Internet Explorer utilizza solo server proxy conformi allo standard per i server proxy del CERN.
- Se si utilizza Windows 95 con un computer non ancora configurato per la connessione in rete locale (LAN), eseguire la Connessione guidata Internet. Fare clic sul pulsante **Avvio**, quindi scegliere **Programmi, Accessori, Accesso a Internet** e infine **Connessione guidata Internet**.
- Per informazioni della Guida su un oggetto specifico, fare clic su  nella parte superiore della finestra di dialogo, quindi sull'oggetto.

## **Cenni preliminari: la protezione su Internet**

Internet funziona inviando informazioni da un computer all'altro finché le queste non raggiungono la loro destinazione. Quando i dati vengono inviati dal punto A al punto B, ogni computer coinvolto nel processo di trasferimento dei dati ha la possibilità di esaminare le informazioni. Questa situazione comporta dei problemi di protezione.

Si supponga che un utente sfogli un catalogo di abbigliamento sul World Wide Web e decida di effettuare un acquisto. L'utente deve quindi digitare delle informazioni in un ordine d'acquisto, incluso il numero della carta di credito. Durante il tragitto verso la società di abbigliamento, le informazioni passano da un computer all'altro ed è possibile che vengano intercettate da persone poco affidabili che vengono così a conoscenza del numero di carta di credito dell'acquirente.

È difficile dire con quale frequenza si verifichi una situazione di questo tipo, ma ciò che è rilevante è che tecnicamente sia possibile. Dato inoltre il rapido sviluppo di Internet, questi casi potrebbero moltiplicarsi.

## **Come Microsoft Internet Explorer aiuta a proteggere i dati**

Molti siti Internet sono equipaggiati per impedire a persone non autorizzate di vedere i dati inviati o ricevuti. Questi siti sono chiamati "protetti". Poiché Internet Explorer supporta i protocolli di protezione utilizzati da questi siti, è possibile inviare informazioni a un sito protetto con una certa sicurezza. Quando si visualizza una pagina da un sito protetto, sulla barra di stato viene visualizzata l'icona di una serratura.

Internet Explorer è in grado anche di avvertire l'utente che sta per effettuare un'operazione che potrebbe comportare dei rischi di protezione. Se ad esempio si sta per inviare il proprio numero di carta di credito a un sito non protetto, Internet Explorer può avvisare l'utente che il sito non è protetto. Se il sito si dichiara protetto ma le sue credenziali di protezione sono sospette, Internet Explorer può avvisare che il sito potrebbe essere stato alterato oppure che occorre accertarsi sul relativo stato di protezione. Per specificare quando si debba essere avvisati, scegliere **Opzioni** dal menu **Visualizza**, quindi fare clic sulla scheda **Protezione**.

---

{button ,AL("privacy;certs;active;certover")} [Argomenti correlati](#)

### **Cenni preliminari: certificati di protezione**

Esistono due tipi di certificati di protezione: personali e di sito Web.

Un certificato personale viene utilizzato quando si inviano informazioni personali a un server di autenticazione client che richiede un certificato. Un certificato personale contiene in genere informazioni come il nome dell'utente e la password.

Un certificato di sito Web viene utilizzato quando un sito Web protetto invia a Internet Explorer alcune informazioni sulla relativa protezione. Un certificato viene assegnato a un'organizzazione per un determinato periodo di tempo. Quando si cerca di accedere al sito Web di quella organizzazione, Internet Explorer verifica l'indirizzo Internet memorizzato nel certificato e controlla se la data corrente è anteriore alla data di scadenza. Se la data di scadenza è posteriore, verrà visualizzato un messaggio di avviso. Un certificato di sito Web contiene in genere informazioni che verificano che il sito è protetto e non ha subito modifiche. Questo garantisce che nessun altro sito Web può assumere l'identità del sito protetto.

---

{button ,AL("certs")} [Argomenti correlati](#)

### **Per impostare i livelli dei messaggi di protezione di Internet**

- 1 Scegliere **Opzioni** dal menu **Visualizza**.
- 2 Fare clic sulla scheda **Protezione**.
- 3 Selezionare le opzioni desiderate.

#### **Suggerimento**

- Per informazioni della Guida su un oggetto specifico, fare clic su  nella parte superiore della finestra di dialogo, quindi sull'oggetto

---

{button ,AL("secover;certs;active")} [Argomenti correlati](#)

### Per visualizzare certificati di protezione

- 1 Scegliere **Opzioni** dal menu **Visualizza**.
- 2 Fare clic sulla scheda **Protezione**.
- 3 Nella casella di gruppo **Certificati** fare clic sui pulsanti **Personale**, **Siti** e **Autori** per impostare le opzioni desiderate.

### Suggerimenti

- Se si selezionano queste opzioni, Internet Explorer utilizzerà i certificati di protezione personale e di sito Web installati prima di consentire lo scambio di informazioni.
- Per informazioni della Guida su un oggetto specifico, fare clic su  nella parte superiore della finestra di dialogo, quindi sull'oggetto

---

{button ,AL("privacy;secover;active;certover")} [Argomenti correlati](#)

### **Per visualizzare file multimediali e altro contenuto attivo**

- 1 Scegliere **Opzioni** dal menu **Visualizza**.
- 2 Fare clic sulla scheda **Protezione**.
- 3 Nella casella di gruppo **Contenuto attivo** selezionare le caselle di controllo desiderate.

#### **Suggerimenti**

- Se si selezionano queste opzioni, Internet Explorer visualizzerà automaticamente gli oggetti con un contenuto attivo, ad esempio un testo scorrevole o un'animazione.
- Per informazioni della Guida su un oggetto specifico, fare clic su  nella parte superiore della finestra di dialogo, quindi sull'oggetto.

---

{button ,AL("privacy;certs;secover") } [Argomenti correlati](#)

L'indirizzo di un sito Internet inizia in genere con il nome di un protocollo seguito dall'organizzazione che gestisce il sito, il suffisso identifica il tipo di organizzazione. Ad esempio "http://www.yale.edu/" identifica il server Web dell'università di Yale. "http://www" indica che si tratta di un server Web che utilizza il protocollo http e ".edu" identifica Yale come istituzione universitaria. Gli indirizzi dei siti commerciali generalmente terminano con .com, mentre gli indirizzi di siti governativi terminano con .gov.

Se l'indirizzo indica una pagina specifica, saranno incluse delle informazioni aggiuntive, come il nome della porta, la cartella in cui si trova la pagina e il nome del file della pagina. Le pagine Web create utilizzando HTML (HyperText Mark-up Language) spesso terminano con un'estensione .htm oppure .html.

Il tipo di contenuto specifica il tipo MIME (Multipurpose Internet Mail Extension) per il file.

Il tipo di MIME consente a un browser Internet, come Microsoft Internet Explorer, o a un visualizzatore di posta Internet, come Microsoft Internet Mail e News, di associare un tipo MIME al tipo di file, specificando quale programma dovrebbe essere avviato quando un file di un tipo specifico viene aperto tramite Internet.

Molti siti Internet sono equipaggiati per impedire a persone non autorizzate di vedere i dati inviati o ricevuti. Questi siti sono chiamati "protetti". Quando si visualizza una pagina da un sito protetto, sulla barra di stato viene visualizzata l'icona di una serratura. Internet Explorer è anche in grado di visualizzare un messaggio per informare l'utente che sta per effettuare un'operazione che potrebbe comportare dei rischi di protezione.

Una pagina di ricerca consente di trovare altri siti Internet e sfogliare le informazioni in modo organizzato. Molte pagine di ricerca forniscono degli strumenti di ricerca, come la possibilità di effettuare delle ricerche per argomento o per parola chiave. Altre pagine possono fornire un elenco ben organizzato di collegamenti ipertestuali a siti Internet selezionati. Per andare alla pagina di ricerca, fare clic sul pulsante **Cerca** sulla barra degli strumenti.

Questa è la prima pagina che viene aperta quando viene avviato Internet Explorer.

Una pagina iniziale può essere una pagina su Internet oppure una pagina sul computer. La pagina iniziale può essere sostituita in ogni momento.

### **Per utilizzare la sezione Collegamenti della barra degli strumenti**

- Fare clic su **Collegamenti** sulla barra degli strumenti, quindi selezionare uno dei collegamenti.

### **Suggerimenti**

- La sezione Collegamenti della barra degli strumenti apre specifiche pagine Web su Internet dove le informazioni vengono aggiornate regolarmente.
- Per ampliare o ridurre l'elenco dei collegamenti, fare clic su **Collegamenti** sulla barra degli strumenti.

**Per modificare l'aspetto della barra degli strumenti**

- È possibile spostare la sezione Indirizzo o Collegamenti della barra degli strumenti trascinandola nella direzione desiderata.
- Per aumentare lo spazio disponibile sullo schermo, è possibile nascondere le etichette dei pulsanti sulla barra degli strumenti. Trascinare in alto la barra spessa che si trova lungo il margine inferiore della barra degli strumenti finché le etichette dei pulsanti non scompaiono.

### **Per inviare un collegamento per posta elettronica**

- 1 Scegliere **Invia a** dal menu **File**.
- 2 Selezionare la destinazione desiderata.

#### **Nota**

- Per inviare un collegamento per posta elettronica è necessario aver installato un programma di posta elettronica.

---

{button ,AL("a\_create\_shortcut")} [Argomenti correlati](#)

**Per effettuare una ricerca su Internet**

- Fare clic sul pulsante
- sulla barra degli strumenti.

I programmi di ricerca disponibili variano a seconda del provider di servizi Internet.

**Suggerimento**

- La pagina di ricerca può essere sostituita in ogni momento.

---

{button ,AL("a\_searchpage\_change")} [Argomenti correlati](#)

La cartella File temporanei Internet costituisce lo spazio sul disco rigido dove vengono memorizzate le pagine mentre sono visualizzate.

## Tasti di scelta rapida

### Visualizzazione dei documenti

Per	Premere
Andare alla pagina successiva	ALT+freccia SINISTRA
Andare alla pagina precedente	ALT+freccia DESTRA
Visualizzare il menu di scelta rapida di un collegamento ipertestuale	MAIUSC+F10
Spostarsi fra le cornici	MAIUSC+CTRL+TAB
Scorrere verso l'inizio del documento	Freccia SU
Scorrere verso la fine del documento	Freccia GIÙ
Scorrere verso l'inizio del documento una schermata alla volta	PGSU
Scorrere verso la fine del documento una schermata alla volta	PGGIÙ
Spostarsi all'inizio di un documento	HOME
Spostarsi alla fine di un documento	FINE

### Utilizzo di Internet Explorer

Per	Premere
Aggiornare la pagina corrente	F5
Interrompere lo scaricamento di una pagina	ESC
Spostarsi in una nuova posizione	CTRL+F12
Aprire una nuova finestra	CTRL+N
Salvare la pagina corrente o il fotogramma attivo	MAIUSC+F12
Stampare la pagina corrente	CTRL+ MAIUSC+F12
Attivare un collegamento ipertestuale selezionato	INVIO

### Utilizzo delle funzionalità di accesso facilitato di Internet Explorer

In aggiunta ai prodotti e ai servizi di accesso facilitato di Microsoft Windows, Windows NT e Windows 95, le seguenti funzionalità indicate di seguito rendono l'accesso a Internet Explorer più facile a utenti disabili.

**Accesso da tastiera:** tutte le funzionalità di Internet Explorer sono accessibili utilizzando la tastiera o il mouse. Internet Explorer supporta i layout di tastiera Dvorak che rendono più accessibili i caratteri digitati più di frequente.

Per ulteriori informazioni sull'accesso da tastiera, cercare Tasti di scelta rapida nel Sommario della Guida in linea.

**Esplorazione di un documento:** con Internet Explorer 3.0 è possibile esplorare Internet utilizzando la tastiera

premendo TAB e MAIUSC+TAB per spostarsi tra diverse parti dello schermo quali:

- Collegamenti ipertestuali che rappresentano testo o immagini
- Aree sensibili su mappe di immagini
- La barra dell'indirizzo
- Cornici

**Casella di evidenziazione:** quando si seleziona un collegamento ipertestuale o un'immagine, attorno a essa viene visualizzato un bordo dello spessore di un pixel.

**Dimensioni regolabili dei caratteri:** è possibile personalizzare la dimensione dei caratteri visualizzati sullo schermo del computer.

**Utenti di contrasto elevato:** Internet Explorer risponde alle impostazioni di contrasto elevato e consente ulteriori personalizzazioni.

Un server proxy agisce come una barriera di protezione fra la rete interna e Internet, impedendo ad altri utenti su Internet di avere accesso a informazioni confidenziali sulla rete interna.

### Per visualizzare il testo con un diverso tipo di carattere

- 1 Scegliere **Opzioni** dal menu **Visualizza**.
- 2 Nella scheda **Generale** scegliere il pulsante **Impostazione dei caratteri**, quindi selezionare il tipo di carattere desiderato dalle caselle **Carattere proporzionale** e **Carattere non proporzionale**.

### Suggerimenti

- Alcune pagine utilizzano colori e caratteri predefiniti invece di quelli specificati dall'utente.
- Per informazioni della Guida su un oggetto specifico, fare clic su  nella parte superiore della finestra di dialogo, quindi sull'oggetto.

---

{button ,AL("a\_changefonts;a\_change\_appearance")} [Argomenti correlati](#)

### **Per cambiare il numero di pagine dell'elenco della cronologia**

- 1 Scegliere **Opzioni** dal menu **Visualizza**.
- 2 Scegliere la scheda **Esplorazione**.
- 3 Nella casella di gruppo **Cronologia** modificare il numero di giorni per cui si desidera che i collegamenti alle pagine vengano conservati.

#### **Suggerimento**

- Per informazioni della Guida su un oggetto specifico, fare clic su  nella parte superiore della finestra di dialogo, quindi sull'oggetto.

### **Per utilizzare il dispositivo di puntamento IntelliMouse**

In Internet Explorer il dispositivo IntelliMouse può essere utilizzato per effettuare le seguenti operazioni:

- Passaggio a collegamenti ipertestuali. Per passare a un collegamento ipertestuale, posizionare il puntatore su di esso, quindi aumentare lo zoom sui dati. Per tornare all'argomento precedente, ridurre lo zoom sui dati. Per aumentare o ridurre lo zoom, far scorrere la rotellina tenendo premuto MAIUSC.
- Scorrimento. Per scorrere una pagina Web, far scorrere la rotellina in avanti o indietro.
- Panoramica. Per avere una panoramica della pagina Web corrente, tenere premuta la rotellina mentre si sposta il mouse.

### **Suggerimento**

- Per ulteriori informazioni sul software IntelliPoint e su IntelliMouse, consultare la documentazione di IntelliMouse.

La Guida è disponibile su tutte le impostazioni di questa finestra. Fare clic su  nella parte superiore della finestra di dialogo, quindi sull'impostazione su cui si desiderano informazioni.

Specifica se le immagini grafiche debbano essere visualizzate quando vengono aperte delle pagine.

Le pagine che contengono numerose immagini grafiche a volte vengono visualizzate molto lentamente. Se si desidera visualizzare le pagine più velocemente, deselezionare questa casella di controllo.

Quando questa casella di controllo è deselezionata, è ancora possibile visualizzare una singola immagine facendo clic con il pulsante destro del mouse sull'icona che rappresenta l'immagine e quindi scegliendo **Mostra immagine**.

Specifica se la musica e altri suoni debbano essere attivati quando vengono aperte delle pagine.

Le pagine che contengono clip audio a volte vengono visualizzate molto lentamente. Se si desidera visualizzare le pagine più velocemente, deselezionare questa casella di controllo.

Se si è installato un RealAudio oppure si sta eseguendo un file AVI, non sarà possibile disattivare il suono.

Specifica se i videoclip o altre animazioni debbano essere attivate quando vengono aperte delle pagine.

Le pagine che contengono videoclip e altre animazioni a volte vengono visualizzate molto lentamente. Se si desidera visualizzare le pagine più velocemente, deselezionare questa casella di controllo.

Quando questa casella di controllo è deselezionata, è ancora possibile visualizzare una singola animazione facendo clic con il pulsante destro del mouse sull'icona che rappresenta l'animazione e quindi scegliendo

**Riproduci video.**

Fare clic qui per utilizzare i colori selezionati per visualizzare il testo e lo sfondo di una pagina.

Se questa casella di controllo è deselezionata, verranno utilizzate le impostazioni di colore correnti specificate nella finestra delle proprietà dello schermo di Windows.

Specifica il colore che si desidera utilizzare per la visualizzazione del testo e dello sfondo di una pagina.  
Per selezionare un colore, fare clic sulla casella, quindi sul colore desiderato.

Specifica il colore che si desidera utilizzare per visualizzare i collegamenti ipertestuali alle pagine già visualizzate o non ancora visualizzate.

Per facilitare l'individuazione dei collegamenti ipertestuali, si consiglia di evidenziarli sia con un colore che con la sottolineatura.

Specifica se tutti i collegamenti ipertestuali di una pagina devono essere sottolineati.

Specifica se visualizzare la barra degli strumenti Standard.

Specifica se visualizzare una barra degli strumenti contenente i propri siti Web preferiti.

Specifica se visualizzare una barra degli strumenti che visualizza l'indirizzo del sito Web, ad esempio <http://www.microsoft.com/italy>

Specifica se visualizzare le immagini grafiche di sfondo per tutte le barre degli strumenti.

Specifica se visualizzare i nomi dei pulsanti di ogni barra degli strumenti.

Specifica il tipo di carattere da utilizzare per visualizzare il testo con caratteri proporzionali.  
La maggior parte delle pagine contiene del testo visualizzato con questo tipo di carattere.

Specifica il tipo di carattere non proporzionale da utilizzare.

Alcune pagine contengono del testo che deve essere visualizzato con questo tip di carattere.

Fare clic qui per modificare le impostazioni del carattere e della lingua.

Specifica la lingua predefinita. Selezionare la lingua desiderata dall'elenco.

Elenca i set di caratteri installati. Dopo aver selezionato un set di caratteri è possibile cambiare il tipo di carattere.

Specifica il tipo di carattere da utilizzare per visualizzare il testo con caratteri proporzionali.

La maggior parte delle pagine contiene del testo visualizzato con questo tipo di carattere. Per cambiare il tipo di carattere, selezionarne uno nuovo dall'elenco.

Specifica il tipo di carattere non proporzionale da utilizzare.

Alcune pagine contengono del testo che deve essere visualizzato con questo tipo di carattere. Per cambiare il tipo di carattere, selezionarne uno nuovo dall'elenco.

Specifica che è possibile utilizzare il set di caratteri predefinito MIME per il carattere predefinito selezionato.  
Selezionare il set di caratteri desiderato dall'elenco.

Specifica se la connessione a Internet avviene tramite una connessione di Accesso remoto specificata dall'utente.

Quando questa casella di controllo è selezionata e si cerca di accedere a Internet senza aver ancora stabilito una connessione, verrà visualizzato un messaggio di avviso da cui sarà possibile accedere a Internet direttamente.

Se l'accesso a Internet avviene in modo diretto tramite una LAN (rete locale, Local Area Network), questa casella di controllo può essere deselezionata.

**Nota** Se Accesso remoto non è installato, questa opzione non sarà disponibile.

Elenca le connessioni di Accesso remoto installate. Selezionare la connessione che si desidera utilizzare per connettersi a Internet.

Se non è stata installata alcuna connessione, verrà visualizzata utilizzando la connessione guidata Crea nuova connessione.

Fare clic qui per modificare il numero telefonico, il modem e altre impostazioni avanzate, come le informazioni sul protocollo TCP/IP, della connessione di Accesso remoto selezionata.

Fare clic qui per creare una nuova connessione di Accesso remoto con la connessione guidata Crea nuova connessione.

Specifica se interrompere la connessione a Internet se non si è utilizzato il computer per il periodo di tempo specificato. Per impostare il numero di minuti desiderato, immettere un numero o fare clic sulle frecce.

Questa opzione risulta utile per risparmiare sui costi di accesso a Internet, nel caso in cui l'addebito sia a tariffa oraria.

Se questa casella di controllo è deselezionata, sarà necessario interrompere la connessione manualmente, facendo clic sul pulsante **Disconnetti** della finestra **Connesso a**.

Specifica se viene eseguito un controllo di protezione della password prima della connessione.

Specifica se la connessione a Internet avviene tramite un server proxy della rete locale.

Un server proxy funziona come barriera di protezione tra la rete interna e Internet, impedendo agli altri utenti di Internet di accedere a informazioni confidenziali della rete interna.

Fare clic qui per specificare le impostazioni del server proxy.

Casella in cui digitare l'indirizzo e il numero di porta del server proxy da utilizzare per accedere a Internet con un protocollo HTTP, Secure, FTP o Socks.

Utilizzare questa opzione soltanto se si accede a Internet tramite un server proxy della propria rete locale. Per ulteriori informazioni contattare l'amministratore della rete.

Specifica se utilizzare lo stesso server proxy per tutti i protocolli di accesso a Internet.

Se si utilizza un unico server proxy, assicurarsi che questa casella di controllo sia selezionata.

Casella in cui i digitare i protocolli da non utilizzare con il proprio server proxy.

Se si desidera connettersi a un computer della rete Intranet locale, digitare il relativo indirizzo in questa casella.

Se ad esempio il nome del computer è Mario1, digitare questo nome nella casella.

È possibile utilizzare i caratteri jolly per stabilire una corrispondenza fra i nomi o gli indirizzi dei domini e quelli dei computer host.

È possibile digitare ad esempio www.\*.com; 128.\*.240.\*; \*.miogruppo.\*; \*x\* e così via.

Specifica se utilizzare lo stesso server proxy per tutti gli indirizzi locali (Intranet).

Imposta la pagina corrente come pagina iniziale, pagina di ricerca o pagina sulla sezione Collegamenti della barra degli strumenti.

La pagina iniziale è la pagina che viene visualizzata ogni volta che viene avviato Internet Explorer. È possibile tornare alla pagina iniziale in ogni momento facendo clic sul pulsante  sulla barra degli strumenti. La pagina di ricerca è la pagina che viene visualizzata facendo clic sul pulsante  sulla barra degli strumenti.

È inoltre possibile inserire nella sezione Collegamenti della barra degli strumenti un collegamento ipertestuale a una delle proprie pagine Web preferite.

Visualizza il nome della pagina selezionata.

Visualizza l'indirizzo Internet della pagina. Per cambiare l'indirizzo di una pagina, digitare il nuovo indirizzo nell'apposita casella.

Imposta l'oggetto corrente come pagina iniziale, pagina di ricerca o pagina della sezione Collegamenti della barra degli strumenti.

Ripristina le impostazioni predefinite della pagina iniziale, la pagina di ricerca o la pagina della sezione Collegamenti della barra degli strumenti.

Specifica per quanti giorni le pagine visualizzate vengono conservate nell'elenco della Cronologia.

Se lo spazio disponibile sul disco rigido è ridotto, può essere opportuno diminuire questa impostazione.

Visualizza la cartella dell'elenco della Cronologia, che contiene i collegamenti alle pagine visitate più di recente.

Svuota la cartella dell'elenco della Cronologia. Questa cartella contiene i collegamenti alle pagine visitate più di recente, sia nell'ultima sessione che in quelle precedenti.

Specifica quale programma di posta elettronica utilizzare con Internet Explorer.

Specifica quale programma di lettura news utilizzare con Internet Explorer.

Fare clic qui per associare un programma a un tipo di file in modo da aprire o eseguire un file.

Specifica se si desidera lasciare Internet Explorer impostato come browser Internet predefinito, anche nel caso in cui si installino eventuali altri browser.

Quando questa casella di controllo è selezionata, ogni volta che si avvia Internet Explorer viene verificato che questo sia ancora il browser Internet predefinito. Se è stato impostato un altro programma come browser predefinito, verrà chiesto se si desidera ripristinare Internet Explorer.

Fare clic qui per avviare le restrizioni d'accesso. Questa caratteristica risulta utile se si hanno dei figli e si desidera controllare il tipo di informazioni che possono trovare su Internet.

Fare clic qui per modificare la classificazione delle restrizioni d'accesso per i siti Web di Internet.

Fare clic qui per visualizzare i certificati di protezione personali installati sul computer. Queste informazioni vengono utilizzate solo da server di autenticazione client che richiedono certificati personali.

Fare clic qui per utilizzare i certificati di protezione inviati da siti Web protetti prima di inviare informazioni. I siti Web protetti inviano un certificato che fornisce informazioni sulla relativa protezione. I certificati vengono assegnati a un'organizzazione per un determinato periodo di tempo. Internet Explorer verifica l'indirizzo Internet memorizzato nel certificato e controlla se la data corrente è anteriore alla data di scadenza. Se la data di scadenza è posteriore, verrà visualizzato un messaggio di avviso. La visualizzazione di informazioni non comporta quasi mai rischi di protezione, a differenza dell'invio di informazioni come il numero della carta di credito. Si consiglia quindi di mantenere i messaggi di avviso per l'invio di informazioni anche nel caso si desideri disattivarli per la visualizzazione delle pagine Web.

Fare clic qui per visualizzare gli autori classificati come attendibili in Internet Explorer.

Specifica se debba essere scaricato automaticamente ogni contenuto attivo. Con contenuto attivo si intendono animazioni, file multimediali e altro.

Specifica se debbano essere utilizzati automaticamente gli oggetti con un contenuto attivo, ad esempio un testo scorrevole o un'animazione.

Specifica se debbano essere eseguite automaticamente le procedure di ActiveX dai siti Web.

Specifica se le debbano essere eseguiti automaticamente i programmi Java.

Fare clic qui per controllare la modalità di gestione di potenziali errori di protezione causati dal contenuto attivo delle pagine Web.

Elenca i certificati di protezione installati.

Fare clic qui per visualizzare informazioni dettagliate su un certificato di protezione.

Fare clic qui per eliminare il certificato selezionato. Si consiglia di eliminare un certificato se è scaduto oppure se il sito Web non è più valido.

Specifica che si desidera accettare e utilizzare un nuovo certificato di protezione dal sito Web correntemente visualizzato.

Specifica che si desidera accettare ma non utilizzare un nuovo certificato di protezione dal sito Web correntemente visualizzato.

Specifica che non si desidera accettare né utilizzare un nuovo certificato di protezione dal sito Web correntemente visualizzato.

Specifica che le informazioni protette non vengono salvate sul disco rigido. Questa opzione risulta utile se si utilizza Internet Explorer da un server condiviso e non si desidera che gli altri utenti abbiano accesso alle proprie informazioni protette.

Specifica che si desidera inviare e ricevere le informazioni protette tramite SSL2 (Secured Sockets Layer Level 2), il protocollo standard per le trasmissioni protette. Tutti i siti Web protetti supportano questo protocollo.

Specifica che si desidera inviare e ricevere le informazioni protette tramite SSL3 (Secured Sockets Layer Level 3), un protocollo proprietario che dovrebbe essere più sicuro di SSL2. Alcuni siti Web, tuttavia, non supportano questo protocollo.

Specifica che si desidera inviare e ricevere le informazioni protette tramite PCT (Private Communications Technology), un protocollo proprietario sviluppato dalla Microsoft che è significativamente più sicuro di SSL2. Alcuni siti Web, tuttavia, non supportano questo protocollo.

Specifica che si desidera ricevere un messaggio di avviso dal sito Web per qualsiasi potenziale problema di protezione. I contenuti attivi che possono compromettere la sicurezza non potranno essere scaricati o visualizzati sul proprio computer.

Specifica che si desidera essere ricevere un messaggio di avviso dal sito Web per qualsiasi potenziale problema di protezione. Sarà quindi possibile scegliere se scaricare o visualizzare i contenuti attivi oppure no.

Specifica che non si desidera essere avvertiti dal sito Web di alcun potenziale problema di protezione. Tutti i contenuti attivi verranno automaticamente scaricati sul proprio computer. Si consiglia di non selezionare questa opzione.

Specifica se si desidera essere avvertiti prima di inviare dati a un sito Internet non protetto.

Quando questa casella di controllo è selezionata, è possibile specificare il numero di volte per cui si desidera visualizzare il messaggio di avviso.

Specifica che si desidera essere avvertiti solo quando si sta per inviare più di una riga di testo a un sito Internet non protetto.

Questo livello di protezione in genere è sufficiente per un utilizzo ordinario.

Specifica che si desidera essere avvertiti ogni volta che si sta per inviare dati a un sito Internet non protetto, anche se si invia una piccola quantità di dati.

Questo livello di protezione risulta necessario solo nel caso si inviino informazioni altamente confidenziali, come il numero di una carta di credito.

Specifica se si desidera essere avvertiti quando si passa da pagine Web protette a pagine Web non protette.

Specifica se si desidera essere avvertiti se l'URL (Localizzatore universale di risorse, Uniform Resource Locator) in un certificato di protezione di un sito Internet non è valido.

Specifica se si desidera essere avvertiti quando si riceve un "cookie" da un sito Internet. Se ad esempio ci si abbona a una rivista in linea, è possibile che il sito Web scarichi delle informazioni sul computer dell'utente che possono essere identificate la volta successiva che si accede al sito.

Fare clic qui per visualizzare la cartella File temporanei Internet che contiene la cache del disco. La cache del disco è lo spazio su disco rigido in cui vengono memorizzate le pagine visualizzate.

Fare clic qui per definire la quantità di spazio su disco da utilizzare per memorizzare i file temporanei di Internet, spostare i file e svuotare la cartella contenente i file.

Fare clic qui per definire i protocolli crittografici.

Specifica se evidenziare il grafico o l'URL (Localizzatore universale di risorse, Uniform Resource Locator) selezionato.

Specifica se visualizzare l'indirizzo Internet completo o URL (Localizzatore universale di risorse, Uniform Resource Locator) di una pagina sulla barra di stato.

L'indirizzo completo della Home Page Microsoft sul World Wide Web è ad esempio <http://www.microsoft.com/italy>

Specifica se tutti i programmi Java devono essere creati automaticamente con il compilatore Java interno di Internet Explorer. Se ad esempio si sta visitando un sito Web che contiene dei programmi Java, questi verranno creati e eseguiti automaticamente.

Specifica se si utilizza un tipo di scorrimento particolare per visualizzare le pagine a una velocità predeterminata.

Specifica se è possibile visualizzare lo stile HTML (Hypertext Markup Language) nei siti Web.

Specifica se creare un file di registro delle attività dei programmi Java.

Specifica che quando si torna a una pagina precedentemente visualizzata, viene effettuato un controllo per verificare se tale pagina ha subito delle modifiche dopo l'ultima visualizzazione. Se la pagina è stata modificata, verrà visualizzata la nuova pagina che sarà memorizzata nella cache del disco. I controlli vengono effettuati una sola volta per sessione. Se si seleziona questa opzione, la consultazione delle pagine visualizzate potrebbe risultare rallentata.

Specifica che quando si torna a una pagina visualizzata precedentemente non deve essere effettuato un controllo per verificare se la pagina ha subito delle modifiche. Se si seleziona questa casella di controllo, la consultazione delle pagine già visualizzate risulterà più rapida.

Per visualizzare eventuali aggiornamenti a una pagina quando questa casella di controllo è selezionata, scegliere **Aggiorna** dal menu **Visualizza**.

Specifica che quando si torna a una pagina visualizzata precedentemente non deve essere effettuato un controllo per verificare se la pagina ha subito delle modifiche. Se si seleziona questa casella di controllo, la consultazione delle pagine già visualizzate risulterà più rapida.

Specifica la percentuale di spazio su disco da utilizzare per la cartella File Internet temporanei.

Quando viene visualizzata una nuova pagina su Internet, questa viene memorizzata temporaneamente in una cache del disco rigido. In questo modo la consultazione delle pagine già visualizzate durante l'esplorazione di Internet risulterà più rapida.

Maggiore è lo spazio su disco assegnato alla cache, più numerose saranno le pagine che possono essere memorizzate su disco. Se lo spazio su disco è ridotto, potrebbe essere necessario impostare questa opzione a una percentuale minore.

Fare clic qui per specificare una cartella diversa come cache del disco.

**Nota** La nuova impostazione diventerà effettiva solo dopo aver il riavvio del computer.

Fare clic qui per eliminare il contenuto della cartella o delle cartelle File temporanei Internet.

Questa opzione risulta utile nel caso lo spazio su disco sia ridotto e non si desidera consultare le pagine visualizzate in precedenza.

Casella in cui digitare l'indirizzo Internet completo del documento o della cartella che si desidera aprire.

Fare clic qui per cercare il file desiderato esaminando le cartelle.

Casella in cui digitare il testo che si desidera cercare sulla pagina corrente. È possibile digitare una parola singola o una frase.

Specifica se iniziare a cercare il testo digitato nella casella **Trova** dall'inizio della pagina corrente. Quando questa casella di controllo non è selezionata, la ricerca inizia dalla posizione corrente sulla pagina.

Specifica se cercare nel testo della pagina corrente solo le occorrenze con l'esatta corrispondenza di maiuscole e minuscole specificata nella casella **Trova**.

Trova l'occorrenza successiva nella pagina corrente.

Imposta il margine sinistro della pagina. Qualsiasi stampa effettuata non supererà mai il margine impostato in questa casella.

Imposta il margine superiore della pagina. Qualsiasi stampa effettuata non supererà mai il margine impostato in questa casella.

Imposta il margine destro della pagina. Qualsiasi stampa effettuata non supererà mai il margine impostato in questa casella.

Imposta il margine inferiore della pagina. Qualsiasi stampa effettuata non supererà mai il margine impostato in questa casella.

Casella in cui digitare il testo dell'intestazione che verrà allineato a sinistra nella parte superiore della pagina.  
Per stampare informazioni specifiche come parte dell'intestazione, includere nel testo i caratteri elencati di seguito.

<b>Digitare</b>	<b>Per stampare</b>
&w	Il titolo della finestra
&u	L'indirizzo della pagina (URL)
&d	La data nel formato breve, come specificato nella finestra <b>Proprietà - Impostazioni internazionali</b> del Pannello di controllo
&D	La data nel formato esteso, come specificato nella finestra <b>Proprietà - Impostazioni internazionali</b> del Pannello di controllo
&t	L'ora nel formato specificato nella finestra <b>Proprietà - Impostazioni internazionali</b> del Pannello di controllo
&T	L'ora nel formato a 24 ore
&p	Il numero della pagina corrente
&P	Il numero totale delle pagine
&&	Una singola e commerciale (&)

Casella in cui digitare il testo dell'intestazione che verrà allineato a destra nella parte superiore della pagina.  
Per stampare informazioni specifiche come parte dell'intestazione, includere nel testo i caratteri elencati di seguito.

<b>Digitare</b>	<b>Per stampare</b>
&w	Il titolo della finestra
&u	L'indirizzo della pagina (URL)
&d	La data nel formato breve, come specificato nella finestra <b>Proprietà - Impostazioni internazionali</b> del Pannello di controllo
&D	La data nel formato esteso, come specificato nella finestra <b>Proprietà - Impostazioni internazionali</b> del Pannello di controllo
&t	L'ora nel formato specificato nella finestra <b>Proprietà - Impostazioni internazionali</b> del Pannello di controllo
&T	L'ora nel formato a 24 ore
&p	Il numero della pagina corrente
&P	Il numero totale delle pagine
&&	Una singola e commerciale (&)

Casella in cui digitare il testo del piè di pagina che verrà allineato a sinistra nella parte inferiore della pagina.

Per stampare informazioni specifiche come parte del piè di pagina, includere nel testo i caratteri elencati di seguito.

<b>Digitare</b>	<b>Per stampare</b>
&w	Il titolo della finestra
&u	L'indirizzo della pagina (URL)
&d	La data nel formato breve, come specificato nella finestra <b>Proprietà - Impostazioni internazionali</b> del Pannello di controllo
&D	La data nel formato esteso, come specificato nella finestra <b>Proprietà - Impostazioni internazionali</b> del Pannello di controllo
&t	L'ora nel formato specificato nella finestra <b>Proprietà - Impostazioni internazionali</b> del Pannello di controllo
&T	L'ora nel formato a 24 ore
&p	Il numero della pagina corrente
&P	Il numero totale delle pagine
&&	Una singola e commerciale (&)

Casella in cui digitare il testo del piè di pagina che verrà allineato a destra nella parte inferiore della pagina.

Per stampare informazioni specifiche come parte del piè di pagina, includere nel testo i caratteri elencati di seguito.

<b>Digitare</b>	<b>Per stampare</b>
&w	Il titolo della finestra
&u	L'indirizzo della pagina (URL)
&d	La data nel formato breve, come specificato nella finestra <b>Proprietà - Impostazioni internazionali</b> del Pannello di controllo
&D	La data nel formato esteso, come specificato nella finestra <b>Proprietà - Impostazioni internazionali</b> del Pannello di controllo
&t	L'ora nel formato specificato nella finestra <b>Proprietà - Impostazioni internazionali</b> del Pannello di controllo
&T	L'ora nel formato a 24 ore
&p	Il numero della pagina corrente
&P	Il numero totale delle pagine
&&	Una singola e commerciale (&)



Visualizza il nome della pagina correntemente visualizzata. Tale nome può essere modificato. Nella cartella Preferiti verrà creato un collegamento alla pagina visualizzata.

Per aggiungere il collegamento a un'altra cartella o a una nuova cartella, scegliere il pulsante **Crea in**.

Fare clic qui per salvare la pagina corrente in un'altra cartella o in una nuova cartella.

Fare clic qui per visualizzare la finestra di dialogo **Crea nuova cartella** in cui specificare il nome di una nuova cartella Preferiti.

Visualizza un elenco di cartelle all'interno della cartella Preferiti.

Fare clic qui per spostare l'oggetto o gli oggetti selezionati in un'altra posizione.

Fare clic qui per rinominare l'oggetto selezionato. Digitare quindi il nuovo nome.

Elimina l'oggetto o gli oggetti selezionati.

Apri l'oggetto selezionato.

Chiude la finestra di dialogo.

