

CimZähler V 4.09

Installation:

Erweitern Sie die verschlossene Dateien in ein Bibliothek Verzeichnis, gewöhnlich Ihr 'temp.' Starten Sie Setup4.Exe, es dehnt die Dateien in ein Bibliothek Verzeichnis Ihrer Auswahl aus, und bewegt nötigen Dateien zu Ihrem 'Windows\System' Verzeichnis. Eine CimZähler.Ini wird mit ComPort und Wincim Information erweitert und Icons für CimZähler und Liesmich werden gebaut.

Dateien Liste:

- Setup4g.Exe
- CZähler49.Exe
- Grid.Vbx
- Cmdialog.Vbx
- Threed.Vbx
- Liesmich.Wri
- Msafinx.Dll
- Setupkit.Dll

Startup:

Beim ersten Start wird CimZähler die Einstellungen verlangen, öffnet die Setup-Form wo Sie ihre Einstellungen Wählen können.

Wählen Sie eine der Tasten zum Start:

- 1.) 'Wincim'- Startet Wincim und wartet für einen Weiterbefehl
- 2.) 'Basis'- Startet Wincim und verbindet zu Basis-Dienste
- 3.) 'Go Kommando' - Startet Wincim und gebraucht das 'Go' Kommando, zur Verbindung zum gewünschten Kommando Gebietes.

Tragen Sie Ihre Kosten per Stunde ein:

>> Funktioniert nicht ohne Einstellungen<<

'+' Verbindung Rate trägt den Betrag, den Sie für Profi-Dienst Zeit berechnet werden

'\$' Premium Rate trägt den Betrag, den Sie für Premium-Dienst Zeit berechnet werden

'Monatlich CIS Fee' trägt den Betrag, den Sie monatlich berechnet werden

' Meterlimit' trägt den höchst Betrag, den Sie ausgeben möchten mit CompuServe

"Sieh Hilfe -Text für Weitere Info"

Auto Gebührenzähler:

Wenn Sie in ein Forum eintreten beginnt der Zeitmesser automatisch. Es

prüft welchen Typen von Forum, '+' oder '\$' und benützt regelrechte Gebühren. Jedes Mal, das Sie ein Forum verlassen werden die Verbindung Gebühren, im 'Rater.lg4' protokolliert. Die Minimum Verbindung Zeit, berechnet von Compuserve ist 1 Minute. Falls 'Basic' Zeitgebühren eingestellt sind, wird die Verbindung Zeit in Minuten mit einem Minimum von einer Minute protokolliert werden. Falls 'Netzwerk' Zeitgebühren eingestellt sind, wird die Verbindung Zeit, in eigentlichen Sekunden auf Netz protokolliert werden. Beide 'Basis' und 'Netzwerk' Zeitgebühren werden geteilt in Prime-time und Non-Prime Gebühren und danach protokollierte .

Prime-time ist 08: 00 bis 19: 00 Uhr Montag durch Freitag
Non-Prime ist 19: 00 bis 08:00 Uhr Montag durch Freitag und alle Wochenenden

'Log Anschauen' Last sie vorhergehende Logs besichtigen
'Log Speichern' Last sie Logs mit dem heutigen Datum speichern
'Log Löschen' Last sie das 'Rater.lg4' löschen
'Log>>TXT' Speichert *.lg4 als *.txt Dateien

Terminal oder ASCII:

Wenn Sie zum Terminal Modus schalten dehnt sich die Zeitmesser Form aus, und zeigt vier Tasten. Drei Tasten mit denen Sie verschiedene Kosten vorziehen können, und eine 'Start' Taste die Startet und stoppt das Timing. Bei jedem Stillstand werden die Gebühren automatisch protokolliert werden. Beim Abtritt ASCII - Modus werden ihre Gebühren protokolliert werden, und der Zeitmesser schrumpft zur normalen Größe.

CB Forum:

CB Simulator wird jetzt erkannt, und berechnet laut der neuen CB Rate.

Zeitmesser-Form:

Der Zeitmesser kann bewegt werden durch ziehen irgendwo auf dem Bildschirm. 'F10' stellt die Position Ein für den nächsten Start. Zum öffnen der Log-Form, doppelt-klick den Meter oder Presse 'F12.'
'Neu' der Zeitmesser minimiert, wenn Wincim minimiert.

Begrenzung-Meter:

Der Begrenzung-Meter zeigt den Prozentsatz von gebrauchter abgelaufener Zeit für die gängige Rechnungsschreibung Periode. Der Betrag wird durch den 'Einstellungen INI' Form definiert. Wenn die Begrenzung erreicht wird erscheint ein Mitteilung Kasten, dann müssen Sie die Begrenzung erhöhen oder die 'Rater.lg4' Speichern.

Beifügen, löschen oder Kopieren der Log-info:

Seit protokollieren für Ihre Logdateien jetzt automatisch ist, können Sie Info zufügen, löschen und Kopieren. Klicken Sie die rechte MausTaste, wenn über dem Gitternetz, und ein Edit-Menü erscheint. Klicken Sie Edit-Menü-Add und ein Rahmen erscheint in welchen Sie Ihre Info eintragen können. Wählen Sie 'Delete' und eine einzelne Linie (die Linie mit der aktiven Zelle) wird gelöscht. Wählen Sie 'Copy' und alle gewählte Zellen, werden kopiert zur Clipboard.

Wahlfreie Startup Parameter

Sie können jetzt ein Command-Line-Parameter beim Start hinzufügen. Dieses verursacht ein Gebiet in Ihrer Initialisierung Datei mit neuen Kosten. Diese Kosten sind erhältlich jedes Mal, das Sie mit dem gleichen Command-Line-Parameter starten.

.: "C:\cmrater4\cmrat49.exe 14400bps"

*Dieses verursacht ein Gebiet in der [ini]-Akte betitelt [14400bps].
Nachdem Sie die Kosten ausfüllen in Ihrer Setup-[ini]-Form,
und startet CimRater mit dieser Command-Line, werden alle
Kalkulationen mit diesen Kosten anlaufen.*

Bedingungen:

CimRater ist Gebühren Frei für eine 14 Tag Probe. Falls Sie dieses Produkt weiterer benutzen, müssen Sie es Registrieren.

Registrieren ist einfach und mühelos:

- Log an zu Compuserve
- Go SWREG
- ID Ziffer **2666** eintragen
- Version 4.0
- Anweisungen folgen
- ein \$8.00 US Gebühr wird auf Ihre Compuserve Konto Berechnet
- Ich werde Ihren Code Schlüssel beliefern, sobald ich
Verständigung bekomme

Das ist alles.

**Compuserve hat viele verschiedene Sonderberichte und Forums,
falls CimZähler beim gewissen Gebühren protokollieren mißlingt,
mich bitte wissen lassen, und ich werde versuchen es in der
nächsten Version zu rechtfertigen.**

Irgendeine Frage oder Anmerkungen bitte zu CIS Post "Fred Schetterer 73303,3532 "

Gesetzliche Sache:

FRED SCHETTERER MACHT KEINE GARANTIE, BESTIMMTE ODER ANGEDEUTETE, UND AUSDRÜCKLICH LEHNT AB IRGEND EINE ANGEDEUTETE GARANTIE VON FÄHIGKEIT ODER TAUGLICHKEIT FÜR IRGEND EINEN BESONDEREN ZWECK. Es wird keine Verantwortlichkeit von Fred Schetterer für Schadensersatz gegeben. In keinem Ereignis halten Sie Fred Schetterer haftbar für, irgendeine besondere, zufällige oder folgenreiche Beschädigung, wenn Fred Schetterer ist von der Möglichkeit verständigt worden. MICROSOFT WINDOWS, WINDOWS, MICROSOFT und VISUAL BASIC ist staatlich geprüfte Warenzeichen von Microsoft Gesellschaft. Alle anderen Produktnamen sind Copyright und amtlich zugelassene Warenzeichen/Namen von ihren jeweiligen Besitzern.