

Hjälpinnehåll för Nummersändaren

Instruktioner...

[Ansluta till en Internet-leverantör](#)

[Ange modem eller anslutningsegenskaper](#)

Hjälp för dialogrutor

[Anslut till](#)

[Anslutningsegenskaper/Platser, flik](#)

[Anslutningsegenskaper/Allmänt, flik](#)

[Anslutningsegenskaper/Modem, flik](#)

[Anslutningsegenskaper/Avancerade alternativ för modem, flik](#)

[Anslutningsegenskaper/TCP/IP-inställningar, flik](#)

Platser, flik

Jag ringer från

Visar en lista över de platser som har angetts. Om du vill installera ytterligare platser klickar du på Ny.

Ny

Klicka här för att lägga till en ny plats.

Ta bort

Tar bort markerad plats från listan.

Riktnummer

Ett utrymme där du kan skriva riktnumret för platsen. Skriv riktnumret med inledande nolla. Om riktnumret exempelvis är 019 skriver du 019.

Jag finns i

Anger vilket land du ringer från och visar alla landskoder som finns tillgängliga i datorn.

Om du vill ringa externt slår du först:

I det första utrymmet skriver du det nummer som behövs för att komma ut på linjen. I det andra utrymmet skriver du det nummer som krävs för att komma ut på en linje för utlandssamtal. Ofta är det samma nummer. Om du inte behöver slå något nummer för att komma ut på linjen skriver du ingenting.

Obs! Vissa telefonsystem kräver ett uppehåll mellan det att en extern linje upprättas och att numret slås. Lägg till ett W eller ett komma i fältet för extern linje. Om numret till exempel är 9 för att få en extern linje, skriver du "**9W**" eller "**9,**" i fältet för extern linje.

Samtal väntar är inkopplat. Det kopplas bort med:

Anger om platsen använder Samtal väntar. Samtal väntar ska kopplas bort om du ringer från datorn. Kontakta Telia för att få information om hur du kopplar bort den här funktionen.

Telefonen på den här platsen använder

Anger vilken uppringningstyp som ska användas.

Ange endast pulsval om det är det enda som telefonsystemet stöder.

Telefonen på den här platsen har en röstbrevlåda eller saknar kopplingston

Anger om modemmet ska vänta på en kopplingston innan uppringning. Markera den här kryssrutan om telefonen saknar kopplingston eller om du har en röstbrevlåda.

Om kryssrutan inte är tillgänglig stöder inte modemmet den här funktionen.

Ring som rikssamtal

Anger om numret ska slås som ett rikssamtal. Alternativet är inte tillämpligt i Sverige.

Allmänt, flik

Riktnummer

Skriv riktnumret till Internet-leverantören.

Telefonnummer

Skriv telefonnumret till Internet-leverantören.

Använd lands- och riktnummer

Anger att riktnummer, telefonnummer och landsnummer som är angivna för datorn du ska ansluta till ska användas.

Du kan ange att du inte vill använda riktnummer och landsnummer genom att avmarkera kryssrutan Använd lands- och riktnummer. När kryssrutan är avmarkerad går det inte att välja en annan plats när du försöker ansluta.

Landsnummer

Låter dig ange eller välja landsnumret för datorn som du ansluter till.

Standardanslutning

Välj den anslutning du vanligtvis använder i listan.

Starta Internet Explorer vid uppkoppling

Anger om du vill starta Microsoft Internet Explorer när du ansluter till Internet-leverantören.

Koppla från om inaktiv i mer än x minuter

Anger om du automatiskt vill avbryta anslutningen till Internet-leverantören om datorn inte används. Du anger hur lång tid det ska gå innan anslutningen bryts genom att klicka på upp- respektive nedpilen.

Minimera anslutningens statusfönster

Anger om du vill att anslutningsfönstret ska minimeras när det har startats.

Aktivera Dial-on-demand

Anger om du vill att uppringning ska utföras automatiskt när du använder anslutningsfilen för att starta, i stället för att välja Anslut.

Öppna ett terminalfönster efter numret slagits

Anger att du kan skriva kommandon till modemmet när numret slagits.

Modem, flik

Ändra modem

Klicka här för att markera vilket modem som ska installeras. Du ombeds ange modemtillverkare och modell samt vilken port modemet är anslutet till.

Port

Visar en lista över vilka portar du kan använda till modemet. Klicka på porten du vill använda.

Högsta hastighet

Om modemet stöder detta visas de hastigheter modemet kan ansluta med. Klicka på den högsta hastighet som modemet stöder.

Avancerat

Klicka här för att visa Avancerade alternativ för modem.

Avancerade alternativ för modem, flik

Dessa inställningar behöver du normalt inte ändra. Kontrollera att ändringarna du gör här inte påverkar andra enheter som använder IRQ- och I/O-adresser.

Inställningar för IRQ

Anger modemets IRQ.

I/O-adress

Anger modemets I/O-adress.

TCP/IP-inställningar, flik

Servern tilldelar en IP-adress

När du ansluter till en Internet-leverantörsserver kan du eventuellt tilldelas en standard-IP-adress.

Ange IP-adress

Välj det här alternativet om nätverket inte automatiskt tilldelar IP-adresser. Ange den IP-adress som systemadministratören tilldelar dig.

Primär DNS

Visar namnet på Internet-leverantörens primära DNS-server. Ange den IP-adress som du har fått av din Internet-leverantör.

Sekundär DNS

Visar namnet på Internet-leverantörens sekundära DNS-server. Ange den sekundära IP-adress som du har fått av din Internet-leverantör.

Anslut till, dialogruta**Användarnamn**

Ange ditt användarnamn. Namnet används när du loggar in på datorn som du ansluter till.

Lösenord

Ange det lösenord du använder när du ansluter till den här datorn (inte till nätverket).

Telefonnummer

Visar telefonnumret till datorn du vill ansluta till. Numret som visas är det telefonnummer som skrevs in när anslutningen skapades. Du kan skriva in ett nytt nummer för att ändra det temporärt eller klicka på Egenskaper för att ändra det permanent.

Om du ändrar telefonnumret direkt ignoreras inställningarna i dialogrutan Uppringningsinställningar.

Om du vill använda ett telefonkort eller om du ringer från en annan plats klickar du på Uppringningsinställningar.

Ringer från

Anger var du ringer ifrån.

Klicka på Uppringningsinställningar om du vill ange en ny plats eller ändra en befintlig.

Välj en plats från listan för att ändra plats.

Uppringningsinställningar

Klicka här för att ange hur samtalet ska ringas. Du kan ange om samtalet ska belasta ett telefonkort, om du ringer från en annan plats eller automatiskt lägga till nummer för extern linje, riktnummer eller landsnummer.

Anslut

Ringer det angivna telefonnumret och ansluter till datorn som du ringer upp.

Egenskaper

Klicka här för att ange modem och andra anslutningsinställningar.

Ansluta till en Internet-leverantör

- 1 Skriv användarnamn, lösenord och telefonnummer.
- 2 Klicka på Anslut.

Tips!

- Om du vill ange varifrån du ringer klickar du på Uppringningsinställningar.

Ange modem eller anslutningsegenskaper

► Klicka på Egenskaper och sedan på en flik.

