

3 Windows 98

Durante la procedura di installazione e' possibile scegliere se usare o no il browser Internet Explorer 4 gia' a corredo dei sistemi WIN98, a meno di non voler effettuare un aggiornamento del browser con IE5 personalizzato presente sul CD 'ClubNet' . La scelta e' guidata ed è a cura dell'utente.

- AVVERTENZA

Se hai deciso di non installare il Browser IE5 presente sul CDROM del Kit 'ClubNet' e di utilizzare quello gia' a corredo del sistema WIN98. Procedendo con la sola registrazione mediante il software 'Registrazione a 'ClubNet Tin.it',. dopo aver effettuato la connessione può partire l'applicativo Microsoft 'Internet Connection Wizard' e non la pagina di registrazione. Cosa fare in questo caso?

Se al lancio di IE, da parte del software 'Registrazione a 'ClubNet Tin.it' non viene aperta la pagina di registrazione, ma compare la finestra dell'Internet Connection Wizard, per accedere correttamente alla pagina di registrazione di 'ClubNet Tin.it' **è necessario rispondere** alla domanda posta dal software Microsoft con:

"Il computer è già configurato per la connessione ad Internet. In futuro non visualizzare la procedura"

(quando il sistema operativo è in italiano)

"My computer is already set up for the Internet"

(quando il sistema operativo è in inglese)

Di default (**da non seguire!!!!**) invece compare settato:

"Iscrizione e configurazione del computer per un nuovo account Internet..."

(quando il sistema operativo è in italiano)

"I want to sign up and configure my computer for a new Internet account..."

(quando il sistema operativo è in inglese)

3.1 Installazione del kit 'ClubNet Tin.it'

- AVVERTENZA per gli utenti che hanno una scheda LAN installata: si consiglia, prima di avviare l'installazione del software di

connessione/navigazione, di prendere visione del primo paragrafo della sezione ' Soluzioni a possibili problemi' (file FAQ_win9x_NT.txt)

- Inserendo il CD-ROM, automaticamente parte la schermata iniziale del Kit 'ClubNet Tin.it' con le diverse opzioni di scelta.

- L'installazione del software di navigazione parte seguendo le schermate grafiche di aiuto proposte dalla procedura di Autorun.

Se non disponete del CD ClubNet, ma il software ClubNet si trova all'interno di una cartella di un CD contenente altre applicazioni, aprite le cartelle:

“Autorun” all'interno della cartella dedicata a 'ClubNet Tin.it', e successivamente fate doppio click su “autorun.exe”

- oppure aprire prima 'WIN9x_NT', all'interno della directory dedicata a ClubNet Tin.it, e successivamente fare doppio click sul file “clubnet.exe”

- Se si decide di installare Internet Explorer 5 a corredo del Kit ClubNet si consiglia di seguire le istruzioni che si succedono con le varie schermate, fino alla scelta del tipo di installazione (minima, tipica o completa). piu' idonea al tipo di configurazione presente sul vostro Computer.

- Segue la richiesta di selezione della cartella di destinazione in cui il kit ClubNet verrà installato: consigliamo di non cambiare il default (ciò faciliterà l'individuazione della posizione dei file in caso di necessità)

- Il programma di installazione individuerà la versione di Internet Explorer e chiederà di aggiornare il browser o mantenere quello già presente.

- Indipendentemente dalla vostra scelta di installare/aggiornare il browser già presente sul vostro computer, verrà installato un piccolo componente software Microsoft Connection Manager - 'Registrazione a ClubNet Tin.it' che sarà utilizzato per perfezionare l'operazione di prima registrazione a ClubNet Tin.it.

- Se non avete alcun modem installato, verrà visualizzata la maschera di installazione nuovo modem: selezionate 'Non rilevare il Modem', agite sul tasto 'Avanti', inserite il floppy (fornito dal costruttore del modem) col file descrittore del modem da installare: utilizzando il tasto 'Sfoggia' troverete la directory contenente l'opportuno file con estensione *.inf.

Procedete fino alla visualizzazione della maschera di scelta della porta COM, selezionate la COM opportuna e agite su 'Avanti'.

Se in 'Pannello di controllo'/'Modem', avete più di un modem, prima di procedere al setup del kit, si consiglia di selezionare il modem con cui si desidera collegarsi a 'ClubNet Tin.it': solo in questo modo si potrà essere certi che il kit effettuerà la configurazione automatica della connessione col modem desiderato.

- Rispondete 'OK' alla eventuale richiesta di riavvio.

- Al riavvio del PC (secondo la scelta da voi effettuata di installare/aggiornare con Internet Explorer 5), agite come di consueto all'accensione del PC. Ad esempio, la prima richiesta è normale per gli utenti connessi ad una rete locale: in questo caso l'account da inserire è quello solito per collegarsi alla LAN.

In casi particolari (se non siete utenti LAN), per evitare che essa si ripresenti successivamente, inserite username e password nulle.

Se neanche ciò dovesse essere sufficiente, inserite (in corrispondenza della prima richiesta) una coppia facile da ricordare (ad es.: tin, tin). Alla seconda (eventuale) richiesta si può avviare premendo 'Annulla'.

- Una volta in Windows 98, partirà automaticamente la procedura 'Registrazione a ClubNet Tin.it'. Se per qualche motivo la procedura non partisse automaticamente, fate doppio click sulla icona 'Registrazione a ClubNet Tin.it' presente sul Desktop del vostro PC.

Ricordate, prima di effettuare qualsiasi connessione (compresa quella di registrazione), di assicurarvi che il Vostro modem sia correttamente inizializzato (almeno ATX3 come init-string, vedi file 'modem.txt') e, nel caso in cui effettuiate la chiamata da un derivato di centralino, di settare la cifra per l'accesso alla linea esterna ('Pannello di controllo'/'Modem'/'Proprietà di composizione' del modem installato). Per effettuare la verifica (se non siate sicuri di ciò), entrate nel programma 'Registrazione a ClubNet Tin.it' e fare click sul tasto 'Proprietà'.

- Verificare che il modem visualizzato nello spazio 'Connetti tramite' sia proprio quello adoperato per effettuare l'accesso/registrazione ad Internet mediante ClubNet Tin.it
- Verificare che nello spazio 'Numero di telefono' sia presente il numero per effettuare la registrazione 147898330. Nell'ipotesi che serva la cifra di accesso per l'uscita da centralino, anteporla prima del numero chiamante.
- Fare OK per tornare sulla finestra principale di 'Registrazione a ClubNet Tin.it'

- Verificate che negli spazi 'Nome Utente' e 'Password', siano inseriti gli

identificativi:

guest

guest

Dopo la connessione, Internet Explorer presente sul vostro PC verrà lanciato in modo automatico, portandovi sulla schermata del server di registrazione.

A questo punto, una volta inserite le "chiavi di accesso provvisorie" allegate al CD-Rom, vi verranno richiesti i vostri dati anagrafici e vi verrà presentato il contratto ClubNet; stampatelo (dal browser Internet Explorer cliccando sotto la barra dei Menu l'icona Stampa o da Menu File e poi Stampa...) o salvatene una copia sul vostro PC (dal browser Internet Explorer prima Menu File e poi Salva con nome...). Al termine della procedura vi verranno richieste le vostre chiavi di accesso a ClubNet Tin.it oltre che il vostro indirizzo di posta elettronica. Prendete nota dei parametri forniti e procedete alla configurazione automatica del vostro PC tramite il tasto presente in coda alla pagina.

ATTENZIONE: una volta avviata, la procedura di registrazione-configurazione va percorsa fino in fondo.

Non interrompere cioè la registrazione senza accettare il download del file di configurazione automatica.

La fase di connessione/ricerca del server potrà richiedere qualche secondo: attendete che la connessione sia completata e che vi sia presentata la prima schermata del server, su cui troverete indicazioni su come procedere.

Durante la fase di trasferimento del file di configurazione, attendete tutto il tempo necessario (alla fine del processo un messaggio vi avvertirà che il PC è pronto per la connessione ad Internet) **SENZA** disconnettere o chiudere alcunché.

Nel caso abbiate delle difficoltà a registrarvi online, potrete utilizzare l'opzione riservata a chi già possiede un account Internet, naturalmente dopo aver ricevuto tutti i parametri necessari dall'Help Desk (800 505595).

Ricordate che le chiavi di accesso provvisorie a corredo del Kit ClubNet, **NON SONO IDONEE ALLA NAVIGAZIONE** e **NON VANNO INSERITE** nel programma 'Registrazione a ClubNet Tin.it' al posto delle 'Nome utente: guest' e 'Password: guest' già presenti o da inserire, ma servono solo per avviare la registrazione (online o tramite operatore) una volta che col browser si è giunti sulla pagina di registrazione. Al termine di tale fase Vi sarà comunicata una serie di parametri di accesso e di posta deinitivi e **PERSONALIZZATI**.

3.2 - Note sul collegamento ISDN

E' possibile utilizzare il kit ClubNet per collegarsi anche via rete Isdn.

In questo caso è necessario:

- disporre di un accesso base Isdn
- un dispositivo di connessione Isdn (scheda o modem)
- un abbonamento Isdn a Tin.it, il cui profilo consente l'accesso sia da rete telefonica generale che Isdn.

Se si dispone di un modem ISDN, è sufficiente installarlo secondo le modalità tipiche di Windows (ovvero servendosi del file descrittore .inf a corredo dell'apparato), creare una istanza di 'Accesso Remoto' su quel modem e cablare in essa il numero del POP (Point of Presence) ClubNet Tin.it più vicino, oltre ad inserire una eventuale stringa di inizializzazione aggiuntiva (in 'Connessione'/'Avanzate' delle proprietà dell'Accesso Remoto).

Se si dispone di una scheda ISDN dotata di interfaccia CAPI, sarà necessario installare del software aggiuntivo (basato su MS Accelerator Pack) che consenta a Windows 95 di vedere la scheda come un modem virtuale (tale cioè da poter essere pilotata tramite l'Accesso Remoto). Detto software (da installare tassativamente PRIMA del kit ClubNet) è specifico per la particolare scheda e deve essere fornito insieme ad essa dal costruttore. Nel caso il sistema in uso sia Win98 o NT, consultate le indicazioni del costruttore della scheda.

Una volta installato correttamente il dispositivo di connessione (scheda o modem) ISDN, valgono tutti i consigli elencati precedentemente.

3.3 - Deinstallazione

Come per tutte le applicazioni per Windows 98, la corretta deinstallazione avviene da 'Pannello di controllo'/'Installazione applicazioni'.

Selezionate una alla volta le voci che desiderate eliminare, agendo successivamente sul tasto 'Aggiungi'/'Rimuovi'.

La voce da selezionare è 'Microsoft Internet Explorer 5 e Accesso a Internet'. Alla fine uscite agendo su 'OK'.

RIEPILOGO OPERAZIONI

1) Doppio Click sull'icona 'Registrazione a ClubNet Tin.it'

2) Eventualmente servisse, inserire negli spazi 'Nome Utente' e 'Password', gli

identificativi
quest
quest

3) Fare Click sul tasto 'Proprietà'

4) Nella cartella 'Generale' della finestra 'Registrazione a ClubNet Tin.it - Proprietà' fare click sul tasto 'Rubrica Telefonica'

5) Nella finestra appena aperta selezionare sul menu a tendina 'Tipo di servizio' 'Accesso PSTN' o 'Accesso ISDN'

6) Portarsi con il mouse su 'Registrazione a ClubNet Tin.it 147898330'. Evidenziare la scritta con un click del mouse. Fare click sul tasto OK.

7) AVVERTENZA. Se avete piu' di un modem installato, scegliere quello che desiderate utilizzare per la connessione ad Internet. Se non avete precedentemente installato un modem, tipicamente il programma in esecuzione avvia la procedura di installazione del modem. Potrete installare, in tale caso, il file descrittore *.inf fornito dal costruttore a corredo del modem oppure, in mancanza di esso, scegliere quello piu' idoneo dall'elenco fornito con WIN98. Nel caso si abbiano piu' modem installati sul PC, il software 'Registrazione a ClubNet Tin.it' si posiziona sul primo dispositivo dell'elenco. Scegliere il modem collegato al computer che effettivamente userete per la procedura di connessione/registrazione a ClubNet Tin.it'

8) Per poter effettuare l'operazione di selezione del modem, andare sul menu a tendina 'Connetti tramite:' e scegliere il modem desiderato.

Fare click su OK.

Questo passo non deve essere eseguito nel caso si avesse un solo modem già installato e funzionante. Il software si posiziona automaticamente su di esso.

9) AVVERTENZA. Ricordate, prima di effettuare qualsiasi connessione di assicurarvi che il Vostro modem sia correttamente inizializzato (ATX3 come init-string, consulta il file 'modem.txt') e, nel caso in cui effettuiate la chiamata da un derivato di centralino, di settare la cifra per l'accesso alla linea esterna ('Pannello di controllo'/'Modem'/'Proprietà di composizione' del modem installato)

10) Fare Click sul tasto 'Connetti'

11) A connessione avvenuta attendere l'avvio di Internet Explorer che automaticamente vi porterà sulla pagina di registrazione all'indirizzo:

<http://registraclubnet.tin.it/kit.html>

Nella pagina visualizzata inserite le chiavi di accesso a corredo del Cd-Rom e scegliete la categoria di abbonamento (es. "Privato").
Inserite quindi i vostri dati anagrafici, seguite le istruzioni e stampate o salvate su file il contratto ClubNet, annotate infine i parametri personalizzati di navigazione e di posta.
Procedete alla configurazione automatica del vostro PC tramite l'apposito tasto in coda alla pagina.

Se richiesto, scegliete "APRI dalla locazione corrente";
Date "OK" all'avviso che le impostazioni Internet stanno per essere modificate e al relativo avviso successivo.
Chiudere "Internet Explorer" e la connessione.

Attendere il download completo del file *.ins di configurazione automatica
Questo file costruisce un accesso "ClubNet Tin.it"
utilizzando il numero del POP da voi scelto, e i parametri (userID e password di Navigazione)
gia' presenti che vi servira' per effettuare la connessione a 'ClubNet Tin.it'
Scegliere, se si presentasse la finestra 'File Download' la voce:

'Run this program from its current location' o
'Esegui l'applicazione dalla posizione corrente'

per determinare la costruzione dell'accesso personalizzato in modo automatico come gia' descritto. Se la voce scelta fosse:

'Save this program to disk' o
'Salva l'applicazione su disco' (sconsigliato)

salvate il file in una posizione del disco a voi conosciuta (es. il desktop o sfondo del vostro computer). In questo caso per avere le opzioni di collegamento personalizzate, occorre fare doppio click su questo file *.ins.
L'esecuzione fa aprire una finestra 'Connessione guidata Internet' con l'avvertimento che le impostazioni di Internet stanno per essere modificate.
Il successivo click sul tasto OK realizza l'accesso remoto che servira' per la connessione a 'ClubNet Tin.it'.

12) Per effettuare la connessione ad Internet con 'ClubNet Tin.it' fare click sull'icona di 'Internet Explorer'. Il browser si apre e richiama la connessione 'ClubNet Tin.it'

13) Nel caso in cui la connessione non parta automaticamente, dalla finestra di

'Connessione di Accesso Remoto' operate come segue:

- Connetti a: 'ClubNet Tin.it' (nel caso ci fossero già presenti altri accessi remoti sul vostro PC, effettuare la scelta dal menu a tendina) ed, eventualmente non siano già presenti, inserite i parametri di accesso

Nome utente

Password

avuti dalla registrazione a 'ClubNet Tin.it'

e fare click sul tasto 'Connetti'

AVVERTENZA. Nel caso il browser non richiami la connessione di accesso 'ClubNet Tin.it', essa si trova nella cartella 'Accesso Remoto' accessibile da 'Risorse del Computer/Accesso Remoto'

Fare doppio click su 'ClubNet Tin.it' e fare click su 'Connetti'