

## Qu'est Décor?

Décor vous permet de remplacer le motif de fond par l'image de votre choix. Vous pouvez lui faire afficher un fichier donné, ou lui en faire tirer un au sort dans un dossier. Décor connaît les fichiers StartupScreen, PICT, GIF et JPEG. Tous ses réglages peuvent être modifiés sans qu'on ait besoin de redémarrer. Décor réagit correctement aux changements de profondeur ou de résolution de l'écran. Il est capable de changer l'image automatiquement de temps en temps. Il supporte le "glisser-déposer" ("drag'n drop") et est scriptable. Il contient des ballons d'aide. Il est accéléré pour les Power Macs. Enfin, il est livré avec un module pour la Barre de Réglages qui en facilite l'accès!

## Installation

Cliquez sur Continuer pour utiliser le logiciel d'installation. Il vérifiera que votre Mac dispose des atouts matériels et logiciels requis par Décor. Ensuite, il placera une extension nommée "Décor Daemon" dans votre dossier Extensions, et le reste des fichiers dans un nouveau dossier sur votre disque dur. Si vous avez déjà installé une version plus ancienne de Décor, l'extension "Décor Daemon" existante sera détruite ; faites-en une copie si besoin est!

Le logiciel d'installation ne place sur votre disque dur que le code nécessaire à votre type de Mac. C'est-à-dire qu'il n'installe que la partie 68K de Décor si vous avez un Macintosh tout court, et il n'installe que la partie PowerPC si vous avez un Power Macintosh. Si vous le désirez, vous pouvez installer une version "fat binary" qui contient les deux parties - pour cela, sélectionnez l'option "Installation personnalisée" puis le cliquez sur "Installation Universelle". Si vous voulez vérifier quelle version a été installée, utilisez la commande "Lire les Informations" du Finder ; elle indiquera "68K seul", "PowerPC seul", ou "68K et PowerPC".

Décor exige un Mac muni d'un processeur 68020 ou plus récent, doté du Système 7 et de QuickDraw 32 bits. Tout Mac couleur raisonnablement récent devrait convenir. Si vous n'êtes pas certain des caractéristiques de votre Mac, ne vous inquiétez pas - le logiciel d'installation vous préviendra en cas d'impossibilité.

Si l'installation ne se déroule pas correctement, essayez de redémarrer sans extensions (en enfonçant la touche Majuscule) avant d'utiliser ce logiciel d'installation.

## Pour plus d'informations

Pour plus de détails sur l'utilisation de Décor, veuillez consulter le fichier Documentation après avoir effectué l'installation.