

Internet Explorer

Internet Explorer er et browser-program, som du kan bruge til at kigge på Internet-sider med. Det er nemt at bruge, det eneste sted, hvor du skal holde tungen lige i munden er, når du skal konfigurere programmet. For at bruge programmet skal du have et Internet-abonnement, som består af et telefonnummer og en adgangskode samt en række tekniske oplysninger. Det er disse oplysninger, du skal bruge, når du sætter programmet op. Klik på Internet-ikonet på skrivebordet, så starter en guide, der hjælper dig med indstillingerne.

- Jeg vil gerne tilmelde mig og konfigurere min computer Internet-konto (denne indstilling kræver, at telefonlinje tilsluttet et modem).
- Jeg har en Internet-konto via modem eller lokalnetværk. Hjælp mig med at konfigurere min computer til denne I

1 I de to første punkter fortæller du, at du allerede har en Internetudbyder.

Etabler forbindelse via modem

2 Sæt kryds her, hvis du bruger modem.

 AVM ISDN RAS (PPP over ISDN)

3 Har du flere modemer, skal du vælge fra listen.

Opret en ny Netværk via modem-forbindelse

4 Vælg punktet, hvor du opretter en ny forbindelse.

Områdenr.: 33
Telefonnummer: 257070

5 Skriv det nummer, computeren skal ringe til.

Brugernavn: ccc98765
Adgangskode: xxxxxxxx

6 Skriv det brugernavn og den adgangskode, du har fået af udbyderen.

PPP (Point to Point Protocol)
 SLIP (Serial Line Internet Protocol)

7 Vælg avancerede indstillinger. Vælg PPP, medmindre noget andet kræves.

Jeg behøver ikke angive noget, når jeg logger på
 Jeg skal logge på manuelt
 Brug dette logonscript:

8 Normalt bruges denne indstilling ved logon.

Jeg får tildelt den automatisk af Internet-udbyderen.
 Brug altid følgende:

9 IP-adressen er som regel automatisk.

DNS-server: 194.56.65.1
Sekundær DNS-server: 194.56.65.2

10 Er DNS-adresserne ikke automatiske, skrives de her.

Navn på forbindelsen: Forbindelse til 257070

11 Giv din forbindelse et navn.

Opret en ny e-mail-konto

12 Vælg Ja til e-mail-konto. Vælg at oprette en ny.

avn: JensJensen
Eksempel: Jens Jensen

13 Skriv dit eget navn.

E-mail-adresse: jens@net.dk

14 Skriv den e-mail-adresse, du har fået.

Serveren til indgående post er en POP3 ser
Angiv navnet på serveren til indgående post.

Server til indgående post (POP3- eller IMAP-server):

pop.net.dk

En SMTP-server er den server, der benyttes til udgående post. Angiv navnet på SMTP-serveren.

Server til udgående post (SMTP-server):

pop.net.dk

15 Postserveren er som regel en POP3-server. Skriv navnene på serverne.

Log på med disse indstillinger:

Navn på POP-konto: ccc98765

Adgangskode: xxxxxxxx

16 Skriv brugernavn og adgangskode.

Navn på e-mail-konto:

pop.net.dk

17 Skriv et valgfrit navn til din e-mail-konto.

Sådan surfer du på Internettet

CyberCity

Brugernavn: ccc19789

Adgangskode: *****


Gem adgangskode

Telefonnummer: (1033)33361333














Ringer fra: Standardadresse Opkaldsegenskaber...

Tilslut Annuller

Når du starter Internet Explorer, dukker der først en menu op, hvor brugernavn, telefonnummer og adgangskode er angivet. Her kan du bl.a. vælge, om du vil gemme adgangskoden, så du ikke behøver at huske den fra gang til gang. Klik på »Opkaldsegenskaber«, hvis du vil redigere de indstillinger, du har lavet i op sætningen. Når du klikker på »Tilslut«, ringer dit modem op til din Internetudbyder, og når der er forbindelse, starter Internet Explorer.



Ved at klikke på knapperne øverst i billedet har du adgang til de vigtigste kommandoer.

-  Tilbage
Blad tilbage i websider, du tidligere har besøgt.
-  Fremad
Blad fremad til websider, du har besøgt.
-  Stop
Klik her for at stoppe overførslen af en side eller et billede.
-  Opdater
Opdater websiden. Brug denne knap, hvis du vil hente siden igen.
-  Startside
Klik her for at gå til din startside.
-  Søg
Søg på nettet. Giver adgang til forskellige søgetjenester.
-  Foretrukne
Her kan du åbne dine yndlingsadresser.
-  Oversigt
Viser en oversigt med steder, du har besøgt for nylig.
-  Kanaler
Klik her for at se en oversigt med kanalerne i kanalvælgeren.
-  Full skærm
Gør websiden så stor som muligt og viser den på hele skærmen.
-  Post
Klik her for at starte det program, hvor du modtager e-mail.
-  Udskriv
Udskriv websiden på din printer.
-  Rediger
Åbn den pågældende webside i et redigeringsprogram.