

## Wichtige Hinweise zum Abspielen des CD-Magazins:

### Systemanforderungen:

min. 386 DX

4 MB RAM (möglichst ohne EMS, Option "noems"  
des EMM386.EXE-Treibers in der Config.sys-Datei)

2 MB Swapfile (permanent)

Doublespeed CD-ROM-Laufwerk

Windows-kompatible Soundkarte

Microsoft Windows ab Version 3.1

QuickTime for Windows Version 2.0

VGA (640x480) mit min. 256 Farben,  
min. 32.000 Farben für die Wiedergabe  
der Videos in voller Qualität

Durch Ausführen von "qtinstal.exe" im Basis-Verzeichnis der CD kann ein "QuickTime for Windows"-Player installiert werden. Dort befinden sich auch das "readme.exe"-Programm, das u.a. Information darüber enthält, welche Dateien im WINDOWS und WINDOWS\SYSTEM-Verzeichnis installiert werden. Diese können gegebenenfalls später von Hand wieder gelöscht werden.

Die Verwendung von QuickTime macht es möglich, jede Menge Platz für mehr Demos, PD und Shareware zu sparen. Sollte daraus jedoch eine größere Zahl von Kompatibilitätsproblemen für die DOS-User erwachsen, so bitten wir um Rückmeldung und werden mit der nächsten CD entsprechend darauf eingehen.

Mögliche Inkompatibilität wurde beobachtet mit:

Norton Desktop für Windows  
manchen Bildschirmschonern

TIP: Bei Bedarf abschalten

Um eine größtmögliche Performance sicherzustellen, sollte der "smartdrv.exe"-Treiber in der autoexec.bat nach dem "mscdex.exe"-Treiber geladen werden und bei Rechnern mit

4 MB RAM auf eine Größe von 512 KB unter Windows eingestellt werden. Es sollten auch keine weiteren Programme im Hintergrund laufen.

Start:

DOS - Ausführen von DOSSTART.BAT im Basisverzeichnis der CD

Windows - Im Datei-Manager durch Doppelklick auf die Datei "winstart.exe" im Basisverzeichnis der CD.  
Im Programm-Manager durch Angabe der Datei "winstart.exe" im "Datei" & "Ausführen"-Menü.

Durch Kopieren des kompletten Verzeichnisses JOKERHD auf die Festplatte des Rechners und der Installation des darin befindlichen Programms "GoJoker.exe" im Programm-Manager, in einer beliebigen Programm-Gruppe von Windows, kann das Magazin des Multimedia-Jokers jederzeit bequem ausgeführt werden, sofern sich die CD irgendeiner Ausgabe des Multimedia-Jokers im CD-ROM-Laufwerk befindet.

Das Intro des CD-Magazins kann durch Drücken der Taste "s" übersprungen werden.

**ACHTUNG:**

Diese CD wurde mit einschlägigen aktuellen Virensclannern mehrfach und in verschiedenen Produktionsstadien auf Virenfreiheit überprüft. Nichtsdestotrotz übernehmen wir keinerlei Haftung für Schäden an Soft- und Hardware, die durch Benutzung der CD vermeintlich oder tatsächlich entstehen.

Viel Spaß noch...