

Seconde Guerre Mondiale (CD)

PREPARATIFS

Particularités préalables :

Fonctionne depuis une tour de serveur

Copie six fichiers dans le répertoire \Windows\System de chaque station : Wing.dll, Wing32.dll, Wingde.dll, Wingdib.driv, Wingpal.wnd et Dva.386

Modifie le fichier System.ini en rajoutant une ligne dans la section [386Enh] : device=dva.386

Modifie le fichier Win.ini en ajoutant une section [WinG] et la ligne :

ProfileMessage=39_45 Display profile text

INSTALLATION SUR LE SERVEUR

1. A partir de la station :

- Se connecter au réseau en qualité d'administrateur
- Cédé sur le serveur :
Se connecter au réseau et établir un lien logique G: à \\<SERVEUR>\CDROM
Exécuter G:Install.exe
- Cédé dans une tour :
Se connecter au réseau et établir un lien logique F: à \\<AXIS>\CD
Exécuter F:\39_45\Install.exe
- Vérification de la configuration : si OK, cliquer sur Continuer
- Dans la fenêtre 2^{nde} Guerre Mondiale, installer dans J:\39_45

INSTALLATION LOCALE SUR LES STATIONS

Installation locale :

1. Première méthode :

- Se connecter comme utilisateur sous Altair
- Cédé sur le serveur :
Se connecter au réseau et établir un lien logique G: à \\<SERVEUR>\CDROM
Exécuter G:Install.exe
- Cédé dans une tour :
Se connecter au réseau et établir un lien logique F: à \\<AXIS>\CD
Exécuter F:\39_45\Install.exe
- Dans la fenêtre 2^{nde} Guerre Mondiale, installer dans J:\39_45, la connexion comme utilisateur privé des droits d'écriture dans J:\ interrompt l'installation sur le serveur

2. Deuxième méthode :

Effectuer les modifications sur chaque station en tenant compte du paragraphe « Particularités préalables »

ALTGEST Fiche complète.

Nom du logiciel :	39_45
Description :	La seconde guerre mondiale
Nom du partage :	\\<SERVEUR>\CDROM ou \\<AXIS>\CD
Répertoire Racine :	J:\39_45
Batch :	J:\39_45\39_45.EXE
Type :	Windows 16 ou 32 bits
Resp. Log. :	xxx