

# ACCEDER - GMAO

## TABLE DES MATIERES

ORGANISATION DES DOSSIERS INSTALLES SUR VOTRE DISQUE C


COMMENT UTILISER LE CD

COMMENT INSTALLER SUR LE RESEAU

STRUCTURE INFORMATIQUE INSTALLEE POUR UNE GMAO

# ACCEDER - GMAO

## ORGANISATION DES DOSSIERS INSTALLES SUR VOTRE DISQUE C




## CD ACCEDER

# ACCEDER - GMAO


## COMMENT UTILISER LE CD

Le CD sert à décompacter l'application,  
Il crée sur le poste le Dossier C:\ACCEDER  
qui contient :



Le RUNTIME : pour déployer ACCESS sur tous les postes, à placer sur une Clé USB et sur le réseau

Le dossier GMAO qui contient plusieurs GMAO




POSTE PC numéro 0

Installer le Runtime pour utiliser les GMAO sur ce poste

La Vide à renommer, elle est vide

La GMAO ERM qui contient le MULTITEC




Renommer la GMAO que vous allez utiliser et copiez là sur le serveur réseau

La GMAO DEMO pour vous exercer

Le dossier Animations que vous allez récupérer

Copiez une GMAO sur un disque réseau sur le serveur

Dossier serveur :  
**GMAO XXX**



## COMMENT INSTALLER SUR LE RESEAU

Le dossier **BASE GMAO** contient votre base centrale (il faut lui donner un nom)

La liaison **Gmao.mde** et **base centrale BASE XXX.mdb** se fait une fois avec le mot de passe qui vous est fourni par mail. Depuis n'importe que poste client.

Le programme **GMAO.mde** et **tablepasse.mdb** sont utilisés pour lire la base centrale



SERVEUR

raccourci vers gmao.mde




CLIENT 1

raccourci vers gmao.mde



CLIENT 2

raccourci vers gmao.mde



CLIENT 3

Pour désinstaller la GMAO, il suffit de désinstaller le Runtime.


### Sur tous vos clients :

- Installez le RUNTIME (récupéré sur le poste 0)
- créez un raccourci vers le dossier réseau XXX qui vous est dédié sur le fichier programme GMAO.mde
- Donnez les droits aux utilisateurs : **LECTURE - ECRITURE - CREATION - MODIFICATION - SUPPRESSION**
- Vous pouvez copier les ANIMATIONS en local pour éviter l'encombrement de la bande passante.

# ACCEDER - GMAO

## STRUCTURE INFORMATIQUE INSTALLEE POUR UNE GMAO

Installation par défaut : C:\ACCEDER\GMAO\GMAO DEMO



Protection (contient le nom de l'établissement)