

WordPerfect Printer test dokument

In dit dokument wordt ieder woord voor een functie geprint met de eigenschappen van die functie. Zo wordt **vet vet** geprint, onderstrepen wordt onderstreept, **beide** wordt onderstreept en **vet** geprint, en *cursief* wordt *cursief* geprint. **ALLE 3.** We kunnen superschrift of subschrift gebruiken. Overs/l/a/g/ wordt soms gebruikt als men nieuwe tekens wil maken zoals =/ a^ ~.

Tekst kan rechts uitgelijnd worden (Sprong rechts), of gecentreerd.

Er zijn verschillende onderstreepstijlen:

<u>Doorlopend</u>	<u>Dubbel onderstrepen</u>	Uw printer kan misschien
<u>Nietdoorlopend</u>	<u>Dubbel onderstrepen</u>	niet dubbel
	onderstrepen.	
<u>Doorlopend</u>	<u>Enkel onderstrepen</u>	
<u>Nietdoorlopend</u>	<u>Enkel onderstrepen</u>	*
Richtlijn tab en	1.234,56	Centreren
Kolommen centreren	78,90	Rond kolom 55

Deze tekst is gerenvoyeerd. Gerenvoyeerde tekst kan aangegeven worden door middel van een verticaal streepje, een plusteken, een alineateken links van de gerenvoyeerde tekst, of door tekst in een andere kleur. ~~Deze tekst is doorgehaald.~~

Hieronder volgt een test voor het wisselen van tekenbreedte, of tekens per inch, in lettertype 1. Als de tekenbreedte niet verandert, dan kan uw printer niet van tekenbreedte veranderen bij lettertype 1. Bij sommige printers en lettertypes moet u van lettertype veranderen als u een nieuwe tekenbreedte neemt, maar bij andere hoeft dat niet. Zie het dokument "printer2.tst" voor meer informatie.

Als deze tekst geprint wordt met 12 tekens per inch, dan kan uw printer naar tekenbreedte 12 gaan zonder een verandering in lettertype.

Als deze tekst geprint wordt met 15 tekens per inch, dan kan uw printer naar tekenbreedte 15 gaan zonder een verandering in lettertype.

Hieronder staat tekst in alle 8 lettertypes. Als de tekst in de lettertypes hieronder steeds tekenbreedte 10 heeft, dan kan uw printer naar tekenbreedte 10 gaan zonder een verandering in lettertype. Als de tekenbreedte bij ieder lettertype verandert, dan is de tekenbreedte wel afhankelijk van het lettertype. Als uw computer of printer een geluidssignaal laat horen na de volgende regels, moet u van printwiel veranderen op NLQ printers. Druk op

"G" van "Ga" in het printer controle venster om verder te gaan.

Dit is lettertype 1. Let op de tekenbreedte.

Dit is lettertype 2. Let op de tekenbreedte.

Deze tekst wordt geprint met lettertype 3 en tekenbreedte 12*, en dat is meestal een lettertype met proportionele spatiering. Voor PS moeten zowel de printer als de door u gebruikte definitie daarop ingesteld zijn. Om sneller te kunnen printen moet u de functie uitvulling **uit** zetten.

Dit is lettertype 4. Let op de tekenbreedte.

Dit is lettertype 5. Let op de tekenbreedte.

Dit is lettertype 6. Let op de tekenbreedte.

Dit is lettertype 7. Let op de tekenbreedte.

Dit is lettertype 8. Let op de tekenbreedte.