

Weltzeituhr 1.1

Beschreibung

Es wird Ihnen eine Karte angezeigt auf der die Städte durch rote Punkte angezeigt werden. Die Städte in der Karte sind auch noch in der Liste unten rechts aufgelistet. Die Weltzeiten können auch ausgedruckt werden.

Hinweis

Die Erde dreht sich in die Richtung des Pfeils unten auf der Karte 'WORLDMAP', also alle Städte die rechts liegen, von der Bezugszeit aus (Mitteleuropa), sind uns vorraus (+), alle Städte links sind in der Zeit hinter uns (-).

Die Zeitabweichungen werden in Stunden angezeigt.

Funktionen

Mausbedienung

Wenn Sie über eine Maus verfügen dann können Sie mit dieser über die roten Punkte (Städte) fahren, und es wird Ihnen unten-links die Stadt und die Uhrzeit angezeigt.

Wenn Sie einen der Punkte anklicken dann können Sie die Einstellungen zu dieser Stadt ändern.

Städte-Liste

Wenn Sie eine Stadt in der Liste anwählen dann wird Ihnen die Stadt und deren Uhrzeit links angezeigt. Zusätzlich wird ein Dart-Pfeil in die Weltkarte gepiekt, an der Stelle an der sich diese Stadt befindet.

Wenn Sie [Enter] drücken dann können Sie die Einstellungen zu dieser Stadt ändern.

Sommerzeit

Das Programm erkennt autom. ob Sommerzeit ist, und zeigt dann die anderen Uhrzeiten dementsprechend an.

Wenn die Weltzeiten Sommerzeitgruppen zugeordnet sind dann wird die Sommerzeiteinstellung autom. eingestellt.

Sonstiges

Einstellungen

Karte wählen

Autor

Dieter Waidelich

Leibnizstraße 9

75365 Calw

Tel. : 07051/20966

Fax : 07051/13901

Btx : 0705120966-0001

CompuServe : 100117,1711

Normalerweise wird das Programm mit dem TERMINPLANER ab Version 2.1 ausgeliefert, das Programm ist aber Freeware und kann beliebig weitergegeben werden.

Folgende Dateien gehören zum Programm :

WELTZEIT.EXE
WELTZEIT.HLP
USA.BMP
WORLDMAP.BMP
USA.WSK
WORLDMAP.WSK
VBRUN300.DLL (Im Windows-System-Verzeichnis)
SS3D.VBX (Im Windows-System-Verzeichnis)
SS3D2.VBX (Im Windows-System-Verzeichnis)

Einstellungen

Beschreibung

Hier können Sie die Städtebezeichnung, die Zeitabweichung, die Sommerzeit und die Sommerzeitgruppe einstellen.

Zeitabweichung

Die Zeitabweichung muß in Minuten eingegeben werden, und vor der Zeitabweichung muß die 'Richtung' angegeben werden, + oder -. z.B. +120 oder -60

Sommerzeit

Wenn die Taste niedergedrückt ist (die Sonne ist Gelb), dann ist für die gewählte Stadt die Sommerzeit aktiviert.

Wenn Sie über keine Maus verfügen dann können Sie im Eingabefeld für die Zeitabweichung mit der Taste [S] diese Einstellung verändern.

Sz-Gruppe (Sommerzeit-Gruppe)

Hier können Sie die Stadt einer Sommerzeitgruppe zuordnen, in der momentanen Version können 4 Sommerzeiten autom. aktiviert werden.

Wenn die Stadt keiner Gruppe zugeordnet werden kann, dann müssen Sie '-Keine-' wählen !

Sommerzeiten

Gruppe	Beginn	Ende
1 Deutschland bis 95	Letzter Sonntag im März	Letzter Sonntag im September
Deutschland ab 96	Letzter Sonntag im März	Letzter Sonntag im Oktober
2 Europa	Letzter Sonntag im März	Letzter Sonntag im September
3 Großbritannien	Letzter Sonntag im März	Letzter Sonntag im Oktober
4 USA	Letzter Sonntag im April	Letzter Sonntag im Oktober

Die Sommerzeiten anderer Länder sind mir momentan nicht bekannt !

Wenn Sie die Sommerzeiten anderer Länder kennen, würde ich mich über eine kurze Mitteilung sehr freuen :

Dieter Waidelich

Tel.: 07051/20966 Fax: 07051/13901

Karte wählen

Beschreibung

Die Weltzeituhr kann verschiedene Karten anzeigen, in der momentanen Version sind eine Weltkarte und eine USA-Karte enthalten.

Funktionen

Wählen Sie einfach eine Karte an (*.WSK) und klicken Sie dann auf [Fertig].

