

# Die Conrad Virtual Electronic Warehouse - CD-ROM 3.0

## Inhalt:

### 1. Allgemeines

### 2. Technische Tips

---

## 1. Allgemeines

Keine vorgefertigten Wege bzw. Filme werden Sie durch das Erlebniskaufhaus führen, sondern Ihr Mausklick, mit dem Sie geradeaus, nach links, rechts oder zurück gehen können, entscheidet. Das ist noch längst keine "richtige VR", sondern erst ein weiterer Schritt in diese Richtung. "Richtige Virtual Reality" verlangt nämlich enorme Rechnerleistungen, zusammen mit der umfangreichen Datenbank wird es dann für einen herkömmlichen Home-PC schon äußerst eng. Das ist das Problem: auf der einen Seite immer mehr Grafik, Sound, Performance - auf der anderen Seite möglichst kleine Rechner Voraussetzungen. Wir hoffen aber, damit die Leistungen Ihres Computers weiter **ausgeschöpft** und nicht **erschöpft** zu haben, um Ihren Einkauf noch aufregender zu gestalten.

### Zur Bedienung:

Nach Start der Applikation zuerst den Namen oder ein leeres Feld mit Doppelklick wählen. Event. Eintragungen vornehmen.

Nach dem Trailer wählen Sie die Richtung durch

- Klick auf den Trackball
- Klick im Video
- Joystickbewegung.

Sind Sie in einer Halle, steuern Sie die Regale ebenso an. (ein Klick auf das Feld im Info-Monitor oder Videobild tun das gleiche).

Dann wählen Sie im Info-Monitor den Bereich aus. Ein Doppelklick auf den Regalname in der erscheinenden Liste führt zur Datenbank. Hier können Sie die einzelnen Artikel per Maus, Trackball oder Joystick anfahren.

Von Regal zur Halle gelangen Sie über einen Schritt zurück, also am Trackball/Joystick nach unten ziehen.

Ein Doppelklick auf die Trackballmitte (Button1 des Joysticks) dreht Sie um 180°.

Führen Sie die Maus über das Videobild, erscheint ein Menü zum Aus/Einschalten von Musik und Durchsagen, sowie die Paniktaste.

Diese sollte benutzt werden, wenn das Monitorbild einmal ausfällt. Rechts unten neben dem Monitor erscheint eine Einstellungsmöglichkeit für die Laufgeschwindigkeit. Diese ist - je nach CD-Laufwerk - auf FAST und SLOW einstellbar.

Zur Musikauswahl kommen Sie diesmal, wenn Sie auf das Conrad-C links unten klicken.

Für Ihre **Eilbestellung** gibt es ein eigenes Programm, zu dem Sie über das Icon "**Sofortbestellung**" in der Programmgruppe gelangen.

Mit der neuen **intelligenten Suchdatenbank** finden Sie Ihren Wunschartikel noch schneller und gezielter, aus dem komplett überarbeiteten Conrad-Sortiment.

Die **ID-Show** erwartet Sie in der Pyramide. Die Ideen- und Design-Collection von Conrad finden auch Sie Ihr passendes Liebhaberstück. Lassen Sie sich verführen.

## 2. Technische Tips

### Voraussetzungen

Das Virtual Warehouse ist ein Produkt für HighEnd-Rechner. Eine Menge nötiger Treiber und eine umfangreiche Datenbank fordern Ihren Tribut an die CPU-Leistung. Sie sollten schon mindestens einen **486er Rechner mit 66 MHz, 8 MB Ram und Doublespeed-CD-ROM-Laufwerk** besitzen.

Je mehr RAM, umso besser.

Ihre Grafikkarte sollte **32.000 Farben bei einer Auflösung von 800x600** Pixel darstellen können.

Ihr Grafik-Treiber muß auf "**Small Fonts / Kleine Schrift**" eingestellt sein. (Windows Setup)

Eine **Soundkarte** ist ebenfalls notwendig.

**Vergewissern Sie sich, daß Sie SmartDrive (2MB empfohlen) installiert haben und der Virtuelle Speicher auf Maximalgröße eingestellt ist. Er sollte PERMANENT sein.**

### Sollte die Anwendung trotzdem sehr langsam laufen, versuchen Sie folgende Tips:

Schließen Sie alle anderen Windows-Anwendungen.

Starten Sie Windows ohne Netzwerk (falls vorhanden). (c: win /n)

Schalten Sie in der Anwendung eventuell die Kaufhausmusik (Midi) aus.

In der AUTOEXEC.BAT setzen sie im Eintrag des CD-ROM Treibers MSCDEX.EXE den Parameter für die Pufferung auf **M:40**.

Unter WINDOWS-SYSTEMSTEUERUNG stellen Sie bei 386-ERWEITERT den Virtuellen Speicher auf **Maximalgröße** und **Permanent** ein.

In der Conrdat3.ini (im Windows-Verzeichnis) unter "[Einstellungen]" den Eintrag

SOUND\_EFFECTS=YES auf

**SOUND\_EFFECTS=NO** ändern.

### Probleme mit Videos

Falls die Videos im Full-Screen-Modus und/oder Zoom-Modus ablaufen (dadurch wird die Anwendung sehr langsam und die Videoqualität ist unbefriedigend), muß der Treiber auf Window-Modus gestellt werden. Diese Option finden Sie in der Systemsteuerung von Windows unter Treiber. Dort markieren Sie '[MCI] Microsoft Video for Windows',aktivieren 'Einrichten...' und stellen auf Modus 'Window' bzw. 'Fenster'. Bitte deaktivieren Sie gegebenenfalls 'Zoom by two' bzw. 'Doppelte Standardgröße'.

Sollten die Videos keinen Ton haben, installieren Sie Video For Windows aus dem Verzeichnis \winvideo der CD-ROM neu.

Bei Windows 95 muß im Windows Setup, Multimedia, die Komponente "Audio Compression" installiert sein.

### Probleme beim Ausdruck

Eines der häufigsten Probleme, das bei Anwendern beobachtet wurde, sind beim Druck von Bestellformularen keine bzw. unvollständige Ausdrücke, aber auch Ausdrücke, bei denen auf der

Formularseite Teile fehlen, die dann einzeln auf weiteren, unerwünschten Seiten erscheinen. All diese Problem konnten auf Druckertreiber zurückgeführt werden, die nicht 100%ig kompatibel zu Windows3.1 bzw. Win95 sind.

Verwenden Sie daher nach Möglichkeit, die mit Windows3.1 bzw. Win95 mitgelieferten Druckertreiber. Stellen Sie sicher, daß der vom Hersteller Ihres Druckers mitgelieferte Treiber 3.1-/Win95-kompatibel ist.

Falls nicht und falls Ihr Drucker nicht von den Treibern im Windows-Lieferumfang unterstützt wird, fordern Sie ein entsprechendes Treiber-Update bei Ihrem Händler bzw. dem Hersteller an. Die Versionsnummer Ihres Druckertreibers bzw. ob er Windows3.1- bzw. Win95-kompatibel ist, erfahren Sie, wenn sie in der Systemsteuerung den Punkt "Drucker" anwählen und dort auf "Einrichten/Info" klicken.

### **Fehlermeldung "Fehler beim Laden der Datei..."**

Diese Fehlermeldung entsteht durch eine Inkompatibilität des Installationsprogramms mit manchen CD-ROM-Laufwerken, die nicht den Microsoft-Standard-Treiber MSCDEX.EXE benutzen.

Das Problem beseitigen Sie, indem Sie den Eintrag des CD-ROM-Laufwerkes in der AUTOEXEC.BAT ändern. Um den Microsoft-Standard-Treiber zu benutzen muß der Pfad dieses Eintrages zum DOS- oder WINDWOS-Verzeichnis verweisen, wo er sich normalerweise befindet.

Beispiel:

falsch: C:\CDROM\MSCDEX.EXE

richtig: C:\WINDOWS\MSCDEX.EXE oder C:\DOS\MSCDEX.EXE

Vorzugsweise ist eine neuere Treiberversion zu benutzen.

**Dies betrifft nur die Installation.** Für den Betrieb der CD-ROM kann der Treiber-Pfad bei Bedarf wieder in den ursprünglichen Zustand gebracht werden.

### **Deinstallation**

Um das Conrad Virtual Electronic Warehouse von Ihrer Festplatte zu entfernen, löschen Sie einfach das CVEW3-Verzeichnis. Dann löschen Sie die Dateien "conrdat3.ini" aus Ihrem Windows-Verzeichnis. Das war's !

**Mit freundlichen Grüßen Ihr CVEW3-Team!**