

# [Logo - Il logo]

[Abs2 - mittente nell'indirizzo del destinatario]

[Absn - Mittente]

[Empf - Destinatario]

[Elem - Elementi]

[Datm - Data]

[Betr - Oggetto]

[Anrd - Titolo] Gentili signore e signori,

[Text - Il testo][Inserire qui il proprio testo]

[DeIA - cancella inizio, da qui viene cancellato]

## **Avvertenze per la creazione di modelli con l'assistente:**

◦ I testi nelle parentesi quadre indicano di solito punti di salto, dove le quattro lettere direttamente dietro la parentesi quadra denominano ancora il punto di salto. Il resto è un commento. Fare attenzione: I punti di salto possono scomparire molto facilmente se si cancellano delle lettere. Se si vogliono creare dei modelli è conveniente usare la possibilità offerta dall'assistente. Queste possono essere modificate a piacere senza distruggere l'originale.

◦ Nell'assistente delle lettere esistono i seguenti punti di salto:

<b>Logo:</b>	La cornice che deve contenere il logo
<b>Absn:</b>	La cornice per il mittente
<b>Empf:</b>	La cornice per il destinatario
<b>Abs2:</b>	Il paragrafo per la ripetizione del mittente nel campo del destinatario
<b>Elem:</b>	La prima riga della tabella a due righe per gli elementi
<b>Datm:</b>	Tabella per la data nelle lettere private o se la data è l'unico elemento
<b>Betr:</b>	La riga oggetto
<b>Anrd:</b>	Il titolo del destinatario della lettera
<b>Text:</b>	L'inizio del testo
<b>DeIA:</b>	L'inizio della parte da togliere
<b>DeIE:</b>	La fine della parte da togliere
<b>Anlg:</b>	Allegato(i)
<b>Kopi:</b>	Copia a
<b>Fus1:</b>	Piè pagina della prima pagina
<b>FusF:</b>	Piè pagina delle pagine seguenti
<b>AbsK:</b>	Mittente nell'intestazione delle pagine seguenti
<b>LgoK:</b>	Logo nell'intestazione delle pagine seguenti
<b>Num1:</b>	Numerazione delle pagine nel piè pagina della prima pagina
<b>NumF:</b>	Numerazione delle pagine nel piè pagina delle pagine seguenti

◦ Il testo tra parentesi quadre che si trova direttamente dietro il punto di salto viene cancellato dall'assistente.

◦ Il testo tra i punti di salto DeIA e DeIE viene cancellato completamente. Esso è però necessario per permettere all'assistente di elaborare il layout di intestazione e del piè pagina delle pagine seguenti.

◦ Le larghezze delle colonne della tabella per gli elementi vanno assolutamente lasciate come rappresentato sopra!

◦ Le presenti avvertenze valgono per l'utente esperto! Utilizzare per quanto possibile i modelli creati con l'aiuto dell'assistente

[Fus1 - piè pagina della prima pagina]

[Num1 - numerazione di pagina nel piè pagina della prima pagina]

[Pagina seguente ...]

***Qui va lasciato ancora un po' di spazio in modo che la seconda pagina sia qui anche dopo l'impostazione dei margini della prima pagina. Nella generazione di modelli di lettere private, infatti, nella prima pagina c'è molto più spazio e la seconda pagina potrebbe quindi sparire per via della riformattazione. Ciò è grave poiché in tal caso l'assistente non potrebbe più attivarsi. Il risultato sarebbe quello di margini errati in ambedue i modelli come pure intestazioni e piè pagina errati, ... .***

[Fus1 - piè pagina della prima pagina]

[Num1 - numerazione di pagina nel piè pagina della prima pagina]

[DeIE - Cancella fine, fin qui viene cancellato]

Distinti saluti

[Anlg - Allegato(i)]Allegato(i):

[Kopi - Copia a]Copia a: