

```

*****
* Druckereinstellungsdatei für ERGO!-PRO
* -----
* DIAB_10.PRN
* Gültig SLM-Laser mit Diablo-Emulation
* Funktioniert dann richtig, wenn folgender Font installiert sind:
* 1. TYP10LS (12-Punkt-Schrift)
*****
*** Druckeranpassung:
*****
#1= 27,13,80 * reset
#2= 27,79 * FONT 2 (bold)
#3= 27,87 * FONT 3 (italic)
#4= 27,14,$31 * Setze FONT 1 als MAIN-Font
#5= 27,14,$34 * Setze FONT 4 als MAIN-Font (10pt)
#13= 27,14,$33 * Setze FONT 3 als MAIN-Font (italic)
#6= 27,38 * FONT 1 (normal bzw. je nach Einst.)
#7= 27,69 * Underline an
#8= 27,82 * Underline aus
#9= 27,57 * Linker Rand an aktueller Position setzen.
#10= 12 * Formfeed
#19= "|-`+" * Graphiksymbole für Baum (nicht verwendet)
#20= "" * leer
*****
*** Layout-Definitionen:
*****
#PAGEWD = 7.8 * Angaben in Inch * Seitenbreite
#PAGEHT = 11.5 * Seitenhöhe
#TOPLINES = 0 * Leerzeilen am Blattanfang
#LEFTMARGIN = 20 * Linker Rand in mm
#FORMFEED = #10 * Formfeed
#LEFTMARG0 = #20 * Code für linken Rand (davor)
#LEFTMARG1 = #9 * Code für linken Rand (dahinter)
#XREFINIT = #1 * Zu Beginn der Xref-Ausgabe
#TITLE0 = #5,#6 * vor Titel
#TITLE1 = #4,#6 * nach Titel
#VARTITLE0 = #2,#7 * vor Variablentitel
#VARTITLE1 = #6,#8 * nach Variablentitel
#HELPTEXT0 = #13,#6 * vor Hilfstexten
#HELPTEXT1 = #4,#6 * nach Hilfstexten
#TREE0 = #20 * vor Baumdiagramm
#TREE1 = #20 * nach Baumdiagramm
#GRAPHICS = #19 * Graphiksymbole
#TYPEFACE = #4,#6 * Code für Hauptschrift
#CPI = 12 * CPI-Wert der Hauptschrift
#LPI = 6 * LPI-Wert der Hauptschrift
*****
*** Zeichenkonvertierung für obigen FONT nicht notwendig
*****

```