

```

*****
* Druckereinstellungsdatei für ERGO!-PRO
* -----
* DIAB_12.PRN
* Gültig SLM-Laser mit Diablo-Emulation
* Funktioniert dann richtig, wenn folgender Font installiert sind:
*   1. TYP10LS          (12-Punkt-Schrift)
*****
*** Druckeranpassung:
*****
#1= 27,13,80          * reset
#2= 27,79            * FONT 2 (bold)
#3= 27,87            * FONT 3 (italic)
#4= 27,14,$31        * Setze FONT 1 als MAIN-Font
#5= 27,14,$34        * Setze FONT 4 als MAIN-Font (10pt)
#13= 27,14,$33       * Setze FONT 3 als MAIN-Font (italic)
#6= 27,38            * FONT 1 (normal bzw. je nach Einst.)
#7= 27,69            * Underline an
#8= 27,82            * Underline aus
#9= 27,57            * Linker Rand an aktueller Position setzen.
#10= 12              * Formfeed
#19= "|-`+"         * Graphiksymbole für Baum (nicht verwendet)
#20= ""              * leer
*****
*** Layout-Definitionen:
*****
#PAGEWD = 7.8        * Angaben in Inch * Seitenbreite
#PAGEHT = 11.5       * Seitenhöhe
#TOPLINES = 0        * Leerzeilen am Blattanfang
#LEFTMARGIN = 20     * Linker Rand in mm
#FORMFEED = #10      * Formfeed
#LEFTMARG0 = #20     * Code für linken Rand (davor)
#LEFTMARG1 = #9      * Code für linken Rand (dahinter)
#XREFINIT = #1       * Zu Beginn der Xref-Ausgabe
#TITLE0 = #5,#6      * vor Titel
#TITLE1 = #4,#6      * nach Titel
#VARTITLE0 = #2,#7   * vor Variablentitel
#VARTITLE1 = #6,#8   * nach Variablentitel
#HELPTXT0 = #13,#6   * vor Hilfstexten
#HELPTXT1 = #4,#6    * nach Hilfstexten
#TREE0 = #20         * vor Baumdiagramm
#TREE1 = #20         * nach Baumdiagramm
#GRAPHICS = #19      * Graphiksymbole
#TYPEFACE = #4,#6    * Code für Hauptschrift
#CPI = 10            * CPI-Wert der Hauptschrift
#LPI = 6             * LPI-Wert der Hauptschrift
*****
*** Zeichenkonvertierung für obigen FONT nicht notwendig
*****

```