

```

*****
* Druckereinstellungsdatei für ERGO!-PRO
* -----
* DIAB_6a.PRN
* Gültig SLM-Laserdrucker mit Diablo-Emulation.
* Funktioniert dann richtig, wenn folgende Fonts installiert sind:
* 1. RAZ6 normal
* 2. RAZ6 bold
* 3. RAZ6 italic
* 4. RAZ10 normal
* 5. LIST06 bold
* Verwendung der 6-Punkt Schriften (außer bei Überschriften)
* Unterschied zu DIAB_6.PRN: Es wird zusätzlich noch der
* LIST06-Font verwendet (für Befehle)
*****
*** Druckeranpassung:
*****
#1= 27,13,80      * reset
#2= 27,79        * FONT 2 (bold)
#3= 27,87        * FONT 3 (italic)
#4= 27,14,$31    * Setze FONT 1 als MAIN-Font
#5= 27,14,$34    * Setze FONT 4 als MAIN-Font (10pt)
#13= 27,14,$33   * Setze FONT 3 als MAIN-Font (italic)
#14= 27,14,$35   * Setze FONT 5 als MAIN-Font (List bold)
#6= 27,38        * FONT 1 (normal bzw. je nach Einst.)
#7= 27,69        * Underline an
#8= 27,82        * Underline aus
#9= 27,57        * Linker Rand an aktueller Position setzen.
#10= 12          * Formfeed
#19= "|-`+"     * Graphiksymbole für Baum (nicht verwendet)
#20= ""          * leer
*****
*** Layout-Definitionen:
*****
#PAGEWD = 7.2      * Angaben in Inch * Seitenbreite
#PAGEHT = 11.95    * Seitenhöhe
#TOPLINES = 0      * Leerzeilen am Blattanfang
#LEFTMARGIN = 20   * Linker Rand in mm
#FORMFEED = #10    * Formfeed
#LEFTMARG0 = #20   * Code für linken Rand (davor)
#LEFTMARG1 = #9    * Code für linken Rand (dahinter)
#XREFINIT = #1     * Zu Beginn der Xref-Ausgabe
#TITLE0 = #5,#6    * vor Titel
#TITLE1 = #4,#6    * nach Titel
#VARTITLE0 = #2,#7 * vor Variablentitel
#VARTITLE1 = #6,#8 * nach Variablentitel
#HELPTXT0 = #13,#6 * vor Hilfstexten
#HELPTXT1 = #4,#6 * nach Hilfstexten
#TREE0 = #20       * vor Baumdiagramm
#TREE1 = #20       * nach Baumdiagramm
#GRAPHICS = #19    * Graphiksymbole
#TYPEFACE = #4,#6 * Code für Hauptschrift
#CPI = 15          * CPI-Wert der Hauptschrift
#LPI = 8           * LPI-Wert der Hauptschrift
*****
*** Zeichenkonvertierung für obige FONTS nicht notwendig
*****

```