

```

*****
* Druckereinstellungsdatei für ERGO!-PRO
*
* DJET -> HP DeskJet
*
* Verwendung der COURIER-Schrift in 12pt-Höhe und den
* Dichten 10,17 und 20 CPI
*****
*** Druckeranpassung:
*****
#1= 27,69,27,38,108,48,79 * Initialisieren mit RESET, Portrait
#2= 179,196,192,195 * Graphikzeichen im IBM-Zs.
#3= 12 * Formfeed
#4= 27,38,100,49,68 * Unterstr. ein
#5= 27,38,100,64 * Unterstr. aus
* 6= 27,40,56,85 * Zeichensatz ROMAN-8 (mit Umlauten)
#7= 27,40,49,48,85 * Zeichensatz IBM-PC (mit Graphiksymbolen)
#8= 27,38,97 * Linker Rand vor
#9= 76 * Linker Rand nach
*
#10= 27,40,115 * "<Esc>(s" (leitet 12-15 und 21-23 ein)
#12= "0p10h12v0s0b3T" * 10 CPI Courier
#13= "0p16.67h12v0s0b3T" * 16.67CPI Courier
#14= "0p20h12v0s0b3T" * 20 CPI Courier
#15= "0p20h6v0s0b3T" * 20 CPI Courier in 6 Punkt
*
#20= "0s0B" * Attribut normal
#21= "0s3B" * Attribut fett
#22= "1s0B" * Attribut italic
*
#30= 27,38,108,54,68 * Zeilenabstand 6 LPI
#31= 27,38,108,56,68 * Zeilenabstand 8 LPI
#32= 27,38,108,49,48,68 * Zeilenabstand 10 LPI
#33= 27,38,108,49,50,68 * Zeilenabstand 12 LPI
*
#40="" * Leerstring
*****
*** Layout-Definitionen:
*****
#PAGEWD = 7.9 * Angaben in Inch * Seitenbreite
#PAGEHT = 10 * Angaben in Inch * Seitenhöhe
#TOPLINES = 0 * Leerzeilen am Blattanfang
#LEFTMARGIN = 20 * Linker Rand in mm
#FORMFEED = #3 * Formfeed
#LEFTMARG0 = #8 * Code für linken Rand (davor)
#LEFTMARG1 = #9 * Code für linken Rand (dahinter)
#XREFINIT = #1,#7 * Zu Beginn der Xref-Ausgabe
#TITLE0 = #10,#12,#10,#21 * vor Titel
#TITLE1 = #10,#20 * nach Titel
#VARTITLE0 = #10,#12,#10,#21,#4 * vor Variablen-Titeln
#VARTITLE1 = #10,#20,#5 * nach Variablen-Titeln
#HELPTXT0 = #10,#22 * vor Hilfstexten
#HELPTXT1 = #10,#20 * nach Hilfstexten
#TREE0 = #40 * vor Baumdiagramm
#TREE1 = #40 * nach Baumdiagramm
#GRAPHICS = #2 * Graphiksymbole
#TYPEFACE = #30,#10,#12 * Code für Hauptschrift
#CPI = 10 * CPI-Wert der Hauptschrift
#LPI = 6 * LPI-Wert der Hauptschrift
*****

```

\*\*\* Zeichenkonvertierung

\*\*\*\*\*

#CNV R,225