

```

*****
* Druckereinstellungsdatei für ERGO!-PRO *
* ----- *
* EPSON.PRN *
* Passend für EPSON-kompatible Drucker *
* *
*****
*** Druckeranpassung:
*****
#1 = 27,64 * Reset
* 2 = 179,196,192,195 * Graphikzeichen im IBM-Z.satz
#2 = "|-`+" * Ersatz-Graphiksymbole
#3 = 12 * Formfeed
#4 = 27,45,1 * Unterstreichen an
#5 = 27,45,0 * Unterstreichen aus
* 6= 28,73,1 * IBM-Zeichensatz
* 7= 28,73,0 * Kursiv-Zeichensatz
#8= 27,108 * Linker Rand
* 9= 27,120,1 * Schöndruck
*
#11= 27,80 * 10 CPI
#12= 27,77 * 12 CPI
#13= 27,103 * 15 CPI
*
#21= 27,52 * Italic on
#22= 27,53 * Italic off
#23= 27,69 * Fett an
#24= 27,70 * Fett aus
#25= 14 * Breit an
#26= 20 * aus
#27= 15 * Schmalschrift an
#28= 18 * aus
*
#30=27,48 * 6 LPI
#32=27,50 * 8 LPI
*
#40= "" * leer
*****
*** Layout-DEFINITIONEN :
*****
#PAGEWD = 7.9 * Angaben in Inch * Seitenbreite
#PAGEHT = 11 * Seitenhöhe
#TOPLINES = 0 * Leerzeilen am Blattanfang
#LEFTMARGIN = 20 * Linker Rand in mm
#FORMFEED = #3 * Formfeed
#LEFTMARG0 = #8 * Code für linken Rand (davor)
#LEFTMARG1 = #40 * Code für linken Rand (dahinter)
*
#XREFINIT = #1 * Zu Beginn der Xref-Ausgabe
#TITLE0 = #12,#27,#25,#23 * vor Titel
#TITLE1 = #26,#28,#24 * nach Titel
#VARTITLE0 = #23,#4 * vor Variablentitel
#VARTITLE1 = #24,#5 * nach Variablentitel
#HELPTXT0 = #21 * vor Hilfstexten
#HELPTXT1 = #22 * nach Hilfstexten
#TREE0 = #40 * vor Baumdiagramm
#TREE1 = #40 * nach Baumdiagramm
#GRAPHICS = #2 * Graphiksymbole
*
#TYPEFACE = 11 * Code für Hauptschrift

```

```
#CPI = 10 * CPI-Wert der Hauptschrift
#LPI = 6 * LPI-Wert der Hauptschrift
*****
*** Zeichenkonvertierung
*****
#CNV Ä,27,R,2,[
#CNV Ö,27,R,2,\
#CNV Ü,27,R,2,]
#CNV ä,27,R,2,{
#CNV ö,27,R,2,|
#CNV ü,27,R,2,}
#CNV ß,27,R,2,~
#CNV 225,27,R,2,~
#CNV ■,27,R,2,@
#CNV [,27,R,0,[
#CNV \,27,R,0,\
#CNV ],27,R,0,]
#CNV {,27,R,0,{
#CNV |,27,R,0,|
#CNV },27,R,0,}
#CNV ~,27,R,0,~
#CNV @,27,R,0,@
```