

```

*****
* Druckereinstellungsdatei für ERGO!-PRO
* -----
* LJET.PRN
* Passend für HP-LaserJet und kompatible.
*****
*** Druckeranpassung:
*****
#10=27,69 * Initialisieren mit RESET
#1= "" * Leerstring
#2= 179,196,192,195 * Graphikzeichen im IBM-Zs.
#3= 12 * Formfeed
#4= 27,38,100,68 * Unterstr. Zeilenweise ein
#5= 27,38,100,64 * Unterstr. Zeilenweise aus
* 6= 27,40,56,85 * Zeichensatz ROMAN-8 (mit Umlauten)
#7= 27,40,49,48,85 * Zeichensatz IBM-PC (mit Graphiksymbolen)
#8= 27,38,97 * Linker Rand vor
#9= 76 * Linker Rand nach
* (bis auf 'Unterstr. an' identisch mit DeskJet)
*
#10= 27,40,115 * "<Esc>(s..."
#12= "0p10h12v0s0b3T" * 10 CPI Courier
#13= "0p12h10v0s0b3T" * 12 CPI Courier
#15= "0p16.67h8.5v0s0b0T" * 16.67CPU Line-Printer (bei DJ: "6T")
*
#20= "0s0B" * Attribut normal
#21= "0s3B" * Attribut fett
#22= "1s0B" * Attribut italic
*
#30= 27,38,108,54,68 * Zeilenabstand 6 LPI
#31= 27,38,108,56,68 * Zeilenabstand 8 LPI
*
#40="" * Leerstring
*****
*** Layout-Definitionen:
*****
#PAGEWD = 7.9 * Angaben in Inch * Seitenbreite
#PAGEHT = 10.5 * Angaben in Inch * Seitenhöhe
#TOPLINES = 0 * Leerzeilen am Blattanfang
#LEFTMARGIN = 20 * Linker Rand in mm
#FORMFEED = #3 * Formfeed
#LEFTMARG0 = #8 * Code für linken Rand (davor)
#LEFTMARG1 = #9 * Code für linken Rand (dahinter)
*
#XREFINIT = #1,#7 * Zu Beginn der Xref-Ausgabe
#TITLE0 = #10,#12,#10,#21 * vor Titel
#TITLE1 = #10,#20 * nach Titel
#VARTITLE0 = #10,#12,#4 * vor Variablentitel
#VARTITLE1 = #10,#20,#5 * nach Variablentitel
#HELPTXT0 = #10,#22 * vor Hilfstexten
#HELPTXT1 = #10,#20 * nach Hilfstexten
#TREE0 = #40 * vor Baumdiagramm
#TREE1 = #40 * nach Baumdiagramm
#GRAPHICS = #2 * Graphiksymbole
*
#TYPEFACE = #10,#13,#31 * Code für Hauptschrift
#CPI = 12 * CPI-Wert der Hauptschrift
#LPI = 8 * LPI-Wert der Hauptschrift
*****
*** Zeichenkonvertierung für HP-kompatible Drucker

```

#CNV Pt, 225