

Gözetmenin parolasýný yazmanýz için yer sađlar. Güvenlik için yazdýđýnýz karakterler yýldýz (*) íparetleriyle deđiptirilir.

Ýçerik Danýpmaný ayarlarýnýzý deđiptirdiđinizde gözetmenin parolasýný yazmanýz gerektiđinden, parolayý bir yere not almak isteyebilirsiniz.

Geçerli derecelendirme sistemini açar veya kapatır. Derecelendirme sistemini açabilmeniz veya kapatabilmeniz için bilgisayarın gözetmeni olarak uygun izne sahip olmanız gerekir.

Bu bilgisayar da geerli olarak kurulu olan derecelendirme sistemindeki zararlı malzeme kategorilerini listeler. Bir kullanıcı için derecelendirme sistemi kurmak üzere listedeki bir kategori yi tıklayın. İlgili kategorinin geerli kıyaslama düzeyi aşağıda görüntülenir. Kayd ırıcıyı tıklayarak düzeyi deđıptirebilirsiniz.

Bu bilgisayar da geerli olarak kurulu olan derecelendirme sistemindeki zararlı malzeme kategorilerini listeler. Bir kullanıcı için derecelendirme sistemi kurmak üzere listedeki bir kategori yi tıklayın. İlgili kategorinin geerli kıyaslama düzeyi aşağıda görüntülenir. Kayd ırıcıyı tıklayarak düzeyi deđıptirebilirsiniz.

Bazý kípilere bu bilgisayardan görüntüleme izni vereceđiniz olasý zararlı malzemenin (örneđin, çýplaklýk, bidet veya kötü dil) düzeyini belirtir. Kullanýcýlar belirlediđiniz düzeyden daha yüksek dereceye sahip olan malzemeleri görüntüleyemezler.

Derecelendirme kaydýrcýsý görünmüyorsa, listeden bir kategori seçtiđinizden emin olun.

Bazý kípilere bu bilgisayarðan grntleme izni vereceðiniz olasý zararlý malzemenin (rneðin, çýplaklýk, bidet veya kt dil) dzeyini belirtir. Kullanýcýlar belirlediðiniz dzeyden daha yksek dereceye sahip olan malzemeleri grntleyemezler.

Derecelendirme kaydýrýcýsý grnmyorsa, listeden bir kategori seçtiðinizden emin olun.

Bir kullanýcýnýn belirtilen derecelendirme altýnda görüntüleyebileceði olası zararlı malzemenin (örneðin, çýplaklýk, þiddet veya kötü dil) düzeyini tanýmlar.

Seçili kategori yoksa, kullanýlmakta olan derecelendirme sistemini tanýmlar.

Bir kullanýcýnýn belirtilen derecelendirme altýnda görüntüleyebileceði olası zararlı malzemenin (örneðin, çýplaklýk, þiddet veya kötü dil) düzeyini tanýmlar.

Seçili kategori yoksa, kullanýlmakta olan derecelendirme sistemini tanýmlar.

Bu bilgisayarý kullanmakta olan kiþilerin derecelendirilmemiþ malzemeyi görüntüleme yetkisine sahip olup olmadýđýný belirtir.

Bu onay kutusu seçilirse ve Web sayfasýnýn yazarý kullandýđýnýz derecelendirme sistemini kullanarak sayfayý derecelendirmemiþse, kullanıcılar bazı zararlı malzemeleri görebilir. Bu onay kutusu temizlenirse, sayfanýn içeriðinin ne kadar güvenli olduđuna bakýlmaksýzýn, Kullanýcýlar derecelendirilmemiþ Web sayfasýný görüntüleyemezler.

Bu bilgisayarda yüklü olan derecelendirme sistemlerinin listesini görüntülemek, eklemek veya deđiřtirmek için bunu tıykladıyn.

Derecelendirme sistemini bir satýr aþaðý tapýmak iin bunu tÝklatýn. Derecelendirme sisteminin sÝralamada daha sonraya yerleþtirilmesi, buna ait kÝsÝtlamaların listede kendisinin úzerinde bulunan derecelendirme sistemlerine iliþkin kÝsÝtlamalardan sonra uygulanmasýna neden olur.

Derecelendirme sistemini bir satır yukarı taşımak için bunu tıklayın. Derecelendirme sisteminin sıralamada daha öne yerleştirilmesi, sisteme ilişkin kısıtlamaların listede kendisinin altında bulunan derecelendirme sistemlerine ilişkin kısıtlamalardan önce uygulanmasına neden olur.

Derecelendirme sistemleri ve bařkalarýnýn grntleyebilecekleri ierik trlerini sýnýrlamak iin Internet Explorer'ý ayarlama bekl ilgili bilgi veren bir Web sitesini grntlemek iin bunu tklatýn.

Bu bilgisayarda yüklü olan derecelendirme sistemlerinin listesini görüntülemek, eklemek veya deđiřtirmek için bunu tıykatıyın.

Gözetmen parolasýný deđiptirmek için bunu týklatýn.

Yeni gzetmen parolasn yazmanz iin size bir yer sađlar.

Not Ynetici parolas kk ve byk harfe duyarlıdır. Parolay yazmadan nce, CAPS LOCK tuşunun etkin durumda olmadđndan emin olun.

Gözetmen parolasýný bilen kullanyýjýlarýn olasy zararly malzeme içeren Web sayfalaryný görüntülemek için parolayý yazýp yazamayacaklaryný belirtir.

Bu onay kutusu temizse, Web sayfasýný görüntülemenize izin verilmediđini belirten bir ileti görüntülenir ve Web sayfasýný görüntülemek için yönetici parolasýný yazmanýza izin verilmez.

Eski parolanýz yazmanýz için yer sađlar. Güvenlik nedeniyle, yazdýđýnýz karakterler yerine yýldýzlar (*) görüntülenir.

Yeni parolayı yazmanız için yer sađlar. Güvenlik nedeniyle, yazdđđđđđđđđ karakterler yerine yıldızlar (*) gđrđntđlenir.

Parolay ı yeniden yazman ız iin yer sađlar. Yazd ıđ ın ız parola **Yeni Parola** onay kutusuna yazd ıđ ın ızla eplebiyorsa, Windows parolay ı deđiptir. G ıvenlik nedeniyle, yazd ıđ ın ız karakterler yerine y ıld ızlar (*) g orn ıt ulenir.

Bu bilgisayarda yüklü olan derecelendirme sistemlerini listeler.

Listeye bir derecelendirme sistemi eklemek için bunu tıklayın.

Seçili derecelendirme sistemini listeden kaldırýr.

Gözetmen parolasýný yazmanýz için yer sađlar. Güvenlik nedeniyle, yazdýđýnýz karakterler yerine yýldýzlar (*) görüntülenir.

Derecelendirme masasýnýn adýný yazmanýz için yer sađlar.

Geçerli derecelendirme sağlayıcınızın Web sayfasını görüntülemek için bunu tıklayın.

Sitenin nasýl derecelendirildiđine bakýlmaksýzýn, Internet adresini (URL) her zaman kullanýlabilir siteler listesine ekler.

Sitenin nasýl derecelendirildiđine bakýlmaksýzýn, Internet adresini (URL) hiřbir zaman kullanýlabilir olmayan siteler listesine ekler. Bu 6zellik, derecelendirme etiketleri kullanýlmayan ve b6ylece **Geliřmiř** sekmesinde belirttiđiniz ayarlardan etkilenmeyen bir Web sitesine eriřimi engellemek istediđinizde yararlıdır.

Internet adresini (URL) onaylanan ve onaylanmayan Web siteleri listesinden kaldýrýr.

Sitenin nasýl derecelendirildiđine bakýlmaksýzýn, her zaman eriřim izni vermek veya hiřbir zaman eriřim izni vermemek istediđiniz Internet adresini (URL) yazýn. Bu zellik, derecelendirme etiketleri kullanýlmayan ve bylece **Geliřmip** sekmesinde belirttiđiniz ayarlardan etkilenmeyen bir Web sitesine eriřimi engellemek veya her zaman eriřim izni vermek istediđinizde yararlıdır.

Gelişmiş sekmesinde belirtilen ayarlara bakılmaksızın, her zaman ziyaret etmenize izin verilen veya hiçbir zaman izin verilmeyen Web sitelerinin listesini görüntüler.

Web sitelerine eriřimi denetlemek için bir PICSRules dosyasý seçmenizi sađlar. Bu dosyalar, görüntülenebilecek içeriđi süzmek için Internet İçerik Seçimi için Platform (PICS) tarafından geliřtirilen bir derecelendirme sistemi kullanýrlar. Bu süzme iřleminden yalnızca PICS etiketleri bulunan Web siteleri etkilenir. Bu özellik, çocuklarınýn görüntüleyebileceđi Internet içeriđini sýnýrlamak isteyen anne babalar için yararlıdır. Derecelendirme etiketi kullanmayan belirli Web sitelerine eriřimi engellemek isterseniz, **Onaylanan Siteler** sekmesini tıkladýn ve sonra bunları, onaylanmayan Web siteleri listesine ekleyin.

Yüklü olan PICSRules dosyalarının listeleri. İçerik Danışmanı etkinse, Internet Explorer, PICSRules dosyalarında ayarlanan sınırlara uymayan içeriğe sahip Web sitelerine erişimi engeller. Internet Explorer kurallar listesini yukarıdan aşağıya doğru tarar. Web sitelerinin çoğunu süzecekleri için en kısıtlayıcı kural dosyalarının en başa koymak en iyisidir. Böylece, Internet Explorer her durumda engellenecek Web siteleri için kural listesini taramaya daha az zaman harcar. Bu süzme işleminden yalnızca PICS etiketleri bulunan Web siteleri etkilenir. Derecelendirme etiketi kullanmayan belirli Web sitelerine erişimi engellemek isterseniz, **Onaylanan Siteler** sekmesini tıklayın ve sonra her Web sitesini onaylanmayan Web siteleri listesine ekleyin.

PICSRules Dosyasý AI düðmesini kullanarak seçtiðiniz PICSRules dosyasý tarafýndan denetlenen içerik kýtamlarýný kaldýrýr.

Ýçerik Danýþmaný Nedir?

Internet bize çok çepitli bilgilere yeni eriþim olanaklarý saðlar. Ancak, bazý bilgiler bunlarý görüntüleyen herkes için uygun olmayabilir. Örneðin, çocuklarýnýzýn þiddet ve cinsel içerikli Web sitelerini görmelerine engel olmak isteyebilirsiniz.

Ýçerik Danýþmanýyla, Internet Explorer, bilgisayarýnýzýn Internet üzerinden eriþebileceði içerik türlerini denetlemenize yardımcı olur. Ýçerik Danýþmaný'ný açtıktan sonra, yalnızca ölçütünüze uygun olan ve ölçütünüzü asan, derecelendirilmiş içerikler görüntülenebilir. Ayarlarý belirleyebilirsiniz.

Ýçerik Danýþmaný'ný kullanarak:

- Ýçerik Danýþmaný ayarlarına eriþimi denetleyebilirsiniz. Bir parola belirleyerek, Ýçerik Danýþmaný özelliðini açabilir ve ayarlarý görüntüleyebilirsiniz. Tüm Ýçerik Danýþmaný ayarlarýný deðiþtirmek için bu parolaya gereksinim duyacaðýnýz için daha sonra kullanmak üzere parolayý bir yere yazabilirsiniz.
- Aþaðýdaki dört alanýn içeriðinin uygunluðu hakkında düþüncelerinizi yansıtma için derecelendirme ayarlarýný görüntüleyebilir veya düzenleyebilirsiniz: dil, çýplaklık, seks ve þiddet.
- Diðer kípilerin, izniniz olmadan veya sizden izin alarak hangi içerik türlerini görüntüleyebileceklerini ayarlayabilirsiniz. Her olaya göre ayrı seçimler yaparak içerik ayarlarýný geçersiz kýlabilirsiniz.
- Site içeriklerinin nasýl derecelendirilmiş olduðuna bakmaksýzýn, baþkalarýnýn hiçbir zaman görüntülemeyecekleri Web sitelerinin listesini düzenleyebilirsiniz.
- Site içeriklerinin nasýl derecelendirilmiş olduðuna bakmaksýzýn, baþkalarýnýn her zaman görüntüleyebilecekleri Web sitelerinin listesini düzenleyebilirsiniz.
- Kullandýðýnýz derecelendirme sistemlerini ve bunlarý yayýnlayan þirketleri görüntüleyebilir ve deðiþtirebilirsiniz.

Ýlk kez etkinleþtirdiðinizde, Ýçerik Danýþmaný en sade ayarlara (karþý çýkma olasýlýðý en düþük olanlar) ayarlanır. Bu ayarlarý kendi tercihlerinize uygun þekilde ayarlayabilirsiniz.

Tüm Internet içeriði derecelendirilmemiþtir. Baþkalarýnýn bilgisayarýnýzdaki derecelendirilmemiþ siteleri görüntülemelerine izin vermeyi seçerseniz, bu sitelerin bazýlarında uygun olmayan malzeme bulunabilir. Diðer taraftan, baþkalarýnýn derecelendirilmemiþ siteleri görüntülemelerine izin vermezseniz, içeriklerine bakýlmaksýzýn, birçok Web sayfasý kullanýlamaz.

{button ,AL("A_RATING_SETUP;A_RATING_OVERRIDE;A_APPROVED_SITES")} [Ýlgili Konular](#)

Ýçerik Danýþmaný'ný etkinleþtirme ve sýnýrlarý ayarlama

- 1 **Baþlat**'ý týklatýn, **Ayarlar**'a gelin ve sonra **Denetim Masasý**'ný týklatýn.
- 2 **Internet Seçenekleri**'ni çift týklatýn.
- 3 **Ýçerik** sekmesini týklatýn.
- 4 **Ýçerik Danýþmaný** altýndan, **Etkinleþtir**'i týklatýn.
Ýçerik Danýþmaný'ný önceden etkinleþtirdiyse, **Ayarlar**'ý týklatýn ve sonra gözetmen parolasýný yazýn.
- 5 Listedeki bir kategoriye týklatýn ve kullanmak istediðiniz sýnýrlarý ayarlamak için kaydırýcýyý düzenleyin.
- 6 Sýnýrladýrmak istediðiniz her kategori için bu iþlemi yineleyin ve sonra **Tamam**'ý týklatýn.
- 7 Bilgisayarýnýz için henüz bir gözetmen parolasý ayarlanmamýþsa, yeni parola oluþturmanýz istenecektir.

Ýpuçlarý

- Gözetmen parolanýzý bir yere yazmak isteyebilirsiniz. Ýçerik Danýþmaný ayarlarýný her deðiþtirdiðinizde, parolayý yazmanýz gerekecektir.
- Diðerlerinin derecelendirme etiketi kullanýlmayan zararlý Web sitelerini ziyaret etmelerini engellemek için **Onaylanan Siteler** sekmesini týklatýn ve ayarlarý uygun þekilde deðiþtirin.

{button ,AL("A_RATING_OVERVIEW;A_RATING_OVERRIDE;A_APPROVED_SITES") } [Ýlgili Konular](#)

Diđer kibilerin kysýtlanmýb veya derecelendirilmemiþ içeriði görüntülemelerine izin verme

- 1 **Baþlat'**ý týklatýn, **Ayarlar**'a gelin ve sonra **Denetim Masasý'**ný týklatýn.
- 2 **Internet Seçenekleri**'ni çift týklatýn.
- 3 **Ýçerik** sekmesini týklatýn.
- 4 **Ýçerik Danýþmaný** altýndan, **Etkinleþtir**'i týklatýn.
Ýçerik Danýþmaný'ný önceden etkinleþtirdiyse, **Ayarlar'**ý týklatýn ve sonra gözetmen parolasýný yazýn.
- 5 Diđerlerinin kysýtlanmýb içeriðe görüntülemelerine izin vermek için **Genel** sekmesini týklatýn ve sonra aþaðýdaki onay kutusunu seçin: **Gözetmen, kullanýcýlarýn kysýtlanmýb içeriði görüntüleyebilmeleri için parolasýný girebilir.**
Diđer kibilerin kysýtlanmýb içeriði görüntülemelerine izin vermek için **Genel** sekmesini týklatýn ve sonra aþaðýdaki onay kutusunu seçin: **Kullanýcýlar derecelendirmesi olmayan siteleri görüntüleyebilirler.**
- 6 **Tamam'**ý týklatýn.
- 7 Bilgisayarýnýz için henüz bir gözetmen parolasý ayarlanmamýþsa, yeni parola oluþturmanýz istenecektir.

{button ,AL("A_RATING_OVERVIEW;A_RATING_SETUP;A_APPROVED_SITES")} [Ýlgili Konular](#)

Diğer kípilerin her zaman görüntüleyebilecekleri veya hiçbir zaman görüntüleyemeyecekleri Web sitelerini belirtme

- 1 **Bađlat'**ý týklatýn, **Ayarlar'**a gelin ve sonra **Denetim Masasý'**ný týklatýn.
- 2 **Internet Seçenekleri'**ni çift týklatýn.
- 3 **Ýçerik** sekmesini týklatýn.
- 4 **Ýçerik Danýřmaný** altýndan, **Etkinleptir'i** týklatýn.
Ýçerik Danýřmaný'ný önceden etkinleptirdiyse, **Ayarlar'**ý týklatýn ve sonra gözetmen parolasýný yazýn.
- 5 Onaylanan Siteler sekmesini týklatýn, bir Web sitesinin Internet adresini (URL) yazýn ve sonra diğer kípilerin bu siteye her zaman eriřebileceklerini veya hiçbir zaman eriřemeyeceklerini belirtin.
Eriřim ayarlamak istediđiniz her Web sitesi için bu iřlemi yineleyin.
- 6 **Tamam'**ý týklatýn.
- 7 Bilgisayarýnýz için henüz bir gözetmen parolasý ayarlanmamýřsa, yeni parola oluřturmanýz istenecektir.

{button ,AL("A_RATING_OVERRIDE;A_RATING_SETUP;A_RATING_OVERVIEW")} [Ýlgili Konular](#)

