



Obsah nápovědy programu IronWall

IronWall je systém, který obsahuje několik programů, které slouží především pro ochranu vašich dat.

Úvod

Co je to IronWall?

Jak IronWall pracuje

Typ instalace

Instalace parametry

Modifikace konfiguračních souborů

Co je nového?

Chcete-li vidět jak používat nápovědu, zmákněte F1.

Typ instalace

Předtím, než spustíte instalaci programu IronWall, měli byste si zvolit typ instalace, který chcete použít.

Zvolte si jeden z následujících:

- **Plná instalace** - Nainstaluje všechny komponenty. (3.3 Mb)
- **Redukovaná instalace** - Chybí DOS programy. (2.3 Mb)

Parametry instalace

V tomto okně si nastavíte instalační parametry programu.

Pro získání více informací, zvolte jednu z následujících položek:

Šifrování disket

Metoda šifrování

Obsluha adresářů

Šetřící obrazovky

Heslo supervisora

Klíč pro šifrování disket

Další uživatelé

Modifikace konfiguračních souborů

Můžete si zvolit z:

Automaticky provést všechny změny

Nabídnout změny k editaci před modifikací

Umožnit provést změny později

Co je nového

Zatím není nic nového :-).

Šifrování disket

Můžete si zvolit typ šifrování disket:

- **Odpojeno** - diskety nebudou vůbec používány
- **Protect** - pouze šifrované diskety budou čteny a zapisovány
- **Importer** - normální a šifrované diskety budou čteny, zápis bude povolen pouze na šifrované diskety
- **Gateway** - můžete číst a zapisovat na normální a šifrované diskety

Metoda šifrování

Volba šifrovacího algoritmu pro šifrování souborů v soukromých adresářích.

Typy šifrování:

- **CIFER** - rychlá metoda založená na speciálním algoritmu
- **CRYPT** - pomalejší metoda založená na algoritmu DES

Algoritmus Crypt vám umožňuje jedné ze dvou následujících variant: Buď menší a pomalejší (Úsporný CRYPT) a nebo větší a rychlejší (Rychlý CRYPT), který zabírá více paměti. Tady můžete nastavit použití pracovní tabulky pro šifrování pomocí CRYPT; tato tabulka zabírá 16kB paměti a zvyšuje rychlost šifrování o 20 až 25 %.

Obsluha adresáøù

Mùžete nainstalovat tuto funkci, která zobrazuje seznam chránìných adresáøù.

Šetøíè obrazovky

Touto funkcí se instaluje šetøíè obrazovky pro DOS a Windows, oba buí v úplné nebo úsporné verzi.Èasový režim je pro spuštíní šetøíèè obrazovky, který se spouští nejen zmáèknutím klávesy " Scroll Lock ", ale také po urèité dobì neèinnosti.

Heslo supervisoru


Vkládá se heslo SUPERVISORa; toto heslo je použito při přístupu k počítači (Boot), a pro spuštění programu Crypt a Setup. Heslo může obsahovat jakýkoliv znak. Heslo rozlišuje malá a velká písmena. Budete moci znovu vložit heslo pro ověření, že heslo neobsahuje žádné chyby.

Klíè pro šifrování disket

Zmìna klíèe pro šifrování souborù. Šifrovací klíè musí být zadán v hexadecimalní formì, napø. pøesnì 16 znakù od 0 do F.

Další uživatelé

Seznam uživatelů bude zobrazen. Supervisor může zmínit tento seznam bude-li potřeba. Zobrazí seznam uživatelů, kteří mají přístup k tomuto PC. Jestliže potřebujete zapsat uživatelské jméno, je možné zvolit si specifické jméno z tohoto

seznamu pomocí klávesy OK (Enter), nebo smazat ho pomocí tlačítka . Jméno nového uživatele může být zadáno s použitím malých a velkých písmem, a může být dlouhé max. 8 znaků. Heslo nemůže být stejné jako heslo některého jiného uživatele. Srovnání není znakově senzitivní.

Seznam uživatelů:

Můžete smazat kteréhokoliv označeného uživatele mimo SUPERVISORa. Nový uživatel bude přidán na první volnou pozici. Nový uživatel bude mít po vytvoření prázdné heslo (Enter). Toto heslo musí být zmíněno po připojení se jménem nového uživatele. Změny jsou provedeny okamžitě, klávesa ESC nenavrátil původní nastavení.

Automaticky provést všechny změny

Změny v souborech AUTOEXEC.BAT, CONFIG.SYS, AUTOEXEC.DOS, CONFIG.DOS nebudou zobrazeny. Nebude možno prohlížet a editovat konfigurační soubory!

Nabídnout změny k editaci před modifikací souborů

Změny v souborech AUTOEXEC.BAT, CONFIG.SYS, AUTOEXEC.DOS a CONFIG.DOS budou zobrazeny Tyto soubory mohou být editovány v okně **editování** **okno**.

Umožnit provést změny později

Instalační program neudílá žádné změny v souborech AUTOEXEC.BAT, CONFIG.SYS, AUTOEXEC.DOS a CONFIG.DOS.

Editace okna

Toto okno zobrazí obsah souborů AUTOEXEC.BAT, CONFIG.SYS, AUTOEXEC.DOS a CONFIG.DOS v původní formě a po změnách provedených instalací programu. Tyto změny mohou být provedeny v souladu s vašimi aktuálními požadavky a potřebami.

Co je to IronWall?

Program IronWall je profesionální šifrovací systém, který umožňuje skrýt a chránit vaše data proti nepovolenému přístupu. Umožňuje Vám postavit si ochranou zeď okolo vaší firmy, předcházet krádežím, a pomáhá Vám kontrolovat vaše pracovníky, aby nemohli spustit a nainstalovat nelegální programy, které také redukuje možnost virové infekce.

Program IronWall Vám umožňuje:

- chránit přístup k počítačům bez znalosti hesla
- šifrovat diskety
- šifrovat soubory na lokálních a vzdálených discích
- vytvořit sdílené adresáře (pouze pro čtení)
- vytvořit skryté adresáře (viditelné pouze pro některé uživatele)
- zapnout šetřiče obrazovky s ochranou heslem

Zrušit přednastavené volby



Varování



Přednastavené volby budou ztraceny po provedení této operace.

Zmìnit heslo supervisorà

Tady mùžete zmìnit heslo supervisorà.

Jednoduché nebo krátké heslo

Heslo je akceptovatelné, ale je velmi krátké nebo jednoduché. Mělo by být delší nebo složitější pro větší bezpečnost.

Jednoduchý klíč

Klíč je akceptovatelný, ale je velmi jednoduchý. Měl by být složitější pro větší bezpečnost.

