

## Index

Corel Artview Economiseur d'écran est exécuté depuis votre disque dur et affiche des images sur votre écran à partir de vos lecteurs CD-ROM lorsque vous n'utilisez plus votre ordinateur depuis quelques minutes. Dès que vous appuyez sur une touche du clavier ou que vous bougez la souris, l'économiseur d'écran cesse d'afficher des images jusqu'à la prochaine période d'inactivité de votre ordinateur.

L'économiseur d'écran peut afficher les images des formats suivants : BMP (Windows 3.0), PCX, GIF (version 87a) et PCD. Chaque image doit être inférieure à 2 Mo ou à la mémoire disponible si elle ne dépasse pas 2 Mo. La taille de l'image doit être de 64 pixels minimum, en largeur ou en longueur.

Corel Artview Economiseur d'écran est installé avec les autres applications Corel Professional Photos, mais, à leur différence, est exécuté automatiquement après l'installation. C'est pourquoi il n'existe pas d'icône pour l'économiseur d'écran dans le groupe Professional Photos.

### **Pour configurer Corel Artview Economiseur d'écran**

1. Cliquez sur l'icône du Panneau de configuration située dans le Groupe principal du Gestionnaire de programmes.
2. Cliquez deux fois sur l'icône Bureau du Panneau de configuration.
3. Déroulez la zone de liste Nom située dans la partie Mise en veille.
4. Sélectionnez l'option Corel ArtView.
5. Quittez le Panneau de configuration. Après une période d'inactivité de quelques minutes, l'économiseur d'écran affichera des images.

### ***Modification des options de configuration***

Il est possible de modifier la configuration par défaut de l'économiseur d'écran. Vous pouvez par exemple définir le lecteur sur lequel l'économiseur d'écran recherchera les images si le disque CD-ROM n'est pas disponible ou ne contient pas d'images valides. Ce lecteur est appelé « disque par défaut ».

L'économiseur d'écran crée un catalogue pour chaque volume d'informations : disques CD-ROM, disques durs, etc. Un catalogue comprend toutes les images valides du volume.

Le disque Corel Professional Photos est un volume comprenant plusieurs répertoires. Les options de configuration vous permettent de choisir les répertoires d'un catalogue à partir desquels les images seront affichées, et d'exclure des répertoires d'images. Par exemple, si vous choisissez le disque dur comme disque par défaut, vous pouvez empêcher l'économiseur d'écran d'afficher des images à partir de certains répertoires.

### **Pour modifier la configuration par défaut**

1. Cliquez sur l'icône du Panneau de Configuration située dans le Groupe principal du Gestionnaire de programmes.
2. Cliquez deux fois sur l'icône Bureau du Panneau de configuration.
3. Déroulez la zone de liste Nom située dans la partie Mise en veille.
4. Sélectionnez l'option Corel ArtView.
5. Indiquez, dans la zone de liste Délai, le temps d'inactivité de l'ordinateur au bout duquel l'économiseur d'écran doit être activé.
6. Sélectionnez le bouton Installation.
7. Vérifiez les Options de dessin, et modifiez-les si nécessaire :  
Entrez, dans la zone Largeur minimale, la taille en pixels de la plus petite image à afficher. L'économiseur d'écran n'affichera pas les images de taille inférieure.

Entrez, dans la zone Afficher durée, le nombre de secondes pendant lesquelles chaque image restera affichée. La durée commence lorsque l'économiseur d'écran se met à charger les images. Par exemple, si vous spécifiez une durée de six secondes et qu'il faut cinq secondes pour charger une image, celle-ci ne sera affichée que pendant une seconde.

Entrez, dans la zone de texte Disque par défaut, le lecteur et éventuellement le répertoire à partir desquels les images doivent être affichées si un disque CD-ROM n'est pas disponible. Par exemple, vous pouvez définir que, si le disque compact du lecteur CD-ROM ne comprend pas d'images valides, l'économiseur d'écran affichera les images du répertoire Windows de votre disque dur.

Pour que les images soient affichées dans un ordre différent chaque fois que l'économiseur d'écran est activé, cochez la case Ordre aléatoire. Par défaut, l'économiseur d'écran affiche les images dans l'ordre dans lequel elles apparaissent sur le disque CD-ROM ou le disque par défaut.

Pour faire apparaître et disparaître les images de façon graduelle, cochez la case App./disp. en fondu.

Pour que le nom de fichier de chaque image apparaisse au moment de l'affichage, cochez la case Afficher nom de fichier. Le nom de fichier est affiché dans le coin supérieur gauche de l'écran.

Pour que les petits fichiers soit agrandis au moment de l'affichage, cochez la case Agrandir petits fichiers.

8. Vérifiez les Options PhotoCD et modifiez-les si nécessaire :

Indiquez le type d'image à afficher (Portrait et/ou Paysage) en sélectionnant la case d'option appropriée dans le panneau Types d'images à afficher.

Pour que les images Kodak Photo CD soient affichées sur tout l'écran, cochez la case Taille de la fenêtre.

Pour que la description de l'image, si elle existe, soit affichée, cochez la case Afficher description.

Pour définir les options audio, si votre système supporte la fonction son, cochez la case Son. Si votre système possède une configuration à faible mémoire, les images peuvent être affichées après des délais plus longs ou le son peut être intermittent.

9. Vérifiez les options du panneau Titre du disque et modifiez-les si nécessaire. Ce panneau vous permet de déterminer les répertoires depuis lesquels l'économiseur d'écran peut afficher les images. L'ensemble des répertoires d'un disque CD-ROM ou d'un disque par défaut s'appelle un catalogue.

Pour exclure un répertoire d'un catalogue sélectionné, choisissez le répertoire dans la zone de liste Inclure, puis sélectionnez le bouton Exclure.

Pour réinclure un répertoire exclu antérieurement, sélectionnez-le dans la zone de liste Exclure, puis choisissez le bouton Inclure.

10. Vérifiez les Options de mot de passe et modifiez-les si nécessaire :

Pour définir qu'un mot de passe doit être entré pour désactiver l'économiseur d'écran, cochez la case Protégé par mot de passe.

Pour définir un mot de passe, sélectionnez le bouton Définir mot de passe, entrez le mot de passe, confirmez-le, puis choisissez le bouton OK.

11. Sélectionnez le bouton OK.

12. Quittez le Panneau de configuration.

Les tests, réalisés par Corel, d'Artview Economiseur d'écran avec un certain nombre de cartes vidéo et de pilotes ont réussi. Cependant, des problèmes peuvent se produire avec certaines configurations, en raison du nombre important de produits vidéos disponibles sur le marché.

