

```

*****
* Tabelle zur Druckersteuerung *
* ----- *
* Geben sie als erstes das Zeichen ein, für das *
* bei der Ausgabe an den Drucker andere Zeichen *
* ausgegeben werden sollen . Danach folgen dann *
* die auszugebenden Zeichen (dezimal). Sollen *
* Zeichen nicht gedruckt werden, so läßt man *
* letzteren Eintrag einfach weg. *
*****
* Anpassung für den STAR NL10 (9Nadler)
*
* Diese Anpassung dürfte ohne große Änderungen
* mit vielen Druckern laufen. Eventuell ist bei
* `0' (Drucker Init) die Sequenz `28 64' durch
* die Sequenz `27 64' zu ersetzen.
*****
0 28 64 27 50 27 82 0 * Drucker initialisieren
* Reset, 6 Zeilen/inch, USA-Zeichensatz
1 27 71 * Fettschrift an
2 27 72 * Fettschrift aus
* 3 27 52 * Kursiv an (kann der Star nicht)
3 27 104 2 * vierfach hoch und breit
* 4 27 53 * Kursiv aus (kann der Star nicht)
4 27 104 0 * vierfach hoch und breit aus
5 27 45 1 * Unterstrichen an
6 27 45 0 * Unterstrichen aus
7 15 * Schmalschrift an
8 27 87 1 * Breitschrift ein
11 27 72 27 104 0 27 45 0 18 27 87 0
* Effekte 1,3,5,7 und 8 ausschalten

14 27 97 0 * Text links justieren
15 27 97 1 * Text zentrieren
16 27 97 2 * Text rechts justieren
* 17 27 97 3 * mit Blocksatz ausrichten (kann der Star nicht)
17 27 78 8 * unterer Blattrand 8 Zeilen
18 27 83 0 * hochstellen
19 27 83 1 * tiefstellen
20 27 84 * normalstellen

22 27 108 0 * linker Rand auf 0
23 27 108 10 * linker Rand auf 10
24 27 81 73 * rechter Rand auf 73

25 27 80 * 10 Zeichen/inch PICA
26 27 77 * 12 Zeichen/inch ELITE

28 27 112 0 27 120 0 * Draft an
29 27 112 0 27 120 1 * LQ an
30 27 112 1 * Proportionalschrift an

31 27 74 15 * einmaliger Zeilenvorschub um 15/180 inch

127 15 45 18 * Trennung (Minus-Zeichen in Schmalschrift)
158 27 82 2 126 27 82 0 * Eszet

* Die folgenden Befehle sind wegkommentiert!
*221 27 82 2 64 27 82 0 * Paragraph Zeichen
*221 21 * % ebenfalls so möglich

```