

# Índice EMERALD (Versión Shareware)

[Versión Completa de EMERALD](#)

[Conexión](#)

[Colgar](#)

[Abrir página](#)

[Guardar página](#)

[Imprimir página](#)

[Copiar gráfico a el portapapeles](#)

[Copiar texto a el portapapeles](#)

[Guardar y abrir sesiones](#)

[Conexión Ibertex](#)

[Configuración del Módem](#)

[Configuración VT100](#)

[Configuración Ibertex](#)

[Parámetros Envío/Recepción de ficheros](#)

[Enviar ficheros](#)

[Cambiar de VT100 a Ibertex](#)

[Cambiar de Ibertex a VT100](#)

[Configurar herramientas](#)

[Enviar agenda](#)

[Editar agenda](#)

[Teclas de función](#)

[Acerca de EMERALD](#)

[Salir](#)

[Gebacom Software, S.L.](#)

## **Versión Completa de EMERALD**

Para solicitar la versión completa de EMERALD y así disponer de:

- Envío / recepción de ficheros.
- Grabación de sesiones.
- Visualización de sesiones previamente guardadas.
- Modo VT-100 de comunicaciones para (por ejemplo) conectarse a una BBS.
- Abrir Páginas.
- Guardar Páginas.
- Copiar texto/gráfico al portapapeles.
- Imprimir Páginas.
- Uso de la agenda integrada con mas de 250 direcciones Ibertex.

dirijase a:

**Gebacom Software, S.L.**  
**Bárbara de Braganza, 11 - 5ºizda.**  
**28004 Madrid**  
**Teléfono: (91) 319.08.81**

El coste de la versión completa de **EMERALD** para **Windows '95/3.1x** es de sólo unicamente **4.500 ptas.**

I.V.A. y gastos de envío no incluidos.

## Conexión

Con esta función se puede establecer una conexión en modo Ibertex o VT100. Si la aplicación está en modo Ibertex, la llamada al centro de acceso se hace inmediatamente y usa la Configuración conexión Ibertex

Existen dos modos de realizar la conexión, usando la agenda o de manera directa. En este segundo caso se utiliza el nivel de configuración en Ibertex y el introducido en el momento en modo VT100.

Si la aplicación está en modo VT100, saldrá una pequeña ventana de diálogo para introducir el número de teléfono. Este número es el usado para establecer la comunicación.

## **Colgar**

Desconecta una sesión existente. El módem cuelga y libera la línea de comunicación. Este proceder puede tardar un poco de tiempo.

## **Abrir página**

Las páginas guardadas con anterioridad pueden ser cargados cuando se está desconectado. Simplemente seleccione la página que quiere cargar y pulse el botón Aceptar

Todas las páginas guardadas tienen extensión \*.BLD

**NO DISPONIBLE EN ESTA VERSIÓN SHAREWARE**

## Guardar página

Usando esta función se puede grabar cada página. Las páginas son guardadas en directorios. Por favor, use la extensión \*.BLD. Esta extensión es necesaria para cargar la página cuando quiera.

**NO DISPONIBLE EN ESTA VERSIÓN SHAREWARE**

## **Imprimir página**

Para imprimir la página actual en la impresora elija esta opción.

**NO DISPONIBLE EN ESTA VERSIÓN SHAREWARE**

## **Copiar gráfico al portapapeles**

Use esta función para copiar una página o parte de ella como gráfico al portapapeles. Los valores predefinidos corresponden con el área que ha marcado con el ratón en la página actual. Estos valores pueden ser editados y modificados. Para marcar un área, simplemente pulse el botón izquierdo del ratón , manténgalo y mueva el ratón a el punto deseado . Luego suelte el botón.

**NO DISPONIBLE EN ESTA VERSIÓN SHAREWARE**



## **Copiar texto al portapapeles**

Use esta función para copiar una página o parte de ella como texto al portapapeles. Los valores predefinidos corresponden con el área que ha marcado con el ratón en la página actual. Estos valores pueden ser editados y modificados. Para marcar un área, simplemente pulse el botón izquierdo del ratón, manténgalo y mueva el ratón a el punto deseado . Luego suelte el botón.

Si quiere copiar el texto en formato ASCII, use el botón "ASCII". El botón ANSI copia la página en formato ANSI/Windows. Esta distinción es necesaria cuando el texto contiene caracteres específicos del país que son diferentes en DOS y Windows

**NO DISPONIBLE EN ESTA VERSIÓN SHAREWARE**

## Guardar y abrir sesiones

Mediante la función **Guardar sesión** es posible almacenar las acciones que se realizan cuando se está on-line para poder reproducirlas (*Abrir sesión*) más tarde.

Es posible guardar cuantas sesiones se desee durante una misma conexión on-line, para ello bastará con marcar y desmarcar la función *Guardar sesión*.

Notesé que en el momento de marcar Guardar sesión, el software espera a recibir datos del servidor para empezar a guardar la información. Es en ese momento cuando aparecerá la ventana correspondiente donde daremos el nombre adecuado a la sesión.

Con la función **Abrir sesión** se puede ejecutar una sesión ya almacenada. La sesión se ejecuta cuando se está desconectado y visualiza todas las acciones realizadas durante una sesión previamente grabada. Los protocolos de sesión tienen extensión \*.LOG.

Es posible variar la velocidad de reproducción de la sesión \*.LOG, cambiando el parámetro *Velocity* que se encuentra ubicado en el fichero EMERALD.INI

**NO DISPONIBLE EN ESTA VERSIÓN SHAREWARE**

## **Configuración conexión Ibertex**

Todos los parámetros para acceso a Ibertex se hacen aquí.

[Número de teléfono Ibertex](#): Por favor, teclee el número de acceso a Ibertex.

## Configuración del Módem

EMERALD guarda dos configuraciones diferentes del módem. Dependiendo del modo actual se usa la configuración VT100 o la configuración Ibertex.

### VT-100 NO DISPONIBLE EN ESTA VERSIÓN SHAREWARE

**Sesión:** Elija el tipo de sesión deseado.

**Puerto COM:** Seleccione el puerto serie donde está instalado el módem.

**Baudios:** Velocidad de transmisión.

**Bits de datos:** Este dato sólo es necesario en modo VT100. Depende de los requerimientos del terminal receptor.

**Paridad:** Este dato sólo es necesario en modo VT100. Depende de los requerimientos del terminal receptor.

**Bits paro:** Este dato sólo es necesario en modo VT100. Depende de los requerimientos del terminal receptor.

**Cadenas de inicialización:** Hay tres campos de inicialización del módem. Escriba los comandos necesarios ( comandos AT) para configurar tu módem.

**Prefijo marcar:** Esta secuencia es usada antes de marcar un número de teléfono. Teclee el dígito necesario para tener línea in a PBX branch.

**Sufijo marcar:** Esta secuencia es usada después de marcar el número.

**Prefijo colgar:** Esta secuencia se usa para colgar la comunicación.

**Sufijo colgar:** Esta secuencia es usada después de la desconexión.

**Pulsos/Tonos:** Seleccione el modo de marcación.

**Directo / Centralita:** Con esta opción conseguirá el uso del comando X3 que le permite la marcación incluso con la señal de comunicando.

**Línea exterior:** Si requiere marcar algún número para coger línea escribalo en este campo, seguido normalmente del comando W que le genera una pequeña espera.

## Configuración VT100

**Echo de teclado:** Los datos de entrada son repetidos en la pantalla del terminal.

**Conversión LF->CRLF:** El carácter fin de línea( LineFeed - LF) es convertido a la combinación de caracteres Fin de línea+Retorno de carro.

**Modo 132 columnas:** La pantalla del terminal esta en modo 132 columnas.

**Invertir display:** La pantalla se invierte.

**Tipo de letra VT100:** La pantalla trabaja con el tipo de letra VT100.

**NO DISPONIBLE EN ESTA VERSIÓN SHAREWARE**

## Configuración Ibertex

**Sin atributos:** Todos los atributos de un página Ibertex están ocultos. Los atributos son los colores, subrayados, etc...

**Mostrar texto oculto:** Algunas páginas contienen texto oculto que puede ser visualizado si esta opción esta activada.

**Tamaño de la letra:** El tamaño de la letra puede cambiarse manualmente. La función "**Cambiar tamaño de letra automáticamente**" cambia el tamaño de la letra según las dimensiones actuales de la ventana de la aplicación.

## Parámetros envío/recepción

**Zmodem:** EMERALD reconoce automáticamente la transmisión con el protocolo Zmodem y empieza la recepción del fichero.

**Telesoftware:** EMERALD reconoce automáticamente la transmisión de Telesoftware y empieza la recepción del fichero con el formato apropiado.

**Autocomienzo:** El envío de ficheros arranca automáticamente después de que la estación remota se ponga en modo recepción.

**Reintentar:** Cuando ocurre un error se vuelve a comenzar la transmisión.

**Sobreescribir:** Cuando existe un fichero con el mismo nombre se sobrescribe.

**Modo transparente:** Es posible especificar si desea guardar los datos recibidos en un fichero o simplemente mostrarlos por pantalla.

**Ruta download:** Aquí especificas la ruta donde se almacenan los ficheros recibidos.

**Ruta upload:** Aquí especificas donde se guardan los ficheros a enviar.

**NO DISPONIBLE EN ESTA VERSIÓN SHAREWARE**

## Enviar ficheros

Con esta función se envían ficheros. El fichero a enviar puede ser seleccionado de la lista. El modo se elige en una ventana posterior (transparente, 3 en 4 o sin telesoftware)

**NO DISPONIBLE EN ESTA VERSIÓN SHAREWARE**



## **Cambiar de VT100 a Ibertex**

Puede cambiar en cualquier momento de modo VT100 a modo Ibertex.

**[NO DISPONIBLE EN ESTA VERSIÓN SHAREWARE](#)**

## **Cambiar de Ibertex a VT100**

Puede cambiar en cualquier momento de modo Ibertex a modo VT100.

**NO DISPONIBLE EN ESTA VERSIÓN SHAREWARE**

## Configurar herramientas

Para configurar las herramientas tenga en cuenta estos términos.

**Fija:** La herramienta se encuentra en una posición determinada de la ventana sin poder moverse.

**Móvil:** La herramienta se visualiza como si fuera una propia ventana que se puede mover donde desee.

**Oculto:** La herramienta no se visualiza en ningún caso.

## **Enviar agenda**

Para enviar una entrada haga doble-clic en el registro de la agenda. La función de la agenda se manda al sistema Ibertex.

La agenda es muy útil para acceder a servicios que necesita diariamente.

**[NO DISPONIBLE EN ESTA VERSIÓN SHAREWARE](#)**

## Editar agenda

### NO DISPONIBLE EN ESTA VERSIÓN SHAREWARE

La agenda es guardada en un fichero cuyos registros pueden ser editados con esta caja de diálogo.

#### Crear un nuevo registro en la agenda:

Para añadir un registro seleccione el elemento "nuevo registro" de la lista. Los campos de edición en la parte inferior de la ventana estarán en blanco para que introduzca los datos deseados.

Un registro de agenda se divide en tres o cuatro campos. Un campo memo, una función, descripción y (en lbertex) el nivel de acceso. Con el memo, se da una descripción y sirve para identificarlo en la lista. La función contiene el número de servicio requerido.

Para especificar una función simplemente teclee el número de página dentro del campo.

Ejemplos: \*20000#

\*0#

99

Puede usar el carácter '\*' como inicio y el carácter '#' como terminador.

Para guardar el nuevo registro, tiene dos posibilidades:

1. Pulse en otro elemento de la lista. Los cambios son guardados ( previa confirmación ) y podrá continuar editando la agenda.

ó

2. Pulse en el botón 'Cerrar'. Te pedirá confirmación de si quiere guardar los cambios hechos en la agenda. Volverá al menú principal.

#### Borrar un registro:

Seleccione el elemento que quiere eliminar de la lista y pulse el botón 'Borrar'.

## Teclas de función

**F9** equivale al comando INI (\*)

**F10** equivale al comando TER (#)

## **Acerca de EMERALD**

Aparece un mensaje de copyright de EMERALD.

## **Salir**

Para salir del programa use esta función.



## **Gebacom Software, S.L.**

Gebacom Software, S.L. es una filial de la empresa alemana gebacom GmbH.

Nuestra empresa tiene como principal actividad el desarrollo de software para Windows, abarcando tanto el area de **comunicaciones** con [EMERALD](#), [MoneyPenny](#), [MagicVoice](#) y [FaxLine](#) en sus versiones monousuario y para redes locales; como el de **utilidades** con [MagicEye](#) y [Boa](#).

Dicho software se comercializa en toda España totalmente traducido al castellano (software y manuales).

**MagicEye**    **Control de instalaciones bajo Windows. Realiza desinstalaciones.**

**Boa**            **Archiva y comprime ficheros y estructuras de directorios.**

**FaxLine**       **Gestión de envío y recepción de fax bajo Windows.**

**MagicVoice**   **Contestador automático para Windows con control remoto.**

**MoneyPenny** **Software de Banca Electrónica Multimedia y en CD-ROM.**

**Gebacom Software, S.L.**  
**c/Bárbara de Braganza, 11 - 5ºIzda.**  
**28004 MADRID**  
**(91) 319 08 81 - Fax: (91) 319 80 04**  
**BBS (91) 319 00 58**  
**Email: gebacom@sei.es**

