



**C**entre  
**A**cadémique de  
**R**essources et de  
**M**aintenance  
**I**nformatique

Le 04/05/05

*Equipements - Assistance - Maintenance*

Code fichier : PageAcch.doc

Ajouter une clé pour verrouiller la page de démarrage du navigateur  
Internet Explorer

**A) 1<sup>ère</sup> possibilité : Page de démarrage = url**

**1. Création du paramètre :**

Ouvrir l'**Outil d'administration**, menu **Stations**

Cliquer sur l'onglet **Verrouillage**

Sélectionner un profil de verrouillage et cliquer sur l'icône **Modifier l'enregistrement**

Cliquer sur l'icône **Ajouter un paramètre**

Dans l'onglet **Général**,

Ecrire le nom du **Paramètre** : **Page de démarrage Internet Explorer vers ac-grenoble.fr**

Ecrire la **Clé** de registre : (respecter la casse)

**HKEY\_CURRENT\_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main\Start Page**

Sélectionner la **Catégorie** dans laquelle apparaîtra ce nouveau paramètre : **Bureau**

Sélectionner le **Type de valeur** : **REG\_SZ**

Cocher l'option **Valeur Unique**

Ecrire la **Valeur Unique** de la clé de registre : **http://www.ac-grenoble.fr**

Cliquer sur l'onglet **OS**,

Sélectionner les systèmes d'exploitation supportant ce paramètre (on peut les sélectionner tous)

Cliquer sur **OK**

**2. Activation du paramètre :**

Ouvrir l'**Outil d'administration**, menu **Stations**

Cliquer sur l'onglet **Verrouillage**

Sélectionner un profil de verrouillage et cliquer sur l'icône **Modifier l'enregistrement**

Dans l'onglet **Bureau**, mettre **Page de démarrage Internet Explorer vers ac-grenoble.fr** à **Géré, Oui**

Cliquer sur **OK**

Valider les changements

**3. Attribution du profil de verrouillage à une station :**

Ouvrir l'**Outil d'administration**, menu **Stations**

Cliquer sur l'onglet **Verrouillage**

Sélectionner un profil de verrouillage et une station

Cliquer sur **Associer**.

**B) 2<sup>ème</sup> possibilité : Page de démarrage = page vierge**

**1) Création du paramètre :**

Ouvrir l'**Outil d'administration**, menu **Stations**

Cliquer sur l'onglet **Verrouillage**

Sélectionner un profil de verrouillage et cliquer sur l'icône **Modifier l'enregistrement**

Cliquer sur l'icône **Ajouter un paramètre**

Dans l'onglet **Général**,

Ecrire le nom du **Paramètre : Page de démarrage vierge**

Ecrire la **Clé** de registre : (respecter la casse)

**HKEY\_CURRENT\_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main\Start Page**

Sélectionner la **Catégorie** dans laquelle apparaîtra ce nouveau paramètre : **Bureau**

Sélectionner le **Type de valeur** : **REG\_SZ**

Cocher l'option **Valeur Unique**

Ecrire la **Valeur Unique** de la clé de registre : **about:blank**

Cliquer sur l'onglet **OS**,

Sélectionner les systèmes d'exploitation supportant ce paramètre (on peut les sélectionner tous)

Cliquer sur **OK**

**2) Activation du paramètre :**

Ouvrir l'**Outil d'administration**, menu **Stations**

Cliquer sur l'onglet **Verrouillage**

Sélectionner un profil de verrouillage et cliquer sur l'icône **Modifier l'enregistrement**

Dans l'onglet **Bureau**, mettre **Page de démarrage vierge** à **Géré, Oui**

Cliquer sur **OK**

Valider les changements

**3) Attribution du profil de verrouillage à une station :**

Ouvrir l'**Outil d'administration**, menu **Stations**

Cliquer sur l'onglet **Verrouillage**

Sélectionner un profil de verrouillage et une station

Cliquer sur **Associer**